Linux环境搭建

1.准备Linux环境

首先,我们要准备一个Linux的系统,成本最低的方式就是在本地安装一台虚拟机。为了统一学习环 境,不管是使用MacOS还是Windows系统的同学,都建议安装一台虚拟机。

windows采用VMware, Mac则采用Fusion

1.1.安装VMware

VMware是业界最好用的虚拟机软件之一。

windows版本的网站如下:



https://www.vmware.com/cn/products/workstation-pro/workstation-pro-evaluation.html

Download VMware Workstation Pro

VMware Workstation Pro is the industry standard desktop hypervisor for running virtual machines on Linux or Windows PCs. Discover why.

Mac下也有对应版本,叫做VMware Fusion:

https://www.vmware.com/cn/products/fusion.html

Fusion - Run Windows on Mac | VM for Mac | VMware


Fusion makes running Windows on a Mac easy to implement and use. Discover how easy it is to run Windows applications on a Mac with VMware today.

特别注意,Windows10以上版本操作系统需要下载安装VMware Workstation Pro16及以上 版本,安装方式此处略。

如果自己电脑上已经有了低版本的VMware,则需要先卸载,再重新安装。卸载过程比较麻烦。

1.1.1.卸载旧版VMware(可选)


首先,在控制面板找到程序和功能选项,找到VMware,进行卸载操作:



弹出确认框,点击"下一步":



下一步之后, 选择删除:




接下来,按照提示完成卸载操作即可。

卸载完成后,还需要看看VMware的安装目录是否有旧数据,一并清理掉。

比如安装在C盘的Program Files(x86):




则需要直接删除整个VMware目录:




接下来要清理注册表:

首先,按住Windows + R, 在弹出框中输入 "regedit" 调出注册表:



进入注册表编辑器,如图:



打开 HKEY_CURRENT_USER 文件夹,找到 Software 文件夹并打开




找到"VMware.Inc",右键删除:



1.1.2.安装VMware

安装步骤略。。

安装以后可以免费试用,大家可以去官网购买正版许可证,或者去网上看看有没有好心人赠送你一个许可证。启动后的界面如图所示:



1.1.3.常见错误

Ubuntu 64 位 - VMware Workstation




此主机支持 Intel VT-x,但 Intel VT-x 处于禁用状态。

如果已在 BIOS/固件设置中禁用 Intel VT-x,或主机自更改此设置后从未重新启动,则 Intel VT-x 可能被禁用。

- (1) 确认 BIOS/固件设置中启用了 Intel VT-x 并禁用了"可信执行"。
- (2) 如果这两项 BIOS/固件设置有一项已更改,请重新启动主机。
- (3) 如果您在安装 VMware Workstation 之后从未重新启动主机,请重新启动。

这个是由于英特尔的虚拟化技术,没有开启,需要进入系统的BIOS界面,开启英特尔的虚拟化技术;不同的电脑型号,进入BIOS界面的方式不同,需要百度查询一下自己电脑的型号,如何进BIOS;


windows10系统可以参考: https://blog.csdn.net/biu_code/article/details/107504627以ThinkPad为例,如图:




1.2.创建虚拟机

Centos7是比较常用的一个Linux发行版本,在国内的使用比例还是比较高的。

大家首先要下载一个Centos7的iso文件,我在资料中给大家准备了一个mini的版本,体积不到1G,推荐大家使用:



我们在VMware《主页》界面中点击《创建新的虚拟机》按钮:



然后会弹出一个窗口,我们直接点击下一步:




然后页面中选择你准备好的ISO文件,继续点击下一步:



然后填写 虚拟机的名称 以及虚拟机将来 保存的位置:

新建虚拟机向导	×
命名虚拟机 您希望该虚拟机使用什么名称?	
虚拟机名称(V):	
heima-centos7	
位置 (L) :	
C:\Users\amy\Documents\Virtual Machines\heima-centos7	浏览 (R)
在"编辑">"首选项"中可更改默认位置。	
< 上一步(B) 下一步(N) >	取消


再次下一步,填写虚拟机磁盘大小。这里建议给大一点,否则将来不够用调整起来麻烦。而且这里设置大小并不是立刻占用这么多,而是设置一个上限:



继续下一步, 然后选择虚拟机硬件设置:




在弹出的窗口中设置虚拟机硬件,建议CPU给到4核,内存给到8G:



配置完成后,点击关闭 ,回到上一页面,继续点击 完成 :




虚拟机就创建完毕了:



1.3.安装Centos7

接下来,我们启动刚刚创建的虚拟机,开始安装Centos7系统:



启动后需要选择安装菜单,将鼠标移入黑窗口中后,将无法再使用鼠标,需要按上下键选择菜单。选中Install Centos 7 后按下回车:

```
CentOS 7

Install CentOS 7

Test this media & install CentOS 7

Troubleshooting >

Press Tab for full configuration options on menu items.
```

然后会提示我们按下enter键继续:

```
- Press the (ENTER) key to begin the installation process.
```

过一会儿后,会进入语言选择菜单,这里可以使用鼠标选择。选择中文-简体中文,然后继续:



接下来,会进入安装配置页面:



鼠标向下滚动后,找到系统-安装位置配置,点击:



选择刚刚添加的磁盘,并点击完成:



然后回到配置页面,这次点击《网络和主机名》:



在网络页面做下面的几件事情:


- 1. 修改主机名为自己喜欢的主机名,不要出现中文和特殊字符,建议用localhost
- 2. 点击应用
- 3. 将网络连接打开
- 4. 点击配置,设置详细网络信息



最好用一个截图软件,记住上图中的网络详细信息,接下来的配置要参考:




点击配置按钮后,我们需要把网卡地址改为静态IP,这样可以避免每次启动虚拟机IP都变化。所有配置 照搬你自己截图的网络信息填写,不要照抄我的:



上图中的四个信息参考之前的**以太网(ens33)网卡**的截图,不要照搬我的来写。

最后,点击完成按钮:



回到配置界面后,点击 开始安装:



接下来需要设置root密码:




填写你要使用的root密码,然后点击完成:

ROOT 密码		CENTOS 7 安装	
完成(D)		⊞ cn	帮助!
	root 帐户用于管理系统。为 root 用户输入密码。		
	Root 密码(R):		
	弱		
	确认(C):		


接下来,耐心等待安装即可。



等待安装完成后,点击**重启**:



耐心等待一段时间,不要做任何操作,虚拟机即可启动完毕:



输入用户名root,然后点击回车,会要求你输入密码:

```
CentOS Linux 7 (Core)
Kernel 3.10.0-1160.el7.x86_64 on an x86_64
bogon login: root
Password: _
```

此时你要输入密码,不过需要注意的是密码是**隐藏**的,输入了也看不见。所以放心输入,完成后回车即可:

```
CentOS Linux 7 (Core)
Kernel 3.10.0-1160.el7.x86_64 on an x86_64

bogon login: root
Password:
Last login: Fri Sep 22 10:45:34 on tty1
[rootObogon ~]#
[rootObogon ~]#
```

只要密码输入正确,就可以正常登录。此时可以用命令测试虚拟机网络是否畅通:

```
1 ping baidu.com
```


如果看到这样的结果代表网络畅通:

```
[root@bogon ~1#
[root@bogon ~1# ping baidu.com
PING baidu.com (110.242.68.66) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 110.242.68.66 (110.242.68.66): icmp_seq=1 ttl=128 time=10.8 ms
64 bytes from 110.242.68.66 (110.242.68.66): icmp_seq=2 ttl=128 time=10.8 ms
64 bytes from 110.242.68.66 (110.242.68.66): icmp_seq=3 ttl=128 time=9.87 ms
64 bytes from 110.242.68.66 (110.242.68.66): icmp_seq=4 ttl=128 time=11.2 ms
64 bytes from 110.242.68.66 (110.242.68.66): icmp_seq=5 ttl=128 time=8.94 ms
^C
--- baidu.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4008ms
rtt min/avg/max/mdev = 8.941/10.352/11.215/0.837 ms
[root@bogon ~1#
```

默认ping命令会持续执行,按下 CTRL + C 后命令即可停止。

1.4.设置虚拟机快照

在虚拟机安装完成后,最好立刻设置一个快照,这样一旦将来虚拟机出现问题,可以快速恢复。 我们先停止虚拟机,点击VMware顶部菜单中的暂停**下拉选框**,选择关闭客户机:



接着,点击VMware菜单中的 **/**按钮:




然后在弹出的快照管理窗口中,点击**拍摄快照**,填写新的快照信息:



快照拍摄完成了! 而且我们可以在不同阶段拍摄多个不同快照作为备份,方便后期恢复数据。

假如以后虚拟机文件受损,需要恢复到初识状态的话,可以选中要恢复的快照,点击转到即可:



2.SSH客户端

在VMware界面中操作虚拟机非常不友好,所以一般推荐使用专门的SSH客户端。市面上常见的有:

- Xshell: 个人免费,商业收费,之前爆出过有隐藏后门。不推荐
- Finshell:基础功能免费,高级功能收费,基于Java,内存占用较高(在1个G左右)。不推荐
- MobarXterm:基础功能免费、高级功能收费。开源、功能强大、内存占用低(只有10m左右),但是界面不太漂亮。推荐使用

2.1.安装MobarXterm


这里我们会选择内存占用较低的MobarXterm作为SSH客户端,其官网地址:

https://mobaxterm.mobatek.net/


MobaXterm free Xserver and tabbed SSH client for Windows

The ultimate toolbox for remote computing - includes X server, enhanced SSH client and much more!


安装完成后界面如图所示:




点击session按钮,进入会话管理:




在弹出的session管理页面中,按照下图填写信息并保存:



点击OK后会提示你是第一次连接,询问你是信任连接的服务:




选择accept之后,会询问你是否要记住密码,选择yes:




紧接着需要你设置一个MobarXterm的全局密码用于做密码管理,建议设置一个与虚拟机密码不同的:


输入密码:



输入成功后,就会连接成功,并进入操作界面了:




这里需要做一些基础的配置:




2.2.配置默认编辑器

首先建议设置一下默认编辑器,这样我们通过MobarXterm的FTP工具打开文件时会以指定的编辑器打开,方便修改。我这里配置的是vscode:



2.3.配置右键粘贴


复制粘贴是很常用的配置,MobarXterm默认左键选中即复制,但是需要配置右键点击为粘贴:



这样,复制和粘贴可以全部通过鼠标操作,无需按键。

2.4.SSH配置

接下来还有几个ssh配置:



分别是:

- 默认的登录用户
- ssh保持连接
- 取消连接成功后的欢迎banner

2.5.关闭X-Server服务

大多数情况下,我们没有x-server的需求,因此可以选择不要自启动:

