• ImageBase PE文件在内存中的优先装载地址 • SectionAlignment 内存中节对齐粒度 • FileAlignment 文件中节对齐粒度 test. exe程序-PE文件格式分析 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 姓名: ___曹海琪___ 学号: ___2018302180132 PE文件固定开头 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F MZ的ASCII码 00000000h: 4D 5A 90 00 03 00 00 00 04 00 00 07 FF FF 00 00 ; MZ?......... IMAGE DOS HEADER 00000040h: 0E 1F BA 0E 00 B4 09 CD 21 B8 01 4C CD 21 54 68; ...?.???L?Th MS-DOS Stub Program 00000050h: 69 73 20 70 72 6F 67 72 61 6D 20 63 61 6E 6E 6F; is program canno 00000060h: 74 20 62 65 20 72 75 6E 20 69 6E 20 44 4F 53 20; t be run in DOS 00000070h: 6D 6F 64 65 2E 0D 0D 0A 24 00 00 00 00 00 00 ; mode....\$..... 00000080h: 5D 65 FD C8 19 04 93 9B 19 04 93 9B 19 04 93 9B ;]e.. 捧.. 捧.. 捧 signature PE标志 "PE\0\0" 00000090h: 97 1B 80 9B 11 04 93 9B E5 24 81 9B 18 04 93 9B ; ?€?. 摏?仁.. 摏 识别是否为有效PE文 000000a0h: 52 69 63 68 19 04 93 9B 00 00 00 00 00 00 00 ; Rich.. 捧....... IMAGE_NT_HEADERS ① signature 000000c0h: 00 00 00 00 E0 00 0F 01 0B 01 05 0C 00 02 00 00 ; 符号数2. 可选文件头大人 ② FileHeader 映像文件头(0x14) 000000e0h: 00 20 00 00 00 00 40 00 00 10 00 00 00 02 00 00 ; Image Base. Section Align ③ OptionalHeader 可选文件头 00000100h: 00 40 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 ; .@......... 00000400h: 68 40 10 00 00 68 00 30 40 00 68 09 30 40 00 6A; h@...h. 0@. h. 0@. j Section 前四个字节: RVA 后四个字节: size 00000130h: 14 20 00 00 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; IMPORT<Table Source To 00000410h: 00 E8 2A 00 00 00 68 40 10 00 00 68 00 30 40 00 ; .?...h@...h.0@. . text 00000420h: 68 31 30 40 00 6A 00 E8 14 00 00 00 6A 00 E8 01; h10@.j.?...j.? 代码节 00000430h: 00 00 00 CC FF 25 00 20 40 00 FF 25 0C 20 40 00 ; ...?%. @. %. @. 一程序百 00000440h: FF 25 08 20 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; %. @....... 执行代码 00000180h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 00 00 00; IMPORT. Address. Table. 000001b0h: 46 00 00 00 00 10 00 00 00 02 00 00 04 00 00 ; F...... IMAGE SECTION -HEADER 000001d0h: 2E 72 64 61 74 61 00 00 A6 00 00 00 00 20 00 00]; .rdata..?... 000001f0h: 00 00 00 00 40 00 00 40 2E 64 61 74 61 00 00 00 ;@..@.data... 00000200h: 8E 00 00 00 00 30 00 00 00 02 00 00 08 00 00 ; ?...0..... 在文件中①③部 分是相同的 50 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 72 20 00 00 00 20 00 00 (对应user32.dl1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 00000600h: 64 20 00 00 00 00 00 8C 20 00 00 80 20 00 00 ; d ? . . € . . Section .rdata 00000620h: 72 20 00 00 00 20 00 00 58 20 00 00 00 00 00 0 ; r X .对应user32.dll (1) IMPORT Address Table(IAT) -系列DWORD格式的数组。 在文件中,每个双字中存放对应引入函数的函数名字符 00000650h: 64 20 00 00 00 00 00 00 8C 20 00 00 80 20 00 00 ; d?.. € ... 串的RVA;在内存中,每个 00000660h: 00 00 00 00 80 00 45 78 69 74 50 72 6F 63 65 73 ; €. ExitProces 字中存放对应引入函数的地 00000670h: 73 00 6B 65 72 6E 65 6C 33 32 2E 64 6C 6C 00 00; s. kernel32.dll.. 00000680h: 62 02 77 73 70 72 69 6E 74 66 41 00 9D 01 4D 65; b. wsprintfA. ?Me ② IMPORT Directory 00000690h: 73 73 61 67 65 42 6F 78 41 00 75 73 65 72 33 32; ssageBoxA.user32 Table(IDT) 引入表,引入目录是IMAGE 000006a0h: 2E 64 6C 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; .dll..... IMPORT DESCRIPTIONS数组 每个DLL都使用一个元素, 止于一个全为0元素。 ③ IMport Nmae Table -系列DWORD格式的数组。 在文件中与IAT相同,在内存 中IAT会变化,但引入名字: 当DWORD数组数据的高位为0 时,表示通过函数名引入, 指向IMPORT Hints/Names &DLL names; 为1时表示通 4 IMPORT Hints/Name 要求: & DLL Nmaes 引入名字表和IAT每个双字者 1丏 分割PE文件的各个部分: MZ头部+DOS Stub+PE文件头+可选文件头+节表+节 是IMAGE IMPORT BY NAME结 2丏 标明各个关键字段结构和字段,及其含义 构, 由Hints和Name构成 3 丏 详细分析函数引入表中的各个字段及其关系 Hints 引入函数名 ExitProcess 80 00 45 78 69 74 50 72 6F 63 65 73; kernel32.dll 的函数名 73 00 6B 65 72 6E 65 6C 33 32 2E 64 6C 6C 00 00 ; 引入函数名 MessageBoxA 62 02 77 73 70 72 69 6E 74 66 41 00 9D 01 4D 65; 00000800h: BD CC D1 A7 B2 E2 CA D4 00 50 45 C8 EB BF DA B5; 教学测试.PE入口? Section 引入函数名 wsprintfA user32.dll 的函数名 00000810h: E3 B2 E2 CA D4 31 A3 BA BD F8 C8 EB B5 DA D2 BB; 悴馐?: 进入第一 . data 73 73 61 67 65 42 6F 78 41 00 75 73 65 72 33 32 ; 00000820h: C8 EB BF DA CE BB D6 C3 34 30 31 30 30 48 21; 入口位置401000H! 00000830h: 00 50 45 C8 EB BF DA B5 E3 B2 E2 CA D4 32 A3 BA; . PE入口点测试2: 已初始化的数据节 2E 64 6C 6C 00 00 00000840h: BD F8 C8 EB B5 DA B6 FE C8 EB BF DA CE BB D6 C3; 进入第二入口位置 一存放在编译时 刻已经确认的数据 00000850h: 34 30 31 30 31 36 48 21 00 00 00 00 00 00 00 00; 401016H!......

③ 可选文件头中:

· AddressOfEntryPoint PE装载器准备运行的PE文件的第一条指令的RVA



