전술상황판 v1.0

전자 전술상황판 사용 매뉴얼

재난현장 표준작전절차(SOP) 기반 현장지휘 훈련·실무용



매뉴얼 버전 **1.4** · 2026. 11.
전술상황판 **v1.0** 기준 · 태블릿·PC 웹 브라우저용

© 2026 부산소방학교 지휘역량강화센터
(제작: 서종근)

목차

0	**빠른 시작**	상황판 작성 8단계
1	**화면 구성**	접속 · 상단 띠 · 툴바 · 캔버스 · 우측 패널
2	**개황도 그리기**	그리기 도구 · 통제선 이어 그리기 · 건물 템플릿 · 배경사진
3	**표지(아이콘)**	선택·더블클릭 · 방수 · 임시의료소 · 소방대원 역할 · 일반인 · 소화전
4	**자원·차량 관리**	출동대 세트 · 임무 구분 · 현장지휘관 멘트 · 회전 · 복사
5	**구조대상자·대원 안전사고**	진행상태 · 중증도 · MAYDAY
6	**진행사항 관리**	△ 미흡·● 양호 · 대응단계 · 통제단 건의·발령 · 메모
7	**패널·화면 조작**	단축키 · 여러 개 선택 · 복사·붙여넣기 · 확대/축소
8	**기록·저장·출력**	기록 탭 · 저장·불러오기 · 대상물 레이아웃 · 스크린샷
9	**참고자료 화면**	지휘절차 · 지휘체계 · 지도서비스
10	**활용 예시**	공사장 · 산불 · 고층건물 · 농촌주택
11	**운용 팁·주의사항**	데이터 보관 · 디브리핑 · 점검표

이 매뉴얼에 대하여

전술상황판 **v1.0**에서 새로 생기거나 바뀐 기능은 NEW 표시와 다음 쪽 **변경 사항 요약**에서 확인할 수 있습니다.

화면은 앱에 기본으로 들어 있는 '예시 상황판(한솔아파트 공사장 화재)'으로 촬영했습니다. 실제 사용 시에는 **+ 상황판 추가**로 새 상황판을 만들어 작성합니다.

NEW v1.4 변경 사항 요약 (전술상황판 v1.0)

구분	내용	쪽
선택·더블클릭	차량(분대)·표지·구조대상자 모두 **한 번 누르면 선택**(이동·크기·회전), **두 번 누르면 상세정보** 창	3·4장
여러 개 선택	범위 선택에 **차량(분대)도 포함**. 태블릿은 툴바 **범위선택** 도구로 끌어서 선택	7장
복사·붙여넣기	`Ctrl`+`C` / `Ctrl`+`V`, `Ctrl`+`D` 바로 복제. 차량은 다음 호출부호(진9→진10) 자동 부여	7장
차량 회전	출동대·차량도 주황 점(15°) 또는 상세창 ↺15°·↻15°·↻90°·0° 버튼으로 회전	4장
임무 구분	임무·메모를 읽어 아이콘 아래 꼬리표 표시 — 인명구조·화재진압·배연·경계·보호·**1선펌프·중요탱크차**·중계·급수·응급처치. 버튼 두 번 누르면 적용·닫힘. 소방차 표지에도 적용	4장
현장지휘관	지휘 출동대를 **무전하는 현장지휘관 그림**으로 표시(이름표 '현장지휘관'), **지휘 멘트**를 말풍선으로 표시	4장
소방대원	새 그림. 현장지휘관·진압·구조·구급·일반대원 **역할별 그림** 선택(두 번 누르면 적용·닫힘)	3장
새·바뀐 표지	**방수**(물줄기+물방울) · **임시의료소**(천막) · **일반인**(속성에서 남자·여자) · **소화전 이름** 표시 · 펌프차 방향을 탱크차와 같게	3장
통제선 도구	누를 때마다 **선이 이어지고** 더블클릭(두 번 탭)·Enter·Esc로 마무리	2장
건물	기본 지상 5층·지하 0층 · 통제선(Fire line) 곡선을 **건물 중심 좌우 대칭**으로(글자 없음)	2장
진행사항	한 번 누르면 △ **수행·미흡**, 한 번 더(두 번) ● **양호** · 메모 입력칸 **위 고정**, 기록은 아래로 · **통제단 건의·발령**	6장
대상물 레이아웃	건물·그림·표지·배경사진·**차량 작전배치**를 대상물별로 저장해 두고 새 상황판으로 불러오기, 파일 공유	8장
경과시간	새 상황판은 **정지 상태로 시작**, ▶를 누른 순간이 시작(접수) 시각	1장
화면	상단 사고명과 상황판 탭이 겹치지 않도록 정리 · 버전 표기(전술상황판 v1.0)	1장

업데이트 후

GitHub Pages(ic_board) 등 배포 주소를 쓰는 경우 최신 파일로 교체해야 위 기능이 반영됩니다. 기존에 저장한 상황판은 그대로 열립니다. 예전에 ⇄로 방향을 바꿔 둔 펌프차는 반대로 보일 수 있으니 한 번 다시 맞춰 주세요.

0 빠른 시작 — 상황판 작성 8단계




그림 0-1 전자 전술상황판 전체 화면 (예시 상황판)

1 상황판 추가

탭 줄 맨 왼쪽의 **+ 상황판 추가**를 누르고 사고명을 입력합니다. 여러 사고를 탭으로 동시에 관리합니다.

2 시간 시작 NEW

새 상황판의 경과시간은 **00:00에 멈춰** 있습니다. 상황·훈련 시작 때 초록 ▶를 누르면 그 순간부터 흐르고 접수 시각으로 기록됩니다.

3 출동대 등록

자원 탭 '출동대 추가'에서 1차출동대의 **추가**를 눌러 '미도착·출동중'에 등록합니다. 증원은 **+ 추가 출동대 편성**.

4 개황도 작성

건물 템플릿·배경사진을 깔거나, 저장해 둔 **대상물 레이아웃**을 불러옵니다. 통제선·방면·표지를 놓습니다.

5 차량 배치

미도착 목록의 차량을 개황도나 오른쪽 패널(도착·직전대기·자원대기소·임시의료소)로 끌어 놓습니다.

6 임무 지정 NEW

차량을 두 번 눌러 임무를 적거나 임무 구분 버튼을 두 번 누르면 아이콘 아래 꼬리표가 붙습니다.

7 진행사항 체크

진행사항 항목을 한 번 누르면 △(미흡), 한 번 더 누르면 ●(양호). 메모는 위 입력칸에 쓰고 Enter.

8 기록·출력

스크린샷으로 이미지 저장, **저장·불러오기**로 보관·이동, 기록 탭 **텍스트 복사**로 보고서 작성.

1 화면 구성




그림 1-0 접속 화면

접속(로그인)

- 처음 열면 비밀번호 입력 화면이 나옵니다. 안내받은 비밀번호를 입력하고 **입장하기**.
- 브라우저 창을 닫았다가 다시 열면 다시 입력합니다. 작성한 상황판은 그대로 남아 있습니다.
- 👁 버튼으로 입력한 비밀번호를 확인합니다.

상단 띠




그림 1-1 상단 띠 — 버전·사고명, 상황판 탭, 경과/현재시간, 주요 버튼

버전·사고명	왼쪽 **전술상황판 v1.0** 표기 옆 칸을 눌러 사고명 입력·수정. 스크린샷 하단과 저장 이름에 쓰입니다. 탭이 많아도 사고명 칸과 겹치지 않습니다. NEW
상황판 탭	+ 상황판 추가 · 다른 탭 누르기=전환 · 현재 탭 누르기=이름 변경 · 탭 끌기=순서 변경 · × 닫기(이 기기에서 삭제되므로 필요 시 먼저 저장)
경과시간	새 상황판은 **정지 상태**로 시작 — ▶ **시작** / ❚❚ 중지 / ↺ 초기화. 처음 ▶를 누른 순간이 접수 시각. 20분마다 ● **20분 전파** 알림(누르면 기록) NEW
현재시간	현재 시각(시:분:초)
전체화면	화면 전체를 상황판으로 사용. 실수로 풀리지 않게 `Esc` 한 번으로는 해제되지 않으며 **전체화면 해제** 버튼(PC는 `Esc` 약 2초)으로 해제
저장·불러오기	이 기기에 저장 · 목록 열기/삭제 · JSON 복사/파일로 다른 기기에 옮기기 · 예시 상황판 열기
📷 **스크린샷** · ⓘ **만든이**	현재 상황판을 PNG 이미지로 저장 · 개발자·저작권 정보

툴바



그림 1-2 툴바 — 선택·범위선택, 그리기 도구, 색·굵기, 건물·대상물·방면·배경사진·이미지입력, 구조대상자·소방대원·일반인, 표지, 소방시설 ▾, 되돌리기·확대/축소·패널정렬·초기화



그림 1-3 우측 패널(자원 탭)

캔버스 · 우측 패널

캔버스	개황도를 그리고 차량·표지·구조대상자를 배치하는 작업 공간
진행사항 패널	캔버스 왼쪽 위. 체크리스트·대응단계·통제단·메모를 패널 안에서 바로 기록·편집 (6장)
오른쪽 4개 패널	**도착(임무대기)** · **직전대기(RIT·교대조)** · **자원대기소** · **임시의료소**. 차량을 놓으면 그 상태와 시각이 자동 기록됩니다.
우측 패널 탭	**자원**(출동대·차량, 자원 현황) · **기록**(시간순 기록) · **참고자료**(매뉴얼·지휘절차·지도서비스)
패널 숨기기	캔버스와 우측 패널 사이 ▶ 버튼으로 숨기기/보이기, 경계선을 끌어 폭 조절

‘미도착·출동중’ 목록의 지휘 출동대는 무전하는 현장지휘관 그림으로 표시됩니다(차량 표시 ‘이미지’일 때).

2 개황도 그리기

도구 사용법

선택	차량·표지·글자·건물을 누르거나 끌어 이동. **한 번 누르면 선택 틀, 두 번 누르면 상세정보**. 빈 곳을 마우스로 끌면 범위 선택, 태블릿 손가락으로 끌면 화면 이동 NEW
범위선택	누른 뒤 끌면 범위 안의 차량·표지·구조대상자를 한 번에 선택(태블릿용). 선택 후 자동으로 선택 도구로 돌아갑니다. NEW
펜	자유 곡선. 색(검정·빨강·파랑·초록·주황)과 굵기(가늘게·보통·굵게)
직선 · 화살표	진입 경로, 수관 전개, 이동·연소 방향
사각 · 원	작업 구역, 위험 범위
글자	누른 위치에 입력. `Ctrl`+`Enter` 줄바꿈. 다시 누르면 내용·크기·색 수정, ✥ 이동, 삭제
통제선	붉은 점선. **누를 때마다 그 점까지 선이 이어지고**, 마우스를 움직이면 다음 구간이 따라 그려집니다. **더블클릭(두 번 탭)**·`Enter`·`Esc`로 마무리. 진행사항 '통제선 설치' 자동 체크 NEW
지우개	그린 선·글자·건물을 문질러 삭제
되돌리기 · 다시	`Ctrl`+`Z` / `Ctrl`+`Y` — 그리기·건물·표지·구조대상자 작업 취소/복원
그림삭제	그림(선·글자·건물)만 모두 삭제. 차량·구조대상자 표시는 유지




그림 2-1 통제선 이어 그리기(끝 구간은 마우스를 따라감)와 건물 통제선(Fire line) 곡선

그린 뒤 수정

선택 도구로 그린 선이나 도형을 누르면 파란 점과 편집 막대가 나옵니다.

- **크기·모양** — 파란 점을 끌어 끝점·모서리를 옮깁니다(펜·통제선은 네 모서리로 확대·축소).
- **이동** — 선택된 도형을 끌어 옮깁니다.
- **편집 막대** — 굵기 −/+, 색 5가지, 실선/점선, 삭제, 완료
- 통제선 한 줄은 하나로 선택·삭제되고, 되돌리기 한 번에 취소됩니다.



그림 2-2 건물 개황도 그리기 창

건물 템플릿

- 툴바 **건물** → 지상·지하 층수, 표시할 층, 건물명, 정면 방면, 가로 위치, 계단실, 통제선(Fire line) 곡선 → **그리기**. 건물 아이콘을 원하는 위치로 끌어 놓아도 됩니다.
- 기본값은 **지상 5층, 지하 0층**입니다. 지하가 필요하면 지하 층수만 올립니다. NEW
- **통제선(Fire line) 곡선**은 건물 중심을 기준으로 **좌우 같은 폭**으로 그려지고, 건물 크기를 바꿔도 가운데에 맞춰 다시 그려집니다(곡선 아래 글자 없음). NEW
- 층 칸 안에 차량·표지·구조대상자를 놓으면 해당 층이 자동 기록됩니다.
- '선택'으로 건물을 누르면 파란 점으로 전체 크기, 끌어서 이동, [층·옵션 편집], 삭제

층별 높이·너비

- 건물을 선택하면 층마다 주황 손잡이가 나타납니다. 가로 손잡이(—)를 위아래로 끌면 그 층 높이, 세로 손잡이(|)를 좌우로 끌면 그 층 너비가 바뀝니다.
- 계단실 선·층 이름·지면선·통제선 곡선이 자동으로 따라 그려집니다. [층별 초기화]로 모든 층을 같은 크기로 되돌립니다.

배경사진 · 이미지입력

- 툴바 **배경사진** → 파일 선택, 또는 이미지를 복사한 뒤 `Ctrl`+`V`. 원본 밝기 그대로 캔버스를 꽉 채웁니다.
- 선택 도구로 배경을 누르면 주황 점으로 너비·높이 조절, 끌어서 이동, 흐리게/진하게, 화면맞춤, 삭제
- **이미지입력** → 사진 선택(여러 장 가능). 아이콘처럼 이동·크기·회전·삭제됩니다.

대상물 레이아웃으로 미리 만들기 NEW

관내 주요 대상물의 건물·그림·표지·배경사진(평면도·항공사진)과 차량 작전배치를 미리 그려 저장해 두고, 사고 때 한 번에 불러옵니다. 툴바 **대상물** 버튼 — 자세한 내용은 8장.

3 표지(아이콘)

놓기 — 누르기 · 끌어서 생성 · 끌어 놓기

- 툴바 표지를 누른 뒤 상황판에서 누르면 기본 크기로 놓입니다. 표지를 고른 뒤 상황판에서 **끌면** 그린 범위 크기로 생성됩니다.
- 툴바 아이콘을 상황판으로 바로 끌어 놓아도 됩니다. 놓은 직후에는 선택 상태가 됩니다.

선택·편집 NEW

한 번 누르기	선택 틀 — 끌어서 이동, **파란 점**=크기(40~300%), **주황 점**=회전(15° 단위), 사다리는 아래 손잡이로 길이. 막대의 [설정]·[삭제]·[완료]
두 번 누르기	상세 속성 창. 제목(⠿)을 끌어 옮길 수 있고, 아이콘을 가리지 않게 비켜 열립니다.
두 번 누르면 닫힘	속성 창 안의 선택 버튼(대원 역할·일반인 성별·임무 구분·사고유형)은 **두 번 누르면 바로 적용하고 창이 닫힙니다.** 이름 입력칸은 `Enter`로 적용·닫기

표지 목록

표지	용도 · 비고
구조대상자	요구조자 위치 등록 (5장)
소방대원 NEW	역할 선택 — **현장지휘관·진압대원·구조대원·구급대원·일반대원**마다 그림이 바뀌고 아래에 역할 이름표. 소속·성명(선택). 안전사고 시 구조대상자로 전환(5장)
일반인 NEW	하나의 표지로 놓고 속성에서 **남자·여자** 선택. 표시 내용(신고자·관계인·대피자 등) 입력 → 아래 이름표
화점	발화 지점. 층 안에 놓으면 층 기록. [설정]의 진행중·초진(주황 원+사선)·완진(초록 원+X) — 시각이 기록·메모에 남음
폭발 · 연소확대 · 위험물	폭발 지점 / 연소 확대 방향·층 / 위험물·가스
방수 NEW	관창과 퍼지는 물줄기, 끝에 **물방울**. 회전으로 방수 방향 지정. 놓으면 층과 함께 '방수 위치 표시' 기록
진입구 · 소화전	진입 지점 / 소화전. 소화전은 속성에서 **이름**(예: 지상식 #12) 입력 → `Enter`로 표시·닫기 NEW
임시의료소 NEW	**네모 지붕 천막** 모양. 놓은 뒤 설치 장소 입력 → 표지 아래 표시. '임시의료소 설치' 자동 체크
무전	무전 지점. 무전망(지휘망·작전망·지원망·공용망·PS-LTE 또는 직접 입력) 표시
소방차 · 일반차량	그림용 차량. 소방차는 종류·이름 + **임무 구분**(4장과 같은 꼬리표) NEW. 일반차량은 승용·화물·전기와 번호. 둘 다 ⇄ 방향 전환
사다리 · 에어매트	사다리는 크기와 길이 따로 조절 / 에어매트 전개 위치(진행 기록)
소방시설 ▾	건물·출입, 경보설비, 소화설비, 소화활동설비 16종




그림 3-1 소방대원 — 역할 선택(두 번 누르면 적용·닫힘)



그림 3-2 일반인 — 성별 선택과 표시 내용




그림 3-3 방수(물방울) · 임시의료소(천막) · 일반인(관계인·신고자) · 소방대원(구조) · 소화전 이름



그림 3-4 소방차 표지 — 종류·이름·임무 구분

4 자원·차량 관리

① 출동대 등록

- 자원 탭 '출동대 추가' 목록의 세트 줄에서 **추가**를 누르면 한 번에 등록됩니다. 기본 세트는 1차출동대(지휘, 진1~6, 구1, 급1, 고가, 굴절, 펌프1~6, 탱1~6)입니다.
- ⚙ 세트 관리로 세트를 만들고 고칩니다. **+ 추가 출동대 편성**은 종류별 대수만 넣으면 지금 번호 다음부터 호출부호가 자동으로 매겨집니다.

구분	종류	상황판 표시
대(인원)	진압 · 구조 · 구급 · 기타	색 칩 (예: 진1, 구1, 급1)
지휘 NEW	지휘	**무전하는 현장지휘관 그림** + 이름표 '현장지휘관' (기록·호출부호는 '지휘')
차량	펌프차 · 탱크차 · 구조차 · 구급차 · 굴절차 · 고가차 · 지휘차 · 헬기 · 기타	차량 사진 + 이름표. 펌프차는 탱크차와 같은 방향(오른쪽)으로 표시 NEW

② 배치와 상태 기록

- '미도착·출동중' 목록의 차량을 끌어서 개황도(현장투입) 또는 오른쪽 4개 패널에 놓습니다. 놓은 위치에 따라 상태와 시각이 기록 탭에 자동 기록되고, 건물 층 안이면 층도 기록됩니다.
- 잘못 배치한 차량은 끌기 시작하면 화면 아래에 나타나는 '미도착으로' 칸이나 미도착 목록에 놓으면 돌아갑니다.

③ 선택·회전 NEW



그림 4-1 차량을 한 번 누른 선택 틀 — 파란 점(크기), 주황 점(회전), [상세정보]·[⇄ 방향]·[삭제]·[완료]

- **한 번 누르기** — 선택 틀. 끌어서 이동, 파란 점으로 크기, 주황 점으로 15° 단위 회전
- **두 번 누르기** — 상세정보 창(호출부호·종류·소속·인원·임무·단위지휘관·RIT·회전·크기)
- 상세정보의 ↺15° · ↻15° · ↻90° · 0°로도 회전. 이름표와 임무 꼬리표는 가로로 유지
- ⇄ 방향: 차량 그림의 앞뒤를 바꿉니다.

④ 임무 구분 꼬리표 NEW



그림 4-2 차량 상세정보 — 임무·메모와 임무 구분

임무·메모에 쓴 내용을 읽어 아이콘 아래에 꼬리표를 자동으로 붙입니다(최대 2개). 판별이 틀리면 **임무 구분** 버튼을 직접 고르고, **두 번 누르면 적용하고 창이 닫힙니다.** '표시 안 함'으로 끌 수도 있습니다.

꼬리표	메모에 이런 말이 있으면
인명구조	구조 · 검색 · 인명 · 구출 · 대피유도
화재진압	진압 · 방수 · 화점 · 연소 · 소화 · 관창 · 내부진입
배연	배연 · 급배기 · 송풍 · PPV
경계·보호	경계 · 보호 · 비화 · 차단 · 방어
1선펌프	1선 · 1선펌프 · 1선P
중요탱크차	중요탱크 · 중요T
중계	중계
급수	급수 · 용수 · 수원 · 소화전 · 보급
응급처치	응급 · 처치 · 이송 · 분류 · 트리아지

임무에 '1선펌프'를 쓰면 진행사항 '용수공급체계'가 자동 체크됩니다. 툴바 소방차 표지도 같은 방식으로 임무를 지정합니다.

⑤ 현장지휘관 지휘 멘트 NEW



그림 4-3 지휘 출동대 — 지휘 멘트 입력

- 지휘 출동대를 두 번 누르면 메모 칸이 **지휘 멘트**로 바뀝니다. 입력하고 `Enter`를 누르면 아이콘 아래 **말풍선**으로 표시되고 창이 닫힙니다.
- 아이콘이 상황판 맨 아래에 있으면 말풍선이 위로 올라가 잘리지 않습니다. 스크린샷에도 그대로 나옵니다.
- 차량 표시를 '칩'으로 바꾸면 예전처럼 상자 모양으로 보입니다.

차량 표시 전환

차량이 많아 복잡하면 자원 탭의 **차량 표시: 이미지 | 칩**으로 칩 모양으로 바꿉니다. '자원 현황' 표에서 종류별·구역별 대수를 확인합니다.

5 구조대상자 · 대원 안전사고



그림 5-1 구조대상자 기록 창

구조대상자 등록

- 툴바 **구조대상자** → 위치를 누르거나 끌면 바로 배치됩니다. 정보는 나중에 **두 번 눌러** 입력합니다.
- 위치 · 인원 · 연령/성별 · 부상 상태 · 중증도 · 진행 상태 · 담당대 · 이송병원
- 이름표에 위치(층·호)가 표시되고, 크기·회전·여러 개 선택이 됩니다.

진행 상태

정보입수 → 위치확인 → 구조중 → 구조완료 → 임시의료소 → 병원이송

중증도 긴급 응급 비응급 지연 은 색 테두리로 표시됩니다. 구조완료 이후는 임시의료소 패널 목록에 자동 정리됩니다.

대원 안전사고(MAYDAY)



그림 5-2 대원 안전사고 기록 창 — 사고 유형 두 번 누르면 적용·닫힘

1. 상황판의 소방대원 아이콘을 두 번 누릅니다.
2. 🚨 **안전사고 발생 (MAYDAY)**을 누르면 그 위치의 대원이 구조대상자로 전환됩니다. 지정해 둔 역할 그림이 그대로 유지됩니다. NEW
3. 소속·성명, 최종 위치·확인 수단, 사고 유형(고립·추락·붕괴·매몰·화상·공기부족·탈진·열손상·실종·기타) 입력. 사고 유형 버튼을 **두 번 누르면 저장하고 닫힙니다**. 아이콘 아래 '대원 · 추락'처럼 표시 NEW
4. 미구조 동안 빨간 원이 깜박이고 상단에 🚨 대원 안전사고 N 배지가 유지됩니다.
5. 구조 완료는 진행 상태를 '구조완료'로 바꿉니다. 사고 해제는 오등록일 때만 씁니다.

> **주의**
> 사고 발생·대원 정보·상태 변경은 모두 기록 탭에 시각과 함께 남습니다. 디브리핑 때 시간순 확인에 활용하세요.

6 진행사항 관리



그림 6-1 진행사항 패널 — △ 미흡·● 양호, 대응단계·통제단, 위 고정 입력칸과 아래로 쌓이는 메모

체크 — △ 미흡 · ● 양호 NEW

누르기	상태
한 번	△ **수행·미흡** — 수행 시각 기록
한 번 더 (또는 두 번 연속)	● **양호** — 동그라미가 채워짐
다시	해제

시각은 처음 누른 때(△)로 남고, 기록 탭에는 '(수행·미흡 △)', '(양호 ●)'가 따로 적혀 디브리핑 때 미흡했던 절차를 돌아볼 수 있습니다. 자동 체크 항목은 ●로 들어갑니다.

대응단계 · 통제단 NEW

- **대응단계**를 누르면 해제·대응1~3단계를 고릅니다 → '대응1단계 발령'으로 메모·기록, '추가 소방력 요청' 자동 체크
- **통제단**을 누르면 해제·**건의**·**발령**을 고릅니다 → '긴급구조통제단 가동 건의/발령'으로 메모·기록
- 시각을 바꾸지 않으면 실제 누른 시각(초 단위)으로 기록됩니다. 패널을 접었을 때 제목줄과 스크린샷에도 표시됩니다.



그림 6-2 대응단계 선택



그림 6-3 긴급구조통제단 건의·발령

메모와 항목 편집

기능	사용법
메모 NEW	대응단계 줄 바로 아래 **고정된 입력칸**에 쓰고 `Enter`. 기록은 그 아래로 **시간순으로 쌓입니다**(최신이 맨 아래). 칸이 차면 오래된 메모부터 '▲ 이전 메모 n건'으로 접히고, 누르면 전체 목록이 열립니다. 메모를 누르면 수정·삭제
✎ 항목 편집	제목줄 ✎ → 항목마다 ▲▼(순서)·✎(이름)·×(삭제), 아래 + 항목 추가. ✓로 편집 끝. 체크 기록은 유지
⚙ 진행사항 관리	목록 저장·불러오기(기관·과정별 체크리스트), 접수 시각 수정, 전체 메모 목록
새 상황판 기본값	항목을 추가·수정·삭제·이동하면 마지막 구성이 새 상황판의 기본 목록이 됩니다.

자동 체크 조건

이렇게 하면	체크되는 항목(이름에 포함된 단어)
방면 표지 지정	'방면'
통제선 그리기(마무리)	'통제선'
차량 임무에 '1선펌프' 입력	'1선펌프/1선P' 또는 '용수공급'
대응단계 지정	'소방력'
단위지휘관 지정	'단위지휘관'
임시의료소 표지 놓기	'임시의료소'

기본 체크리스트: 지휘권 선언 · 대기단계 준수 · 상황보고(상황,방면,전략,지휘형태) · 용수공급체계(1선P,중요T) · 추가 소방력 요청 · 임시의료소 설치 · 통제선 설치 · 단위지휘관 지정 · 무전망분리 · 위험성평가, 진입금지명령권확행

7 패널·화면 조작

단축키

키	기능
`Ctrl` + `Z`	되돌리기 — 그리기·건물·표지(생성·이동·크기·회전·삭제·속성)·구조대상자
`Ctrl` + `Y` / `Ctrl` + `Shift` + `Z`	다시 실행
`Ctrl` + `C` · `Ctrl` + `V` NEW	선택한 차량·표지·구조대상자 복사·붙여넣기(조금씩 비켜 놓임). 차량은 다음 호출부호 자동 부여, 단위지휘관·RIT 지정은 복사되지 않음. 이미지를 복사해 둔 경우 `Ctrl` + `V`는 배경사진 붙여넣기
`Ctrl` + `D` NEW	선택한 것을 바로 복제
`Ctrl` + `A`	상황판의 차량·표지·구조대상자 전체 선택
`Delete`	선택 삭제 (차량·구조대상자가 있으면 확인 창)
`Esc`	창 닫기, 그리던 통제선 마무리, 선택 도구로 복귀·선택 해제

출동대 차량의 상태 이동과 이미 기록 탭에 남은 기록은 되돌리기 대상이 아닙니다.

여러 개 선택 NEW




그림 7-1 범위 선택 — 차량(분대)과 표지가 함께 선택




그림 7-2 복사·붙여넣기 — 진10~13, 구5·6으로 번호 자동 부여

- 빈 곳에서 마우스로 끌거나(PC), 툴바 **범위선택**을 누르고 끌면(태블릿) 범위 안의 차량·표지·구조대상자가 선택됩니다.
- `Ctrl`(또는 `Shift`)+클릭으로 하나씩 추가·제외합니다.
- 선택한 것 중 하나를 끌면 함께 이동(차량 구역 변경도 기록), 파란 점으로 함께 크기 조절, [삭제]로 함께 삭제, [⇄ 방향]으로 함께 방향 전환

패널 · 화면

기능	방법
상황판 탭	+ 상황판 추가 · 현재 탭 누르기=이름 변경 · 탭 끌기=순서 변경
패널 이동·크기	제목줄을 끌어 이동(패널 안 차량도 함께), 오른쪽 아래 모서리로 크기 조절, –/+ 최소화
패널정렬	진행사항은 왼쪽 위, 나머지 4개는 오른쪽 기본 위치·크기로
확대·축소	툴바 버튼 · 태블릿 두 손가락 벌리기/오므리기(최대 4배) · PC `Ctrl` +휠 · ‘맞춤’으로 해제
화면 이동	확대 상태에서 휠·스크롤바, 태블릿은 빈 곳을 손가락으로 끌기
우측 패널	▶ 버튼으로 숨기기/보이기, 경계선 끌어 폭 조절
전체화면	상단 ‘전체화면’ · 해제는 전체화면 해제 버튼(PC는 `Esc` 약 2초)

태블릿 활용

전체화면 + 우측 패널 숨기기(▶)로 캔버스를 넓게 쓰세요. 그리던 중 두 번째 손가락이 닿으면 그리기가 취소되고 확대·축소로 바뀝니다. 더블클릭은 같은 자리를 빠르게 두 번 탭하면 됩니다.

8 기록·저장·출력



그림 8-1 기록 탭

기록 탭

- 차량 이동·상태 변경, 임무 구분, 체크(△/●), 대응단계·통제단, 구조대상자, 표지, 메모가 시각과 함께 자동 기록됩니다.
- 위쪽 입력칸으로 상황을 직접 기록, 분류(자원·진행·구조·상황·기록)별 보기
- **텍스트 복사**: 사고명·주소와 전체 기록을 시간순 텍스트로 복사 → 보고서·메신저에 붙여넣기

저장·불러오기

- **이 기기에 저장**: 이름을 붙여 시점별 보관, 목록에서 열기(새 탭)·삭제
- **JSON 복사 / JSON 파일 열기 / 붙여넣기로 불러오기**: 다른 기기로 옮기기
- '시작할 때 전체화면으로 열기' 설정, 예시 상황판 새 탭으로 열기

초기화

툴바 **초기화**: 현재 상황판을 처음 상태로(경과시간도 정지 상태). '사고명·주소는 유지' 선택 가능. 되돌릴 수 없습니다.

대상물 레이아웃 NEW



그림 8-2 대상물 레이아웃 창

- 툴바 **대상물** → 이름 입력 → **현재 그림 저장**. 건물·층 구성, 그림(수관·진입로), 표지(방수·사다리·소방시설 등)가 저장됩니다.
- **차량·출동대 작전배치 포함**을 체크하면 현장에 놓인 차량의 위치·방향·회전·크기·임무·단위지휘관/RIT 지정도 저장됩니다(오른쪽 패널 안 차량 제외).
- **배경사진 포함**은 용량이 크므로 필요할 때만 체크합니다.
- 불러오기: **새 상황판으로 열기** 또는 **현재 상황판에 적용**(그림·표지만 바뀌고 진행 중인 차량·구조대상자·진행사항은 유지). 같은 호출부호 차량이 있으면 그 자리로 옮기고, 없으면 추가합니다.
- **파일로 내보내기 / 파일에서 가져오기**로 교관·센터 간에 레이아웃 묶음을 공유합니다.

구분	저장·불러오기	대상물 레이아웃
목적	진행 중·끝난 사고·훈련 상황판 보관	관내 주요 대상물을 미리 그려 두고 재사용
저장 범위	**전부** — 그림·표지·배경, 출동대(미도착 포함), 구조대상자, 체크·대응단계·통제단, 메모, 기록, 경과시간, 사고명	**현장 그림 부분** — 건물, 그림, 표지, 배경사진(선택), 현장 차량 배치(선택)
빠지는 것	없음	구조대상자, 진행사항 체크·메모·기록, 경과시간, 미도착 차량, 패널 안 내용
불러오면	저장 당시 그대로 새 탭	새 상황판으로 열거나 현재 상황판에 덮어쓰기
다른 기기로	JSON(상황판 1개)	파일 1개에 레이아웃 전체

'현재 상황판에 적용' 후 되돌리기(`Ctrl`+`Z`)를 하면 그림·표지는 돌아가지만 옮겨진 차량 위치는 돌아가지 않습니다. 차량이 이미 배치된 상황판에서는 '새 상황판으로 열기'를 권합니다.

스크린샷




그림 8-3 상황판 스크린샷 창 — 임무 꼬리표·지휘 멘트·진행사항(△/●·통제단)까지 반영

- 상단 📷 **스크린샷** → 현재 상황판이 이미지로 만들어집니다. 하단에 사고명·주소, 접수·작성 시각이 들어갑니다.
- 💾 **이미지 저장**으로 '사고명_날짜_시간.png' 저장. 저장이 안 되는 환경에서는 이미지를 길게 누르거나(태블릿) 오른쪽 버튼 → '이미지 저장'



그림 9-1 참고자료 탭

9 참고자료 화면

1. 사용 매뉴얼	이 매뉴얼의 화면 버전 (운용 팁에 단축키 요약)
2. 지휘통제절차	SOP100 웹 교재 장별 바로가기(새 탭)
3. 단계별 지휘절차	출동중 → 현장도착 → 현장활동 → 지휘권이양 → 현장활동 → 완진
4. 선착대장 지휘체계	출동·현장도착·의사교환·안전관리, 무전 교신 예시
5. 지휘대장 지휘체계	전략적 지원·지휘권 이양·현장지휘·완진절차, 무전 교신 예시
6. 지도서비스	브이월드·네이버·카카오·재난정보포털(부산소방 내부망) 새 탭

3~5번 화면에서 항목을 누르면 수행 체크, '예시 숨기기'로 무전 교신 예시를 감춰 퀴즈처럼 활용합니다. 지도 화면을 캡처해 `Ctrl`+`V`로 붙이면 배경사진이 됩니다.

10 활용 예시

교육·훈련에서 실제로 작성한 상황판입니다(이전 버전 화면). 건물 템플릿은 구조가 단순한 건물에, 지도·항공사진 배경은 산불·고층·주거지처럼 주변 지형이 중요한 현장에 알맞습니다. 자주 쓰는 대상물은 **대상물 레이아웃**으로 저장해 두면 다음 훈련에 바로 불러올 수 있습니다.




그림 10-1 예시 1 · 공사장 화재 — 건물 템플릿 개황도

- 건물 템플릿 2동(인접 건물 포함)에 계단실·통제선 곡선
- 층별 화점·연소확대·사다리, 진압대 배치와 단위지휘관·RIT 지정
- 소화전 → 중요탱크차 → 1선펌프 수관 연장
- 구조대상자·대원 안전사고, 임시의료소 설치 장소






그림 10-2 예시 2 · 산불화재 — 위성지도 배경

- 브이월드 위성지도를 캡처해 배경사진으로 붙여넣기
- 원으로 화선·확산 범위, 지명으로 방면명 표시
- 화살표로 진입·확산 방향, 펌프·탱크차 분산 배치



- 3D 항공지도 캡처 위에 실제 건물 외형대로 작성
- 층별 진압·구조대 배치와 구조대상자 위치·인원
- 실선·점선 화살표로 진입 경로와 연소확대 방향 구분
- 통제선 범위, 고가·굴절차와 지휘 위치 배치

그림 10-3 예시 3 · 고층건물 화재 — 3D 항공지도 배경



- 도로·건물명이 보이는 일반지도를 배경으로
- 소화전 → 펌프 → 탱크 중계 수관 연장(임무 꼬리표 '중계' 활용)
- 소방대원(진압대원) 아이콘으로 대원 위치
- 직전대기(RIT) 패널에 구1을 두고 R 지정

그림 10-4 예시 4 · 농촌주택 화재 — 일반지도 배경




그림 10-5 v1.0 표지 활용 — 방수·천막 임시의료소·일반인·역할별 대원·MAYDAY(대원·추락)·소화전 이름·소방차 임무(중계)

11 운용 팁 · 주의사항

데이터 보관

모든 내용(상황판·대상물 레이아웃·출동대 세트)은 사용 중인 기기의 **브라우저에 자동 저장**되며 다른 기기와 자동으로 공유되지 않습니다. 브라우저 데이터 삭제·시크릿 창에서는 사라질 수 있으니 훈련·상황 종료 시 JSON 저장과 스크린샷으로, 대상물 레이아웃은 파일 내보내기로 보관하세요.

접속 비밀번호

접속 비밀번호는 화면을 가리는 용도이며 보안 장치가 아닙니다. 개인정보나 실제 신고자 정보는 입력하지 마세요.

디브리핑 활용

기록 탭 텍스트 복사(시간순 기록) + 스크린샷(최종 배치) 조합이 가장 빠릅니다. 진행사항의 △**(미흡)** 항목을 중심으로 절차를 되짚고, 단계별 스크린샷으로 전개 과정을 재구성하세요.

훈련 전 점검표

- ☐ 기본 체크리스트와 출동대 세트가 과정에 맞게 설정되어 있는가
- ☐ 훈련 대상물의 대상물 레이아웃(또는 도면·지도 이미지)을 준비했는가
- ☐ 배포 주소(GitHub Pages 등)가 최신 버전(전술상황판 v1.0)으로 교체되었는가
- ☐ 태블릿 전체화면·화면 꺼짐 시간·배터리를 확인했는가
- ☐ 새 상황판을 추가하고 사고명을 입력했는가 — 시작 때 ▶를 누를 준비

훈련 후 점검표

- ☐ 스크린샷(최종 상황판)을 저장했는가
- ☐ 기록 탭 텍스트를 복사해 보고서에 반영했는가
- ☐ 진행사항 △(미흡) 항목을 디브리핑에서 다뤘는가
- ☐ 상황판을 JSON 또는 '이 기기에 저장'으로 보관했는가
- ☐ 다음 훈련을 위해 탭 닫기 또는 초기화를 했는가

© 2026 부산소방학교 지휘역량강화센터 (제작: 서종근)