Para lo que nos ha servido esta Clonezilla, es para hacer una recuperación del sistema operativo 22.04 LTS a través de la red.

Antes de empezar a configurar nada para la recuperación del sistema, como hemos visto antes, la imagen del disco se ha copiado por ssh en el directorio /home/imágenes/home/partimag; entonces debemos de llevarnos el directorio /home/partimag al directorio donde estaba la carpeta de clonezilla (/srv/clonezilla-live-3.1.2-22-i686).

```
imagenes@imagenes:/srv/clonezilla-live-3.1.2-22-i686/home/partimag$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x 2 root root 4096 jun 13 14:44 2024-06-13-12-img
imagenes@imagenes:/srv/clonezilla-live-3.1.2-22-i686/home/partimag$
```

Además, hay que darle permisos de lectura a los ficheros que contienen las particiones de datos porque sino al iniciarse el proceso de recuperación nos dará problemas.

```
imagenes:/srv/clonezilla–live–3.1.2–22–i686/home/partimag/2024–06–13–12–img# ls –l
total 4705856
                                                           505 jun 13 14:44 blkdev.list
379 jun 13 14:44 blkid.list
7672 jun 13 14:44 clonezilla–img
rw−r−−r−− 1 root root
rw−r−−r−− 1 root root
                                                       200 jun 13 14:37 dev-fs.list
4 jun 13 14:44 disk
10300 jun 13 14:44 Info-dmi.txt
236 jun 13 14:44 Info-img-id.txt
58 jun 13 14:44 Info-img-size.txt
26515 jun 13 14:44 Info-lspci.txt
3933 jun 13 14:44 Info-lspci.txt
1286 jun 13 14:44 Info-psci.txt
1286 jun 13 14:44 Info-psci.txt
196 jun 13 14:44 Info-psckages.txt
92 jun 13 14:44 Info-saved-by-cmd.txt
5368 jun 13 14:44 Info-smart.txt
15 jun 13 14:44 Info-smart.txt
15 jun 13 14:44 parts
53064 jun 13 14:36 sda1.dd-ptcl-img.zst
070486 jun 13 14:36 sda2.vfat-ptcl-img.zst
37 jun 13 14:44 sda3.ext4-ptcl-img.zst
17408 jun 13 14:44 sda-chs.sf
17408 jun 13 14:44 sda-gpt-1st
16384 jun 13 14:44 sda-gpt-2nd
17920 jun 13 14:44 sda-gpt-gdisk
rw−r−−r−− 1 root root
                                                            200 jun 13 14:37 dev-fs.list
                         root root
                         root root
                         root root
                         root root
                         root root
-rw–r––r–– 1 root root
                                                    2070486
  w-r--r-- 1 root root 4816481339
  w-r--r-- 1 root root
   w-r--r-- 1 root root
  w-r--r-- 1 root root
                                                                     jun 13 14:44 sda-gpt.gdisk
jun 13 14:44 sda-gpt.sgdisk
rw-r--r-- 1 root root
rw–r––r–– 1 root root
rw−r−−r−− 1 root root
                                                                     jun 13 14:44 sda-mbr
jun 13 14:44 sda-pt.parted
 rw-r--r-- 1 root root
                                                             390 jun 13 14:44 sda-pt.parted.compact
578 jun 13 14:44 sda-pt.sf
 rw-r--r-- 1 root root
 oot@imagenes:/srv/clonezilla-live-3.1.2-22-i686/home/partimag/2024-06-13-12-img# _
```

Por último, para que pueda ser utilizada en la red hay que incluir el directorio en el archivo 'etc/exports'.

```
root@imagenes:/srv# cat /etc/exports

# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported

# to NFS clients. See exports(5).

# Example for NFSv2 and NFSv3:

# /srv/homes hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check)

# Example for NFSv4:

a# /srv/nfs4 gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)

a# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)

/srv/clonezilla-live-2.5.6-22-i686 192.168.12.4(ro,insecure)

/srv/clonezilla-live-20180812-bionic-amd64 192.168.12.4(ro,insecure)

/srv/systemrescuecd 192.168.12.4(ro,insecure)

/srv/ubuntu-18.04-desktop-amd64 192.168.12.4(ro,insecure)

/srv/clonezilla-live-3.1.2-22-i686 192.168.12.4(ro,insecure)

/srv/clonezilla-live-3.1.2-22-i686 192.168.12.8(ro,insecure)

/srv/clonezilla-live-3.1.2-22-i686 192.168.12.8(ro,insecure)

/srv/clonezilla-live-3.1.2-22-i686 192.168.12.8(ro,insecure)

/srv/clonezilla-live-3.1.2-22-i686 192.168.12.8(ro,insecure)

/srv/clonezilla-live-3.1.2-22-i686 192.168.12.8(ro,insecure)

/srv/clonezilla-live-3.1.2-21-i686 192.168.12.8(ro,insecure)

/srv/clonezilla-live-3.1.2-21-i686 192.168.12.8(ro,insecure)

/srv/clonezilla-live-3.1.2-21-i686 192.168.12.8(ro,insecure)
```

Una vez hecho lo anterior, debemos de configurar el archivo del menú principal, que es donde está la opción de recuperar el sistema.

```
LABEL 5

MENU LABEL ^5. Recuperar sistema 64 v.2024

KERNEL clonezilla/vmlinuz

APPEND boot=live username=user locales=es_ES.UTF-8 keyboard-layouts=es ocs_live_run="ocs-live-restore"

ocs_live_extra_param="-g auto -e1 auto -e2 -c -r -j2 -scr -p true restoredisk 2024-06-13-12-img sda"

ocs_live_batch=yes netboot=nfs nfsroot=192.168.12.100:/srv/clonezilla-live-3.1.2-22-i686

initrd=clonezilla/initrd.img

TEXT HELP

Recuperar el sistema instalando la imagen de Ubuntu 64 bits version 2024

ENDTEXT
```

Como vemos hay que pasarle muchos parámetros, para ello aquí hay una breve explicación de cada uno de ellos:

- boot=live: Inicia en modo live (en vivo) usando el sistema de archivos temporal desde la RAM.
- username=user: Establece el nombre de usuario como user.
- locales=es_ES.UTF-8: Establece la configuración regional en es_ES.UTF-8 (Español de España).
- keyboard-layouts=es: Configura el diseño del teclado en español.
- ocs_live_run="ocs-live-restore": Indica a Clonezilla que ejecute el modo de restauración.
- ocs_live_extra_param="-g auto -e1 auto -e2 -c -r -j2 -scr -p true restoredisk 2024-06-13-12-img sda": Son parámetros adicionales para Clonezilla:
 - o -g auto: Auto-generar el nombre del grupo.
 - o -e1 auto: Auto-generar el nombre del dispositivo de origen.
 - o -e2: No mostrar la pantalla de confirmación.

- o -c: Comprobar la imagen antes de restaurarla.
- o -r: Permitir cambiar el tamaño de la partición.
- o -j2: Usar dos compresores para descomprimir.
- o -scr: Correr la misma tarea para todas las particiones.
- o -p true: Apagar la máquina cuando termine.
- o restoredisk 2024-06-13-12-img sda: Restaurar el disco sda usando la imagen 2024-06-13-12-img.
- ocs live batch=yes: Ejecuta en modo batch (sin interacción del usuario).
- netboot=nfs: Indica que el sistema de archivos raíz se encuentra en un servidor NFS.
- nfsroot=192.168.12.100:/srv/clonezilla-live-3.1.2-22-i686: Especifica la ubicación del sistema de archivos raíz en el servidor NFS.
- initrd=clonezilla/initrd.img: Especifica la ubicación del archivo initrd.img que debe cargarse.

Una vez hemos hecho esta configuración, arrancamos otro equipo diferente del que hemos hecho la imagen del disco, y elegimos la opción de menú 'Recuperar sistema'-



Durante el proceso nos advertirá que la información actual del disco se borrará si seguimos con el proceso, eso nos da igual así que continuamos con el proceso.

Se empezará restaurar la imagen.

```
Partclone
Partclone
Partclone
Partclone
Starting to restore image (-) to device (/dev/sda3)
Calculating bitmap... Please wait...
done!
File system: EXTFS
Device size: 255.5 GB = 62382848 Blocks
Space in use: 17.6 GB = 4291901 Blocks
Free Space: 237.9 GB = 58090947 Blocks
Block size: 4096 Byte

Elapsed: 00:00:02 Remaining: 00:06:10 Rate: 2.83GB/min
Current Block: 23040 Total Block: 62382848

Data Block Process: 0.54%

Total Block Process: 0.04%
```

Una vez restaurada, nos dirá que el proceso ha finalizado.

Si apagamos el equipo y entramos a la BIOS veremos que en las opciones de arranque está en primer lugar 'ubuntu', si no es así, habría que cambiarlo a esta opción.

