

«Я знаю много слов»: инструкция пользователя

Для кого. Для педагога, который проводит занятие, и для всех, кто впервые открыл программу. Специальных знаний не требуется: всё делается кнопками на экране, править файлы настроек не нужно нигде.


Что это за программа. Интерактивное наглядное пособие: ребёнок слышит и видит слово и находит нужную карточку среди других. Программа работает без интернета — весь контент лежит на компьютере.

Как читать этот документ. Каждый шаг показан снимком того самого экрана, который вы увидите. Снимки сделаны с работающей программы на демонстрационных игроках «Аня» и «Миша».

Содержание

1. [Главное меню](#)
 2. [Игроки](#)
 3. [Тема и рассадка](#)
 4. [Ход занятия](#)
 5. [Итоги и награды](#)
 6. [Разделы педагога и пароль](#)
 7. [Настройки и уровни](#)
 8. [Свои слова и комплекты](#)
 9. [Если что-то пошло не так](#)
-

1. Главное меню



Кнопка	Что делает
Одиночная игра	Партия без выбора игрока — быстро показать программу
Играть вместе	Партия для отмеченных игроков, по очереди
Игроки	Завести детей и отметить, кто сегодня играет
 Мои слова	Свои слова и комплекты (нужен пароль)
 Настройки	Громкость, устройство, уровни, цвет экрана, пароль

Внизу написано, кто выбран. Пока никто не отмечен, там стоит «Игрок не выбран — партия пойдёт как гостевая»: играть можно, но результат никому не запишется.

Сова в углу — подсказчик: она коротко объясняет, что делать на текущем экране.

2. Игроки

При первом запуске список пуст.

← Назад

Игроки

Отметьте, кто играет: до 4 человек за одним столом.

Пока ни одного игрока

Добавить игрока

Играть

Игроков ещё нет

Нажмите «Добавить игрока». Имя набирается **экранной клавиатурой** — она работает и на сенсорной панели, где обычной клавиатуры нет.

← Назад

Игроки

Аня

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

й

ц

у

к

е

н

г

ш

щ

з

х

ф

ы

в

а

п

р

о

л

д

ж

э

я

ч

с

м

и

т

ь

б

ю

ё

пробел




Готово

Отмена

Сохранить

Имя набирается экранной клавиатурой

Заведите столько детей, сколько сядет за стол, — **до четырёх**. Затем отметьте тех, кто играет: галочка слева от имени. Отмеченные ходят по очереди, по кругу.



Нажатие по имени — переключатель: нажали ещё раз — отметка снимается.

Удаление игрока — удержанием, а не одним касанием: так ребёнок не сотрёт товарища случайным нажатием.

Когда все отмечены, нажмите «Играть».

3. Тема и рассадка

← Назад

Выберите тему



Цифры и фигуры

слов: 16



Моя комната

слов: 16



Транспорт

слов: 16



Еда



Домашние животные




Дикие животные

Шестнадцать тем на выбор

В пособии **16 тем по 16 слов**: цифры и фигуры, комната, транспорт, еда, домашние и дикие животные, птицы, одежда, посуда, игрушки, фрукты и ягоды, овощи, школа, насекомые, природа, профессии. На карточке темы написано, сколько в ней слов, а если у темы уже есть награда — она показана здесь же.

Дальше программа предлагает **сесть по местам**.



Здесь видно, кто с какой стороны стола. За интерактивным столом это важно: поле разворачивается к тому, чей ход, и ребёнок должен видеть его со своей стороны. Порядок хода — по кругу.

Перед началом программа показывает **заставку темы**: её обложку и вводную часть. Вводная у каждой темы своя — она и написана, и звучит.

Транспорт



Транспорт возит людей и грузы. Что-то едет по дороге, что-то плывёт, а что-то летит.




← К темам

Начать игру

Заставка темы: обложка и вводная часть


4. Ход занятия



На экране:

- **сверху** — чей ход и звёздочки пройденных шагов;
- **в рамке** — силуэт загаданного предмета (на уровне I);
- **под рамкой** — вопрос текстом: «Найди: Автобус»;
- **ниже** — карточки на выбор;
- **«Озвучка вопроса»** — произнести слово. Кнопка **не срабатывает сама**: это подсказка по вашему решению.

Если ребёнок ошибся, карточка убирается с экрана, а ход **остаётся за ним** — можно пробовать дальше. Шаг не закрывается и не засчитывается как неудача.



После верного ответа силуэт проявляется в картинку, и ход переходит следующему ребёнку.

Стол разворачивается к тому, чей ход

Дети сидят вокруг стола каждый со своей стороны, и читать экран «вверх ногами» никому не приходится: **при переходе хода всё содержимое разворачивается к следующему игроку** — и карточки, и вопрос, и имя ходящего, и кнопки.

Ход перешёл игроку слева — экран развернулся к нему:

Ходит: Миша



Озвучка
вопроса

Вийти

?

Найди: **Фургон**

Выберите нужную карточку



Поле развернулось к игроку слева

Ещё ход — и экран развёрнут к игроку напротив:



У каждого места свой постоянный разворот: снизу без поворота, слева на четверть влево, сверху вверх ногами, справа на четверть вправо. Кто где сидит, показано на экране раскладки перед началом.

Кнопка «Выйти» разворачивается вместе со всем остальным и оказывается в пределах досягаемости ребёнка. Если партию прерывают случайно — это она.

В совместной игре дети не получают одно и то же задание. В пределах круга слова у всех разные, и одному ребёнку одно слово не выпадает двумя его шагами подряд.

Повторное касание уже убранной карточки и ответ после конца партии игнорируются и ошибкой не считаются: на сенсорной панели двойное касание — обычное дело, и штрафовать за него ребёнка нельзя.

Кнопка «Выйти» завершает партию досрочно.

5. Итоги и награды



Молодец! Вот чего ты добился.

Аня	без ошибок: 19 из 20 · ошибок: 1	★ Золото
Миша	без ошибок: 20 из 20 · ошибок: 0	★ Золото
Катя	без ошибок: 20 из 20 · ошибок: 0	★ Золото
Петя	без ошибок: 20 из 20 · ошибок: 0	★ Золото

Ещё раз

В меню


Итоги и награды

По каждому ребёнку: сколько шагов пройдено **без ошибок** из общего числа и сколько было ошибок. Рядом — награда за тему.

Награда **только улучшается**: неудачный заход в конце дня не отнимет заработанное золото.

6. Разделы педагога и пароль

«Мои слова» и «Настройки» закрыты паролем, чтобы ребёнок не изменил их случайно.




Пароль по умолчанию — **12345** . Наберите его и нажмите «Готово».

Кнопка переключения показывает буквенную клавиатуру: пароль может быть и словом.

Смените пароль перед началом работы в группе — стоящий по умолчанию известен всем, у кого есть эта инструкция.

Пароль этой программы **не совпадает** с паролями других программ комплекта.

7. Настройки и уровни



Настройки и уровни тем


- **Громкость** — общая громкость озвучки.
- **Устройство** — планшет, интерактивная доска или стол. От этого зависит поведение поля при игре нескольких детей.
- **Цвет экрана** — шесть вариантов. Тёмные («Ночь», «Графит») удобны в затемнённом зале, светлые — при ярком свете.
- **Пароль педагога** — сменить пароль.
- **Уровень сложности по темам** — для каждой темы свой: I, II или III.

Чем различаются уровни

Уровень	Что видит ребёнок
I	Силуэт предмета показан — можно сопоставить по форме. Самый простой вход
II	Силуэта нет: опора только на вопрос
III	Отличается от II только сценарием озвучки


Честное предупреждение: перетаскивание карточки, которое раньше отличало уровень III, убрано по решению заказчика, и сейчас уровни II и III для ребёнка почти одинаковы. Если нужно более заметное различие, это решается отдельно.

8. Свои слова и комплекты



Здесь заводятся собственные слова и собираются комплекты под конкретное занятие.

Своё слово



1. Наберите название экранной клавиатурой.
2. **Изображение** — «Выбрать файл». Принимаются PNG, JPEG, GIF, WebP и SVG. Файл проверяется по содержимому, а не по расширению: переименованная программа под видом картинки не пройдет.
3. **Звук** — «Записать» (запись голосом с микрофона) или «Файл» (готовая запись).
4. «Сохранить» становится доступной, когда слово готово.

Записанное вашим голосом слово звучит в игре так же, как поставочное.

Комплекты

Комплект — это набор слов под занятие: в него берутся и поставочные слова, и ваши. С комплектами можно делать пять вещей: создать, переименовать, удалить, **выгрузить в файл** и **загрузить из файла**.

Выгруженный файл переносится на другой компьютер. Вместе со словами едут картинки и записи. После загрузки программа сообщает, сколько слов пришло, и **предупреждает, если комплект приехал не целиком**, — лучше узнать об этом сразу, чем на занятии.

9. Если что-то пошло не так

Что видите	Что это значит
«Игрок не выбран — партия пойдёт как гостевая»	Никто не отмечен. Результат не запишется; отметьте ребёнка в разделе «Игроки»
Кнопка «Играть» не нажимается	Не отмечен ни один игрок
Карточка не откликается	Она уже отвергнута на этом шаге — это не сбой
Слово не звучит	У него нет записи. Для своего слова — запишите её в редакторе
Картинка не появилась	Сообщите администратору: вероятно, набор контента установлен не полностью
Забут пароль педагога	Сбрасывается администратором — см. инструкцию администратора

Ошибка всегда показывается **текстом с объяснением** и не приводит к потере уже сохранённого. Данные игроков и ваш контент сохраняются между запусками; прерывание записи (выключили питание) не портит уже сохранённое.

Чего в программе нет

Стоит знать заранее, чтобы не искать:

- **автоматического обновления** — новая версия устанавливается администратором;
- **одновременной игры вчетвером**: за столом играют **по очереди**, поле разворачивается к тому, чей ход;
- **работы через интернет** — программа автономна, и это сделано намеренно.

Дополнительно: технические подробности (где лежат данные, как делать резервную копию, как сбросить пароль) — в «Инструкции администратора» `words-admin-guide.md`.