

Ordem de Servico Digital

Resumo das atualizacoes (ate v2.6.0)

DOCUMENTO DE REFERENCIA - Parte 1: o que foi implementado. Parte 2 (proxima pagina): tutorial de uso no dia a dia.

PARTE 1 - O que foi feito

Atualizacoes no app web (app.py / Flask), compartilhando o banco SQLite oficina_nautica.db com o Sistema Oficina quando DATABASE_PATH aponta para ele. O codigo do app NAO importa o Sistema Oficina - apenas le o mesmo .db.

1. Versao 2.5.0 - Login e sessao (Passo 1)

- Tela /login com usuario, senha e preview do nome
- Sessao Flask (cookie seguro); menu Trocar usuario e Sair
- APIs: /api/login, /api/logout, /api/auth/status, /api/login/preview
- exigir_login gravado em app_os_config (independente da Oficina apos 1a sync)
- Rotas publicas: /assinar/<token> e /api/assinatura/... (cliente no celular sem login)
- Usuario padrao se banco vazio: admin / 123
- Arquivo de referencia: MANUAL_AUTH_E_INDEPENDENCIA.pdf

2. Versao 2.5.0 - Usuarios na Configuracao (Passo 2)

- Switch Exigir login na aba Configuracao
- Listar, cadastrar e excluir usuarios (admin ou permissao Config)
- APIs: GET/POST /api/usuarios, DELETE /api/usuarios/<id>
- Usuarios na tabela usuarios do .db - aparecem tambem no Sistema Oficina

3. Versao 2.6.0 - Perfis, edicao e atribuicao de O.S.

- Novos perfis: administrador, atendente/estoque, mecanico, operador (legado)
- Editar usuario: senha (opcional), nome, perfil, permissoes - PUT /api/usuarios/<id>
- Config recolhivel: icones na lateral (engrenagem + escudo); clique abre/fecha
- Campo Mecanico atribuido na O.S. (colunas mecanico_id e mecanico_nome no banco)
- Lista de O.S.: coluna Mecanico; quadro de atribuicoes na aba Lista
- Mecanico: ve so O.S. atribuidas; edita campos tecnicos; nao cria O.S. nova
- Atendente/admin: ve todas as O.S.; delega mecanico; quadro de andamento
- APIs: GET /api/mecanicos, GET /api/quadro-os
- Migracao automatica da tabela usuarios para aceitar novos perfis

4. Arquivos principais alterados

app.py - autenticacao, perfis, APIs de usuarios e atribuicao
templates/login.html - tela de entrada
templates/index.html - Config, formulario O.S., permissoes por perfil
gerar_manual_auth_independencia.py - manual auth/independencia
gerar_manual_atualizacoes_v26.py - este PDF

5. O que ainda NAO foi feito (proximas etapas)

- Aba Requisicao completa (fluxo mecanico pede -> atendente processa)
- Fase A do roadmap: janela desktop (PyWebView) sem parecer navegador
- Bloqueio fino de campos por permissao customizada (alem do perfil mecanico)
- Integracao de link de aprovacao no PDF do Sistema_Oficina

6. Tabela de perfis (resumo tecnico)

admin	-> tudo + gerenciar usuarios e config
atendente	-> O.S. completa, atribuir mecanico, quadro, lista geral
mechanico	-> so O.S. atribuidas; campos tecnicos + requisicoes (textarea)
operador	-> legado; tratado como atendente no app web

Tutorial - Como usar

Guia pratico do login, perfis, atribuicao de O.S. e configuracoes.

1. Iniciar o servidor

- Na pasta app_ordem_servico: iniciar_servidor.bat
- PC: http://127.0.0.1:5000 | Celular na mesma Wi-Fi: http://SEU_IP:5000
- Acesso externo (4G): iniciar_acesso_externo.bat + ngrok (ver MANUAL_AUTH...)

2. Login e exigir senha

Se exigir_login estiver DESLIGADO, o app abre direto (acesso livre). Para exigir senha: entre como admin -> Configuracao -> icone escudo -> ative Exigir login.

- Menu do usuario (icone lateral) -> Trocar usuario -> /login
- Usuario inicial: admin / 123 (troque apos primeiro acesso)
- Assinatura remota pelo celular (/assinar/...) NAO pede login do funcionario

3. Configuracao recolhivel

Na aba Configuracao, a esquerda aparecem icones. Por padrao as secoes ficam fechadas para manter a tela limpa.

- Icone engrenagem: opcoes do app (ex.: Tipo de O.S. no PDF)
- Icone escudo: login e usuarios (so admin ou permissao Config)
- Clique no icone: abre a secao; clique de novo: fecha
- Clique no titulo da secao: recolhe/expande o conteudo

4. Cadastrar e editar usuarios

- 1. Entre como administrador
- 2. Configuracao -> icone escudo -> Login e usuarios
- 3. Novo usuario: preencha login, nome, senha, perfil -> Cadastrar
- 4. Editar: clique no lapis na linha do usuario -> altere -> Salvar alteracoes
- 5. Senha em branco na edicao = mantem a senha atual
- Usuarios ficam no .db compartilhado - visiveis no Sistema Oficina tambem

5. Perfis no dia a dia

5.1 Administrador

- Acesso total: O.S., Config, usuarios, atribuicao de mecanico
- Pode ligar/desligar exigir login e cadastrar todos os perfis

5.2 Atendente / Estoque

- Cria e edita O.S. normalmente
- No formulario (aba Entrada): escolhe Mecanico atribuido antes de salvar
- Na aba Lista: ve Quadro de atribuicoes (quem esta com qual O.S.)
- Ve todas as O.S. na lista

5.3 Mecanico

- Entra com seu login; ve APENAS as O.S. atribuidas a ele
- Nao cria O.S. nova (botao Nova O.S. oculto)
- Abre a O.S. -> vai direto para aba Diagnostico e Fechamento
- Pode editar: diagnostico, assinatura tecnico, analise/conclusao, requisicoes (texto)
- Nao ve dados de outro mecanico

6. Fluxo recomendado: delegar servico

- 1. Atendente cria ou abre a O.S. e preenche cliente/embarcacao
- 2. Em Mecanico atribuido, seleciona o mecanico responsavel
- 3. Salva a O.S.
- 4. Mecanico faz login, abre a O.S. na Lista e preenche diagnostico
- 5. Atendente acompanha no Quadro de atribuicoes (aba Lista)

7. App sozinho no futuro (sem Sistema Oficina)

Para rodar apenas o app web: copie a pasta app_ordem_servico, copie o .db para dados/app_os.db e altere o .env:

```
DATABASE_PATH=./dados/app_os.db
```

Detalhes completos no arquivo MANUAL_AUTH_E_INDEPENDENCIA.pdf (passo a passo ao sair da empresa).

8. Problemas comuns

- So aparece admin na lista: ainda nao cadastrou outros usuarios
- Mecanico nao ve O.S.: verifique se foi atribuido e se salvou com atendente/admin
- Config de usuarios nao aparece: entre como admin (Trocar usuario)
- Celular nao abre: mesma Wi-Fi, iniciar_servidor.bat, rede Privada no Windows
- Apos atualizar codigo: reinicie o servidor (feche e abra o .bat)

9. Como pedir ajuda na proxima conversa

Envie este PDF e diga o que precisa. Exemplos: 'Implementar aba Requisicao'; 'Mecanico nao abre O.S.'; 'Fase A janela desktop'.