

مكتب التكوين المهني وإنعتاش المشغل Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du

Complexe de Formation dans les Métiers des Nouvelles Technologies de l'Information, de l'Offshoring et de l'Electronique –Oujda

Serveur NFS

NFS (Network File System) est un protocole permettant de monter des disques en réseau. Le port utilisé par NFS c'est 2049. NFS est compatible avec *l'IPv4* et *IPv6*

Configuration Serveur

Installation	#yum install nfs-utils
Vérification d'installation	# rpm -qa nfs-utils
Démarrage du service	# systemctl start nfs-server
Activation au démarrage du	# systemctl enable nfs-server
service	
Nom et chemin du fichier	/etc/exports
de configuration	
Syntaxe du fichier de	<dossier partagé=""> <hôte>(<options>)</options></hôte></dossier>
configuration	
Explication	< dossier partagé> : chemin menant au dossier partagé
	<hôte>: indique quel est l'hôte qui peut accéder à ce partage (@IP,</hôte>
	Nom Domaine, Adresse réseau)
	<pre><options> : indique les options de partage tel que :</options></pre>
	• rw: droit lecture et écriture,
	• ro: droit de lecture seule (option par defaut)
	■ root_squash : spécifie que le root du serveur NFS n'a pas
	les droits de root sur le répertoire partagé (par defaut)
	no_root_squash : le contraire que root_squash.
	 all_squash: force le mapping de tous les utilisateurs vers
	l'utilisateur anonyme.
	 anonuid: indique l'UID de l'utilisateur
	 anongid : indique le GID de l'utilisateur anonyme
Exemple de conf	/home/ofppt/testN 192.168.147.215(rw)
	/home/ofppt/testN1 *(ro)
	/home/ofppt/testN2
	192.168.147.215(rw,all_squash,anonuid=1003,anongid=1003)
	/home/ofppt/testN3 *(rw,no_root_squash)
Redémarrage du service	# systemctl restart nfs-server
Exporter le partage	# exportfs -ra
Lister les info du montage	#showmount -e <ip_serveur_nfs></ip_serveur_nfs>

Configuration Client

Créer un dossier pour contenir	#mkdir /media/ntfPartgae
le partage	
Montage temporaire	# mount -t nfs <adressi_ip_serveur>:<repserveur> <</repserveur></adressi_ip_serveur>
	point_montage_local>
Montage automatique via	1- Editer le fichier /etc/fstab et ajouter :
fstab	<pre><ip_serveur>:<rep_serveur> <point_montage_local> nfs</point_montage_local></rep_serveur></ip_serveur></pre>
	defaults,nfsvers=3,auto,user 0 0
	2- Activer le montage :
	#mount -a