Включение рисунков в $\LaTeX 2_{\mathcal{E}}^*$

Описаны команды, введённые в пакете graphicx, входящего в коллекцию graphics. Пакет позволяет включать в документ рисунки из графических файлов, поворачивать, растягивать или сжимать боксы. Описан также пакет Iscape из этой же коллекции.

Содержание

1	Выбор драйвера				
2	Выб	Выбор формата рисунка			
	2.1	Драйвер dvips	2		
		2.1.1 Преобразование JPEG в EPS	2		
		2.1.2 Преобразование TIFF в EPS	3		
	2.2	Драйвер pdftex	3		
3	Вста	авка рисунка из графического файла	3		
	3.1	Как задать размер рисунка в документе	4		
	3.2	Включение в документ части рисунка	5		
	3.3	Поворот рисунка	6		
	3.4	Имена файлов без расширения	6		
		3.4.1 Нестандартные расширения	7		
	3.5	Местоположение файлов с рисунками	7		
	3.6	«Нестандартные» файлы с рисунком	7		
	3.7	Черновой режим	9		
4	Ман	нипуляции с боксами	9		
	4.1	Изменение размеров бокса	9		
		4.1.1 Трансформация к указанному размеру	9		
			10		
	4.2		10		
	4.3		10		
5	Аль	льбомная ориентация страницы 1			
6	Общие настройки графического пакета				
U	6.1		11		
	6.2		11		
A .1	іфаві	итный указатель	12		

^{*© 2001} Владимир Сюткин. Замечания приветствуются: syutkin@ns.kinetics.nsc.ru

1 Выбор драйвера

При загрузки пакетов надо в необязательном аргументе команды \usepackage указать драйвер или, другими словами, программу, которая «понимает» команды из этих пакетов. Драйвером по умолчанию задан dvips¹. Программа dvips, которую написал Tomas Rokicki, переводит dviфайл, полученный после обработки LaTeX'ом входного файла, в файл, в котором документ описан на языке PostScript. ps-файл можно с помощью программы GhostScript² просмотреть на экране монитора и распечатать на обычном принтере. Кроме того, GhostScript умеет конвертировать ps-файл в файл формата PDF. Если же вы создаёте документ в формате PDF непосредственно с помощью pdfLaTeX'a, написанного Hàn Thê Thành, то вам следует при загрузки пакетов указывать в виде опции драйвер pdftex.

Остальные драйверы, которые в настоящее время декларированы для пакетов из коллекции graphics: xdvi, dvipdf, dvipdfm, dvipsone, dviwindo, emtex, dviwin, pctexps, pctexwin, pctexhp, pctex32, truetex, tcidvi, vtex, oztex, textures.

2 Выбор формата рисунка

2.1 Драйвер dvips

Драйвер dvips поддерживает включение в документ рисунков только из файлов в формате EPS (Encapsulated PostScript). eps-файл имеет в обязательном порядке строку:

```
%%BoundingBox: llx lly urx ury
```

где целые числа llx, lly, urx и ury — это x- и y-координаты в больших пунктах³ левого нижнего и правого верхнего углов области, внутри которой находится рисунок на «воображаемой» странице. Именно эта часть страницы импортируется в документ.

В наших примерах будет использоваться файл а . ерs, в котором область с рисунком задана как:

```
%%BoundingBox: 14 14 88 88
```

Следовательно, точка отсчёта рисунка (левый нижний угол) находится на расстоянии 14 bp как от левого, так и от нижнего краёв страницы, а сам рисунок имеет размер 72 bp на 72 bp или примерно 2.54 см на 2.54 см.

Подчеркнём, что сам LATEX читает из eps-файла только параметры Bounding Box для того, чтобы знать, сколько места на странице надо отвести под рисунок. Рисунок из eps-файла читает и вставляет в документ драйвер dvips, когда переводит DVI в PS.

Если необходимо вставить в документ растровый рисунок, то надо сначала преобразовать файл с этим рисунком в eps-файл. Многие графические редакторы и программы сохраняют растровую графику в виде eps-файла. Мы обсудим здесь только две свободные программы, которые обычно входят в поставку LATEX'а и делают эту работу лучше любой программы, включая даже GhostScript.

2.1.1 Преобразование JPEG в EPS

JPEG используется для растровых рисунков с плавными переходами от одного цвета к другому, например, для фотографических изображений. Только в этом случае он даёт эффективное сжатие данных практически без потери качества для зрительного восприятия.

Программа jpeg2ps.exe преобразует файл в формате JPEG в eps-файл. При этом сам рисунок не конвертируется в формат EPS. jpeg2ps записывает в заголовок eps-файла информацию о параметрах рисунка, а затем копирует туда JPEG-данные. Распаковка данных осуществляется интерпретатором PostScript'a, например, программой GhostScript, на этапе просмотра или печати

 $^{^{-1}}$ Драйвер по умолчанию задаётся в аргументе команды \ExecuteOptions в файле настройки graphics.cfg.

 $^{^2}$ GhostScript является интерпретатором языка PostScript и используется в среде Windows под оболочкой GSview.

³72 больших пункта (bp) равны 1 дюйму или 2.54 см

рисунка. Для преобразования jpg-файла в eps-файл достаточно выполнить следующую командную строку:

```
jpeq2ps -r 0 -o outputfile.eps inputfile.jpq
```

Опция – о переводит программу jpeg2ps в режим записи выходных данных в файл на диске. Опция – r 0 задаёт размер Bounding Box, равным размеру рисунка в пикселах. Так, если размер рисунка равен 600 рх на 300 рх, то размер Bounding Box будет 600 bp на 300 bp. При этом координаты точки отсчёта обычно не равны (0,0). В общем случае опция – r имеет вид – r dpi, где dpi — число точек на дюйм. Так, если в случае рисунка размером 600 рх на 300 рх задать опцию в виде – r 600, то размер Bounding Box будет 72 bp на 36 bp или 1 дюйм (600/600) на 0.5 дюйма (300/600).

2.1.2 Преобразование TIFF в EPS

TIFF является одним из самых подходящих форматов для растровых рисунков с резкими границами между цветами, например, для схем, диаграмм или графиков.

Программа tiff2ps.ps из набора pstools с помощью GhostScript'а преобразует файл в формате TIFF в eps-файл. Формат TIFF позволяет хранить рисунки в сжатом виде (обычно используется метод LZW). eps-файл, полученный из такого tif-файла, может иметь достаточно большой размер. Программа tiff2ps.ps позволяет избежать хранение одного и того же рисунка сразу в двух файлах. Если использовать опцию -h, то в заголовке eps-файла будет записана ссылка на tif-файл, а сам рисунок не будет копироваться туда. Вот типичный пример такой командной строки (gswin32 — это GhostScript в среде Windows):

```
gswin32c -- tiff2ps.ps inputfile.tif outputfile.eps -i -h -b0
```

2.2 Драйвер pdftex

pdfIATEX не поддерживает формат EPS. Зато он позволяет включать в документ графику в векторном формате PDF. Преобразовать рисунок из EPS в PDF можно, например, с помощью GhostScript'а прямо из GSview. Но обычно конверторы не задают в pdf-файле параметры CropBox'a (аналог BoundingBox формата EPS). Поэтому pdfTeX при включении рисунка в документ использует параметры MediaBox'a, задающие размер листа с рисунком, а не размер самого рисунка. Чтобы получить правильный Bounding Box из eps-файла, надо перед конвертирование преобразовать eps-файл так, чтобы точкой отсчёта стала точка (0,0) и чтобы размер страницы точно соответствовал BoundingBox. Такую работу делает программа epstopdf.exe. В командной строке надо задавать только имена входного eps-файла и выходного pdf-файла:

```
epstopdf inputfile.eps outputfile.pdf
```

Так, в файле a.pdf, полученном из файла a.eps c помощью epstopdf, MediaBox задан как [0 0 72 72].

Драйвер pdftex, в отличие от dvips, поддерживает включение в документ рисунков в растровых форматах PNG, TIFF и, что особенно важно для фотографических изображений, в формате JPEG.

3 Вставка рисунка из графического файла

В пакете graphicx определена команда

```
\includegraphics[keyval-list]{file}
```

для вставки в документ рисунка из графического файла file. Необязательный аргумент keyval-list может содержать целый список ключей. Значения ключей задаются в виде key=value, а в списке они перечисляются через запятую. Команда \includegraphics не заканчивает абзац, поэтому позволяет вставлять небольшие рисунки прямо внутрь текста.

Опцию команды \includegraphics можно опустить, если мы хотим вставить в документ рисунок в «натуральную» величину из eps-файла в случае драйвера dvips или из pdf-файла в случае драйвера pfdtex. LaTeX выделяет в документе под рисунок бокс, размер которого считывается из BoundingBox и MediaBox, соответственно. Пример⁴:



\includegraphics{a}

Видно, что точкой отсчёта бокса, выделенного под рисунок, является его левый нижний угол. В этом примере расширение файла с рисунком опущено. Это сделано для того, чтобы входной файл можно было обрабатывать как LATEX ом, так и pfdLATEX ом: LATEX берёт рисунок из файла a .eps, a pfdLATEX — из файла a .pdf. Более подробно читайте об этом в разделе 3.4.

Ha заметку Один и тот же входной файл можно обрабатывать как LATEX'ом, так и pdfLATEX'ом, если воспользоваться конструкцией из следующего примера:

\ifx\pdfoutput\undefined
\usepackage{graphicx}
\else

\usepackage[pdftex]{graphicx}

BoundingBox в eps-файле задаёт размер рисунка с точностью до 1 bp. Бывают случаи, когда такой точности недостаточно. Тогда можно использовать параметры из строки (если она присутствует в файле)

%%HiResBoundingBox: llx lly urx ury

в которой числа с десятичной точкой llx, lly, urx и ury (они имеют тот же смысл, что и для BoundingBox) задают размер рисунка с более высокой точностью, чем 1 bp. Для того, чтобы T_EX читал именно эту строку, надо в команде \includegraphics указать ключ

hiresbb

3.1 Как задать размер рисунка в документе

В этом разделе описаны ключи команды \includegraphics, с помощью которых можно задать размер прямоугольный области, выделяемой для размещения рисунка в документе.

Ключ

width=length

устанавливает значение *length* (в любых Т_ЕХ'овских единицах длины) в качестве ширины области, выделяемой для размещения рисунка. Пример:

\includegraphics[width=1.5cm]{a}



Ключи

height=length
totalheight=length

⁴Кроме рисунка (он выполнен синим цветом), в этом и следующих примерах показаны также базовая линия строки с рисунком и границы бокса, отведённого под рисунок.

устанавливают значение length (в любых TFX'овских единицах длины) в качестве высоты (полной высоты) области, выделяемой для размещения рисунка. Пример:

\includegraphics[width=1in,height=10mm]{a}



Ключ

keepaspectratio

обеспечивает сохранение отношения ширины к высоте самого рисунка, если заданные значения ширины и высоты области, выделенной под рисунок, нарушают, как в предыдущем примере, это отношение. Пример:

\includegraphics[width=lin,height=lcm,% keepaspectratio]{a}



Видно, что в этом примере размер бокса, отведённого под рисунок, задаётся значением ключа height. Ключ width просто игнорируется: иначе рисунок вышел бы за пределы выделенной под него области по вертикали.

Ключ

scale=scale

изменяет «натуральный» размер рисунка в scale раз. Пример:

\includegraphics[scale=0.5]{a}



Результат, аналогичный действию описанных выше ключей, можно получить с помощью команд изменения размеров боксов, описанных в разделах 4.1.1 и 4.1.2.

Для полноты изложения материала надо упомянуть об «устаревшем» ключе для указания размера бокса, который надо выделить под рисунок:

bb=llx lly urx ury

Включение в документ части рисунка

Ключи

viewport=llx lly urx ury trim=dl db dr du

задают так называемую видимую область рисунка. Именно под эту часть рисунка отводится место в документе. Здесь llx, lly, urx и ury — это x- и y-координаты (в любых ТеХ'овских единицах длины) левого нижнего и правого верхнего углов видимой области рисунка относительно точки отсчёта, а dl, db, dr и du — это расстояния (в любых ТрХ'овских единицах длины) между левыми, нижними, правыми и верхними границами видимой области рисунка и самого ру унка, с ответственно. Отрицательные значения смещения допустимы. Пример:

\includegraphics[viewport=-5 -5 40 40]{a}

Ключ

clip=boolean

отсекает часть рисунка, выходящую за границы видимой области, если значение *boolean* равно true (или просто указано). Пример:

\includegraphics[trim=-5 -5 16 16,clip]{a}

3.3 Поворот рисунка

Ключ

angle=angle

поворачивает рисунок на *angle* градусов против часовой стрелки. По умолчанию ось вращения проходит через точку отсчёта бокса. Пример:




\includegraphics[scale=0.6,angle=30]{a}

Ключ

origin=pos

позволяет указать одно из 12 предопределённых положений оси вращения, показанных на следующем рисунке:



Положения точек вращения и допустимые значения pos.

Положение оси по горизонтали задаётся одной из трёх букв: 1 (на левой стороне бокса), с (по центру бокса) или г (на правой стороне бокса). Положение оси вращения по вертикали задаётся одной из четырёх букв: b (на нижней стороне бокса), В (на базовой линии), с (по центру бокса) или t (на верхней стороне бокса). В результате получается следующий список допустимых значений *pos*: 1b, 1B, 1, 1t, b, B, c, t, rb, rB, r, rt. Если указана только одна буква, то второй предполагается c. Так, origin=1B соответствует вращению вокруг точки отсчёта, в origin=c — вокруг центра бокса.

Результат, аналогичный действию описанных в этом разделе ключей, можно получить с помощью команды вращения боксов, описанной в разделе 4.3.

На память Порядок следования ключей поворота и установки нового размера бокса через исходные размеры бокса влияет на результат, поскольку поворот меняет такие параметры бокса, как \width и др. (см. пример на странице 10). Ключи читаются слева направо!

3.4 Имена файлов без расширения

Расширение файла с рисунком в команде \includegraphics можно не указывать, поскольку драйвер сам знает, какие типы файлов он может обработать, а какие нет. Для драйвера dvips это файлы с расширением

```
eps, ps, eps.gz, ps.gz, eps.Z
```

а для драйвера pdftex

```
png, pdf, jpg, mps, tif
```

Когда расширение файла в команде \includegraphics не указано, драйвер последовательно (слева направо по списку) добавляет к имени файла все известные ему расширения и ищет файл уже по полному имени. Поиск прекращается, как только находится первый подходящий файл.

Пакет graphicx вводит декларацию

```
\DeclareGraphicsExtensions{ext-list}
```

которая позволяет вместо списка по умолчанию задать свой собственный список расширений, которые драйвер будет добавлять к имени файла во время его поиска. В *ext-list* расширения перечисляются через запятую, причем перед названием расширения ставится точка. Расширения используются в порядке их перечисления в списке.

На заметку Опуская в команде \includegraphics расширение файла с рисунком, можно один и тот же входной файл обрабатывать как LATeX'ом, так и pfdLATeX'ом.

3.4.1 Нестандартные расширения

На заметку Драйвер dvips трактует все файлы с неизвестными ему расширениями как рисунки типа eps. Поэтому вы можете использовать для своих eps-файлов *любые* нестандартные расширения, например, xyz.

3.5 Местоположение файлов с рисунками

По умолчанию IAT_EX ищет файлы с рисунками в каталоге, в котором находится входной файл. Декларация

```
\graphicspath{dir-list}
```

позволяет расширить область поиска. В списке dir-list каждая из директорий заключается в фигурные скобки. Если указать, например

```
\qraphicspath{{images/}{d:/images/eps/}{d:/images/pdf/}}
```

то LATEX будет искать файлы с рисунками также в подкаталоге images текущего каталога (где находится входной файл) и в директориях d:/images/eps и d:/images/pdf.

На заметку Поскольку ерs-файл является текстовым файлом, мы можем хранить его прямо во входном файле в окружении filecontents* из стандартного LATEX.

3.6 «Нестандартные» файлы с рисунком

На память Всё, описанное в этом разделе, относится только к драйверу dvips и не поддерживается драйвером pfdtex.

Драйвер dvips умеет включать в документ рисунки из eps-файлов, которые сжаты программой gzip. Они распознаются по расширению eps.gz. Вот как выглядит предписание о трактовке файлов с таким расширением в файле dvips.def:

```
\@namedef{Gin@rule@.eps.gz}#1{{eps}{.eps.bb}{'gunzip -c #1}}
```

Здесь #1 заменяет собой имя файла *пате*. Итак, в предписании сказано, что файл с расширением eps.gz содержит рисунок типа eps, размер рисунка надо читать в файле *пате*.eps.bb, а перед включением рисунка в документ надо сначала распаковать файл *пате*.eps.gz программой gunzip. Файл *пате*.eps.bb с размером рисунка нужен TEX'у на стадии вёрстки документа. Он должен состоять из строки

%%BoundingBox: *llx lly urx ury*

взятой из eps-файла (её смысл описан на странице 2). Дело в том, что сам файл с рисунком сжат и LATEX не может прочитать из него размер рисунка.

С помощью декларации

```
\DeclareGraphicsRule{ext} {type} {read-file} {command}
```

можно: (i) связать расширение ext с типом рисунка type, понятным драйверу (eps для dvips); (ii) указать расширение файла read-file, из которого драйвер может получить данные о размере рисунка; (iii) задать команду command, которая должна быть выполнена перед включением рисунка в документ. Аргументы декларации \DeclareGraphicsRule имеют тот же смысл, что и в приведенной выше инструкции для расширения eps.gz из файла dvips.def. Перепишем эту инструкцию, используя декларацию \DeclareGraphicsRule:

```
\DeclareGraphicsRule{.eps.gz}{eps}{.eps.bb}{ 'qunzip -c #1}
```

Подчеркнём, что в аргументах ext и read-file перед названием расширения ставится точка.

Приведём теперь пример с декларацией \DeclareGraphicsRule по включению в документ фотографического изображения солнечного затмения из файла s.jpg. На странице 3 рассказано, как преобразовать рисунок из «чужого» для dvips формата JPEG в формат EPS. Итак, преобразуем сначала файл s.jpg в файл s.eps, затем создадим текстовый файл s.jpg.bb и скопируем в него из eps-файла строку с BoundingBox. Теперь файл s.eps можно удалить. Напечатаем во входном файле строку

```
\DeclareGraphicsRule{.jpg}{eps}{.jpg.bb}{'jpeg2ps -r 0 -h #1}
```

Теперь драйвер dvips знает, что ему надо делать с jpg-файлами: вызвать сначала программу jpeg2ps, которая преобразует рисунок из jpg-файла в формат EPS (без записи на диск, поскольку опция –о опущена), а затем вставить рисунок в документ. LATeX'y на стадии вёрстки документа требуются параметры BoundingBox. Он возьмёт их из файла s.jpg.bb. После этого, команда

```
\includegraphics[width=3cm]{s.jpg}
```

во входном файле не вызовет ошибки ни LATEX'a, ни pdfLATEX'a:



\includegraphics[width=3cm]{s.jpg}

Вместо декларации \DeclareGraphicsRule можно воспользоваться ключами

```
ext=ext
type=type
read=read-file
command=command
```

команды \includegraphics. Ключи задают те же правила, что и одноимённые с ними аргументы декларации \DeclareGraphicsRule. Описанный выше пример с включением в документ рисунка из файла s.jpg при использовании ключей перепишется как

```
\includegraphics[width=3cm,%
   type=eps,read=.bb,command='jpeg2ps -r 0 -h #1]{s.jpg}
или как
\includegraphics[width=3cm,%
   type=eps,ext=.jpg,read=.jpg.bb,command='jpeg2ps -r 0 -h #1]{s}
```


3.7 Черновой режим

На стадии подготовки документа можно использовать ключ

draft

который указывает, что вместо рисунка надо начертить рамку и напечатать внутри неё имя файла с рисунком. Пример:

\includegraphics[width=1.5cm,draft]{a}



Черновой режим обычно задаётся для всех рисунков сразу опцией draft либо в команде загрузки пакета, либо в \documentclass. В этом случае ключом

final

в команде \includegraphics можно отметить черновой режим для некоторых рисунков.

4 Манипуляции с боксами

Ключи команды \includegraphics позволяют манипулировать боксом, содержащим только сам рисунок. Пакет graphicx позволяет *пюбую* часть страницы документа оформить в виде бокса и манипулировать им, поворачивая, растягивая или сжимая его произвольным образом.

4.1 Изменение размеров бокса

4.1.1 Трансформация к указанному размеру

Команда

```
\resizebox{width} {height} {lr-text}
```

помещает, подобно команде \mbox , текст lr-text в бокс и затем сжимает или растягивает бокс вместе с содержимым так, чтобы его ширина и высота стали равны width и height:

\resizebox{4cm}{8mm}{abc}



Coxpанить отношение высоты к ширине бокса можно, указав в качестве width или height восклицательный знак!:

\resizebox{3cm}{!}{abc}



Команда

\resizebox*{width} {totalheight} {lr-text}

действует подобно команде \resizebox, но подгоняет не высоту, а полную высоту бокса (сумма высоты и глубины) к указанному размеру totalheight.

Ha заметку В аргументах команды \resizebox исходные размеры бокса доступны в виде командых длин \height, \width, \totalheight и \depth.

4.1.2 Трансформация по указанному масштабу

Команда

```
\scalebox{h-scale} [v-scale] {lr-text}
```

помещает, подобно команде \mbox , текст lr-text в бокс и затем изменяет его ширину в h-scale раз и высоту в v-scale раз. Если опция v-scale опущена, то отношение ширины к высоте бокса при трансформации блока сохраняется. При отрицательных значениях аргументов происходит зеркальное отражение текста:

$$\scalebox{1.5}[3]{abc} \scalebox{1.5}% [-3]{abc}$$



4.2 Зеркальное отражение блока

Команда

\reflectbox{lr-text}


эквивалентна $\scalebox{-1}[1]{lr-text}$, описанной в разделе 4.1.2.

4.3 Поворот блока

Команда

```
\rotatebox[keyval-list] {angle} {lr-text}
```

помещает, подобно команде \mbox , текст lr-text в бокс и поворачивают его на angle градусов против часовой стрелки. По умолчанию бокс поворачивается относительно своей точки отсчёта⁵:



Ключи keyval-list в необязательном аргументе команды \rotatebox позволяют изменить положение оси, вокруг которой поворачивается бокс, и единицу измерения угла поворота. Ключи в списке перечисляются через запятую и имеют вид key=value.

Ключ

```
origin=pos
```

позволяет указать одно из 12 предопределённых положений оси вращения, описанных в разделе 3.3. Произвольное положение оси вращение можно задать с помощью ключей

```
x=dimen1
y=dimen2
```

Например, если [keyval-list] имеет вид [x=4mm, y=3mm], то ось вращения проходит через точку, которая смещена относительно точки отсчёта бокса на 4 мм вдоль оси абсцисс и на 3 мм вдоль оси ординат.

⁵В этом и в следующем примере показаны базовая линия строки и границы боксов, занимаемых текстом до и после поворота.

В ключе

units=number

значение *number* соответствует полному обороту вокруг оси. Так, по умолчанию угол поворота измеряется в градусах, что соответствует units=360. Если задать units=1, то для поворота на 90 градусов надо в первом обязательном аргументе команды указать 0.25. Пример:

\rotatebox[origin=c,units=1]{0.25}{\huge W}



5 Альбомная ориентация страницы

Пакет Iscape вводит окружение

```
\begin{landscape} ... \end{landscape}
```

содержание которого печатается на странице в альбомной ориентации. Колонтитулы и подстрочные примечания печатаются как на обычных страницах. При смене портретной ориентации страницы на альбомную и назад остаются не до конца заполненные страницы. Не работает внутри плавающих объектов.

6 Общие настройки графического пакета

В этом разделе приведены опции пакета graphicx и рассказано, как можно задавать значения ключей сразу для нескольких команд.

6.1 Опции пакета

hiderotate указывает, что не надо отображать в документе повёрнутые боксы.

hidescale указывает, что не надо отображать в документе боксы с изменённым размером.

hiresbb указывает, что надо читать параметры %%HiResBoundingBox вместо %%BoundingBox (см. описание ключа hiresbb на стр. 4).

draft | final включает (выключает) черновой режим вёрстки документа. В черновом режиме вместо рисунков рисуются рамки.

6.2 Установка ключей

Пакет graphicx загружает пакет keyval, который вводит декларацию

```
\setkeys{operation} {keyval-list}
```

позволяющую установить одни и те же значения ключей в опции keyval-list сразу нескольких команд \rotatebox (при значении operation равным Grot) и \includegraphics (при значении operation равным Gin). Так,

```
\setkeys{Gin} {width=\textwidth}
```

устанавливает ширину всех рисунков в области действия декларации \setkeys, равной ширине текста на странице.

Алфавитный указатель

d	преобразование в EPS 3
\DeclareGraphicsExtensions 7	
\DeclareGraphicsRule 8	К
•	Ключи
e EPS	angle 6
BoundingBox 2	bb
HiResBoundingBox 4	clip 5
преобразование в PDF	command 8
преобразование из JPEG 2	draft 9
преобразование из ТІГГ	ext 8
inpecopusobaline its till to the second	final 9
g	height 4
\graphicspath 7	hiresbb4
	keepaspectratio5
1	origin 6, 10
\includegraphics 3	read 8
j	scale 5
JPEG 3	totalheight
преобразование в EPS 2	trim 5
1 1	type 8
l	units 11
landscape	viewport 5
n	width 4
p PDF	x
преобразование из EPS 3	y
PNG	глобальная установка 11
1100	0
r	Опции
\reflectbox 10	draft 11
\resizebox 9	final 11
\resizebox* 9	hiderotate 11
\rotatebox 10	hidescale
S	hiresbb 11
\scalebox 10	
\setkeys 11	П
(555.15)5	Пакеты
t	keyval
TIFF 3	Iscape11