

USER GUIDE

CN Navigator ユーザーマニュアル

出荷案件・書類・進捗・利用者管理 | 一般ユーザー／管理者／スーパー管理者

対象バージョン	2026 年 8 月 7 日時点のアプリケーション
文書版	1.0
主言語	日本語（画面上で日本語／英語を切替可能）
対象端末	デスクトップ／タブレット／スマートフォンの Web ブラウザ
サポート窓口	〔保守契約の別紙 1 に定める連絡先：要記入〕

このマニュアルについて 画面表示は権限、担当荷主、案件状態および承認状態によって異なります。利用できない機能がある場合は、まず自分の利用者区分と担当割当を確認してください。

1 最初に確認すること

1.1 利用者区分

区分	主な利用範囲
一般ユーザー／荷主ユーザー	自社に紐づく出荷案件の閲覧、顧客向け書類のダウンロード申請・取得、評価送信、プロフィール画像
管理者	担当荷主の案件作成・更新、書類登録・承認、荷主ユーザー登録・割当、一般ユーザー表示への切替

区分	主な利用範囲
スーパー管理者	全案件、荷主・管理者管理、標準フロー、評価レビュー、各アカウント表示への切替

1.2 安全に使うためのルール

- 共有アカウントを使わず、自分に発行されたアカウントでログインします。
- パスワード、認証コード、ブラウザのセッション情報を他人に送らないでください。
- 書類には顧客情報が含まれることがあります。業務上必要な端末・場所でのみ閲覧し、不要な複製を作らないでください。
- 誤った荷主・案件・公開範囲へ書類を登録した場合は、直ちに管理者と保守窓口へ連絡してください。
- 離席時は端末をロックし、作業終了時はログアウトしてください。

2 共通操作

2.1 ログイン/ログアウト

- CN Navigator の URL を開きます。認証画面へ自動的に移動したら、登録済みの方法で認証します。
- 認証後、権限に応じて一般画面または管理画面が表示されます。画面が表示されない場合は、再読み込みを繰り返さず、登録メールアドレスと発生時刻を保守窓口へ連絡します。
- 終了するときは右上の「ログアウト」を選びます。共用端末ではブラウザも閉じてください。

2.2 ヘッダーの操作

操作	説明
メニュー	左サイドバーを開閉します。スマートフォンではオーバーレイ表示になります。
？（チュートリアル）	権限に合った操作ガイドを再表示します。初回は自動表示され、［今後表示しない］を選択できます。
言語	日本語と英語を切り替えます。

操作	説明
太陽／月	ライト／ダークテーマを切り替えます。
プロフィール	メールアドレスを確認し、プロフィール画像を登録・切り抜きできます。

2.3 表の共通機能

- 検索欄とステータス・取引形態・輸送形態・荷主などのフィルターを組み合わせられます。
- 列見出しを選択すると並べ替えできます。再度選択すると昇順／降順が切り替わります。
- 表示件数とページ移動を使い、件数の多い一覧を移動します。
- 列設定、固定ヘッダー、横スクロール案内が表示される表では、必要な列と表示方法を調整できます。
- 検索結果がない場合は、検索語を短くするか、フィルターを「すべて」に戻します。

3 一般ユーザー／荷主ユーザー

3.1 出荷案件を探す

- 「出荷案件」を開き、上部カードで総件数、通関保留、配送済み、書類承認待ちを確認します。
- 検索欄にインボイス番号、荷主・荷受人、担当者、出発地・到着地、BL/AWB 番号または書類名を入力します。
- 必要に応じてステータス、取引形態、輸送形態を選択します。
- 一覧の詳細ボタンから案件詳細を開きます。一般ユーザーには、自分の荷主に紐づく案件のみ表示されます。

3.2 案件詳細を確認する

- 出荷情報：案件番号、インボイス、取引・輸送形態、数量・重量・容積、担当者。
- ルート／BL：出発地・到着地、船名／便名、BL/AWB、日付情報。
- 関係者：荷主、荷受人、通知先等。
- 進捗：現在ステータス、標準フローに沿ったイベント、各ステータスの期間。
- 書類：顧客向けとして公開された書類と承認状態。内部書類は一般ユーザーには表示されません。

3.3 書類を申請・ダウンロードする

1. 案件詳細の書類欄で、対象書類と承認状態を確認します。
2. [未申請] の場合は [DL 申請] を選択します。複数書類をまとめて申請できる画面では対象を確認して一括申請します。
3. [承認中] の間は管理者の確認を待ちます。却下された場合は、業務担当者へ理由と再申請可否を確認します。
4. [承認済み] になったら [ダウンロード] を選択します。承認後のダウンロード可能期間は 3 日間です。期限切れの場合は再度申請します。
5. 保存したファイルは顧客情報として取り扱い、不要になったら社内ルールに従って削除します。

注意 ブラウザのポップアップ・ダウンロード制限により保存が始まらない場合があります。制限を確認しても解決しない場合は、書類名、案件番号、承認状態、発生時刻を連絡してください。

3.4 案件を評価する

1. 案件詳細の [評価を入力] を選択します。
2. 営業・オペレーションそれぞれについて、対応態度、専門性、スピード、正確性、価格を評価し、必要に応じて理由を記入します。
3. 確認画面で対象を確認して送信します。評価は案件ごとに一度だけ送信でき、送信後は変更できません。

4 管理者

4.1 担当範囲

権限 管理者は原則として、自分に割り当てられた荷主・案件を扱います。表示だけでなく、データベース側の権限でも制限されます。意図しない案件が見える／必要な案件が見えない場合は、割当を確認してください。

4.2 出荷案件を作成する

1. 管理画面の「出荷案件管理」を開き、「新規作成」を選択します。
2. 荷主、取引形態、輸送形態、インボイス番号、荷主・荷受人、ルート、日付、BL/AWB、船名／便名、貨物情報など必要項目を入力します。
3. 標準フローを選び、現在ステータスと進捗を確認します。複数の標準フローがある場合は業務に合うものを選びます。
4. 顧客向け書類と内部書類の区分を確認して登録します。公開範囲を取り違えないでください。
5. 保存後に一覧と詳細を開き、荷主、担当管理者、ステータス、書類範囲を再確認します。

4.3 出荷案件を更新する

1. 一覧で検索・絞り込みを行い、対象案件を開きます。
2. 編集を選び、変更する項目だけを更新します。ステータスを進める前に実際の業務進捗を確認してください。
3. 書類を追加・削除するときは顧客向け／内部の区分とファイル名を確認します。削除はソフト削除され、通常の本棚から非表示になります。
4. 保存後、一覧と一般ユーザー表示で反映結果を確認します。

4.4 書類ダウンロード申請を処理する

1. ダッシュボードの「書類DL承認待ち」または出荷案件管理の承認待ち条件を開きます。
2. 対象案件、申請者、書類名、顧客向け書類であることを確認します。
3. 業務上の必要性和公開可否を確認し、承認または却下します。
4. 承認後は一般ユーザーが3日間ダウンロードできます。誤承認に気付いた場合は直ちに保守窓口へ連絡し、対象を特定します。

4.5 荷主ユーザーを登録・管理する

1. 「荷主ユーザー登録」を開き、会社名、氏名、メールアドレス、住所等の必要項目を入力します。メールアドレスは余分な空白を除き、正しい宛先か確認します。
2. 担当管理者を割り当てます。管理者の場合、操作できる範囲は自分の担当荷主に制限されます。
3. 承認状態（承認待ち／承認済み／却下）を確認し、必要な確認後に更新します。

4. 退職・契約終了・誤登録が判明した場合は、運用責任者へ連絡し、不要アカウントを速やかに無効化します。

4.6 一般ユーザー表示に切り替える

1. ヘッダーのアカウント選択から、確認したい荷主ユーザーを選びます。
2. [現在切替中] の表示と対象名を確認します。切替中に見える案件・書類が想定どおりか確認します。
3. 確認後は[管理画面に戻る]を必ず選びます。切替中の画面を開いたまま他の人へ端末を渡さないでください。

5 スーパー管理者

5.1 管理者オペレーター

- 管理者の登録、更新、ソフト削除と、営業・オペレーション等の複数担当ロールを管理します。
- 初期パスワードは機密情報です。画面共有、チャット、通常メール、マニュアルへ転記しないでください。安全な別経路で本人へ伝達し、初回利用後の変更を求めます。
- 荷主と管理者の割当を更新したら、管理者表示と一般ユーザー切替の双方で範囲を確認します。

5.2 標準フロー

1. [標準フロー管理]を開き、業務別のフローとステップを確認します。
2. 新規フローまたはステップを作成し、表示名、順序、有効状態、色を設定します。
3. 既存案件への影響を確認して保存します。削除はソフト削除であり、過去データとの整合を考慮します。
4. 日本語と英語の画面で、名称と表示順を確認します。

5.3 評価レビュー

- 営業・オペレーション別の評価、各評価項目、平均、理由、送信者、日付を一覧で確認できます。
- 検索、並べ替え、列設定、ページ移動を使って対象を特定します。

- 評価理由には個人情報やセンシティブな記載が含まれる可能性があるため、必要な範囲だけで共有します。

5.4 アカウント切替

- スーパー管理者は、管理者オペレーターまたは荷主ユーザーの表示へ切り替えられます。
- 切替先の権限で実データを操作できる場合があります。確認目的では保存・承認・削除を行わないでください。
- 作業後は必ず元の管理画面へ戻り、表示中アカウントを再確認します。

6 トラブル対応

症状	最初に行うこと	連絡時の情報
ログインできない	URL、ネットワーク、認証画面、登録メールを確認。認証情報を送らない。	時刻、登録メール、エラー文、利用端末・ブラウザ
案件が見えない	荷主名、担当割当、検索・フィルターを確認。	案件番号、荷主、利用者区分、期待する表示範囲
書類が見えない	顧客向け／内部、承認状態、削除状態を管理者が確認。	案件番号、書類名、承認状態、申請日時
ダウンロード不可	承認済みか、承認後3日以内か、ブラウザ制限を確認。	書類名、承認日時、ボタン表示、エラー文
保存・更新に失敗	入力必須項目とネットワークを確認。連打せず、一覧で反映有無を確認。	操作、対象、時刻、エラー文、直前の変更
誤公開・漏えい疑い	操作を止め、対象を記録し、社内責任者と緊急窓口へ直ちに連絡。	発見時刻、対象、閲覧可能者、実施済みの応急措置

6.1 問い合わせの重大度

重大度	利用者向け目安
S1 緊急	全員が利用不可、主要業務停止、重大な漏えい疑い、代替手段なし
S2 高	複数人または重要機能に大きな影響、限定的な代替手段あり

重大度	利用者向け目安
S3 中	一部機能の不具合だが業務継続可能
S4 低	操作質問、軽微な表示、改善要望

6.2 問い合わせテンプレート

件名 [S1～S4] CN Navigator／症状の要約／発生日時

- 会社・部署／氏名／連絡先
- 利用者区分：スーパー管理者・管理者・一般ユーザー
- 発生日時、現在も継続しているか、影響人数
- 対象：案件番号、インボイス番号、書類名（顧客名など不要な個人情報は記載しない）
- 操作手順、期待結果、実際の結果、エラー文
- 再現頻度、直前の変更、試した対処
- 機密情報をマスクした画面画像（パスワード・認証コード・個人データは含めない）

7 運用チェックリスト

頻度	確認項目	担当例
毎日	未処理の書類 DL 申請、通関保留、重大エラー、誤公開の有無	管理者
毎週	長期滞留案件、担当未設定、却下・期限切れ申請、未解決問い合わせ	管理者／運用責任者
毎月	不要アカウント、管理者・荷主割当、標準フロー、評価傾向、保守報告	スーパー管理者
変更時	日本語・英語、PC・スマートフォン、各権限、顧客／内部書類の可視性	変更責任者
契約終了時	利用停止、データ返却・削除、権限回収、未解決事項・運用資料の引継ぎ	契約責任者

8 用語

用語	意味
荷主（Shipper）	出荷する顧客企業。一般ユーザーの表示範囲を決める主要な紐付け。
荷受人（Consignee）	貨物を受け取る企業・組織。
POL／POD	海上輸送の積地港／揚地港。
AOL／AOD	航空輸送の出発空港／到着空港。
BL／AWB	船荷証券／航空運送状の番号。
顧客向け書類	一般ユーザーへの公開対象となり得る書類。ダウンロードは承認状態に従う。
内部書類	管理業務用の書類。一般ユーザーには表示しない。
標準フロー	追跡イベントとステータス順序を定義するテンプレート。
ソフト削除	履歴・整合性のためデータを残しつつ、通常画面から非表示にする削除方式。

9 改訂履歴

版	日付	内容
1.0	2026 年 8 月 7 日	現行コードに基づく新規整備。Auth0 ログイン、役割別画面、書類承認期限、標準フロー、評価、プロフィール、チュートリアル、保守問い合わせ手順を反映。