МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

по дисциплине «Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 666

Выполнил:

Студент группы P3115 Барсуков Максим Андреевич

Преподаватель:

Абузов Ярослав Александрович

Содержание

Текст задания	3
Описание программы	3
Вывод	5
Методика проверки программы	6

Текст задания

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (X), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения X должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение X в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

- 1. Основная программа должна увеличивать на 2 содержимое X (ячейки памяти с адресом 012₁₆) в пикле.
- 2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-1 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=5X+2 на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-2 вычесть X из содержимого РД данного ВУ, результат записать в X
- 3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать минимальное по ОДЗ число.

Описание программы

Назначение программы

- 1. Основная программа должна увеличивать на 2 содержимое X (ячейки памяти с адресом 012₁₆) в цикле.
- 2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-1 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=5X+2 на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-2 вычесть X из содержимого РД данного ВУ, результат записать в X
- 3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать минимальное по ОДЗ число.

Текст программы

```
ORG 0x0
V0: WORD $default, 0X180
V1: WORD $int1,
                   0X180
V2: WORD $int2,
                   0X180
V3: WORD $default, 0x180
V4: WORD $default, 0X180
V5: WORD $default, 0X180
V6: WORD $default, 0X180
V7: WORD $default, 0X180
ORG 0x012
X: WORD ?
max: WORD 0x0019
                        ; 25, максимальное значение Х
                        ; -26, минимальное значение Х
min: WORD 0xFFE6
default:
                        ; Обработка прерывания по умолчанию
            IRET
```

```
START:
            DΙ
            CLA
            OUT 0x1
                        ; Запрет прерываний для неиспользуемых ВУ
            OUT 0x7
            OUT 0xB
            OUT 0xD
            OUT 0x11
            OUT 0x15
            OUT 0x19
            OUT 0x1D
            LD #0x9
                        ; Загрузка в аккумулятор MR (1000 | 0001=1001)
            OUT 3
                        ; Разрешение прерываний для 1 ВУ
                        ; Загрузка в аккумулятор МR (1000|0010=1010)
            LD #0xA
            OUT 5
                        ; Разрешение прерываний для 2 ВУ
            ΕI
main:
            DΙ
                        ; Запрет прерываний чтобы обеспечить атом. операции
            LD X
            INC
            INC
            CALL check
            ST X
            ΕI
            JUMP main
int1:
                        ; Обработка прерывания на ВУ-1
            DΙ
            LD X
            NOP
            ASL
            ASL
            ADD X
            ADD #2
            NOP
            OUT 2
            ΕI
            IRET
int2:
                        ; Обработка прерывания на ВУ-2
            DΙ
            IN 4
            NOP
            SUB X
            ST X
            NOP
            ΕI
            IRET
check:
                               ; Проверка принадлежности X к ОДЗ
                               ; Если x > min переход на проверку верхней границы
check_min:
            CMP min
            BPL check_max
            JUMP ld_min
                              ; Иначе загрузка min в аккумулятор
            CMP max
                               ; Проверка пересечения верхней границы Х
check_max:
            BMI return
                               ; Если х < max переход
                               ; Загрузка минимального значения в Х
ld_min:
            LD min
return:
            RET
                               ; Метка возврата из проверки на ОДЗ
```

Область допустимых значений

```
-128 \le 5X + 2 \le 127

-130 \le 5X \le 125

-26 \le X \le 25

25 = 0000.0000.0001.1001 = 0x0019

26 = 0000.0000.0001.1010

-26 = 1111.1111.1110.0110 = 0xFFE6
```

• Число $X \in [FFE6; 0019]$ (т.к. в ходе выполнения к X прибавляется 2, то max значение 24).

Расположение данных в памяти

• Вектор прерываний: 0x000 - 0x00F

Переменные: 0x012 – 0x016
Программа: 0x017 – 0x048

Область представления

- X, min, max, mask- знаковое 16-ричное целое число;
- DR КВУ 8-ми разрядное целое знаковое число.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил обмен данными с ВУ-1 и ВУ-2 в режиме прерываний, также изучил цикл прерывания и циклы исполнения новых команд. Также закрепил знания в написании программ на ассемблере БЭВМ.

Методика проверки программы

Проверка обработки прерываний:

- 1. Загрузить текст программы в БЭВМ.
- 2. Заменить NOP по нужному адресу на HLT.
- 3. Запустить программу в режиме РАБОТА.
- 4. Установить «Готовность ВУ-1».
- 5. Дождаться останова.
- 6. Записать текущее значение X из памяти БЭВМ:
 - 1. Запомнить текущее состояние счетчика команд.
 - 2. Ввести в клавишный регистр значение 0х012
 - 3. Нажать «Ввод адреса».
 - 4. Нажать «Чтение».
 - 5. Записать значение регистра данных.
 - 6. Вернуть счетчик команд в исходное состояние.
- 7. Записать результат обработки прерывания содержимое DR контроллера ВУ-1
- 8. Рассчитать ожидаемое значение обработки прерывания
- 9. Нажать «Продолжение».
- 10. Ввести в ВУ-2 произвольное число, записать его
- 11. Установить «Готовность ВУ-2».
- 12. Дождаться останова.
- 13. Записать текущее значение X из памяти БЭВМ, также, как и в пункте 6.
- 14. Нажать «Продолжение».
- 15. Записать текущее значение X из памяти БЭВМ, также, как и в пункте 6.
- 16. Рассчитать ожидаемое значение переменной X после обработки прерывания

Проверка основной программы:

- 1. Загрузить текст программы в БЭВМ.
- 2. Записать в переменную Х минимальное по ОДЗ значение (-26)
- 3. Запустить программу в режиме останова.
- 4. Пройти нужное количество шагов программы, убедиться, что при увеличении X на 2, до после момента, когда он равен 24, происходит сброс значения в минимальное по ОДЗ.

Прерывание ВУ-1			Прерывание ВУ-2				
AC	Ожид	цание	DR	AC (07)	DR	AC	Результат
(07)	5*X	(+2			КВУ-2	(DR - X)	AC (07)
1016 (1	52 ₁₆	(82)	5216(82)	1 ₁₆ (1)	7 <i>F</i> ₁₆ (127)	7E ₁₆ (126)	E6 ₁₆ (-26)
FF ₁₆ (-1) FD ₁₆	(-3)	FD ₁₆ (-3)	1 ₁₆ (1)	1 ₁₆ (1)	0 ₁₆ (0)	0 ₁₆ (0)
18 ₁₆ (2.	5) 7F ₁₆ ((127)	7F ₁₆ (127)	1 ₁₆ (1)	E1(-31)	E0 ₁₆ (-32)	E6 ₁₆ (-26)

Основная программа						
AC	Ожидание	AC				
17 ₁₆ (23)	19 ₁₆ (25)	19 ₁₆ (25)				
18 ₁₆ (24)	E6 ₁₆ (-26)	E6 ₁₆ (-26)				
19 ₁₆ (25)	E6 ₁₆ (-26)	E6 ₁₆ (-26)				