Docker 4.28.0

Windows:


 INSTALAR WSL2: seguir instruccions https://learn.microsoft.com/es-es/windows/wsl/install

2. INSTALAR Docker Desktop

 $\frac{\text{https://desktop.docker.com/win/main/amd64/139021/Docker%20Desktop%20Installe}}{r.exe}$

Amb l'opció de WSL2 de backbone (hauria d'estar activada per defecte).

3. Configurar:



Linux:

1. Seguir instruccions

https://docs.docker.com/desktop/install/ubuntu/#install-docker-desktop (https://desktop.docker.com/linux/main/amd64/139021/docker-desktop-4.28.0-amd64.deb)

CVAT

En una consola tipus Linux:

- git clone https://github.com/opencv/cvat
 cd cvat
 git config core.autocrlf false
- 2. docker volume create --name cvat_share --opt type=none --opt device=/mnt/share --opt o=bind
- 3. Crear l'arxiu "docker-compose.override.yml":

```
services:
    cvat_server:
    volumes:
        - cvat_share:/home/django/share:ro
    cvat_worker_import:
    volumes:
        - cvat_share:/home/django/share:ro

volumes:
    cvat_share:
    external: true
```

4. docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.dev.yml -f docker-compose.override.yml up -d -- build (Pot tardar uns 30 minuts perfectament, si falla, repetir comanda) (
Si no s'arregla, vigilar la memòria RAM amb "htop", en cas de Windows crear l'arxiu ".wslconfig" a la carpeta del usuari de Windows "C:/User/elTeuNomDUsuari/" amb

```
[ws12]
memory=6GB
)
(En cas de problemes al encendre el CVAT, repetir la comanda)
(En cas d'error i SO Linux natiu, repetir el pas 2 i aquest pas 4 amb sudo)
```

- 5. sudo docker exec -it cvat_server bash -ic 'python3 ~/manage.py createsuperuser' (Creació d'usuari, seguir passos)
- 6. Reiniciar l'ordinador
- 7. Accedir a CVAT en el Google Chrome a través de l'adreça localhost:8080