## 將 nice 複製到自己的目錄下,名為 nice\_pro,必且讓 nice\_pro 擁有提高優先權的能力

```
mysp@SP:~/system-programming/ch08$ whereis nice
nice: /usr/bin/nice /usr/share/man/man1/nice.1.gz /usr/share/man/man2/nice.2.gz
mysp@SP:~/system-programming/ch08$ cp /usr/bin/nice nice-pro
mysp@SP:~/system-programming/ch08$ ./nice_pro -n -10 ls
bash: ./nice_pro: No such file or directory
mysp@SP:~/system-programming/ch08$ ./nice-pro -n -10 ls
 /nice-pro: cannot set niceness: Permission denied
 2021 作業08.pdf' atexit.c echo
408410056.tar.bz2 chown_super echo.c
                                                                             myNice
                                                                                          on_exit.c
                                                             listEnv
                                                                           myNice.c
                                                                                            vfork8
                          cpu_set getEnv.c makefile
                                                            listEnv.c nice-pro
makefile on_exit
                                                                                            vfork8.c
 a.out
 atexit
nysp@SP:~/system-programming/ch08$ sudo setcap CAP_SYS_NICE+ep ./nice-pro
[sudo] password for mysp:
| ysp@SP:~/system-programming/ch08$ ./nice-pro -n -10 ls | 2021 作業08.pdf' atexit.c echo hw8 myNice | 408410056.tar.bz2 chown_super echo.c listEnv myNice.c | a.out cpu_set getEnv listEnv.c nice-pro atexit cpu_set.c getEnv.c makefile on_exit
                                                                             myNice on_exit.c
                                                                                           vfork8
                                                                                           vfork8.c
mysp@SP:~/system-programming/ch08$
```

- 1. 先用whereis nice找出nice的位置
- 2. 將/usr/bin/nice複製到自己的目錄下(nice-pro)
- 3. 先執行一次./nice-pro -n -10 ls('-10'提高nice-pro優先權)會發現permission denied
- 4. 之後輸入sudo setcap CAP\_SYS\_NICE+ep ./nice-pro讓 nice-pro擁有部分權限
- 5. 再執行一次./nice-pro -n -10 ls就不會出現permission denied的情況

## 從 man capabilities 裡面隨便挑三個權限,並說明那三個權限是什麼樣的用途

CAP\_CHOWN 修改文件所有者的權限

CAP\_MAC\_ADMIN 允許 MAC 配置或狀態更改

CAP\_SYS\_BOOT 允許重新啟動系統

想辦法量測『優先權高一等級的 task 比正常優先權的 task 速度快多少』?

撰寫一個alarm.c程式,使用fork()產生出父子行程,並由父子行程印出cpp值的大小判斷速度

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <stdlib.h>
#include<signal.h>
long long int cpp = 0;
void alarmHandler(int signo)
   printf("cpp = %lld\n", cpp);
   exit(0);
int main(int argc, char **argv)
   int nice_v = atoi(argv[1]); //讀入 nice 的參數
   int childPid = fork();
                            //產生二個行程
   if (childPid > 0)
   {
       //養我們的雙親
       nice(nice_v); //修改 parent 的 nice 值
   }
   else
       //child 不用特別處理
   }
   //底下的程式碼無論 child 是否大於 0 都會執行
   //設定鬧鐘(SIGALRM)叫的時候,『作業系統』呼叫alarmHandler
   signal(SIGALRM, alarmHandler);
   //把鬧鐘的時間定在 1 秒鐘以後
   alarm(1);
   //不斷地 cpp++
   while (1)
   {
       cpp++;
   }
}
```

如果設定比正常優先權高一等級的優先權,執行結果如下:

mysp@SP:~/system-programming/ch08\$ ./a.out 1 cpp = 117905264 mysp@SP:~/system-programming/ch08\$ cpp = 147408638

147408638 ÷ 117905264 =

1.25022948933

把cpp值丟去計算機得到差一等級速度差異為1.25倍