

คู่มือผู้ใช้งาน

ระบบตรวจสอบสต็อก KITTIKHUN

การเข้าใช้งานครั้งแรก และขั้นตอนการใช้งานบนมือถือ

เวอร์ชันแอป	4.0.0
เซิร์ฟเวอร์	https://kittikhun.krs.co.th
คลังสินค้า	WHFG
ระบบต้นทาง	ERP — SQL Server db_TCL (อ่านอย่างเดียว)
ปรับปรุงล่าสุด	24 สิงหาคม 2569

1 · ก่อนเริ่มใช้งาน

สิ่งที่ต้องมีก่อนเปิดแอปครั้งแรก

สิ่งที่ต้องมี	รายละเอียด
เครื่อง Android	Android 7.0 (API 24) ขึ้นไป มีกล้องหลังสำหรับสแกนบาร์โค้ด
ไฟล์ติดตั้ง	<code>app-release.apk</code> — รับจากผู้ดูแลระบบ
รหัสพนักงาน	ตัวเลข 5–6 หลัก ผู้ดูแลเป็นผู้สร้างให้ในระบบ
PIN เริ่มต้น	ตัวเลข 6 หลัก ผู้ดูแลแจ้งให้ทราบหลังเพิ่มชื่อเข้าระบบ
เครือข่าย	เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อล็อกอินและซิงค์ข้อมูลครั้งแรก

ติดตั้งแอป

- 1 คัดลอกไฟล์ `app-release.apk` ลงเครื่อง
- 2 เปิดไฟล์ ระบบจะถามสิทธิ์ **ติดตั้งจากแหล่งที่ไม่รู้จัก** — กดอนุญาต
เป็นขั้นตอนปกติของแอปที่ไม่ได้ติดตั้งผ่าน Play Store
- 3 กด **ติดตั้ง** รอจนเสร็จ แล้วกด **เปิด**
- 4 ครั้งแรกที่กดเก็บสแกน แอปจะขอสิทธิ์ใช้กล้อง — กด **อนุญาต**
ถ้าเผลอกดปฏิเสธ ให้เปิดสิทธิ์ใหม่ที่ ตั้งค่า → แอป → KITTIKHUN → สิทธิ์ → กล้อง

แอปตัวนี้ผูกกับเซิร์ฟเวอร์ไว้แล้ว

ไม่มีหน้าให้กรอกที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ เพราะฝั่ง `https://kittikhun.krs.co.th` ไว้ตอนสร้างไฟล์ติดตั้ง ถ้าต้องย้ายเซิร์ฟเวอร์ ต้องสร้างไฟล์ติดตั้งใหม่

2 · เข้าใช้งานครั้งแรก

ครั้งแรกระบบจะบังคับให้ตั้ง PIN ใหม่เสมอ

- 1 เปิดแอป จะพบหน้า KITTIKHUN พร้อมช่องกรอกสองช่อง
- 2 กรอก รหัสพนักงาน · Employee ID เป็นตัวเลขล้วน
- 3 กด รหัส PIN · 6 หลัก แล้วกดเป็นตัวเลขให้ครบ 6 หลัก
ตัวนับมุมขวาจะแสดง 0/6 → 6/6 · กด ☒ เพื่อลบทีละหลัก
- 4 กดปุ่มเข้าสู่ระบบ
- 5 ระบบพาเข้าหน้า ตั้ง PIN ใหม่ โดยอัตโนมัติ (เฉพาะการเข้าครั้งแรก)
- 6 ใส่ PIN เดิมที่ผู้ดูแลให้มา แล้วตั้ง PIN ใหม่ 6 หลัก และยืนยันอีกครั้ง
- 7 เสร็จแล้วเข้าสู่หน้าใช้งานหลัก โดยเริ่มที่แท็บ **สแกน**

PIN ที่ระบบไม่ยอมรับ

รูปแบบ	ตัวอย่าง
เลขซ้ำทั้งหมด	111111 · 888888
เลขเรียงกัน	123456 · 654321
ตรงกับรหัสพนักงาน	เดาได้ง่ายเกินไป
ตรงกับ PIN เดิม	ต้องเป็นเลขชุดใหม่จริง ๆ

ใส่ PIN ผิดหลายครั้งจะถูกหน่วงเวลา

ระบบจะเพิ่มเวลารอขึ้นเรื่อย ๆ ตามจำนวนครั้งที่ผิด ผิดต่อเนื่องหลายครั้งอาจต้องรอถึงหลักนาที เป็นการป้องกันการเดา PIN
ถ้าจำ PIN ไม่ได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลเพื่อรีเซ็ตให้ อย่าเดาต่อ

3 · รู้จักหน้าจอ

แถบล่างมี 4 แท็บ สลับได้ตลอดเวลา

แท็บ	ใช้ทำอะไร
สแกน	ส่องบาร์โค้ดเพื่อดูรายละเอียดสินค้าและยอดคงเหลือ
ค้นหา	พิมพ์ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ รหัสสินค้า หรือบาร์โค้ด
นับสต็อก	รายการที่ต้องนับในรอบปัจจุบัน และช่องกรอกจำนวน
สมาชิก	ดูรายชื่อทีม · ผู้ดูแลใช้เพิ่มสมาชิกและกำหนดสิทธิ์

แถบสถานะด้านบน

แถบนี้จะโผล่ขึ้นมาเองเมื่อมีเรื่องต้องแจ้ง และหายไปเองเมื่อทุกอย่างปกติ

ข้อความ	ความหมายและสิ่งที่ต้องทำ
รอซิงค์ N รายการ	ผลนับ N รายการยังอยู่ในเครื่อง ยังไม่ถึงเซิร์ฟเวอร์ — ต่อเน็ตแล้วระบบส่งให้เอง ห้ามลบแอปหรือล้างข้อมูลตอนนี้ยังไม่เป็นศูนย์
ค้างตรวจ N	มีรายการที่เซิร์ฟเวอร์ไม่รับ เช่น ส่งหลังรอบปิดไปแล้ว —แตะเพื่อเปิดหน้าตรวจสอบ
ข้อมูล ณ HH:MM	เวลาที่ข้อมูลสินค้าถูกดึงจาก ERP ครั้งล่าสุด

4 · ยอดคงเหลือมาจากไหน

ได้ตัวเลขจำนวนจะมีป้ายบอกที่มาเสมอ — อ่านป้ายก่อนตัดสินใจ

ป้าย	ความหมาย
สด	ระบบเพิ่งถาม ERP ตอนที่คุณเปิดดู เป็นยอดล่าสุดจริง ณ วินาทีนั้น
ณ 14:30	ถาม ERP ไม่ได้ในเวลานั้น (เน็ตช้าหรือ ERP ไม่ตอบ) จึงแสดงยอดจากการซิงค์รอบล่าสุดเมื่อเวลา 14:30 ยอดอาจไม่ตรงกับปัจจุบัน
—	ไม่มีข้อมูลยอดของสินค้านี้ — ไม่ได้แปลว่าเป็นศูนย์ แต่แปลว่าไม่มีรายการเคลื่อนไหวใน ERP ให้คำนวณ

“—” กับ “0” ไม่เหมือนกัน

0 คือ ERP ยืนยันว่าเหลือศูนย์ชิ้น ส่วน — คือระบบไม่รู้ยอด ทั้งระบบแยกสองอย่างนี้ออกจากกันตลอด เพื่อไม่ให้ “ไม่รู้” ถูกนับเป็น “ไม่มีของ”

ระบบนี้ไม่เขียนอะไรกลับเข้า ERP

ทุกอย่างที่นับได้ก็อยู่ในระบบนี้เท่านั้น ERP ถูกอ่านอย่างเดียว การแก้ไขใน ERP ต้องทำผ่านระบบ ERP ตามขั้นตอนเดิมของบริษัท

5 · ขั้นตอนการนับสต็อก

สำหรับพนักงานผู้ทำการนับ

- 1 รอให้ผู้ดูแลเปิดรอบนับก่อน
ถ้ายังไม่เปิด แท้บนับสต็อกจะยังไม่มีรายการให้นับ
- 2 เปิดแท็บ **นับสต็อก** จะเห็นรายการสินค้าที่ต้องนับในรอบนี้
- 3 หาสินค้าที่จะนับ — เลือกทางใดก็ได้
แท็บสแกนสองบาร์โค้ด · แท็บค้นหาพิมพ์ชื่อหรือรหัส · หรือเลื่อนหาในรายการ
- 4 นับของจริงบนชั้น แล้วกรอกจำนวนที่นับได้ลงในช่อง
ปรับด้วยปุ่ม **เพิ่มจำนวน** / **ลดจำนวน** หรือพิมพ์ตัวเลขตรง ๆ
- 5 บรรทัดนั้นจะแสดงยอด **ระบบ** เทียบกับยอดที่คุณนับ พร้อมส่วนต่างทันที
- 6 ทำต่อจนครบรายการที่รับผิดชอบ
- 7 กด **ส่งผลการนับ**

ทำงานตอนไม่มีสัญญาณ

นับต่อได้ตามปกติ ผลนับถูกเก็บไว้ในเครื่องและแถบบนจะขึ้น **รอซิงค์ N รายการ** เมื่อสัญญาณกลับมา ระบบส่งให้เองโดยไม่ต้องกดอะไร ตัวเลขจะลดลงจนหมดแล้วแถบหายไป

กดส่งซ้ำได้ ไม่ทำให้ยอดถูกนับซ้ำ

ทุกบรรทัดมีรหัสประจำตัวของมันเอง ถ้าส่งซ้ำระบบจะรู้ว่าเคยรับไปแล้วและไม่บันทึกซ้ำ ถ้าไม่แน่ใจว่าส่งไปหรือยัง กดส่งได้เลย

เมื่อสองคนนับตัวเดียวกันได้เลขไม่ตรงกัน

ระบบไม่ทับข้อมูลของใครทั้งที แต่จะบันทึกว่าเป็น **รายการขัดแย้ง** แล้วส่งให้ผู้ดูแลตัดสินใจ และ **รอบนับจะปิดไม่ได้จนกว่าจะตัดสินครบทุกรายการ**

6 · สำหรับผู้ดูแลระบบ

เฉพาะผู้ใช้สิทธิ์ ADMIN เท่านั้น

เพิ่มสมาชิกใหม่

- 1 เปิดแท็บ **สมาชิก** แล้วกดปุ่มเพิ่มสมาชิก
- 2 กรอกรหัสพนักงาน ชื่อ กะ และเลือกสิทธิ์
- 3 ระบบสุ่ม PIN เริ่มต้น ให้ และแสดงบนหน้าจอ **ครั้งเดียวเท่านั้น**
- 4 จดแล้วแจ้งเจ้าตัว — เจ้าตัวจะถูกบังคับตั้ง PIN ใหม่ตอนล็อกอินครั้งแรก

PIN เริ่มต้นแสดงครั้งเดียว

ปิดหน้าจอไปแล้วดูย้อนหลังไม่ได้ ต้องรีเซตใหม่ให้เท่านั้น จดก่อนปิดเสมอ

สิทธิ์ผู้ใช้

สิทธิ์	ทำอะไรได้
ADMIN	เปิด/ปิดรอบนับ · ตัดสินรายการขัดแย้ง · จัดการสมาชิก · ออกรายงาน
STAFF	สแกน ค้นหา และส่งผลการนับ — เปิดรอบนับไม่ได้
VIEWER	ดูอย่างเดียว ส่งผลนับไม่ได้

เปิดรอบนับ

- 1 เปิดแท็บ **นับสต็อก** แล้วกด **จัดการรอบนับ**
- 2 ระบุ **โซน** ถ้าต้องการนับเฉพาะบางส่วน — เว้นว่างคือทั้งคลัง
- 3 กดเปิดรอบ ระบบจะตรึงยอดตั้งต้นจาก ERP ไว้ ณ วินาทีที่เปิด

ยอดตั้งต้นถูกตรึงตอนเปิดรอบโดยตั้งใจ

ถ้ายอดตั้งต้นขยับตามการเคลื่อนไหวของ ERP ระหว่างที่ทีมกำลังนับ ส่วนต่างจะเปลี่ยนไปเรื่อยจนเทียบไม่ได้ ยอด สด ที่เห็นในแท็บสแกนและค้นหาเป็นคนละตัวกับยอดตั้งต้นของรอบ

ถ้าถึง ERP ตอนนั้นไม่ได้ ระบบยังยอมให้เปิดรอบ แต่ต้องกดยืนยันที่ปุ่ม **เปิดทั้งที่ข้อมูลอาจไม่ใช่ล่าสุด** และอายุของข้อมูลจะติดไปกับรายงานของรอบนั้น

ปิดรอบและออกรายงาน

- 1 ตรวจสอบว่าไม่เหลือรายการขัดแย้ง — ระบบจะไม่ยอมปิดถ้ายังเหลือ
- 2 ตัดสินรายการขัดแย้งโดยเลือกเลขที่ถูกต้อง ผลจะเข้ารายงานทันทีโดยไม่ต้องรอปิดรอบ
- 3 กดปิดรอบ ระบบจะเซ่เซ่ชิงผลทั้งหมดไว้
- 4 ส่งออก CSV เปิดด้วย Excel ภาษาไทยได้ทันที

รายงานส่วนต่างแบ่งเป็น 6 กลุ่ม

กลุ่ม	ความหมาย
ตรงกับระบบ	นับได้เท่ากับยอดระบบพอดี
เกิน	ของจริงมากกว่ายอดระบบ
ขาด	ของจริงน้อยกว่ายอดระบบ
ยังไม่ได้นับ	อยู่ในรอบแต่ไม่มีใครนับ — ไม่ใช่ศูนย์
นอกรายการ	เจอของจริงที่ไม่อยู่ในรอบนับ
ขัดแย้ง	นับได้ไม่ตรงกันและยังไม่ถูกตัดสิน

7 · ปัญหาที่พบบ่อย

แก้ด้วยตัวเองได้ก่อนแจ้งผู้ดูแล

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้
ล็อกอินไม่ได้ ขึ้นว่าให้รอสักครู์	ใส่ PIN ผิดหลายครั้งจนถูกหน่วงเวลา รอตามเวลาที่แจ้งแล้วลองใหม่ อย่าเฝ้าต่อเพราะเวลาจะยิ่งเพิ่ม
ขึ้นว่า PIN ต้องเป็นตัวเลข 6 หลัก	กรอกไม่ครบ 6 หลักหรือมีตัวอักษรปน ดูตัวนับ 0/6 มุมขวาให้เป็น 6/6 ก่อนกดเข้าสู่ระบบ
กล่องไม่ทำงาน	ยังไม่ได้ให้สิทธิ์กล่อง เปิดที่ ตั้งค่า → แอป → KITTIKHUN → สิทธิ์ → กล่อง
สแกนแล้วไม่เจอสินค้า	บาร์โค้ดนั้นอาจยังไม่ผูกกับรหัสสินค้าในระบบ ลองค้นด้วยรหัสสินค้าที่เก็บค้นหา ถ้ายังไม่เจอให้แจ้งผู้ดูแล
ยอดขึ้นเป็น —	สินค้านั้นไม่มีรายการเคลื่อนไหวใน ERP ให้คำนวณยอด ไม่ใช่ความผิดพลาด และไม่ได้แปลว่าเป็นศูนย์
ยอดขึ้นป้าย ณ HH:MM แทน สด	ตอนนั้นถาม ERP ไม่ได้ ตรวจสอบสัญญาณแล้วเปิดดูใหม่ ถ้ายังเป็นแบบเดิมทั้งวันให้แจ้งผู้ดูแล
แท็บ รอซิงค์ ไม่ยอมลดลง	เครื่องยังต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ ตรวจสอบ Wi-Fi หรือสัญญาณมือถือ ผลนับยังอยู่ครบในเครื่อง ไม่หาย
ส่งफलนับแล้วขึ้นว่ารอบปิดแล้ว	ผู้ดูแลปิดรอบไปก่อนที่จะถึงเซิร์ฟเวอร์ รายการจะเข้าหน้า ค้างตรง ไม่หายไปไหน แจ้งผู้ดูแลให้ตรวจสอบ
ปิดรอบไม่ได้	ยังเหลือรายการขัดแย้งที่ยังไม่ถูกตัดสิน ต้องเคลียร์ให้ครบก่อน
ลืม PIN	แจ้งผู้ดูแลให้รีเซ็ตให้ ผู้ดูแลจะได้ PIN ชุดใหม่มาแจ้ง แล้วต้องตั้ง PIN ใหม่ตอนล็อกอินอีกครั้ง