

```
DESCRIBE
    1 DESCRIBE rtsp://192.168.31.115:8554/live RTSP/1.0\r\n
2 CSeq: 3\r\n
3 Accept: application/sdp\r\n
4 \r\n
    客户端向服务器请求媒体描述文件,格式为sdp
    1 RTSP/1.0 200 OK\r\n
2 CSeq: 3\r\n
3 Content-length: 146\r\n
Content-type: application/sdp\r\n
        5 \r\n
      服务器回复了sdp文件,这个文件告诉客户端当前服务器有哪些音视频流,有什么属性,具体稍后再讲解
    这里只需要直到客户端可以根据这些信息得知有哪些音视频流可以发送
SETUR
    C->S
     1 | SETUP rtsp://192.168.31.115:8554/live/track0 RTSP/1.0\r\n
2 | CSeq: 4\r\n
3 | Transport: RTP/AVP;unicast;client_port=54492-54493\r\n
4 | \r\n
    客户端发送建立请求,请求建立连接会话,准备接收音视频数据
    RTP/AVP:表示RTP通过UDP发送,如果是RTP/AVP/TCP则表示RTP通过TCP发送
    client_port=54492-54493:由于这里希望采用的是RTP OVER UDP,所以客户端发送了两个用于传输数据的端口,客户端已经将这两个端口绑定到两个ddp套接字上,54492表示是RTP端口,54493表示RTCP端口/RTP端口为某个偶数,RTCP端口为RTP端口+1)
    1 RTSP/1.0 200 OK\n\n
2 CSeq: 4\n\n
3 Transport: RTP/AVP;unicast;client_port=54492-54493;server_port=56400-56401\n\n
4 Session: 66334873\n\n
5 \n\n
    服务端接收到请求之后,得知客户端要求采用RTP OVER UDP 发送数据,单播,客户端用于传输RTP 数据的端口为 54492,RTCP的
    端口为 54493
    服务器也有两个 udp套接字,绑定好两个端口,一个用于传输RTP,一个用于传输RTCP,这里的端口号为 56488-56481
    之后客户端会使用 54492-54493 这两端口和服务器通过udp传输数据,服务器会使用 56400-56401 这两端口和这个客户端传输数据
PLAY
   C->S
    1 PLAY rtsp://192.168.31.115:8554/live RTSP/1.0\r\n
2 CSeq: 5\r\n
3 Sesion: 66334873\r\n
4 Range: npt-0.000-\r\n
5 \r\n
    客户端请求播放媒体
    1 RTSP/1.0 200 OK\r\n
2 CSeq: 5\r\n
3 Range: npt=0.000 \r\n
5 \r\n
5 \r\n
    服务器回复之后,会开始使用RTP通过udp向客户端的54492端口发送数据
TEARDOWN
   C->S
    1 | TEARDOWN rtsp://192.168.31.115:8554/live RTSP/1.0\r\n
2 | CSeq: 6\r\n
3 | Session: 66334873\r\n
4 | \r\n
   S->C
2.4 sdp格式
我们上面避开没有讲sdp文件,这里来好好补一补
sdp格式由多行的 type=value 组成
sdp会话描述由一个会话级描述和多个媒体级描述组成。会话级描述的作用域是整个会话,媒体级描述描述的是一个视频流或者音频流
会活级描述 由 y= 开始到第一个媒体级描述结束
媒体级描述 由 == 开始到下一个媒体级描述结束
下面是上面示例的sdp文件,我们就来好好分析一下这个sdp文件
   1 v=0|r\n
2 o=-9156340853 1 in IP4 192.168.31.115\r\n
4 =contol:\\\\r\n
5 = sridos PR/AW 96\r\n
6 = rrtpasp:96.18264/9900\r\n
7 = aframersic23ir\n
8 =control:\\\\rac{tracket}{tracket}
这个示例的sdp文件包含一个会话级描述和一个媒体级描述,分别如下
     1 v=0\r\n
2 o=- 91565340853 1 IN IP4 192.168.31.115\r\n
3 t=0 0\r\n
4 a=contol:*\r\n
    v=0
    表示sdp的版本
    o=- 91565340853 1 IN IP4 192.168.31.115
    格式为 o=<用户名> <会话id> <会话版本> <网络类型><地址类型> <地址>
    地址类型: IP4, 表示ipv4
地址: 192.168.31.115, 表示服务器的地址
    媒体级描述
```

```
m=video 0 RTP/AVP 96\r\n
    格式为 m=<媒体类型> <端口号> <传输协议> <媒体格式 >
    媒体类型: video
    端口号: 0,为什么是0?因为上面在 SETUP 过程会告知端口号,所以这里就不需要了
    传输协议: RTP/AVP, 表示RTP OVER UDP, 如果是RTP/AVP/TCP, 表示RTP OVER TCP
    a=rtpmap:96 H264/90000
    a=framerate:25
    a=control:track0
    表示这路视频流在这个会话中的编号
三、RTP协议
3.1 RTP包格式

        V
        P
        X
        CC
        M
        PT
        序列号

        时数

                                 同步信源(SSRC)标识符
                                 特约信源(CSRC)标识符
    RTP报头格式
 版本号(V): 2Bit, 用来标志使用RTP版本
 填充位§: 1Bit, 如果该位置位,则该RTP包的尾部就包含填充的附加字节
 扩展位(X): 1Bit, 如果该位置位,则该RTP包的固定头部后面就跟着一个扩展头部
 CSRC技术器(CC): 4Bit, 含有固定头部后面跟着的CSRC的数据
 标记位(M): 1Bit,该位的解释由配置文档来承担
 载荷类型(PT): 7Bit, 标识了RTP载荷的类型
 序列号(SN): 16Bit,发送方在每发送完一个RTP包后就将该域的值增加1,可以由该域检测包的丢失及恢复
 时间戳: 32比特, 记录了该包中数据的第一个字节的采样时刻
 同步源标识符(SSRC): 32比特,同步源就是RTP包源的来源。在同一个RTP会话中不能有两个相同的SSRC值
 贡献源列表(CSRC List): 0-15项, 每项32比特, 这个不常用
    rtp荷载
    rtp载荷为音频或者视频数据
3.2 RTP OVER TCP
RTP默认是采用UDP发送的,格式为RTP头+RTP载荷,如果是使用TCP,那么需要在RTP头之前再加上四个字节
第二个字节:通道,在SETUP的过程中获取
 第三第四个字节: RTP包的大小,最多只能12位,第三个字节保存高4位,第四个字节保存低8位
四、RTCP
RTCP用于在RTP传输过程中提供传输信息,可以报道RTP传输情况,还可以用来音视频同步,这里就不详细讲解了
从零开始写一个RTSP服务器(二)RTSP协议的实现
从零开始写一个RTSP服务器系列 从零开始写一个RTSP服务器(二)RTSP协议的实现 从零...
RTSP协议的一些分析(三)——简单的rtsp服务器的变现
RTSP服务器有两个部分组成,一个是RTSP的交互,一个是RTP数据的传输,本文主要实现RTSP服务的交互过程。
网络摄像头Rsss转HLS 及Ne开发示例_何毕之的博客
网络摄像头Rsss转HLS 及Ne开发示例_何毕之的博客
173459/192168.10.101554/n264ch33/main/av_stream admin 张号; 12345 密码; 192.168.10.101 图像头地址: 554
从零开始写一个RTSP服务器 (三) RTP传输H.264
从零开始写一个RTSP服务器系列 从零开始写一个RTSP服务

        一个RispServer的设计与实现和RTSP2.0简介
        webrin_33824963的简单
        ⑩

        一个RispServer的设计与实现和RTSP2.0简介
        前段时间看手实现了一个RTSP Server,能够正常实现各RTSP流的直播播放,因项目需要,只做了

 rtsp端口号_最详细的流媒体传输协议rtsp协议详解_知乎.
 RTSP简介_weixin_33831673的博客
                          有的命令,URI是接受方的地址,例如:rtsp://192.168.20.136 RTSP版本一般都是 RTSP/1.0.每行后面的CR LF表示回车换行.
 Ive555 实现一个最简单的RTSP服务器 MT准等 gewin的专栏 用Ive555 中的库写了一个服简单的RTSPServer程序,仅用于学习目的,从下例的代码中,可以调析的明白RTSPServer的函数调用流程。 #Include
 rtsp 医务器描述
tsp 医务器描述:今天我们搭建这个tsp 服务器的名称叫做:Z.MedakQ,它是一个基于 C++11 的离性超远宫吸流媒体服务框架,类似我之前给大家落。
RTSP(实时流传输协议)协议介绍(转载)_斗转星移3的博客
Rtsp服务搭建(Ffmpeg+Node js+jsmpeg网络视频服务器)
当前有几个海康监控,想接入MES系统,去他们自方网站下载了两个web的ack包,分别为控件开发包和无漏件开发包,结果根抗,控件,要求为e浏览器
有效的rsp:液媒体测试地址汇总_fengbingchun的博客_CSD...
打开vi.C播放器_然后点击"媒体",打开网络电流_点击"网络"-最后在山中输入上面的rtsp地址即可。为了测试。也可以通过vi.C播放器自己搭建一个rtsp流煤
网络流媒体协议之——RTSP协议_牧羊女说的博客_rtsp
RTSP服务器的理解
1.RTSP服务器内是一个管理服务器,真正传给规则和音频的是RTP协议和对流进行控制的RTCP协议。2.RTP和RTCP可建立在UDP上也可以建立在TC
开源RTSP 流媒体服务器
流媒体网络协议 - RTSP_Ritchie_Lin的博客_rtsp-流媒体
RTSP(Real Timing Streaming Procotol)全称实到流协议。是TCPIP协议体系下的一个应用品协议。定义了一对多应用程序均同有效地通过P网络传送多媒
rtep 默认第ロ_rtep协议之dss服务器与处服务器比较 webin_32234881的障害 ② 318
通过地保護性pp能域外服务器,Mc支持RTSP over TCP的方式,数据流体验约只支持RTP over UDP,而DarwinStreamingServer(開始dss<u>服务器</u>能自造...
流媒体开发之EasyOarwin搭建fup server
EasyOarwin指线性开面的流媒体<mark>服务等</mark>软件,EasyOarwin社区专注于传统安防(RTSPRTP/Onvil)流媒体技术,能够相能开发者长进建筑建筑体系
rtsp<mark>服务器以及rtsp推逸控流转发</mark>
OpenCV-Python学习—基础知识音神的音视频专栏 rtsp服务器 1、liveSSS 2、ZLMediaKit 3、ffserver 4、gst-rtsp-ser
```

rtsp的文_rtsp开强服务器之INv655
Line555是一个实现了RTSP的处应开报点媒体框架。 Live555包含RTSP服务器通的实现以及RTSP图户端的实现。 Live555可以将若干种核式的规能文件或 手撕不TSP的次系列(1)——Rtsp基本流程 事實所TSP的次系列(1)——Rtsp基本流程

