

首页 新闻 博问 直播 闪存 班级

代码改变世界

注册 登录

随笔 - 130 文章 - 0 评论 - 1 阅读 - 11万

## axianzZ

### 公告 FFplay命令 ---- 播放与参数选项

博客园 首页 新随笔 联系 订阅 管理

# 昵称: Vzf 园龄: 7年8个月 粉丝: 15 关注: 2 +加关注

2023年6月

日一二三四五六 4 5 6 7 8 9 10 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

2 3 4 5 6 7 搜索

> 找找看 谷歌搜索

常用链接 我的随笔 我的参与

最新评论 我的标签 我的标签 C++(1)

C++11(1)

随笔分类 C++的思考(18) FFMPEG(33)

Linux编程(7) RTP(8) WebRTC(14) 编译原理(4) 操作系统(6)

前端(6) 数据结构与算法(4) 网络(3)

协议栈(12) 音视频(8) 随笔档案

2022年5月(3) 2021年10月(8) 2021年9月(4) 2021年7月(3) 2021年6月(3) 2021年5月(10) 2021年4月(2) 2021年3月(1) 2021年2月(1) 2020年12月(10) 2020年11月(8) 2020年10月(5)

2020年9月(5) 2020年8月(16) 2020年5月(9) 更多 阅读排行榜

1. FFplay命令 ---- 播放与参数选项(1 6370)

2. Qt 相对路径 绝对路径(9969) 3. FFmpeg简单使用: 音频编码 ----pcm转aac(4731) . 4. FFmpeg简单使用: 过滤器 ---- h2

64\_mp4toannexb(3970) 5. FFmpeg命令 ---- 录制音视频(376 4)

评论排行榜

1. FFmpeg命令 ---- 录制音视频(1) 2. ZeroMQ\_09 ZMQ多线程编程(1) 推荐排行榜

1. FFmpeg简单使用: 音频编码 ---pcm转aac(2)

2. FFmpeg的H264解码源码分析: 解 码器(1) 3. FFmpeg的H264解码源码分析:解

析器(1) 4. FFmpeg源码分析: avcodec\_send \_packet 和 avcodec\_receive\_fra

5. FFmpeg简单使用:解封装h264 ---- 提取SPS PPS(1) 最新评论

1. Re:ZeroMQ 09 ZMQ多线程编程

me(1)

会比较友好一点 2 Re:FEmpea命令 ---- 录制音视频

兄弟,调用命令录制视频后,再去销 毁进程时,会导致视频没有进度 条,这个有木有什么好的解决方 --赵村长

## 播放控制

选项	说明	选项	说明
q, ESC	退出播放	t	循环切换字幕流
f	全屏切换	с	循环切换节目
p, SPC	哲停	w	循环切换过滤器或显示模式
m	静音切换	S	逐帧播放
9, 0	9减少音量, 0 增加音量 left/right	left/right	向后/向前拖动 10 秒
/, *	/减少音量,增加音量	down/up	向后/向前拖动 1 分钟
a	循环切换音频流	鼠标右键单击	拖动与显示宽度对应百分比的文件进行播放
v	循环切换视频流	鼠标左键双击	全屏切换
<b>今</b> 众[[]	<u>-</u> / <sub>7</sub>		

## 命令播放

播放本地文件

ffplay -window\_title "test time" -ss 2 -t 10 -autoexit test.mp4 ffplay buweishui.mp3

ffplay -window title "rtmp stream" rtmp://202.69.69.180:443/webcast/bshdlive-pc

mpeg4 解码器: ffplay -vcodec mpeg4 test.mp4 h264 解码器: ffplay -vcodec h264 test.mp4

禁用音频或视频

禁用音频: ffplay test.mp4 -an 禁用视频: ffplay test.mp4 -vn

播放 YUV 数据

ffplay -pixel\_format yuv420p -video\_size 320x240 -framerate 5 yuv420p\_320x240.yuv

播放 RGB 数据

ffplay -pixel\_format rgb24 -video\_size 320x240 -i rgb24\_320x240.rgb

ffplay -pixel\_format rgb24 -video\_size 320x240 -framerate 5 -i rgb24\_320x240.rgb

播放 PCM 数据

ffplay -ar 48000 -ac 2 -f f32le 48000\_2\_f32le.pcm -ar set audio sampling rate (in Hz) (from 0 to INT\_MAX) (default 0)

-ac set number of audio channels (from 0 to INT\_MAX) (default 0)

# 过滤器

ffplay -i test.mp4 -vf transpose=1 视频反转

ffplay test.mp4 -vf hflip

ffplay test.mp4 -vf vflip 视频旋转和反转

ffplay test.mp4 -vf hflip.transpose=1

音频变速播放

ffplay -i test.mp4 -af atempo=2 视频变速播放

ffplay -i test.mp4 -vf setpts=PTS/2

音视频同时变速 ffplay -i test.mp4 -vf setpts =PTS/2 -af atempo =2

更多参考:http://www.ffmpeg.org/ffmpeg-filters.html

# 参数选项

选项	说明
-x width	强制显示宽带。
-y height	强制显示高度。
-video_size size	核尺寸 设置显示核存储 WxH 格式 )),仅适用于类似 <b>原始 1/U 等没有包含核大小 WxH 的视频</b> 。 比如 : ffplay pixel_format yuv420p video_size 320x240 framerate 5 yuv420p_320x240.yuv
-pixel_format format	格式设置像察格式。
-fs	以全屏模式启动。
-an	禁用音频 (不播放声音)
-vn	禁用视频 (不播放视频)
-sn	禁用字幕 (不显示字幕)
-ss pos	根据设置的秒进行定位拖动,注意时间单位: 比如 '55' 55 seconds, '12:03:45' ,12 hours, 03 minutes and 45 seconds, '23:189' 23:189 second
-t duration	设置播放视频 音频长度,时间单位如 ss 选项
-bytes	按字节进行定位拖动(0=off 1=on <b>-1</b> =auto)。
-seek_interval interval	自定义左 右键定位拖动间隔(以秒为单位),默认值为 10 秒
-nodisp	关闭图形化显示窗口,视频将不显示
-noborder	无边框窗口
-volume vol	设置起始音量。音量范围 [0~100]
-f fmt	强制使用设置的格式进行解析。比如 f s16le
-window_title title	设置窗口标题 (默认为输入文件名)
-loop number	设置播放循环次数

-showmode mode	设置显示模式,可用的模式值: 0 显示视频, 1 显示音频波形, 2 显示音频频谱。缺省为 0 ,如果视频不存在则自动选择 2
-vf filtergraph	设置视频滤镜
-af filtergraph	设置音频滤镜
-stats	打印多个回放统计信息,包括显示流持续时间,编解码器参数, 流中的当前位置,以及音频 视频同步差值。默认情况下处于启用状态,要显式禁用它则需要指定 nostats。。
-fast	非标准化规范的多媒体兼容优化。
-genpts	生成 pts 。
-sync type	同步类型 将主时钟设置为 audio type=audio video type=video )或 external type= ext ),默认是 audio 为主时钟。
-ast audio_stream_specifier	指定音频流索引, 比如 ast 3 ,播放流索引为 3 的音频流
-vst video_stream_specifier	指定视频流紊引,比如 vst 4 ,播放流索引为 4 的视频流
-sst subtitle_stream_specifier	指定字幕流索引,比如 sst 5 ,播放流索引为 5 的字幕流
-autoexit	视频播放完毕后退出。
-exitonkeydown	键盘按下任何键退出播放
-exitonmousedown	鼠标按下任何键退出播放
-codec:media_specifier codec_name	强制使用设置的多媒体解码器, media_specifier 可用值为 a (音頻 v (视频)和 s 字幕。比如 codecv h264_qsv 强制视频采用 h264_qsv 解码
-acodec codec_name	强制使用设置的音频解码器进行音频解码
-vcodec codec_name	强制使用设置的视频解码器进行视频解码
-scodec codec_name	强制使用设置的字幕解码器进行字幕解码
-autorotate	根据文件元数据自动旋转视频。值为 0 或 1 ,默认为 1 。
-framedrop	如果视频不同步则丢弃视频帧。当主时钟非视频时钟时 默认开启. 若需禁用则使用 noframedrop
-infbuf	不限制输入缓冲区大小、尽可能快地从输入中读取尽可能多的数据。 播放实时流时就认启用,如果未及时读取数据,则可能会丢弃数据。此选项 将不限制缓冲区的大小、若需禁用则使用 noinfbuf

更多参考: http://www.ffmpeg.org/ffplay.html

## 分类: FFMPEG





+加关注

« 上一篇: FFmpeg命令 ---- 帮助类和参数说明 » 下一篇: FFmpeg命令 ---- 提取数据

posted @ 2020-08-07 11:09 **Vzf** 阅读(16370) 评论(0) **编辑 收藏 举报** 

■ 登录后才能查看或发表评论,立即登录或者
查证博客园首页

【推荐】行行AI人才直攜弟4期(周四20:30): 如何定制企业专属AI大模型? 【推荐】鹏讯云爆款云器务器首年95元,领近上近代金券最高再省1120元 【推荐】圆子的商业化努力-阿里云云市场合作·第一册优惠活动发布上线 【推荐】阿里云-持续降低用云成本:云服务器全面降价,低至0.3元/天

編輯推荐:
Docker 中的 .NET 异常了怎么抓 Dump
· 阅来无事 村等派控制风鼎后停
· ASP.NET Core 信能架揭除实例流示(40): 基于角色的授权
· 记一次字符串未尾空任丧失的排章, MySQL 是会玩的!
· 记一次 NET 某旅行社审批系统 崩溃分析

阅读相方:
如何在net6webapi中记录每次接口请求的日志
从本格和中学习感性能系统如何设计
名生常谈:值类型 VS.3I用类型
《HelloGitHub》第 87 期
程序员做自己的产品"在线客服系统"之:种子用户的重要性

Copyright © 2023 Vzf Powered by .NET 7.0 on Kubernetes

刷新评论 刷新页面 返回顶部

0 **○**推荐 **♀**反对