

目录

1、RTP Header解析

2、RTP荷载H264码流

3 RTP荷载PS流 3.1、PS包头 3.2、系统标题

3.3. 节目映射流

3.4. PES分组头部

(二) 编程语言

数理方法

图像视觉

C 信号处理

动态系统

系统内核

② 设计模式

🧮 开源项目

183篇

207篇

132篇

144篇

124篇

28篇

分类专栏

2.1、单个NAL单元包 2.2、分片单元 (FU-A)

排版不如word看的清晰,大家凑合着看吧。

原创不易,转载请附上链接,谢谢 http://blog.csdn.net/chen495810242/article/details/39207305

2、RTP荷载H264码流



图2

荷载格式定义三个不同的基本荷载结构,接收者可以通过RTP荷载的第一个字节后5位(如图2)识别荷载结构。

- 1) 单个NAL单元包:荷载中只包含一个NAL单元。NAL头类型域等于原始 NAL单元类型,即在范围1到23之间
- 2) 聚合包:本类型用于聚合多个NAL单元到单个RTP荷载中。本包有四种版本,单时间聚合包类型A (STAP-A),单时间聚合包类型B (STAP-B),多时间聚合包类型(MTAP)16位位移(MTAP16),多时间聚合包类型(MTAP)24位位移(MTAP24)。赋予STAP-A,STAP-B, MTAP16, MTAP24的NAL单元类型号分别是 24,25, 26, 27
- 3) 分片单元: 用于分片单个NAL单元到多个RTP包。现存两个版本FU-A, FU-B,用NAL单元类型 28, 29标识

常用的打包贴的分包规则是: 如果小于MTU采用单个NAI 单元包。如果大于MTU就采用FUs分片方式。

因为常用的打包方式就是单个NAL包和FU-A方式,所以我们只解析这两种。

2.1、单个NAL单元包

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 |F|NRI| type | Bytes 2..n of a Single NAL unit

定义在此的NAL单元包必须只包含一个。这意味聚合包和分片单元不可以用在单个NAL单元包中。并且RTP序号必须符合NAL单元的解码顺序。NAL单元的第一字节和RTP荷载头第一个字节重合。如图3。

打包H264码流时,只需在帧前面加上12字节的RTP头即可。

2.2、分片单元 (FU-A)

```
\begin{smallmatrix}0&&&&1\\0&1&2&3&4&5&6&7&0&1&2&3&4&5&6&7&0&1&2&3&4&5&6&7\end{smallmatrix}
| FU indicator | FU header |
                   FU payload
```

分片只定义于单个NAL单元不用于任何聚合包。NAL单元的一个分片由整数个连续NAL单元字节组成。每个NAL单元字节必须正好是该 NAL单元一个分片的一部分。相同NAL单元的分片必须使用递增的RTP序号连续顺序发送(第一和最后分片之间没有其他的RTP包)。相 似、NAL单元必须按照RTP顺序号的顺序装配。

个NAL单元被分片运送在分片单元(FUs)中时,被引用为分片NAL单元。STAPs,MTAPs不可以被分片。 FUs不可以嵌套。 即,一个 FU 不可以包含另一个FU。运送FU的RTP时戳被设置成分片NAL单元的NALU时刻。

图 4表示FU-A的RTP荷载格式。FU-A由1字节的分片单元指示(如图5),1字节的分片单元头(如图6),和分片单元荷载组成。

```
|0|1|2|3|4|5|6|7|
                         |0|1|2|3|4|5|6|7|
                         |S|E|R| Type
|F|NRI| Type
```

http://blog.csdn.neg/6ben49581024

S: 1 bit 当设置成1,开始位指示分片NAL单元的开始。当跟随的FU荷载不是分片NAL单元荷载的开始,开始位设为0。

E: 1 bit 当设置成1, 结束位指示分片NAL单元的结束,即, 荷载的最后字节也是分片NAL单元的最后一个字节。当跟随的 FU荷载不是分片 NAL单元的最后分片,结束位设置为0。

R: 1 bit 保留位必须设置为0,接收者必须忽略该位

打包时,原始的NAL头的前三位为FU indicator的前三位,原始的NAL头的后五位为FU header的后五位。

取一段码流分析如下:

00 0a 7f ca 94 05 3b7f 3e 7f fe 14 2b 27 26 f8 ...??.;.>.?.+'&?

89 88 dd 85 62 e1 6dfc 33 01 38 1a 10 35 f2 14 ????b?m?3.8..5?.

84 6e 21 24 8f 72 62f0 51 7e 10 5f 0d 42 71 12 ?n!\$?rb?Q~._.Bq.

17 65 62 a1 f1 44 dc df 4b 4a 38 aa 96 b7 dd 24 .eb??D??KJ8????\$前12字节是RTP Header

7c是FLI indicator

85是FU Header

FU indicator (0x7C) 和FU Header (0x85) 换成二进制如下

0111 1100 1000 0101 按顺序解析如下:

是F

11 是NRI

11100 是FU Type,这里是28,即FU-A 是S, Start, 说明是分片的第一包

Ω 是E, End, 如果是分片的最后一包,设置为1,这里不是

是R. Remain, 保留位, 总是0 0

是NAI Type,这里是5,说明是关键帧(不知道为什么是关键帧请自行谷歌) 00101

打包时,FUIndicator的F、NRI是NAL Header中的F、NRI,Type是28;FU Header的S、E、R分别按照分片起始位置设置,Type是NAL Header中的Type。

解包时,取FU indicator的前三位和FU Header的后五位,即0110 0101 (0x65) 为NAL类型。

3、RTP荷载PS流

针对H264 做如下PS 封装:每个IDR NALU 前一般都会包含SPS、PPS 等NALU,因此将SPS、PPS、IDR 的NALU 封装为一个PS 包,包括ps 头,然后加上PS system header,PS system map,PES header h264 raw data,所以一个IDR NALU PS 包由外到内顺序 是: PSheader| PS system header | PS system Map | PES header | h264 raw data,对于其它非关键帧的PS 包,就简单多了,直接加上 PS头和PES 头就可以了。顺序为: PS header | PES header | h264raw data。以上是对只有视频video 的情况,如果要把音频Audio也打 包讲PS 封装,也可以。当有音频数据时,将数据加 FPES header 放到视频PES 后就可以了。顺序如下:PS 包=PS 头|PES(video)|PES(audio),再用RTP 封装发送就可以了。

GB28181 对RTP 传输的数据负载类型有规定(参考GB28181 附录B),负载类型中96-127

RFC2250 建议96 表示PS 封装,建议97 为MPEG-4,建议98 为H264

即我们接收到的RTP 包首先需要判断负载类型,若负载类型为96,则采用PS 解复用,将音视频分开解码。若负载类型为98,直接按 照H264 的解码类型解码。

注: 此方法不一定准确, 取决于打包格式是否标准

PS 包中的流类型 (stream type) 的取值如下:

```
MPEG-4 视频流: 0x10;
1)
```

2) H.264 视频流: 0x1B;

SVAC 视频流: 0x80;

G.711 音频流: 0x90; 4)


G.722.1 音频流: 0x92;

G.723.1 音频流: 0x93;

7) G.729 音频流: 0x99:

8) SVAC音频流: 0x9B。

3.1、PS包头



		(cont.)	alwaysset	SCR ex	tension
Additional resolution	n, in 27 MHz clo	ck cycles, of SCR value. So SCR	= 300 *base +	extension.	mark er always se
multi	iplex rate	(This#) ≠ 400 bits/sec is the ra	ate at which this	stream	
		is to be delivered to the decod	der.		
	(cont.)		marker always set	mark er always se
	reserv	ed	stuff	ing length	in bytes
	uffing bytes	Present if the stuffing length v	alue is non-zen	n. Setto OxFF	

图7

- 1) Pack start code:包起始码字段,值为0x000001BA的位串,用来标志一个包的开始。
- 2) System clock reference base, system clock reference extenstion: 系统时钟参考字段。
- 3) Pack stuffing length: 包填充长度字段, 3 位整数, 规定该字段后填充字节的个数

80 60 53 1f 00 94 89 00 00 00000 00 00 01 ba €`S..??......?

7e ff 3e fb 44 01 00 5f 6b f8 00 00 01 e0 14 53 ~.>?D.._k?...?.S

80 80 05 2f bf cf bed1 1c 42 56 7b 13 58 0a 1e €€./?????.BV{.X..

08 b1 4f 33 69 35 0453 6d 33 a8 04 15 58 d9 21 .?O3i5.Sm3?..X?!

9741 b9 f1 75 3d 94 2b 1f bc 0b b2 b4 97 bf 93 ?A??u=?+.?.????

前12位是RTP Header,这里不再赘述;

000001ba是包头起始码;


接下来的9位包括了SCR, SCRE, MUXRate, 具体看图7

最后一位是保留位 (0xf8) ,定义了是否有扩展,二进制如下

1111 1000

前5位跳过,后3位指示了扩展长度,这里是0.

3.2、系统标题



Systemheader当且仅当pack是第一个数据包时才存在,即PS包头之后就是系统标题。取值0x000001BB的位串,指出系统标题的开始,暂时不需要处理,读取Header Length直接跳过即可。

3.3、节目映射流

Systemheader当且仅当pack是第一个数据包时才存在,即系统标题之后就是节目流映射。取值0x000001BC的位串,指出节目流映射的开始,暂时不需要处理,读取Header Length直接跳过即可。前5字节的结构同系统标题,见图8。

取一段码流分析系统标题和节目映射流

00 00 01 ba 45 a9 d4 5c 34 0100 5f 6b f8 00 00 ...?E??\4.._k?..

2a 0a 7f ff 00 00 0708 1f fe a0 5a 90 c0 00 00 *.....??Z??..

00 00 00 00 <mark>00 00 01 e0</mark> 7f e0 80 80 0521 6a 75?.?€€.lju

前14个字节是PS包头(注意,没有扩展);

接下来的00 00 01 bb是系统标题起始码;

接下来的00 0c说明了系统标题的长度(不包括起始码和长度字节本身);

接下来的12个字节是系统标题的具体内容,这里不做解析;

继续看到00 00 01 bc, 这是节目映射流起始码; 紧接着的00 1e同样代表长度;

跳过e1ff,基本没用;

接下来是00 18, 代表基本流长度, 说明了后面还有24个字节;

接下来的1b,意思是H264编码格式;

下一个字节e0, 意思是视频流;

接下里00 0c,同样代表接下的长度12个字节;

跳过这12个字节,看到90,这是G.711音频格式;

下一个字节是c0,代表音频流;

接下来的00 00同样代表长度, 这里是0;

接下来4个字节是CRC,循环冗余校验。 到这里节目映射流解析完毕。(好累^{奋斗})。

原创不易,转载请附上链接,谢谢http://blog.csdn.net/chen495810242/article/details/39207305

好戏还在后头呢。生气

3.4、PES分组头部


MPEG-2 PES Packet



Ahveya set to 10. Scrambling control 00:psyloadia scrambles 1 higher 1 set un 1 set

These flags are set if the corresponding data structure follows the data length byte

PTS 01 not	DTS allowed.	ESCR	ES rate	DSM trick mode	additional e info	CRC	extension flags
P	ES header o	lata length	Bytes of	data to follow if	preceding flag b	its are set.	



	Data structures specified by the preceding (extension) flag byte.					
	PES private data 128 bytes.					
	pack field length in bytes. (Guess: not including this one.)					
	MPEG-1 Pack header or MPEG-2 Program Stream Pack header : : :					
marker hvays set	Program Packet sequence counter Increments with each PES Packet.					
marker original stuffing length # of stuffing bytes in the original MPEG-1 Packet heads						
Setto	11. scale* P-STD buffer size Buffer size for target decoder.					
	lf scale is cleared, units are 128 bytes; if set, units are 1024 bytes.					
	 Cleared for audio stream, set for wideo; varies for others. 					
marker always set	PES extension field length In bytes, not including this one.					
	reserved					
	:					

atuffing bytes Up to 32 bytes of FF as required for buffering.

packet data bytes: Number of bytes derived from packet length field above. Set to FFF padding bytes.

http://blog.csdn.net/chen495810242

图

别被这么长的图吓到,其实原理相同,但是,你必须处理其中的每一位。

- 1) Packet start code prefix:值为0x000001的位串,它和后面的stream id 构成了标识分组开始的分组起始码,用来标志一个包的开始。
- 2) Stream id: 在节目流中,它规定了基本流的号码和类型。0x(C0~DF)指音频,0x(E0~EF)为视频
- 3) PES packet length: 16 位字段,指出了PES 分组中跟在该字段后的字节数目。值为0 表示PES 分组长度要么没有规定要么没有限制。这种情况只允许出现在有效负载包含来源于传输流分组中某个视频基本流的字节的PES 分组中。
- 4) PTS_DTS: 2 位字段。当值为10°时,PTS 字段应出现在PES 分组标题中;当值为11°时,PTS 字段和DTS 字段都应出现在PES 分组标题中;当值为00°时,PTS 字段和DTS 字段都不出现在PES分组标题中。值01是不允许的。
- 5) ESCR: 1位。置'1'时表示ESCR 基础和扩展字段出现在PES 分组标题中;值为'0'表示没有ESCR 字段。
- 6) ESrate: 1 位。置'1'时表示ES rate 字段出现在PES 分组标题中;值为'0'表示没有ES rate 字段。
- 7) DSMtrick mode: 1 位。置'1'时表示有8 位特技方式字段; 值为'0'表示没有该字段。

```
8) Additionalinfo: 1 位。附加版权信息标志字段。置1"时表示有附加拷贝信息字段;值为'0'表示没有该字段。
9) CRC: 1 位。置'1'时表示CRC 字段出现在PES 分组标题中;值为'0'表示没有该字段。
10) Extensionflag: 1 位标志。置'1'时表示PES 分组标题中有扩展字段;值为'0'表示没有该字段。
PES header data length: 8 位。PES 标题数据长度字段。指出包含在PES 分组标题中的可选字段和任何填充字节所占用的总字节数。该
字段之前的字节指出了有无可选字段。
老规矩, 上码流:
00 00 01 e0 21 33 80 80 05 2b 5f df 5c 95 71 84 ...?!3€€.+_?\?q?
aa e4 e9 e9 ec 40 cc17 e0 68 7b 23 f6 89 df 90 ?????@?.?h{#????
a9d4 be 74 b9 67 ad 34 6d f0 92 0d 5a 48 dd 13 ???t?g?4m??.ZH?.
00 00 01是起始码:
eO是视频流:
21 33 是帧长度;
接下来的两个80 80见下面的二进制解析;
下一个字节05指出了可选字段的长度,前一字节指出了有无可选字段;
接下来的5字节是PTS;
第7、8字节的二进制如下:
1000 0000 1000 0000
按顺序解析:
第7个字节:
10
         是标志位,必须是10;
00
        是加扰控制字段,'00'表示没有加密,剩下的01,10,11由用户自定义;
        是优先级,1为高,0为低;
         是数据对齐指示字段:
0
0
         是版权字段;
         是原始或拷贝字段。置'1'时表示相关PES分组有效负载的内容是原始的;'0'表示内容是一份拷贝;
0
第8个字节:
        是PTS_DTS字段,这里是10,表示有PTS,没有DTS;
10
        是ESCR标志字段,这里为0,表示没有该段;
0
0
         是ES速率标志字段,,这里为0,表示没有该段;
         是DSM特技方式标志字段,,这里为0,表示没有该段;
0
0
        是附加版权信息标志字段,,这里为0,表示没有该段;
         是PESCRC标志字段,,这里为0,表示没有该段;
         是PES扩展标志字段,,这里为0,表示没有该段;
Ω
本段码流只有PTS, 贴一下解析函数
     [cpp] 📓 📋
     unsigned long parse_time_stamp (const unsigned char *p)
2.
3.
        unsigned long b;
     //共33位, 溢出后从0开始
 5.
6.
7.
        unsigned long val;
        //第1个字节的第5、6、7位
    b = *p++;
val = (b & 0x0e) << 29;
8.
9.
10.
        //第2个字节的8位和第3个字节的前7位
11.
    b = (*(p++)) << 8;
13.
    val += ((b & 0xfffe) << 14);
14.
15.
     //第4个字节的8位和第5个字节的前7位
17.
        b = (*(p++)) << 8;
    b += *(p++);
19.
        val += ((b & 0xfffe) >> 1);
20.
        return val;
22. }
其他字段可参考协议解析
遇到00 00 01 bd的, 这个是私有流的标识
另外,有的hk版像头回调然后解读出来的原始h.264码流,有的一包里只有分界符数据(nal_unit_type=9)或补充增强信息单元(nal_unit_type=6),如果直接送入解码器,有可能会出现问
题, 这里的处理方式要么丢弃这两个部分, 要么和之后的数据合起来, 再送入解码器里, 如有遇到的朋友可以交流一下:)
写在后面:
```

《MPEG2-2(13818中文版)》

《RTP Payload Format for H.264 Video》

http://download.csdn.net/detail/chen495810242/7904401

第一次发原创,在这里感谢 @cmengwei 的无私帮助,提供了很多帮助,非常感谢。

文档我都放在了我的资源里面,有1个下载积分,大家不要吝啬,绝对值得!

RTP荷载H264的代码参考:

```
http://www.oschina.net/code/snippet_99626_23737
请不要跟我要源码,参考我提供的这些,你足以写出一个可以正常运行的程序。
授人以鱼不如授人以渔。
其他參考:
http://blog.csdn.net/duanbeibei/article/details/1698183
http://blog.csdn.net/wwyyxx26/article/details/15224879
http://blog.csdn.net/chen495810242/article/details/39207305
                                                                                  DaveBobo的博客 ① 1万+
RTP协议解析和H264码流提取
   h264基础概念SODB: 数据比特串 - - > 最原始的编码数据RBSP: 原始字节序列载荷 - - > 在SODB的后面填加了结尾比特 (RBSP trailing bits
RTP打包与解析、荷载PS和H264
流媒体开发: RTP Header解析及定义 开心才是真的博客
【根据图来看,rtp header的大小为12个字节;也就是12个16进制数】 2 代码定义结构体 typedef struct { /* byte 0 */ unsigned char csrc_len:4; /* CC expect...
RTP协议解析---Header扩展数据 lcyw的博客
RTP头部中扩展数据有两种方式,分别在RFC3550 和 RFC5285定义 RFC3550中关于rtp扩展头的定义 5.3.1 RTPHeaderExtension An extension mecha
1. PS流射包格式 视频关键帧的射装: RTPIPS headerIPS system headerIPS system MapIPES headerIH264 data 视频非关键帧的射装: RTPIPS header.
解析RTP斗
                                                                                sunshineywz的博客 @ 909
else if (buf[pos] == 0x03 && buf[pos + 1] == 0x00) { if(len >= dataLen-4) { continue; } //ret = buf[pos + 2] << 8; //ret += buf[pos + 3]; ret = buf[pos + 2] + ...
RTP协议以及头部实现_#A#的博客_rtp 头部
RTP 头的实现: 尽可能通过实际的运行来验证(可能会出现大顶端和小顶端的情况) classRTPheader ( public://贝RTP header 定义图 /* * Datasheet 中,默认.
WebRTC RTP Header Extension_熊彬彬的博客
  、WebRTC 支持的 RTP Header Extension 说明 ① urn:letf:params:rtp-hdrext:sdes:mid MID: This is a media description identifier that matches the val..
RTP Header解析
RTP的Header解析,比较简单;一般有几个比较简单的方法:写在前面:从rfc3550文档中可以找到rtp_header定义:不要用但是不要用这个文件,在...
RTP协议全解析 (H264码流和PS流) 热门推荐
1RTP Header解析 2、RTP荷载H264码流 2.1、单个NAL单元包 2.2、分片单元 (FU-A) 3、RTP荷载PS流 3.1、PS包头 3.2、系统标题 3.3、节目映射流...
RTP扩展头_大手拉小手2019的博客_rtp扩展头
 每个扩展头由URI来标识,这个URI必须能够准确明了的表示这个扩展头含义,在 SDP 信息中 'a=extmap' 用来描述 RTP header extension。 格式如下: a=...
                                                                                    cherry 的专栏 🧿 558
1.RTP 头解析 1) V: RTP协议的版本号,占2位,当前协议版本号为2 2) P: 填充标志,占1位,如果P=1,则在该报文的尾部填充一个或多个额...
RTP Header RTP协议中,RTP Header(报头)包括固定报头(Fixed Header)与报头扩展(Header extension,可选)。 RTP Fixed Header结构如下...
RTP协议解析
                                                                                 onelight1997的专栏 ① 3645
1、协议简介 RTP是针对Internet上多媒体数据流的一个传输协议。可以实现一对一或一对多的传输情况。RTP的典型应用建立在UDP上,但也可以在TCP...
RTP协议的报文结构
               re所示: 开始12个八进制出现在每个RTP包中,而CSRC标识列表仅出现在混合器插入时。各段含义如下: ①版本(V) 2位,标..
使用RTP协议发送和接收H264的例子(支持解码、播放)
MFC实现的窗口程序,集成了发送和接收RTP包的功能,接收到的视频用FFmpeg解码并显示出来。该例子代码对应我博客上的一篇文章:https://blog.cs.
28181 ps流解析成es流, rtp包解析
                                                                                               04-30
28181 ps流解析成es流,rtp包解析:包括 28181 ps流解析成es流 28181 rtp包解析 -> ps流 -> es流
ps流解析程序
                                                                                               03-15
RTP报文头部分析
                                                                                              ⊙ 2万+
RTP报文格式 RTP报文由两部分组成:报头和有效载荷。RTP报头格式如下图所示,其中:IV:RTP协议的版本号,占2位,当前协议版本号为2。IP:
The following figure shows the RTP header structure - version (V): 2 bits This field identifies the version of RTP. The version is 2 upto RFC 1889 paddi.
                                                                                          突围 ② 65
【PS】PS OVER RTP 最新发布
H.264视频的RTP荷载格式
                                                                                jwybobo2007的博客 ① 1771
Status of This Memo This document specifies an Internet standards track protocol for the Internet community, and requests discussion and sugges...
RTP协议详解 (荷载H264)
目录RTP的会话过程RTP实际应用中的细节用户网络带宽不同用户是否被防火墙隔离RTP结构解析解析举例RTP荷载H264码流单个NAL单元包分片单元(...
                                                                                  孤独行者的专栏 ◎ 1342
gb28181<mark>协议流媒体实现为rtp</mark>荷载ps流,将h264流打包成ps流。
RTP荷载PS流针对H264做如下PS 封装:每个IDR NALU前一般都会包含SPS、PPS等NALU,因此将SPS、PPS、IDR 的NALU 封装为一个PS 包,包括...
                                       "相关推荐"对你有帮助么?
                         ©2022 CSDN 皮肤主题: 创作都市 设计师: CSDN官方博客 返回首页
     关于我们 招贤纳士 商务合作 寻求报道 ☎400-660-0108 ☑ kefu@csdn.net ⑤ 在线客服 工作时间 8:30-22:00
```



举报



http://blog.csdn.net/dengzikun/article/details/5807694

RTP荷载PS流的代码参考: