# Open And Close (OAC Devkit)

#### 开和关开发包文档

Version: 3.0

#### **PDF** Document

# 功能

- 平滑的效果,平滑的视觉。
- 灵活的配置和组合。
- 变形过程中,可以随时改变方向。

# 快速开始。按照这个,一步一步

- 1. 准备您的物品
- 2. 根据自己的需要,选择以".OAC"开头的配置文件,修改其参数,拖入清单。
- 3. 将名为OAC.KERNEL 的主脚本拖到清单中。
- 4. 选择您需要的触发脚本,将其拖放到对象中。 "Extra"中已经为您预设了一些触发脚本。 当然,您可以根据需要自定义它们。
- 5. 完成。

## 做一个简单的推拉门



使用 ease-in-out 效果功能

#### 点击看效果

img/single-door-show.gif

## 更详细的例子,在"Example"目录中,放出来进行测试和编辑

# 包含脚本

名称	描述		
OAC KERNEI	<b>(必要的)</b> 主脚本		

#### **Extra**

名称	描述		
TouchToggle	使 prim 可点击,触发并切换往复运动,它只会触发当前 prim(LINK_THIS)。		
TouchToggleSync	使 prim 可点击,触发并切换往复运动,它会触发(LINK_SET)中所有prim,通常 用在根prim。		
AutoClose 30s	打开30秒后自动关闭。		
AutoToggle after end 20s	转换结束后,等待20秒切换状态,循环。		
AgentSensorOpen	附近有人时打开。		
AgentSensorToggle	附近有人时打开,无人时关闭。		
SoundTrigger	运行过程中播放声音,此脚本预设为电动门,可任意更换。		
TouchToggleQueue	(≥ 3.0) 使 prim 可点击,触发Queue模式的运动,它只会触发当前 prim(LINK_THIS)。		
TouchToggleSyncQueue	(≥ 3.0) 使 prim 可点击,触发Queue模式的运动,它会触发(LINK_SET)中所有 prim,通常用在根prim。		
AutoCloseQueue 30s	(≥ 3.0) 打开30秒后自动关闭,Queue模式专用。		

# 配置

一个notecard(记事卡)代表一个配置字段,拖拽到内容栏,编辑它名字以修改参数。

格式: .OAC {关键字} {值}

关键字	类型	取值	默认	描述	版 本
DURATION	float	任何	0.0	时长,如果小于0.1,则视为0.0, 0.0表示没有运动过程,瞬间完成	1.7
DISTANCE	vector	任何	<0.0,0.0,0.0>	距离,移动变化	1.7
ROTATION	vector	任何	<0.0,0.0,0.0>	旋转,旋转变化,这个向量的含义是 <roll, pitch,="" yaw="">。 * 旋转总是相对于prim的局部(local)方向 向量。</roll,>	1.8
SCALE	vector	大于 <0.0,0.0,0.0>	<1.0,1.0,1.0>	缩放,缩放变化,不可出现负值,如果 等于ZERO_VECTOR(<0.0,0.0,0.0>), 则视为无效的	3.0
ORIGIN	integer	0/1/2	0	参照物,见下方特别说明	2.0
TIMING_FUNC	integer	0/1/2/3	0	过渡效果,见下方特别说明	2.0
QUEUE	string			Queue模式,相见下文	3.0

## 关于参照物 ORIGIN

#### 局部(local) (0)

运动方向将参考局部(local)方向向量。

例子:

```
.OAC DISTANCE <1.0, 0.0, 0.0>
.OAC ORIGIN 0
```



### 根prim(root) (1)

运动方向将参考根prim的全局方向向量。

例子:

```
.OAC DISTANCE <1.0, 0.0, 0.0>
.OAC ORIGIN 1
```

# img/root.png

它仅适用于链接集中的子 prim。 当对象是根 prim 或者它是一个独立的 prim 时,视为全局。

#### 全局(world) (2)

转换将参考全局(world)方向向量。

例子:

```
.OAC DISTANCE <1.0, 0.0, 0.0>
.OAC ORIGIN 2
```

# img/region.png

# 关于 过度效果 TIMING\_FUNC

0: linear 线性	1: ease-in-out 缓入/出	2: ease-in 缓入	3: ease-out 缓出	
img/timing-func- 0.png img/timing-func- 1.png		img/timing-func- 2.png	img/timing-func- 3.png	
.OAC TIMING FUNC 0	.OAC TIMING FUNC 1	.OAC TIMING FUNC 2	.OAC TIMING FUNC 3	

<sup>\*\*</sup> since 3.2 \*\*

两个特殊值,正向移动与反向移动是对称的。

比如正向是 ease-in, 那么反向自动切换为 ease-out。

#### 102: ease-in 缓入(反向自动翻转) 103: ease-out 缓入(反向自动翻转)

```
.OAC TIMING_FUNC 102 .OAC TIMING_FUNC 103
```

## Queue 模式

在 3.0 版本中新增Queue模式,它可以连续演绎多个变化过程(正向、反向),并且延续了任意时间点随时切换方向的特性。

```
.OAC QUEUE {编号}/{时长}/{参照}/{时间函数}/{距离}/{旋转}/{缩放}
```

是的,它将以前所支持的参数写在一行,并赋予给QUEUE,然后,您可以添加多个QUEUE。

{编号}代表了QUEUE顺序,在PRIM的内容里,文件是按照文件名升序顺序排列的,所以只要能保证顺序的正确,编号可以随意指定,无论是 1234... 或者 ABCD...。

如果两个QUEUE中需要等待,可以加入一个只带有时长的QUEUE,像下面这样:

```
.OAC QUEUE 1/5.0///<10.0,0.0,0.0>//
.OAC QUEUE 2/2.0////
.OAC QUEUE 3/5.0///<0.0,10.0,0.0>//
```

## 调用

在指令后面增加"|1"

```
llMessageLinked(LINK_SET, 802840, "OPEN|1", "");
llMessageLinked(LINK_SET, 802840, "CLOSE|1", "");
llMessageLinked(LINK_SET, 802840, "TOGGLE|1", "");
```

# 本地消息接口

本地控制与数据提交

Num: 802840

#### 开/正向变换

正向移动/变换

```
11MessageLinked(LINK_SET, 802840, "OPEN", "");
```

### 关/反向变换

反向移动/变换

```
11MessageLinked(LINK_SET, 802840, "CLOSE", "");
```

#### 正反向切换

切换当前移动/变换方向

```
11MessageLinked(LINK_SET, 802840, "TOGGLE", "");
```

#### 设置全局缩放

作用于 DISTANCE, 子PRIM在有缩放状态下的移动距离倍率。

默认: 1.0, 如果给予的值 < 0, 则使用默认。

```
11MessageLinked(LINK_SET, 802840, "SCALE|{1.0}", "");
```

#### 本地事件广播

Num: 802841

#### 变换开始

发送至: LINK\_SET

```
TRANSFORM_STARTED|{方向}
```

#### 方向:

- 1: 开, 正向变换
- -1: 关, 逆向变换

#### 变换结束

发送至: LINK\_SET

```
TRANSFORM_FINISHED|{方向}
```

### 方向:

- 1: open, positive movement
- -1: close, reverse movement

# 变换中 (Queue 模式)

发送至: LINK\_SET

TRANSFORM\_PROCESS|{方向}|{队列编号}

### 方向:

- 1: open, positive movement
- -1: close, reverse movement