
Windows-SMB-Zugriff auf Linux-Netzwerkfreigabe



Inhaltsverzeichnis

- Planung
- Schritte
- Linux: Samba-Server installieren
- Linux: Samba-Server-Konfiguration
- Linux: Samba-Benutzer anlegen und Passwort vergeben
- Linux: Freigabe anzeigen/prüfen

- Windows: Netzwerk-Laufwerk verbinden
- Windows: Netzwerk-Laufwerk trennen
- Batch-Dateien
- Lesezugriff auf das Linux-Heimat-Verzeichnis
- Schreibzugriff einrichten
- Weitere Infos zu Samba

© 2025 Hermann Hueck 1/25

Planung

Wir wollen auf dem Linux-System eine Netzwerkfreigabe einrichten, die wir dann von einem Windows-System aus erreichen und als Netzwerk-Laufwerk einbinden können.

© 2025 Hermann Hueck <u>Zum Inhaltsverzeichnis ...</u> 2/25

Schritte

- Linux: Samba-Server installieren
- Linux: Samba-Server-Konfiguration
- Linux: Samba-Benutzer anlegen und Passwort vergeben
- Linux: Freigabe anzeigen/prüfen
- Windows: Netzwerk-Laufwerk verbinden
- Windows: Netzwerk-Laufwerk trennen

2025 Hermann Hueck Zum Inhaltsverzeichnis ... 3/25

Linux: Samba-Server installieren

Der Samba-Server ist ein Open-Source-Programm, das die Protokolle *SMB* (Server Message Blocks) und das modernere *CIFS* (Common Internet File System) implementiert. Mit Samba können Linux-Systeme Datei- und Druckerfreigaben für Windows-Clients bereitstellen.

© 2025 Hermann Hueck <u>Zum Inhaltsverzeichnis ...</u> 4/25

Mit der Installation des Pakets samba wird der Samba-Server installiert.

```
hermann@debian:~$ sudo apt update
...
hermann@debian:~$ sudo apt install samba
...
```

Nach der erfolgreichen Installation sind die beiden Samba-Dienste smbd und nmbd bereits gestartet.

© 2025 Hermann Hueck Zum Inhaltsverzeichnis ... 5/2

Linux: Samba-Server-Konfiguration

Die Installation des Samba-Servers legt auch die Konfigurationsdatei /etc/samba/smb.conf an. Die Datei enthält in der Default-Konfiguration bereits die Freigabe [homes]. Diese Freigabe gibt die Heimat-Verzeichnisse aller Linux-Benutzer frei, die in der Samba-Benutzerverwaltung angelegt sind.

(Wir verwenden die Default-Konfiguration und müssen keine Änderungen an /etc/samba/smb.conf vornehmen.)

In der Default-Konfiguration ist die Freigabe [homes] <u>nur für</u> <u>Lesezugriffe</u> konfiguriert. Dies genügt für unsere Zwecke.

© 2025 Hermann Hueck Zum Inhaltsverzeichnis ... 6/25

Linux: Samba-Benutzer anlegen und Passwort vergeben

Mit dem Kommado smbpasswd können wir einen Samba-Benutzer anlegen und ihm ein Passwort vergeben. Idealerweise verwenden wir dasselbe Passwort wie für den gleichnamigen Linux-Benutzer.

```
hermann@debian:~$ sudo smbpasswd -a hermann
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user hermann.
```

Das war alles. Jetzt können wir die Freigabe anzeigen und prüfen.

© 2025 Hermann Hueck Zum Inhaltsverzeichnis ... 7/2!

Linux: Freigabe anzeigen/prüfen

Server-Perspektive: Welche Freigaben werden exportiert?

```
hermann@debian:~$ net rpc share list --long -U hermann
Password for [WORKGROUP\hermann]:
Enumerating shared resources (exports) on remote server:
Share name
            Type
                     Description
print$
            Disk
                     Printer Drivers
IPC$
                     IPC Service (Samba 4.17.12-Debian)
            IPC
                     Home Directories
hermann
            Disk
```

Client-Perspektive: Welche Freigaben können (vom Server debian) importiert (eingebunden) werden?

```
hermann@debian:~$ smbclient -L debian -U hermann
Password for [WORKGROUP\hermann]:

Sharename Type Comment
------
print$ Disk Printer Drivers
IPC$ IPC Service (Samba 4.17.12-Debian)
hermann Disk Home Directories

SMB1 disabled -- no workgroup available
```

Bei beiden Abfragen wird die Freigabe hermann (Freigabename des freigegebenen Heimat-Verzeichnisses) angezeigt.

Windows: Netzwerk-Laufwerk verbinden

• Die Freigabe hermann können wir mit dem Windows-Explorer oder mit dem Befehl net use als Netzwerk-Laufwerk einbinden. (Wir verwenden den Laufwerksbuchstaben L:.)

Beim Einbinden des Netzwerk-Laufwerks müssen wir uns mit dem Benutzernamen und dem Passwort des Samba-Benutzers hermann authentifizieren. Die Authentifizierung erfolgt automatisch (ohne Passwortabfrage), wenn der Benutzername und das Passwort auf dem Windows-System und auf dem Linux-Server identisch sind.

2025 Hermann Hueck <u>Zum Inhaltsverzeichnis ...</u> 10/2

C:\Users\hermann>net use L: \\debian\hermann /user:hermann Geben Sie das Kennwort für "hermann" ein, um eine Verbindung mit "debian" herzustellen: Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.

Der Zugriff auf das Netzwerk-Laufwerk L: greift auf das Heimat-Verzeichnis des Benutzers hermann auf dem Linux-Server debian zu. Die Freigabe erlaubt <u>nur Lesezugriff</u>.

© 2025 Hermann Hueck Zum Inhaltsverzeichnis ... 11/25

Empfehlung

Richten Sie das Netzwerk-Laufwerk unter Windows nicht dauerhaft ein. Bei einem dauerhaften verbundenen Netzwerk-Laufwerk müsste der freigebegebene Server immer erreichbar sein. Dies ist bei unserer Linux-VM nicht immer der Fall. Die VM wird immer erst nach dem Windows-Host und nur bei Bedarf gestartet.

Deshalb: Verwenden Sie das Netzwerk-Laufwerk nur bei Bedarf und trennen Sie es nach der Verwendung wieder.

Denken Sie daran, vor dem Herunterfahren der Linux-VM das Netzwerk-Laufwerk zu trennen.

Windows: Netzwerk-Laufwerk trennen

Mit dem Befehl net use können wir das Netzwerk-Laufwerk wieder trennen.

C:\Users\hermann>net use L: /delete

L: wurde erfolgreich gelöscht.

© 2025 Hermann Hueck Zum Inhaltsverzeichnis ... 13/25

Batch-Dateien

Zum schnellen Einbinden und Trennen des Netzwerk-Laufwerks können wir zwei Batch-Dateien erstellen, die die oben gezeigten net use -Befehle enthalten.

Mit einem Doppelklick auf die jeweilige Batch-Datei kann das Netzwerk-Laufwerk eingebunden oder getrennt werden.

© 2025 Hermann Hueck <u>Zum Inhaltsverzeichnis ...</u> 14/25

Vorlagen-Dateien

Im git-Repository linux-Handouts finden Sie im Verzeichnis win-bat die beiden Batch-Dateien netuse-1.bat und netuse-1-delete.bat.

Sie können diese Vorlagen-Dateien unter Windows kopieren und an Ihre Gegebenheiten anpassen.

© 2025 Hermann Hueck <u>Zum Inhaltsverzeichnis ...</u> 15/25

netuse-1.bat (Einbinden des Netzwerk-Laufwerks)

```
set server=debian
set username=hermann
set sharename=%username%
set password=secret

net use L: \\%server%\%sharename% /user:%username% %password%
pause
```

netuse-1-delete.bat (Trennen des Netzwerk-Laufwerks)

```
net use L: /delete
pause
```

Lesezugriff auf das Linux-Heimat-Verzeichnis

Nach dem erfolgreichen Einbinden des Netzwerk-Laufwerks L: kann auf das Heimat-Verzeichnis des Benutzers auf dem Linux-System zugegriffen werden. Nur **Lesezugriff** ist möglich.

```
hermann@TUXP14-WIN11 C:\Users\hermann>dir /d L:\
 Datenträger in Laufwerk L: ist hermann
 Volumeseriennummer: 5427-63CF
 Verzeichnis von L:\
[.]
                                                        [my-tests]
                                                                           [linux-trainings] [srv]
                                                                                                                 [Öffentlich]
                   [bin-trainer]
                                     [repo]
                                                                                                                                   [Desktop]
                   [Bilder]
                                     [data1]
                                                        [Videos]
                                                                           [Downloads]
                                                                                              [Musik]
                                                                                                                 [Dokumente]
                                                                                                                                    [Vorlagen]
               0 Datei(en),
                                          0 Bytes
              16 Verzeichnis(se), 12.368.142.336 Bytes frei
```

© 2025 Hermann Hueck Zum Inhaltsverzeichnis ... 17/2

```
C:\Users\hermann>dir /d L:\linux-trainings\Linux-Handouts
Datenträger in Laufwerk L: ist hermann
Volumeseriennummer: 5427-63CF

Verzeichnis von L:\linux-trainings\Linux-Handouts

[.] [slides] CHANGELOG.md README.md [bin]
[..] CHANGELOG.pdf README.pdf [alias] [win-bat]
4 Datei(en), 114.540 Bytes
6 Verzeichnis(se), 12.368.142.336 Bytes frei
```

Schreibzugriff einrichten Schritte:

- Windows: Netzwerk-Laufwerk trennen
- Linux: /etc/samba/smb.conf editieren und anpassen
- Linux: Reboot des Linux-Systems
- Windows: Netzwerk-Laufwerk wieder einbinden

© 2025 Hermann Hueck Zum Inhaltsverzeichnis ... 19/25

Schritt 1: Windows: Netzwerk-Laufwerk trennen

C:\Users\hermann>net use L: /delete

L: wurde erfolgreich gelöscht.

Alternativ kann auch die Batch-Datei netuse-1-delete.bat verwendet werden.

© 2025 Hermann Hueck Zum Inhaltsverzeichnis ... 20/25

Schritt 2: Linux: /etc/samba/smb.conf editieren und anpassen

• Editor als Superuser starten mit sudo

```
hermann@debian:~$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

• Standard-Eintrag in der Sektion [homes]

```
[homes]
  comment = Home Directories
  ...
  read only = yes
  ...
```

© 2025 Hermann Hueck Zum Inhaltsverzeichnis ... 21/2

• Anpassung des Eintrags read only = yes auf read only = no

```
[homes]
  comment = Home Directories
  ...
  read only = no
  ...
```

Speichern und Editor beenden

© 2025 Hermann Hueck Zum Inhaltsverzeichnis ... 22/2

Schritt 3: Linux: Reboot des Systems

hermann@debian:~\$ sudo reboot now

© 2025 Hermann Hueck Zum Inhaltsverzeichnis ... 23/25

Schritt 4: Windows: Netzwerk-Laufwerk wieder einbinden

Nach dem Reboot des Linux-Systems:

```
C:\Users\hermann>net use L: \\debian\hermann /user:hermann
Geben Sie das Kennwort für "hermann" ein, um eine Verbindung mit "debian" herzustellen:
Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
```

Alternativ kann auch die Batch-Datei netuse-1.bat verwendet werden.

© 2025 Hermann Hueck Zum Inhaltsverzeichnis ... 24/25

Weitere Infos zu Samba

Im Kapitel "Netzwerk" finden Sie mehrere Foliensätze mit ausführlichen Informationen zu Samba.

© 2025 Hermann Hueck Zum Inhaltsverzeichnis ... 25/25