YHTEENVETO TTK-91 KÄSKYKANNASTA

This document is also available in english

Symbolisessa konekielessä käskyt esitetään muodossa:

```
VIITE OPER Rj,M ADDR(Ri)

missä OPER käskyn symbolinen nimi
Rj ensimmäinen operandi (rekisteri R0..R7)
M osoitusmoodi:
= välitön operandi
suora osoitus (tyhjä, ei siis merkitä)
@ epäsuora osoitus
ADDR osoiteosa (muistiosoite tai välitön operandi)
Ri mahdollinen indeksirekisteri (rekisteri R0..R7)
```

Jos jollakin käskyn osalla ei ole merkitystä, sen voi jättää merkitsemättä. Käskyn eteen voi laittaa viitteeksi symbolisen osoitteen, jonka tulee sisältää vähintään yksi muu kuin numeromerkki. Kelvollisia merkkejä ovat A-Ö, 0-9 ja _. Vain 8 ensimmäistä merkkiä huomioidaan.

Lähes kaikille käskyille on käytettävissä seuraavat muodot:

```
OPER Rj, ADDR
                    suora muistiosoitus
OPER Rj,Ri
                    suora rekisteriosoitus
OPER Rj,=ADDR
                    välitön operandi
OPER Rj,@ADDR
                    epäsuora muistiosoitus
OPER Rj,@Ri
                    epäsuora muistiosoitus
OPER Rj,ADDR(Ri)
                   indeksoitu osoitus
OPER Rj,=ADDR(Ri)
                    indeksoitu välitön operandi
OPER Rj,@ADDR(Ri)
                    indeksoitu epäsuora muistiosoitus
```

Poikkeuksia:

STORE jälkimmäinen operandi on aina kohdeosoite, ei voi olla

rekisteri, tai vakio

POP jälkimmäisen operandin tulee aina olla rekisteri

PUSHR jälkimmäisellä operandilla ei merkitystäPOPR jälkimmäisellä operandilla ei merkitystäNOT jälkimmäisellä operandilla ei merkitystä

NOP operandeilla ei merkitystä

Haaraumaalkimmäinen operandi on aina kohdeosoite, ei voi olla vakio. Tilarekisteriä tutkivissa käskyissä on ensimmäinen operandi merkityksetön

TTK-91 symbolisen konekielen käskyt

Tiedonsiirtokäskyt

LOAD vie jälkimmäisen operandin arvon rekisterin Rj arvoksi.STORE talleta rekisterissä Rj oleva kokonaisluku jälkimmäisen operandin arvoksi.

lukee jälkimmäisenä operandina kerrotulta laitteelta kokonaisluvun rekisteriin Rj (esim näppäimistöltä lukeminen: IN R1, =KBD)

out tulostaa rekisterissä Rj olevan kokonaisluvun jälkimmäisenä operandina kerrotulle laitteelle (esim näytölle kirjoitus: OUT R1, =CRT)

Aritmeettiset ja loogiset käskyt

ADD (add) lisää rekisterissä Rj olevaan lukuun jälkimmäisen operandin arvon.

SUB (subtract) vähennä rekisterissä Rj olevasta luvusta jälkimmäisen operandin arvon.

MUL (multiply) kerro rekisterissä Rj oleva luku jälkimmäisen operandin arvolla.

DIV (divide) jaa rekisterissä Rj oleva luku jälkimmäisen operandin arvolla ja vie tulos rekisteriin Rj.

MOD (modulo) jaa rekisterissä Rj oleva luku jälkimmäisen operandin arvolla ja vie jakojäännös rekisteriin Rj.

(boolean AND) looginen JA-operaatio.(boolean OR) looginen TAI-operaatio.

XOR (boolean XOR) looginen poissulkeva TAI-operaatio.

NOT (boolean NOT) kääntää kaikki rekisterin Rj bitit.

SHL (shift left) siirrä rekisterin Rj bittejä vasemmalle toisen operandin ilmoittama määrä. Täytä oikeaa päätä 0-biteillä.

SHR (shift right) kuten SHL, mutta siirrä oikealle.

SHRA (arithmetic shift right) aritmeettinen siirto oikealle, säilyttää etumerkin.

COMP (compare) vertaa ensimmäisen operandin arvoa toisen operandin arvoon ja aseta vertailun tulos tilarekisterin bitteihin SR L=pienempi, E=yhtäsuuri, G=suurempi.

Haarautumiskäskyt

JUMP (unconditional jump) ehdoton hyppy toisen operandin ilmaisemaan kohdeosoitteeseen.

JNEG (jump if negative) jos Rj < 0, niin hyppää jälkimmäisenä operandina olevaan osoitteeseen, muuten jatka seuraavasta käskystä.

JZER (jump if zero) jos Rj = 0

JPOS (jump if positive) jos Rj > 0

JNNEG (jump if not negative) jos Rj >= 0

JNZER (jump if not zero) jos Rj <> 0

JNPOS (jump if not positive) jos Rj <= 0

JLES (jump if less) jos tilarekisterin SF

(jump if less) jos tilarekisterin SR bitti L asetettu, niin hyppää jälkimmäisenä operandina olevaan osoitteeseen, muuten jatkaa seuraavasta käskystä (käyttö COMP-käskyn yhteydessä).

JEQU (jump if equal) jos bitti E asetettuJGRE (jump if greater) jos bitti G asetettu

JNLES (jump if not less) jos bitti E tai G asetettu
 JNEQU (jump if not equal) jos bitti L tai G asetettu
 JNGRE (jump if not greater) jos bitti L tai E asetettu

Pinokäskyt

Käskyn ensimmäinen operandi rekisteri Rj osoittaa pinon huipulle pinon päällimmäiseen alkioon. Pino-osoittimena käytetään tavallisesti rekisteriä SP (eli R6).

PUSH kasvattaa pino-osoittimen Rj arvoa yhdellä ja tallentaa jälkimmäisen operandin pinon päällimmäiseksi alkioksi.

poistaa pinosta päällimmäinen alkion ja vie sen jälkimmäisenä operandina kerrottuun rekisteriin (HUOM: aina rekisteri). Vähentää pino-osoittimen Rj arvoa yhdellä.

PUSHR tallentaa rekisterit R0, R1, R2, R3, R4, R5 ja R6 (SP) pinoon, tässä järjestyksessä. Pino-osoittimen Rj arvo kasvaa seitsemällä.

POPR asettaa rekisterit R6 (SP), R5, R4, R3, R2, R1 ja R0 pinosta löytyvillä arvoilla, tässä järjestyksessä. Pino-osoittimen Rj arvo vähenee seisemällä.

Aliohjelmakäskyt

CALL (call procedure) aliohjelmakutsu, eli kontrollin siirto toisen operandin ilmoittamaan osoitteeseen. Tallettaa paluuosoitteen ja frame-pointterin (FP eli R7) pinoon, jonka huipulle osoittaa Rj.

palaa aliohjelmasta kutsua seuraavaan käskyyn. Hakee pinosta (Rj) frame-pointterin ja paluuosoitteen.
Jälkimmäisenä operandina pinossa välitettyjen parametrien lukumäärä (myös nämä poistetaan pinosta).

Systeemikutsut

SVC

(supervisor call) käyttöjärjestelmän palvelurutiinin kutsu. Ensimmäisenä operandina pinon huippu Rj ja toisena operandina palvelun numero. Alla palvelunumerot:

HALT Lopettaa ohjelman suorituksen.

TIME Antaa kellonajan. Pinossa välitettävä osoitteet, jonne halutaan tunnit, minuutit, sekunnit (HUOM: järjestys!).

DATE Antaa päiväyksen. Pinossa välitettävä osoitteet, jonne halutaan vuosi, kuukausi ja päivä. (HUOM: järjestys!).

READ Lukee kokonaisluvun. Pinossa välitettävä osoite, jonne luku halutaan luettavan.

WRITE Kirjoittaa kokonaisluvun. Pinossa välitettävä tulostettava arvo.

Muut käskyt

NOP (no operation) ei toimintoa, operandeilla ei merkitystä

Kääntäjän ohjauskäskyt (valekäskyt)

Kääntäjän ohjauskäskyt antavat ohjeita symbolisen konekielen kääntäjälle. Ne EIVÄT ole varsinaisia symbolisen konekielen käskyjä.

tunnus \mathbf{EQU} arvo

Samaistuskäsky EQU määrittelee symboliselle tunnukselle kokonaislukuarvon. Tunnusta voi käyttää käskyn ADDR-kentässä, jolloin se käsitellään kuten vastaavaan paikkaan kirjoitettu numeroarvo.

tunnus DC arvo

Muistinvarauskäsky DC (data constant) varaa yhden muistisanan vakiota varten, samaistaa varatun muistipaikan osoitteen ja symbolisen osoitteen "tunnus" sekä asettaa varatun muistipaikan sisällöksi luvun "arvo". Tunnusta voi käyttää käskyn ADDR-kentässä kuten muistiosoitetta.

tunnus **DS** koko

Muistinvarauskäsky DS (data segment) varaa muistialueen, jonka koko on "koko" (sanoina) ja samaistaa varatun muistialueen alkuosoitteen ja symbolisen osoitteen "tunnus". Käytetään globaalien muuttujien tilanvaraukseen. Tunnusta voi käyttää käskyn ADDR-kentässä kuten muistiosoitetta.

Osoitusmoodit

Välitön operandi

Operandin arvo voidaan määritellä itse käskyssä, sen sijaan että määriteltäisiin muistiosoite tai rekisteri josta arvo noudetaan. Välitön operandi on 16-bittinen etumerkillinen kokonaisluku, joten tuettu arvoalue on -32768...32767.

Esim:

1) LOAD R1, =100 Vie rekisteriin R1 arvon 100.

Suora osoitus

Suorassa osoituksessä määritellään operandin sisältävä muistipaikka tai rekisteri.

Esim:

2) LOAD R1, 100	Vie rekisteriin R1 muistipaikan 100 sisällön.
3) LOAD R1, R2	Vie rekisteriin RI rekisterin R2 sisällön.

Epäsuora osoitus

Epäsuorassa osoituksessa määritellään operandin sisältävän muistipaikan osoite.

Esim:

4) LOAD R1, @R2	Vie rekisteriin R1 muistipaikan sisällön, jonka
	osoite saadaan rekisteristä R2.
5) LOAD R1, @100	Vie rekisteriin R1 muistipaikan sisällön, jonka
	osoite saadaan muistipaikasta 100.

Indeksoitu osoitus

Indeksoidusssa osoituksessa lasketaan ensin yhteen vakio ja määritellyn rekisterin arvo. Tämän jälkeen suoritetaan välitön, suora tai epäsuora operandihaku.

Esim:

6)	LOAD	R1,	=100(R2)	Vie rekisteriin R1 rekisterin R2 ja vakion 100
				summan.
7)	LOAD	R1,	100(R2)	Vie rekisteriin R1 muistipaikan sisällön, jonka
				osoite on vakion 100 ja rekisterin R2 summa.
8)	LOAD	R1,	@100(R2)	Vie rekisteriin R1 muistipaikan sisällön, jonka
				osoite löytyy muistipaikastasta 100+R2.

Osoitus laitetasolla

Vaikka yllä on esitelty kahdeksan erilaista osoitustapaa,

todellisuudessa TTK-91 käskykannassa on vain kolme osoitusmoodia. Toinen operandi sisältää aina sekä vakio-osan, että indeksirekisterin. Symbolisen konekielen kääntäjä sallii näiden poisjättämisen koodista, koska ne lisätään käännösvaiheessa automaattisesti. Esim:

```
"LOAD R1, =10" == "LOAD R1, =10(R0)"
"LOAD R1, R2" == "LOAD R1, =0(R2)"
"LOAD R1, @R2" == "LOAD R1, 0(R2)"
"LOAD R1, @10" == "LOAD R1, 0(R0)"
"LOAD R1, 10" == "LOAD R1, 10(R0)"
```

Edellisissä esimerkeissä on syytä huomioida rekisterin R0 käyttö. Kun rekisteriä R0 käytetään indeksirekisterinä, sen arvo on aina nolla. R0:lle voi asettaa nollasta poikkeavan arvon ja siihen voi kohdistaa ALU- ja muita operaatiota, mutta käytettäessä osana toista operandia sen arvoksi katsotaan aina nolla. Tämä tarkoittaa mm. että rekisterin R0 arvoa ei voi suoraan kopioda toiseen rekisteriin LOAD käskyllä. Ominaisuuden voi ohittaa kierrättämällä arvo muistin kautta:

```
a) LOAD R3, R0 Vie rekisteriin R3 arvon 0, riippumatta R0:n arvosta
```

b) STORE R0, X Tallentaa rekisterin R0 arvon muistipaikkaan X LOAD R3, X Vie muistipaikan X sisällön rekisteriin R3

Käskysanan binääriesitys

	0 011110		3b						16 bittiä	
Ĺ	Operaatiokoodi	İ	Rj	İ	М	İ	Ri	İ	osoite / välitön operandi	İ
	1 24	•	_	•		•	10)0

Operaatiokoodit

Käsky	Koodi	Desimaali	Heksadesim.
NOP	0000 00	000 0	00
ST0RE	0000 00	001 1	01
LOAD	0000 00)10 2	02
IN	0000 00)11 3	03
0UT	0000 01	100 4	04
ADD	0001 00	001 17	11
SUB	0001 00	18	12
MUL	0001 00	19	13
DIV	0001 01	100 20	14
MOD	0001 01	.01 21	15
AND	0001 01	10 22	16
0R	0001 01	.11 23	17
X0R	0001 10	000 24	18
SHL	0001 10	001 25	19
SHR	0001 10	10 26	1A

NOT		1011	27	16
SHRA	0001	1100	28	10
COMP	0001	1111	31	16
JUMP	0010	0000	32	26
JNEG	0010	0001	33	21
JZER	0010	0010	34	22
JP0S	0010	0011	35	23
JNNEG	0010	0100	36	24
JNZER	0010	0101	37	25
JNP0S	0010	0110	38	26
JLES	0010	0111	39	27
JEQU		1000	40	28
JGRE		1001	41	29
JNLES		1010	42	2/
JNEQU		1011	43	2E
JNGRE		1100	44	20
CALL	0011	0001	49	31
EXIT		0010	50	32
PUSH	0011		51	33
POP		0100	52	34
PUSHR		0101	53	35
POPR		0110	54	36
SVC	0111	0000	112	76
SVC	OTIT	9999	TTZ	70

Osoitusmoodit

Binary	Dec	Osoitusmoodi
00	0	indeksoitu välitön
01	1	indeksoitu suora
10	2	indeksoitu epäsuora

7 of 7