
# Block 4 Mailserver mithilfe Windows Exchange erstellen

Windows Exchange ist von Microsoft proprietäre Betriebssystem fürs Konfigurieren von Mailservern. Ich dokumentiere den Installationsvorgang und stelle eine virtuelle Umgebung auf, um die Features von Exchange zu zeigen.


### 1. Windows Core

Ein Mailserver wird nur zusätzlich mit einem Hauptserver (Domänencontroller) aufgesetzt. Deswegen möchte ich als erstens ein Windows 2016 Core Domänencontroller/Router installieren.

Nach der Installation von Windows Core muss man die Einstellungen konfigurieren. Mit dem Befehl 'sconfig' hat man Zugriff auf die Einstellungen von Windows Server.



Mit 2) ändert man den Servernamen und mit 8) konfiguriert man die Netzwerkkarten.



Die Serverrollen und Features kann man nur mit Befehlen installieren und konfigurieren.

Um die Domänenfeatures zu installieren, muss man inden Powershell-Shell starten (powershell) und dann den folgenden Powershell-Befehl eingeben:

,Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools'

Nach der Installation kann man die einzelnen Befehle, die bezüglich Domänen sind mit den Befehl:

,Get-Command –Module ADDSDeployment' anschauen.

```
C:\Users\Administrator> Get-Command -Module ADDSDeployment
ommandType
                                                                      Version
                                                                                 Source
               {\tt Add-ADDSReadOnlyDomainControllerAccount}
mdlet
                                                                      1.0.0.0
                                                                                 ADDSDeployment
               Install-ADDSDomain
mdlet
                                                                      1.0.0.0
                                                                                 ADDSDeployment
                Install-ADDSDomainController
                                                                                 ADDSDeployment
                                                                      1.0.0.0
mdlet
                Install-ADDSForest
                                                                                 ADDSDeployment
mdlet
                                                                      1.0.0.0
mdlet
                Test-ADDSDomainControllerInstallation
                                                                      1.0.0.0
                                                                                 ADDSDeployment
                Test-ADDSDomainControllerUninstallation
                                                                                 ADDSDeployment
                Test-ADDSDomainInstallation
                                                                      1.0.0.0
                                                                                 ADDSDeployment
                Test-ADDSForestInstallation
                                                                      1.0.0.0
                                                                                 ADDSDeployment
                {\tt Test-ADDSReadOnlyDomainControllerAccountCreation}
                                                                                 ADDSDeployment
mdlet
                                                                      1.0.0.0
               Uninstall-ADDSDomainController
mdlet
                                                                      1.0.0.0
                                                                                 ADDSDeployment
```

Man kann entweder die Installation mit Schritten starten oder die Installation mit nur ein Befehl starten.

Ich starte die Installation mit nur ein Befehl und gleichzeitig füge ich die Parameter in den Befehl: "Install-ADDSForest –DomainName lab30707.local –DomainNetbiosName LAB307SEVEN –

SafeModeAdministratorPassword (Convertto-SecureString –AsPlainText "Passwordxyz" –Force)"

```
PS C:\Users\Administrator> Install-ADDSForest -DomainName lab30707.local -DomainNetbiosName LAB307SEVEN -SafeModeAdministrato rPassword (Convertto-SecureString -AsPlainText "Admin1" -Force)

Der Zielserver wird als Domänencontroller konfiguriert und neu gestartet, wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist.

Möchten Sie diesen Vorgang fortsetzen?

[J] Ja [A] Ja, alle [N] Nein [K] Nein, keine [H] Anhalten [?] Hilfe (Standard ist "J"):
```

Nach dem Neustarten die Remotezugriff Rolle installieren:

,Install-WindowsFeature –Name RemoteAccess –IncludeManagementTools',Install-WindowsFeature –Name Routing –IncludeManagementTools'

Zone erstellen: Add-DnsServerPrimaryZone -Name lab30707.local -ReplicationScope "Forest" – PassThru

Die Reverselookup-Zone kann man mit den folgenden Befehl erstellen:

,Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkId "192.168.07.0/24" -ReplicationScope Domain'

Danach kann man eine neue A-Eintrag machen:

,Add-DnsServerResourceRecordA -Name server -IPv4Address 192.168.07.1 -ZoneName lab30707.local'

```
Users\Administrator> Add-DnsServerPrimar
PS C:\Users\Administrator> Sync-DnsServerZone -passthru
                                      ZoneType
                                                       IsAutoCreated
                                                                                                                IsSigned
-----
False
                                                                        IsDsIntegrated
                                                                                         IsReverseLookupZone
msdcs.lab30707.local
                                      Primary
                                                       False
                                                                                          False
                                                                                          True
                                                                                                                 False
.in-addr.arpa
                                      Primary
                                                       True
                                                                        False
27.in-addr.arpa
                                                                        False
                                      Primary
                                                       True
                                                                                          True
                                                                                                                 False
55.in-addr.arpa
                                      Primary
                                                                                          True
0.168.192.in-addr.arpa
                                      Primary
                                                       False
                                                                         True
                                                                                          True
                                                                                                                 False
ab30707.local
                                                       False
                                      Primary
 C:\Users\Administrator>
```

Die DNS-Einträge kann man mit "Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName lab30707.local" nachschauen.

```
RecordType Type
                                                                                                                                                                          TimeToLive
                                                                                                                      Timestamp
                                                                                                                                                                                                                 RecordData
                                                                                                                                                                                                                 10.3.7.16
192.168.50.1
lab30707.lab30707.local.
                                                                                                                     22.11.2022 08:00:00
22.11.2022 08:00:00
                                                                                                                                                                         00:10:00
                                                                                                                                                                         00:10:00
                                                                                                                                                                                                                lab30707.lab30707.local.
[22][lab30707.lab30707.local.][...
lab30707.lab30707.local.][...
lab30707.lab30707.local.][...
[0][100][3268][LAB30707.lab30707...
[0][100][389][LAB30707.lab30707...
                                                               SOA
                                                                                                                                                                         01:00:00
                                                                                                                                                                         01:00:00
                                                               NS
 msdcs
 gc._tcp.Default-First...
                                                                                                                      22.11.2022 08:00:00
                                                                                                                                                                         00:10:00
 kerberos._tcp.Default...
ldap._tcp.Default-Fir...
                                                                                          33
33
                                                                                                                     22.11.2022 08:00:00
22.11.2022 08:00:00
                                                                                                                                                                         00:10:00
00:10:00
                                                               SRV
                                                               SRV
 gc._tcp
                                                                                                                      22.11.2022 08:00:00
 kerberos._tcp
kpasswd._tcp
                                                                                          33
33
                                                                                                                     22.11.2022 08:00:00
22.11.2022 08:00:00
                                                                                                                                                                         00:10:00
00:10:00
                                                               SRV
                                                                SRV
  ldap._tcp
                                                                                                                      22.11.2022 08:00:00
 kerberos._udp
kpasswd._udp
OomainDnsZones
                                                                                          33
33
                                                                                                                     22.11.2022 08:00:00
22.11.2022 08:00:00
                                                                                                                                                                         00:10:00
00:10:00
                                                               SRV
                                                               SRV
                                                                                                                      22.11.2022 09:00:00
                                                                                                                                                                         00:10:00
                                                                                                                     22.11.2022 09:00:00
22.11.2022 09:00:00
    mainDnsZones
                                                                                                                                                                         00:10:00
00:10:00
  ldap._tcp.Default-Fir... SRV
ldap._tcp.DomainDnsZones SRV
                                                                                                                      22.11.2022 09:00:00
                                                                                                                                                                         00:10:00
                                                                                                                     22.11.2022 09:00:00
22.11.2022 09:00:00
22.11.2022 09:00:00
   orestDnsZones
                                                                                                                                                                         00:10:00
00:10:00
   orestDnsZones
 _ldap._tcp.Default-Fir... SRV
ldap._tcp.ForestDnsZones SRV
lab30707 A
                                                                                                                                                                                                                 [0][100][389][LAB30707.lab30707...
[0][100][389][LAB30707.lab30707...
10.3.7.16
                                                                                                                                                                         00:10:00
                                                                                                                                                                         00:10:00
01:00:00
                                                                                                                      22.11.2022 09:00:00
PS C:\Users\Administrator>
```

Reverselookup-Einträge fügt man mit

,Add-DNSServerResourceRecordPTR -ZoneName 07.168.192.in-addr.arpa -Name 01 - PTRDomainName lab30707.lab30707.local' hinzu.

Um den Clients Internetzugang zu geben, muss man noch ein Forwarder hinzufügen: Add-DnsServerForwarder -IPAddress 8.8.8 -PassThru

Die DHCP-Rolle installiert man mit ,Install-WindowsFeature DHCP –IncludeManagementTools' Ein DHCP-Server kann man mit ,Add-DhcpServerInDC –DNSName lab30707.lab30707.local – IPAddress 192.168.07.1'

Ob der DHCP-Server erstellt wurde, kann man mit 'Get-DhcpServerInDC' kontrollieren.

Ein DHCP-Scope erstellt man mit "Add-DhcpServerV4Scope -name "LAB30707-DHCP" -StartRange 192.168.07.2 -Endrange 192.168.07.9 -SubnetMask 255.255.255.0'

Die Einstellungen für den DHCP-Server konfiguriert man mit "Set-DhcpServerV4OptionValue - ComputerName lab30707.lab30707.local -ScopeID 192.168.7.2 -DNSServer 192.168.7.1 -Router 192.168.07.1 –DnsDomain lab30707.local'

```
C:\Users\Administrator> Get-DhcpServerV4OptionValue -ScopeID 192.168.50.2
OptionId
          Name
                            Type
                                        Value
                                                               VendorClass
                                                                                 UserClass
                                                                                                  PolicvName
                            IPv4Add... {192.168.50.1}
IPv4Add... {192.168.50.1}
DWord {691200}
           Router
           DNS-Server
           Lease
                            DWord
PS C:\Users\Administrator> get-dhcpserverv4lease -scopeid 192.168.50.0
IPAddress
                                 ClientId
                ScopeId
                                                        HostName
                                                                                AddressState
                                                                                                      LeaseExpiryTime
192.168.50.253 192.168.50.0
                                 00-50-56-35-3b-40
                                                                                InactiveReservation
S C:\Users\Administrator>
```

Die ScopeID ist die erste IP-Adresse, dass vom DHCP-Server verteilt wird. Ich möchte für den Ubuntu Client eine Reservierung erstellen. Mit "Add-DhcpServerv4Reservation - ScopeID 192.168.07.2 -IPaddress 192.168.07.253 -ClientID "00-50-56-35-3B-40" erstellt man eine DHCP-Reservierung. Die Client ID ist die MAC-Adresse des Clients.

Mit ,Get-DhcpServerV4OptionValue –ScopeID 192.168.07.2' und ,Get-DhcpServerV4Lease –ScopeID 192.168.07.0' kann man die DHCP-Leases und die DHCP-Einstellungen nachschauen.

Set-DhcpServerv4DnsSetting -ComputerName "lab30707.lab30707.local" -DynamicUpdates "Always" -DeleteDnsRRonLeaseExpiry \$True

```
PS C:\Users\Administrator> Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code Feature Result
------
True No Success {DHCP-Server}

PS C:\Users\Administrator> Add-DhcpServerInDC -DNSName lab30707.lab30707.local -IPAddress 192.168.50.1

PS C:\Users\Administrator> _
```

Mit ,Install-RemoteAccess -VpnType Vpn' und ,netsh routing ip nat install' installiert man die Routing Rollen für VPNs/NAT und LAN Routing.

Die Schnittstellen fügt man mit den folgenden Befehlen hinzu:

netsh routing ip nat add interface Ethernet0 netsh routing ip nat set interface Ethernet0 mode=full netsh routing ip nat add interface Ethernet1

```
PS C:\Windows\System32> cmd.exe /c "netsh routing ip nat add interface Ethernet0"
Die Ethernet0-Schnittstelle gehört bereits zu diesem Protokoll.
Falscher Parameter.

Falscher Parameter.

PS C:\Windows\System32> cmd.exe /c "netsh routing ip nat set interface Ethernet0 mode=full"

PS C:\Windows\System32> cmd.exe /c "netsh routing ip nat add interface Ethernet1"
```

#### 2. Clients


Nach dem man den Core Server erfolgreich konfiguriert hat, sollte der Client Zugang zum Internet haben ohne direkter Verbindungen mit den Bridge/NAT Adapter.

Hier hat z.B. der Ubuntu Client (Live-Umgebung) seine eigene reservierte IP-Adresse und kann Webseiten auf den Firefox-Browser zugreifen.




Bei ein Windows Client ist es möglich, in die Domäne eines Servers hinzugefügt werden. Im Vergleich zu neueren Version von Windows ist die Einstellung, mit dem man den Client in die Domäne hinzufügen kann, in ein anderen Menü verschoben. Die Einstellung befindet sich in die Kontoeinstellungen.

#### Geschäfts-, Schul- oder Unikonto einrichten



Nach dem man den Administrator-Passwort eingegeben hat, kann man entscheiden, ob man ein Domänenkonto erstellen oder einfach den PC in die Domäne hinzufügen will.



Nach dem man den Ubuntu Client installiert, muss man realmd mit apt installieren. sudo apt install sssd-ad sssd-tools realmd adcli

```
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".


See "man sudo_root" for details.


lab-client107@labclient107-virtual-machine:-$ sudo apt update
[sudo] password for lab-client107:
Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease

Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
336 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
lab-client107@labclient107-virtual-machine:-$ sudo apt install sssd-ad sssd-tools realmd adcli
```

Mit ,sudo realm join lab30707.local' die Domäne joinen.

```
lab-client107@labclient107-virtual-machine:-$ sudo realm join lab30707.local
Password for Administrator:
lab-client107@labclient107-virtual-machine:-$
```







(Ubuntu unterstützt aus irgendein Grund manchmal die .local Domänenadressen nicht. Deswegen muss man die folgenden Befehle nach der Reihe nach eintippen und die Verbindungen aus- und einschalten.

sudo rm -f /etc/resolv.conf sudo ln -s /run/systemd/resolve/resolv.conf /etc/resolv.conf sudo service systemd-resolved restart)

Nach der Installation muss man die gleiche Befehle später eintippen.)

DNS-Auflösung funktioniert einwandfrei und Internetzugang ist für den Ubuntu und Windows 10 Client verfügbar.






# 3. Exchange Mail Server

Nach dem man den Domänencontroller und die Clients aufgesetzt hat, kann man auch ein Mailserver für das Netzwerk einsetzen.

Für die Installation von Exchange braucht man ein Windows Server 2016 mit einer grafischen Oberfläche, das in ein Active Directory ist. Um Exchange zu installieren, muss man den Exchange Setup ISO auf den virtuellen CD-Laufwerk des Server2016 GUI mounten. (Als Administrator der Domäne anmelden.)

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016, RUMULATIVES OPDATE 15	: ^
Einführung	
Limaniang	
Willkommen bei Microsoft Exchange Server!	
Exchange Server unterstützt Sie dabei, die Benutzerproduktivität zu steigern und Ihre Daten zu schützer	n, und bietet genau die Kontrolle,
die Sie benötigen. Dank flexibler Bereitstellungsoptionen können Sie die Lösung auf Ihre speziellen Anf beispielsweise können Sie mit einer Hybridbereitstellung sowohl von den Vorteilen einer lokalen Lösun	orderungen abstimmen,
Onlinelösung profitieren. Mithilfe der Funktionen zur Verwaltung der Compliance können Sie sich vor	einem Verlust vertraulicher Daten
schützen und dafür sorgen, dass interne Richtlinien und behördliche Auflagen erfüllt werden. Und nati	ürlich können Ihre Benutzer von
jedem beliebigen Standort aus und über praktisch jedes Gerät auf ihre E-Mails, Kalender und Voicemail	ls zugreifen. Dieser Assistent leitet
Sie durch die Installation von Exchange Server.	
Planen Ihrer Exchange Server-Bereitstellung:	
Informationen zu Exchange Server	
Informationen zu unterstützten Sprachen	
Den Bereitstellungs-Assistenten für Exchange Server verwenden	
EB Exchange	<u>w</u> eiter
Excitatige	
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016, KUMULATIVES UPDATE 13	? ×
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016, KUMULATIVES UPDATE 13	? X
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016, KUMULATIVES UPDATE 13	? ×
	? X
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016, KUMULATIVES UPDATE 13  Serverrollenauswahl	? ×
	? X
Serverrollenauswahl	? X
	? X
Serverrollenauswahl	? X
Serverrollenauswahl  Wählen Sie die Exchange-Serverrollen aus, die Sie auf diesem Computer installieren möchten:  Postfachrolle	? ×
Serverrollenauswahl Wählen Sie die Exchange-Serverrollen aus, die Sie auf diesem Computer installieren möchten:	? X
Serverrollenauswahl  Wählen Sie die Exchange-Serverrollen aus, die Sie auf diesem Computer installieren möchten:  Postfachrolle  Verwaltungstpols	? X
Serverrollenauswahl  Wählen Sie die Exchange-Serverrollen aus, die Sie auf diesem Computer installieren möchten:  Postfachrolle	? X
Serverrollenauswahl  Wählen Sie die Exchange-Serverrollen aus, die Sie auf diesem Computer installieren möchten:  Postfachrolle Verwaltungsjools Edge-Transport-Rolle	
Serverrollenauswahl  Wählen Sie die Exchange-Serverrollen aus, die Sie auf diesem Computer installieren möchten:  Postfachrolle  Verwaltungstpols	
Serverrollenauswahl  Wählen Sie die Exchange-Serverrollen aus, die Sie auf diesem Computer installieren möchten:  Postfachrolle Verwaltungsjools Edge-Transport-Rolle	
Serverrollenauswahl  Wählen Sie die Exchange-Serverrollen aus, die Sie auf diesem Computer installieren möchten:  Postfachrolle Verwaltungsjools Edge-Transport-Rolle	
Serverrollenauswahl  Wählen Sie die Exchange-Serverrollen aus, die Sie auf diesem Computer installieren möchten:  Postfachrolle Verwaltungsjools Edge-Transport-Rolle	
Serverrollenauswahl  Wählen Sie die Exchange-Serverrollen aus, die Sie auf diesem Computer installieren möchten:  Postfachrolle Verwaltungsjools Edge-Transport-Rolle	
Serverrollenauswahl  Wählen Sie die Exchange-Serverrollen aus, die Sie auf diesem Computer installieren möchten:  Postfachrolle Verwaltungsjools Edge-Transport-Rolle	
Serverrollenauswahl  Wählen Sie die Exchange-Serverrollen aus, die Sie auf diesem Computer installieren möchten:  Postfachrolle Verwaltungsjools Edge-Transport-Rolle	
Serverrollenauswahl  Wählen Sie die Exchange-Serverrollen aus, die Sie auf diesem Computer installieren möchten:  Postfachrolle Verwaltungsjools Edge-Transport-Rolle	
Serverrollenauswahl  Wählen Sie die Exchange-Serverrollen aus, die Sie auf diesem Computer installieren möchten:  Postfachrolle Verwaltungsjools Edge-Transport-Rolle	
Serverrollenauswahl  Wählen Sie die Exchange-Serverrollen aus, die Sie auf diesem Computer installieren möchten:  Postfachrolle Verwaltungsjools Edge-Transport-Rolle	
Serverrollenauswahl  Wählen Sie die Exchange-Serverrollen aus, die Sie auf diesem Computer installieren möchten:  Postfachrolle Verwaltungsjools Edge-Transport-Rolle	
Serverrollenauswahl  Wählen Sie die Exchange-Serverrollen aus, die Sie auf diesem Computer installieren möchten:  Postfachrolle Verwaltungsjools Edge-Transport-Rolle	
Serverrollenauswahl  Wählen Sie die Exchange-Serverrollen aus, die Sie auf diesem Computer installieren möchten:  Postfachrolle Verwaltungsjools Edge-Transport-Rolle	
Serverrollenauswahl  Wählen Sie die Exchange-Serverrollen aus, die Sie auf diesem Computer installieren möchten:  Postfachrolle Verwaltungsjools Edge-Transport-Rolle	
Serverrollenauswahl  Wählen Sie die Exchange-Serverrollen aus, die Sie auf diesem Computer installieren möchten:  Postfachrolle Verwaltungsjools Edge-Transport-Rolle	
Serverrollenauswahl  Wählen Sie die Exchange-Serverrollen aus, die Sie auf diesem Computer installieren möchten:  Postfachrolle Verwaltungsjools Edge-Transport-Rolle	
Serverrollenauswahl  Wählen Sie die Exchange-Serverrollen aus, die Sie auf diesem Computer installieren möchten:  Postfachrolle Verwaltungsjools Edge-Transport-Rolle	
Serverrollenauswahl  Wählen Sie die Exchange-Serverrollen aus, die Sie auf diesem Computer installieren möchten:  Postfachrolle Verwaltungsjools Edge-Transport-Rolle	
Serverrollenauswahl  Wählen Sie die Exchange-Serverrollen aus, die Sie auf diesem Computer installieren möchten:  Postfachrolle Verwaltungsjools Edge-Transport-Rolle	onen automatisch installieren
Serverrollenauswahl  Wählen Sie die Exchange-Serverrollen aus, die Sie auf diesem Computer installieren möchten:  Postfachrolle Verwaltungsjools Edge-Transport-Rolle	

Alle Rollen auswählen und Exchange Organisationname schreiben.



Es fehlen viele Programme und Libraries, um Exchange zu installieren. Diese Programme soll man im Internet suchen und installieren.

Nach dem man alle Libraries und Programme installiert, kann man mit der Installation weiter fortfahren.

Wenn gefragt, alle Rollen auswählen und die Installation beginnen.

## Setup abgeschlossen

Setup wurde erfolgreich abgeschlossen. Starten Sie den Computer neu, um die Installation von Microsoft Exchange Server abzuschließen.

Weitere Aufgaben nach der Installation finden Sie online unter "https://docs.microsoft.com/Exchange/plan-and-deploy/postinstallation-tasks/post-installation-tasks?view=exchserver-2016". Sie können nach dem Fertigstellen von Setup auch das Exchange Admin Center starten.

Exchange Admin Center starten, nachdem Exchange-Setup fertig gestellt wurde.



<u>f</u>ertig stellen

Nach der Installation den Server neustarten.

Exchange kann man mit den Browser oder mit der Shell bearbeiten.

Es wird empfohlen, den Web Admin Center mit einen modernen Browser zuzugreifen.

