棚卸のすすめかた


現場でやること
読み取り › 登録 › 送信 ここまで

総務で一括処理（現場では操作しません）
スプレッドシート › IBM i

1 部署・担当者・棚卸場所を選ぶ

- **スキャン**タブの上のカードで**部署 → 担当者 → 棚卸場所**を選ぶ
- 担当者は「山田 太郎（012345）」と社員番号付き。**棚卸場所は必須**
- 「🔒 **保持中**」が出ればOK。アプリを閉じても次に開いたとき戻ります

⚠ **棚を移ったら「棚卸場所」を選び直す。**そのままだと前の棚卸場所で登録されます



「保持中」が出ていればOK

2 読み取り方法を選ぶ

- **バーコード**…製品ラベルの横長コード。**画面全体**が読取範囲
- **QR**…製造指示書など。**枠の中**に入れる
- **OCR（図番）**…印字・白ペンの図番を撮影。遅く読み違いもある
- **手入力**…コードが無い・読めないとき。図番を自分で打つ（**圏外でも使える**）

💡 読めるならバーコード・QRで。OCRと手入力は**読めないときの手段**です




選んだボタンが色付きになります

3 カメラで読み取る

- 「**スキャン開始**」→ コードをかざす。読み取れると**音が鳴り**、登録画面が開きます
- **OCR**は「OCRキャプチャ」→「**解析中 n.n秒**」。黄色の「**読み取り→マスタ**」は直した図番を確認
- 読みにくいとき…**ズーム**／🔦 **ライト**／**15〜25cm 離す**／汚れを拭く

⚠ QRは**枠の中だけ**を読み取ります。隣のQRが枠に入らない角度で



QRモード。明るい枠の内側だけが読み取り範囲

4 数量を入れて登録する

- 上のバッジで**棚卸場所・担当者**を確認 → **在庫区分**と**数量**（整数）を入れて「✅ **登録**」。**0**は確認が出ます
- **長さ**欄が出たら**入力必須**。半角数字・m（例 **4.5**）
  対象：H型鋼・C型鋼・角パイプ・平鋼・ＺＡＭ など
- **品名が出ない＝マスタ未登録**。特注品は**品名が空のまま**でも登録できます

⚠ バッジが「**棚卸場所未選択**」なら登録できません。×で閉じて棚卸場所を選び、読み直す



📍青＝棚卸場所、👤緑＝担当者（共用端末は前の人のままでないか）

5 送信する

- **履歴**タブ →「🚀 **一括送信（未送信分）**」
- ヘッダーの「**未送信：◯件**」が **0** になれば完了
- **圏外では送れません。**電波の届く場所に戻ってから押してください

💡 送信は何度押しても二重になりません。**迷ったら押す**で大丈夫です



履歴タブの緑のボタンから送信します

✓ まちがえたとき

- 履歴タブで**行をタップ** → **数量・棚卸場所・在庫区分・担当者**を直せます。**送信済みでも可**
- 担当者を別の部署の人に変えるときは、先に**部署**を選び直す
- 同じ図番を2回読むと**別の行**になります（仕様）。まとめるなら片方を **0** に
- **赤い行＝エラー**。未送信のまま残るので、直してもう一度送信



修正画面。棚卸場所・在庫区分・部署・担当者も選び直せます

設定 と 困ったときは

設定タブ・マニュアルタブ

ふだんの作業では触りません

A マスタデータ


🔄 **今すぐ再読込**	最新のマスタを取り直します。十数秒かかります
🔍 **キャッシュ状態**	「保存済み ✓ マスタ **70,546**件」と出れば正常
📋 **マスタタブ**	図番や品名を検索して確認できます。上部に件数と最終更新が出ます

⚠ 端末に保存したマスタは**24時間**使われます。**マスタや棚卸場所・部署・担当者を変えた日は「再読込」を押す**。押さないと最大1日反映されません


B 自動送信（初期は OFF）

- 通信できるときに**送信ボタンを押さなくても自動で送る**機能
- 「**▶ 自動送信をONにする**」を押すと、下の4条件を個別に設定できます

○件たまったとき	**1〜999** 件
○分ごと	**1〜120** 分
オンライン復帰時	圏外から圏内に戻ったとき
アプリに戻った時	他アプリから戻ったとき・起動時



OFF＝灰色で操作できません



ON＝条件を選べます

💡 ONにしても**区切りで手動送信する習慣はそのまま**続けてください

C データ管理

✅ **送信済み履歴を削除**	送信が終わった分だけ消します
🗑 **全履歴を削除**	**未送信の分も消えます**

⚠「全履歴を削除」は**元に戻せません**。必ず送信を済ませてから。日常的に使う必要はありません



D マニュアル・連絡するとき

- **マニュアル**タブから、操作説明書とクイックガイド（A4版・スマホ版）を開けます。アプリの中で開いたら**画面の左端から右へスワイプ**で戻る
- 不具合の連絡時は、設定タブの**一番下のバージョン**と、**どの画面で・何をしたら・どうなったか**を伝える
- 読み取れないラベルは**写真を撮って**おく

💡「未送信：○件」が残ったまま端末を返さないでください。**送信してから**返却します

困ったときは

解決しないときはバージョンを控えて連絡

- **カメラが起動しない**
  iPhoneの「設定」→ Safari → カメラ が**許可**になっているか確認。初回はアプリ内で許可を求められます
- **コードが読み取れない**
  ズームで拡大／🔦ライトを点ける／15〜25cm 離す／汚れを拭く。読めなければ**手入力**で図番を打つ
- **「登録」ボタンが押せない**
  棚卸場所・担当者・在庫区分のどれかが未選択（バッジが「**棚卸場所未選択**」など）。**長さ欄が出ていれば長さも必須**
- **棚を移ったのに棚卸場所を変え忘れた**
  履歴タブで行をタップし、修正画面で**正しい棚卸場所を選んで保存**。送信済みでも直せます
- **品名が出てこない**
  マスタに登録の無い図番です。**特注品なら品名は空のまま登録できます**
- **「締めた月の分として無効データに保存」と出た**
  月締めの後に**前の月の記録**を送った。前の月の棚卸に入らないので**取りまとめ担当へ連絡**
- **送信でエラーになる**
  電波の届く場所でもう一度「一括送信」。**エラー分は未送信のまま残る**ので消えません。「途中で送信できませんでした」も同じ（送れた分は送信済み）
- **新しい棚卸場所・部署・担当者が選べない**
  設定タブの「**マスタデータを今すぐ再読込**」を押す。追加した当日は再読込しないと出ません
- **数量・担当者を間違えて登録した**
  履歴タブで行をタップして修正。**棚卸場所・在庫区分・担当者も直せます**
- **OCRが遅い・読み間違える**
  解析中は秒数が出ます。混むと**自動でもう一度送る**ので待つ。読み取り後に**図番を必ず確認**。黄色の「読み取り→マスタ」は特注品が別の図番になっていないか確認
- **履歴に「棚卸場所未設定」と出る**
  アプリ更新前に登録したデータ。**そのまま送信できます**。修正画面で棚卸場所を選ぶこともできます

作業おわりのチェック　☐「未送信：0件」になっている　☐ 棚を移るたび棚卸場所を選び直した　☐ 端末を充電器に戻した

連絡先：……