
WALC2011 Track 2: Despliegue de IPv6 Práctica con Hosts Guayaguil - Ecuador

Guayaquil - Ecuador 10-14 Octubre 2011



Alvaro Vives (alvaro.vives@consulintel.es)



Agenda

- Instalación de IPv6 en varias plataformas (Windows 2000/XP/2003/Vista/7, Linux)
- Configuración básica Stateless/Stateful, privacidad, rutas estáticas



Parte 1

Instalación de IPv6 en varias plataformas (2000/XP/2003/Vista/7, Linux)



IPv6 en Windows

- Soporte completo
 - Windows 7, Vista, XP SP1 y posteriores
 - Windows Server 2003 y 2008
- Technology preview
 - Windows XP sin SP
 - Windows 2000 (no compatible con SP2 o posteriores)
- Developer edition
 - Windows NT 4.0
- Productos de terceros pero sin soporte oficial
 - Windows 95/98/ME
 - Windows 2000 con SP2 y posteriores
- Características soportadas (últimas versiones)
 - Autoconfiguración, túneles 6in4, túneles 6to4, relay 6to4, túneles TEREDO, túneles ISATAP, IPSec (llaves manuales)



Instalación de IPv6: 2000 (1)

- Pila no comercial (originalmente desarrollada por Microsoft Research)
- Descargar el "Microsoft IPv6 Technology Preview for Windows 2000"
 - Disponible en http://www.ipv6tf.org/using/connectivity/guides.php?cid=1
 - Téngase en cuenta que esta pila no tiene soporte comercial por parte de Microsoft
- Procedimiento de Instalación
 - Se requieren permisos de administración
 - Extraer los ficheros "IPv6 Technology Preview"
 - Seguir el procedimiento apropiado al SPn y IE6 fixed.txt para modificar /setup/hotfix.ini
 - Ejecutar setup.exe o hotfix.exe
 - Desde el escritorio ejecutar Inicio, Parámetros, Network y Dial-up Connections.
 Alternativamente, click-derecho sobre Entorno de Red y propiedades
 - Click-derecho sobre la conexión LAN a la que se quiere agregar IPv6, Propiedades, Instalar,
 componente de red, añadir y "Microsoft IPv6 Protocol"
- En una ventana DOS
 - ipv6 if para verificar que IPv6 ha sido instalado



Instalación de IPv6: 2000 (2)

- Procedimiento de desinstalación
 - Requiere permisos de administrador
 - Desde el escritorio, ejecutar Inicio, Parámetros, Network y Dial-up Connections. Alternativamente, click-derecho en Entorno de Red y Propiedades
 - Click-derecho en la conexión de red donde se desea eliminar IPv6, y entonces Propiedades, IPv6, desinstalar
 - Reiniciar
- En una ventana DOS
 - ipv6 if para verificar si IPv6 ha sido desinstalado




Instalación de IPv6: XP/2003 (1)

- En una ventana DOS
 - ipv6 install Instala IPv6 como protocolo de Red
 - ipconfig o ipv6 if para verificar si esta instalado IPv6



Instalación de IPv6: XP/2003 (2)

- Otra opción para verificar si esta instalado IPv6
 - Network Connections > Local
 Area Conecction > Properties
- También se puede instalar/desinstalar desde aquí





Instalación de IPv6: XP/2003 (3)

- Desinstalar
 - ipv6 uninstall Quita IPv6 como protocolo de Red
 - ipconfig o ipv6 if para verificar si esta desinstalado IPv6




Instalación de IPv6: Vista (1)


- ¡No es necesario hacer nada!
 - IPv6 está instalado y habilitado por defecto ©
 - La configuración esta basada en entorno gráfico y comandos netsh
- Otras características nuevas
 - Soporte completo IPsec
 - MLDv2
 - Link-Local Multicast Name Resolution (LLMNR)
 - No requiere un servidor DNS. Los nodos IPv6 en un segmento piden el nombre a una dirección IPv6 multicast. Similar al funcionamiento de NetBIOS.
 - Soporte de direcciones IPv6 en URLs
 - IPv6 Control Protocol (IPV6CP RFC 5072)
 - IPv6 sobre PPP
 - DHCPv6, en el cliente y el servidor
 - Identificador de Interface aleatorio por defecto (RFC 3041)
 - Teredo soporta NATs simétricos
 - Activo por defecto. Solo se utiliza si la aplicación requiere soporte IPv6 y no esta disponible de forma nativa.




Instalación de IPv6: Vista (2)

Configuración en entorno gráfico





Deseleccionar la casilla para deshabilitar el protocolo por interfaz




Instalación de IPv6: Vista (3)

- Desinstalación
 - No puede ser desactivado ya que esta completamente integrado con IPv4
- Puede ser desactivado para una interfaz de red concreta
 - A través del GUI
- El uso de comandos netsh es posible. Requiere DOS con permisos de administrador
- Algunos componentes de IPv6 pueden ser definidos a través del registro
 - http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb878057.aspx
 - Crear registro (tipo DWORD) :
 - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpip6\Parameters\DisabledComponents
 - El valor de DisabledComponents es una mascara de bits que controla los siguientes "flags", empezando por el bit mas bajo (Bit 0 = activado, en todos los casos por defecto):
 - Bit 0 → 1 para desactivar IPv6 en todas las interfaces de túnel, incluyendo ISATAP, 6to4, y Teredo.
 - Bit 1→ 1 para desactivar todos los túneles 6to4.
 - Bit 2 → 1 para desactivar todos los túneles ISATAP.
 - Bit 3 → 1 para desactivar todos los túneles Teredo.
 - Bit 4 → 1 para desactivar IPv6 en todas las interfaces de tipo "no-tunel", incluyendo LAN, WLAN, PPP, etc.
 - Bit 5 → 1 para modificar la tabla de políticas de prefijos para que se prefiera IPv4 o IPv6. Default value is 0

0x2 0x4 0x8 0xA 0x10 0x11

- Ejemplos de valores **DisabledComponents** para desactivar algunos componentes:

•	Disable all tunnel interfaces
•	Disable 6to4
•	Disable ISATAP
•	Disable Teredo
•	Disable Teredo and 6to4
•	Disable all LAN and PPP interfaces
•	Disable all LAN, PPP, and tunnel interfaces
•	Prefer IPv4 over IPv6
•	Disable IPv6 over all interfaces and prefer IPv4 to IPv6






Instalación de IPv6: 7 RC (1)


- Windows 7 Ultimate Version RC 6.1.7100
- ¡No es necesario hacer nada!
 - IPv6 está instalado y habilitado por defecto ©
 - La configuración esta basada en entorno gráfico y comandos netsh
- Soporte IPv6 similar al de Vista y Server 2008
 - IPsec, MLDv2, LLMNR, IPv6 en URLs, IPV6CP, IPv6 sobre PPP, DHCPv6, Teredo
 - Cambia: Identificador de Interface aleatorio por defecto (RFC 3041)
 - No usa EUI-64 por defecto para el identificador de interfaz en las direcciones autoconfiguradas.
 - netsh interface ipv6 set global [[randomizeidentifiers=]enabled|disabled]
- Pero con algunas nuevas mejoras
 - IP-HTTPS (IP over Secure HTTP)
 - permite a los hosts atravesar un servidor proxy o firewall y conectarse a redes privadas por medio de IPv6 dentro de un túnel HTTPS. HTTPS no provee seguridad a los datos, es necesario usar IPsec para dar seguridad a una conexión IP-HTTPS. Más información en http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd358571.aspx
 - DirectAccess
 - Permite a los usuarios conectarse de manera transparente a la red corporativa sin establecer específicamente una conexión VPN. También permite al administrador de red seguir en contacto con los host móviles fuera de la oficina, y poder hacer actualizaciones y dar soporte a dichos equipos. Se una arquitectura donde un cliente IPv6 se comunica con un servidor IPv6 en la red corporativa. También se pueden usar conexiones desde Internet IPv4 empleando 6to4, Teredo e ISATAP. También se puede usar IP-HTTPS. DirectAccess usa túneles IPsec para proveer seguridad a la autenticación y al acceso de recursos.
 - El cliente puede ser un Windows 7 o Server 2008. El servidor puede ser un Server 2008.




Instalación de IPv6: 7 RC (2)

Configuración en entorno gráfico





Deseleccionar la casilla para deshabilitar el protocolo por interfaz



Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) Properties					
General					
	You can get IPv6 settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IPv6 settings.				
Obtain an IPv6 address automatically					
Use the following IPv6 address:					
IPv6 address:	2001:db8:1:1::2				
Subnet prefix length:	64				
Default gateway:	2001:db8:1:1::1				
Obtain DNS server address automatically					
Use the following DNS server addresses:					
Preferred DNS server:	2001:db8:1:1::1				
Alternate DNS server:	2001:db8:100:100::1				
Validate settings upon exit	Adva	nced			
	ОК	Cancel			





Instalación de IPv6: 7 RC (3)

- Desinstalación
 - No puede ser desactivado ya que esta completamente integrado con IPv4
- Puede ser desactivado para una interfaz de red concreta
 - A través del GUI
- El uso de comandos netsh es posible. Requiere DOS con permisos de administrador
- También como en Vista algunos componentes de IPv6 pueden ser definidos a través del registro
 - http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb878057.aspx



Instalación de IPv6: Linux (1)

- Soporte a partir de versión del kernel 2.4.x
- Comprobar si esta instalado:

#test -f /proc/net/if_inet6 && echo "Kernel actual soporta IPv6"
#ip a | grep inet6

Instalar módulo*:
 #modprobe ipv6

*Cuando no esta integrado por defecto en el Kernel

Comprobar módulo*:

#Ismod |grep -w 'ipv6' && echo "modulo IPv6 cargado"

- Carga/descarga automática del módulo*:
 - /etc/modules.conf o /etc/conf.modules o /etc/modprobe.d/aliases alias net-pf-10 ipv6 #habilita carga bajo demanda alias net-pf-10 off #deshabilita carga bajo demanda

Instalación de IPv6: Linux (2)

ifconfig para verificar

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:81:05:46:57

inet addr:10.0.0.3 Bcast:10.0.0.255 Mask:255.255.25.0

inet6 addr: fe80::2e0:81ff:fe05:4657/64 Scope:Link

inet6 addr: 2001:800:40:2a05::3/64 Scope:Global

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:2010563 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:1700527 errors:0 dropped:0 overruns:2 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:100

RX bytes:205094215 (195.5 Mb) TX bytes:247063610 (235.6Mb)

Interrupt:11 Base address:0xe000 Memory:f8201000-f8201038

lo Link encap:Local Loopback

inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

inet6 addr: ::1/128 Scope:Host

UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1

RX packets:1675838 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:1675838 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:0

RX bytes:659846244 (629.2 Mb) TX bytes:659846244 (629.2 Mb)



Instalación de IPv6: Linux (3)

Configuración permanente

Red Hat (desde 7.1) y "clones":

Añadir a /etc/sysconfig/network:

NETWORKING_IPV6=yes

Reiniciar la red:

service network restart

0

#/etc/init.d/network restart

SUSE:

Añadir en /etc/sysconfig/network/ifcfg-<Interface-Name>:

SUSE 8.0: IP6ADDR="<ipv6-address>/<prefix>"

SUSE 8.1: IPADDR="<ipv6-address>//<pr



Instalación de IPv6: Linux (4)

Configuración permanente

Debian:

Con el módulo IPv6 cargado se edita /etc/network/interfaces, por ejemplo: iface eth0 inet6 static

#solo si no esta el módulo integrado en el kernel

pre-up modprobe ipv6

#agrega dirección de interfaz

address 2001:db8:1234:5::1:1

netmask 64

Elimina completamente la autoconfiguración:

up echo 0 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/autoconf

El router esta autoconfigurado y no tiene dirección fija.

Se encuentra gracias a

(/proc/sys/net/ipv6/conf/all/accept_ra).

Si no habrá que configurar el GW:

gateway 2001:db8:1234:5::1

Se reinicia o:

ifup --force eth0



Parte 2

Configuración básica Stateless/Stateful, privacidad, rutas estáticas

Configuración básica: Windows (1)

- Comandos de configuración básicos en Windows
- Sirven para obtener información sobre el estado y realizar la configuración de interfaces, direcciones, caches, rutas, etc.
- Dos grupos de comandos:
 - ipv6.exe (hasta XP SP1)
 - Algunos cambios no son permanentes y se pierden cuando se reinicia el PC. Se pueden ejecutar en cada inicio con un script .cmd
 - netsh interface ipv6 (para XP SP2 y posteriores, 2003, Vista y 7)
 - Opcion de store=active|persistent para guardar cambios
- Equivalencias en:
 - http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb726950.aspx



Configuración básica: Windows (2)

Comandos "ipv6" (hasta XP SP1)

(algunos requieren permisos de administración)

- ipv6 [-p] [-v] if [ifindex]
- ipv6 [-p] ifcr v6v4 v4src v4dst [nd] [pmld]
- ipv6 [-p] ifcr 6over4 v4src
- ipv6 [-p] ifc ifindex [forwards] [-forwards] [advertises] [-advertises] [mtu #bytes] [site site-identifier] [preference P]
- ipv6 rlu ifindex v4dst
- ipv6 [-p] ifd ifindex
- ipv6 [-p] adu ifindex/address [life validlifetime[/preflifetime]] [anycast] [unicast]
- ipv6 nc [ifindex [address]]
- ipv6 ncf [ifindex [address]]
- ipv6 rc [ifindex address]
- ipv6 rcf [ifindex [address]]
- ipv6 bc
- ipv6 [-p] [-v] rt
- ipv6 [-p] rtu prefix ifindex[/address] [life valid[/pref]] [preference P] [publish] [age] [spl SitePrefixLength]
- ipv6 spt
- ipv6 spu prefix ifindex [life L]
- ipv6 [-p] gp
- ipv6 [-p] gpu [parameter value] ... (try -?)
- ipv6 renew [ifindex]
- ipv6 [-p] ppt
- ipv6 [-p] ppu prefix precedence P srclabel SL [dstlabel DL]
- ipv6 [-p] ppd prefix
- ipv6 [-p] reset
- ipv6 install
- ipv6 uninstall





Configuración básica: Windows (3)

- Comandos "netsh interface ipv6" (para XP SP2 y post., 2003, Vista y 7) (algunos requieren permisos de administración)
 - 6to4
- Cambia al contexto `netsh interface ipv6 6to4'.

– ?

- Muestra una lista de comandos.
- add
- Agrega una entrada de configuración a una tabla.
- delete
- Elimina una entrada de configuración de una tabla.
- dump
- Muestra un script de configuración.

- help
- Muestra una lista de comandos.
- isatap
- Cambia al contexto `netsh interface ipv6 isatap'.
- reset
- Restablece las configuraciones de IP.

- set
- Establece la configuración de la información.
- show
- Muestra información.
- install
- Installs IPv6 (no disponible en Vista y 7)
- uninstall
- Uninstalls IPv6 (no disponible en Vista y 7)
- renew
- Restarts IPv6 interfaces (no disponible en Vista y 7)



Configuración básica: Windows (4)

Comandos "netsh interface ipv6 add"

- add address Agrega una dirección IP estática o puerta de enlace predeterminada a la interfaz especificada.
- add dnsserver Agrega una dirección estática del servidor DNS.
- add neighbors Agrega una dirección de vecino.
- add potentialrouter Agrega un enrutador a la lista de posibles enrutadores en una interfaz.
- add prefixpolicy Agrega una entrada de directiva de prefijo.
- add route Agrega una ruta a través de una interfaz.
- add v6v4tunnel Crea un túnel de punto a punto IPv6-in-IPv4.
- add 6over4tunnel Crea un túnel una interfaz 6over4. (no disponible en Vista y 7)

Comandos "netsh interface ipv6 set"

- set address Establece la dirección IP o puerta de enlace predeterminada para una interfaz.
- set compartment Modifica parámetros de configuración de compartimiento.
- set dnsserver Establece el modo y las direcciones del servidor DNS.
- set dynamicportrange Modifica el intervalo de puertos usado en la asignación de puertos dinámicos.
- set global Modifica parámetros generales de configuración global.
- set interface Modifica parámetros de configuración de interfaz para IP.
- set neighbors Establece una dirección de vecino.
- set prefixpolicy Modifica la información de directiva de prefijo.
- set privacy Modifica los parámetros de configuración de privacidad.
- set route Modifica parámetros de ruta.
- set subinterface Modifica parámetros de configuración de subinterfaz.
- set teredo Define el estado de Teredo.
- set mobility Modifica parámetros de configuración de movilidad. (no disponible en Vista y 7)
- set state Establece el estado de funcionalidades desaconsejadas (deprecated). (no disponible en Vista y 7)

Configuración básica: Windows (5)

Comandos "netsh interface ipv6 show"

- show addresses Muestra direcciones IP actuales.
- show compartments Muestra parámetros de compartimiento.
- show destinationcache Muestra las entradas de caché de destino.
- show dnsservers Muestra las direcciones del servidor DNS.
- show dynamicportrange Muestra parámetros de configuración de intervalo de puertos dinámicos.
- show global Muestra parámetros de configuración global.
- show interfaces Muestra parámetros de interfaz.
- show ipstats Muestra estadísticas IP.
- show joins Muestra los grupos de multidifusión unidos.
- show neighbors Muestra entradas en caché de vecinos.
- show offload Muestra la información de descarga.
- show potentialrouters Muestra los enrutadores posibles.
- show prefixpolicies Muestra entradas de directiva de prefijo.
- show privacy Muestra parámetros de configuración de privacidad.
- show route Muestra entradas de tabla de rutas.
- show siteprefixes Muestra entradas de la tabla de prefijos de sitios.
- show subinterfaces Muestra parámetros de subinterfaz.
- show tcpstats Muestra estadísticas TCP.
- show teredo Muestra el estado de Teredo.
- show udpstats Muestra estadísticas UDP.
- show bindingcacheentries Muestra entradas de binding cache (no disponible en Vista y 7)
- show mobility Muestra parámetros de configuración de movilidad. (no disponible en Vista y 7)
- show state
 Muestra el estado de funcionalidades desaconsejadas (deprecated) (no disponible en Vista y 7)
- show routes Muestra entradas de tabla de rutas. (no disponible en Vista y 7 sustituido por show route)

Configuración básica: Windows (6)

- Información de interfaces
 - ipconfig [/all]
 - ipv6 [-v] if [lfIndex]
 - netsh interface ipv6 show interfaces [[interface=]<cadena>] [[rr=]<entero>] [[level=]normal|verbose] [store=]active|persistent]
- Ejemplo: ipv6 if 5

```
Interface 5: Ethernet: Local Area Connection
 Guid {F5149413-6E54-4FDA-87BD-24067735E363}
 uses Neighbor Discovery
 uses Router Discovery
 link-layer address: 00-01-4a-18-26-c7
  preferred global 2001:db8::2, life infinite (manual)
  preferred global 2001:db8::4, life infinite (manual)
  preferred global 2001:db8::fde7:a76f:62d5:3bb9, life 6d21h3m20s/21h33s (temporary)
  preferred global 2001:db8::201:4aff:fe18:26c7, life 29d23h51m39s/6d23h51m39s (public)
  preferred link-local fe80::201:4aff:fe18:26c7, life infinite
  multicast interface-local ff01::1, 1 refs, not reportable
  multicast link-local ff02::1, 1 refs, not reportable
  multicast link-local ff02::1:ff18:26c7, 2 refs, last reporter
  multicast link-local ff02::1:ffd5:3bb9, 1 refs, last reporter
  multicast link-local ff02::1:ff00:4, 1 refs, last reporter
  multicast link-local ff02::1:ff00:2, 1 refs, last reporter
 link MTU 1500 (true link MTU 1500)
 current hop limit 64
 reachable time 29000ms (base 30000ms)
 retransmission interval 1000ms
 DAD transmits 1
 default site prefix length 48
```

Configuración básica: Windows (7)

- Ping6 hasta XP SP1/2003 SP1
 - ping6 [-t] [-a] [-n cuenta] [-l tamaño] [-w tiempo_espera] [-s srcaddr] [-r] nombre_destino
- Basta utilizar el comando ping en lugar ping6 si la petición DNS devuelve un registro AAAA
- Ping
 - ping [-t] [-a] [-n cuenta] [-l tamaño] [-f] [-i TTL] [-v TOS] [-r cuenta] [-s cuenta] [[-j lista-host] | [-k lista-host]] [-w tiempo_espera] [-R] [-S srcaddr] [-4] [-6] nombre_destino
 - -4 Forzar el uso de IPv4
 - -6 Forzar el uso de IPv6



Configuración básica: Windows (8)

- Ejemplos de Ping
- ping www.ipv6tf.org

Haciendo ping a www.ipv6tf.org [2a01:48:1:0:2e0:81ff:fe05:4658] desde 2001:db8:0:0:2c0:26ff:fea0:a341 con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 2a01:48:1:0:2e0:81ff:fe05:4658: tiempo<1m

Respuesta desde 2a01:48:1:0:2e0:81ff:fe05:4658: tiempo<1m

Respuesta desde 2a01:48:1:0:2e0:81ff:fe05:4658: tiempo<1m

Respuesta desde 2a01:48:1:0:2e0:81ff:fe05:4658: tiempo<1m

Estadísticas de ping para 2a01:48:1:0:2e0:81ff:fe05:4658:

Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos),

Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:

Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms



Configuración básica: Windows (9)

Ejemplos de Ping

ping ::1

```
Haciendo ping a ::1 desde ::1 con 32 bytes de datos:

Respuesta desde ::1: tiempo<1m

Respuesta desde ::1: tiempo<1m

Respuesta desde ::1: tiempo<1m

Respuesta desde ::1: tiempo<1m

Estadísticas de ping para ::1:

Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos),

Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:

Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```

ping6 fe80::e8a7:b568:a076:6ba3 (link-local propia)

Haciendo ping a fe80::e8a7:b568:a076:6ba3 desde fe80::e8a7:b568:a076:6ba3%5 con 32 bytes de datos:

Respuesta desde fe80::e8a7:b568:a076:6ba3: tiempo<1m
Respuesta desde fe80::e8a7:b568:a076:6ba3: tiempo<1m
Respuesta desde fe80::e8a7:b568:a076:6ba3: tiempo<1m
Respuesta desde fe80::e8a7:b568:a076:6ba3: tiempo<1m
Estadísticas de ping para fe80::e8a7:b568:a076:6ba3:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos),

traquetes. etiviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0 % p

Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:

Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms



Configuración básica: Windows (10)

- Paréntesis 1: ¿Qué vecinos tengo?
 - netsh interface ipv6 show neighbors

Interface 5: Local Area Connection			
Internet Address	Physical Address Type		
fe80::e8a7:b568:a076:6ba3	00-01-4a-18-26-c7 Permanent		
fe80::200:87ff:fe28:a0e0	00-00-87-28-a0-e0 Stale (router)		
2001:db8::201:4aff:fe18:26c7	00-01-4a-18-26-c7 Permanent		
2001:db8::fde7:a76f:62d5:3bb9	00-01-4a-18-26-c7 Permanent		
2001:db8::2a03::3	00-e0-81-05-46-57 Stale		
2001:db8::1	00-00-87-28-a0-e0 Stale		
2001:db8::2	00-01-4a-18-26-c7 Permanent		
2001:db8::4	00-01-4a-18-26-c7 Permanent		

- Paréntesis 2: La referencia a una interfaz se hace con %
 - %5 se refiere a la interfaz 5



Configuración básica: Windows (11)

- Ejemplos de Ping
- ping fe80::200:87ff:fe28:a0e0%5 (link-local vecino en la interfaz 5)

Haciendo ping a fe80::200:87ff:fe28:a0e0%5 desde fe80::201:4aff:fe18:26c7%5 con 32 bytes de datos:

Respuesta desde fe80::200:87ff:fe28:a0e0%5: tiempo<1ms

Respuesta desde fe80::200:87ff:fe28:a0e0%5: tiempo<1ms

Respuesta desde fe80::200:87ff:fe28:a0e0%5: tiempo<1ms

Respuesta desde fe80::200:87ff:fe28:a0e0%5: tiempo<1ms

Estadísticas de ping para fe80::200:87ff:fe28:a0e0%5:

Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos),

Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:

Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms



Configuración básica: Windows (12)

- Traceroute hasta XP SP1/2003 SP1
 - tracert6 [-d] [-h saltos_máximos] [-w tiempo_de_espera] [-s srcaddr] nombre_destino
- Basta utilizar el comando tracert en lugar tracert6 si la petición DNS devuelve un registro AAAA
- Traceroute
 - tracert [-d] [-h saltos_máximos] [-j lista_de_hosts] [-w tiempo_de_espera] [-R] [-S srcaddr] [-4] [-6] nombre_destino
 - -4 Forzar el uso de IPv4
 - -6 Forzar el uso de IPv6

Configuración básica: Windows (13)

Ejemplos de Traceroute

tracert www.lacnic.net

```
Traza a la dirección lacnic.net [2001:13c7:7002:4000::10] sobre un máximo de 30 saltos:
```

- 1 <1 ms <1 ms <1 ms 2a01:48:1::ff0
- 2 29 ms 25 ms 7 ms 2a01:48::d5ac:227d
- 3 53 ms 60 ms 35 ms tunnel105.tserv17.lon1.ipv6.he.net [2001:470:14:69::1]
- 4 75 ms 109 ms 34 ms gige-g4-18.core1.lon1.he.net [2001:470:0:a3::1]
- 5 63 ms 43 ms 73 ms 10gigabitethernet1-1.core1.ams1.he.net [2001:470:0:3f::2]
- 6 447 ms 163 ms 112 ms 2001:7f8:1::a500:3549:2
- 7 297 ms 325 ms 319 ms 2001:450:2002:7f::2
- 8 303 ms 313 ms 656 ms ar01.bb2.registro.br [2001:12ff:2:1::244]
- 9 297 ms 315 ms 313 ms gw01.lacnic.registro.br [2001:12ff:1:3::212]
- 10 302 ms 320 ms 320 ms www.lacnic.net [2001:13c7:7002:4000::10]

Traza completa.



Configuración básica: Windows (14)

- Agregar una dirección:
- netsh interface ipv6 add address
 [interface=]<cadena (nombre de interfaz o
 índice)> [address=]<dirección IPv6>[/<entero>]
 [[type=]unicast|anycast]
 [[validlifetime=]<entero>|infinite]
 [[preferredlifetime=]<entero>|infinite]
 [[store=]active|persistent]
- Ejemplo: netsh interface ipv6 add address 5 2001:db8::2 type=unicast validlifetime=infinite preferredlifetime=10m store=active
- Revisar configuración con netsh interface ipv6
 show address 5

Configuración básica: Windows (15)

- Modificar opciones de una dirección existente:
- netsh interface ipv6 set address
 [interface=]<cadena> [address=]<dirección IPv6> [[type=]unicast|anycast]
 [[validlifetime=]<entero>|infinite]
 [[preferredlifetime=]<entero>|infinite]
 [[store=]active|persistent]
- Ejemplo: netsh interface ipv6 set address 5 2001:db8::2 preferredlifetime=infinite
- Revisar configuración con netsh interface ipv6 show address 5



Configuración básica: Windows (16)

- Eliminar una dirección:
- netsh interface ipv6 delete address
 [interface=]<cadena> [address=]<dirección
 IPv6> [[store=]active|persistent]
- Ejemplo: netsh interface ipv6 delete address 5 2001:db8::2 store=persistent
- Revisar configuración con netsh interface ipv6 show address 5

Configuración básica: Windows (17)

- Agregar una ruta:
- netsh interface ipv6 add route
 add route [prefix=]<dirección IPv6>/<entero> [interface=]<cadena> [[nexthop=]<dirección IPv6>] [[siteprefixlength=]<entero>] [[metric=]<entero>] [[publish=]no|yes|immortal] [[validlifetime=]<entero>|infinite] [[preferredlifetime=]<entero>|infinite] [[store=]active|persistent]
- Ejemplo: netsh interface ipv6 add route 2002::/16 5 fe80::200:87ff:fe28:a0e0 store=persistent
 - Arriba, fe80::200:87ff:fe28:a0e0 es la puerta de enlace



Configuración básica: Windows (18)

- Mostrar rutas:
- netsh interface ipv6 show route [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent]
- Ejemplo: netsh interface ipv6 show route

Public	car Tipo	Mét Prefijo	Ind Puerta enl./Nombre int.
No	Manual	8 ::/0	13 Conexión de área local* 7
no	Manual	0 2002::/16	5 fe80::200:87ff:fe28:a0e0
no	Autoconf	8 2001:db8::/64	5 Local Area Connection
no	Autoconf	256 ::/0	5 fe80::200:87ff:fe28:a0e0

Configuración básica: Windows (19)

- Eliminar una ruta:
- netsh interface ipv6 delete route
 [prefix=]<dirección IPv6>/<entero>
 [interface=]<cadena> [[nexthop=]<dirección IPv6>] [[store=]active|persistent]
- Ejemplo: netsh interface ipv6 delete route 2002::/16 5 fe80::200:87ff:fe28:a0e0 store=persistent
- Revisar con netsh interface ipv6 show route



Configuración básica: Windows (20)

- Añadir un Servidor DNS:
- netsh interface ipv6 add dnsserver
 [name=]<cadena> [address=]<dirección IPv6>
 [[index=]<entero>]
- En XP SP1/2003 SP1 se usa dns en lugar de dnsserver

- Ejemplo: netsh interface ipv6 add dnsserver
 "Local area network" 2001:7f9:1000:1::947c 1
- El "index" representa la posición (preferencia) del servidor DNS que se configura en la lista de servidores DNS

Configuración básica: Windows (19)

- Mostrar Servidores DNS:
- netsh interface ipv6 show dnsservers [[name=]cadena]
- Ejemplo: netsh interface ipv6 show dnsservers

DINS servers in Lain interface				
Index	DNS server			
1	2001:7f9:1000:1::947c			
N. W.				
2	2001:7f9:1000:1::947c			

Configuración básica: Windows (20)

- Borrar un Servidor DNS:
- netsh interface ipv6 delete dnsserver [name=]<cadena> [[address=]<dirección IPv6>|all]
- Ejemplo: netsh interface ipv6 delete dnsserver "Local area network" all
- Verificar mediante netsh interface ipv6 show dnsservers



Configuración básica: Linux (1)

Comandos básicos (1)

- ifconfig
- ping6 <hostcondirIPv6>|<dirIPv6>|[-I <interfaz>] link-local-ipv6address>
- traceroute6 <hostcondirIPv6>|<dirIPv6>
- tracepath6 <hostcondirIPv6>|<dirIPv6>
- tcpdump

Configuración básica: Linux (2)

```
# ping6 ::1
PING ::1(::1) 56 data bytes
64 bytes from ::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.047 ms
64 bytes from ::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.039 ms
64 bytes from ::1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.042 ms
64 bytes from ::1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.020 ms
--- ::1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.020/0.037/0.047/0.010 ms
# ping6 -l eth0 fe80::2e0:81ff:fe05:4657
PING fe80::2e0:81ff:fe05:4657(fe80::2e0:81ff:fe05:4657) from ::1 eth0: 56 data
   bytes
64 bytes from fe80::2e0:81ff:fe05:4657: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.056 ms
64 bytes from fe80::2e0:81ff:fe05:4657: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.055 ms
64 bytes from fe80::2e0:81ff:fe05:4657: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.048 ms
64 bytes from fe80::2e0:81ff:fe05:4657: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.128 ms
--- fe80::2e0:81ff:fe05:4657 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2997ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.048/0.071/0.128/0.034; ms
```

CEPLOY

Configuración básica: Linux (3)

Comandos básicos (2)

Añadir una dirección IPv6

```
# /sbin/ip -6 addr add <ipv6address>//clinterface>
# /sbin/ifconfig <interface> inet6 add <ipv6address>//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////<
```

Eliminar una dirección IPv6

```
# /sbin/ip -6 addr del <ipv6address>/<prefixlength> dev <interface>
# /sbin/ifconfig <interface> inet6 del <ipv6address>/<prefixlength>
```

- Algunos comandos necesitan permisos de administrador para ser ejecutados



Configuración básica: Linux (4)

Rutas estáticas

Ver rutas IPv6

```
# /sbin/ip -6 route show [dev <device>]
# /sbin/route -A inet6
```

- Añadir ruta a través de una puerta de enlace
- # /sbin/ip -6 route add <ipv6network>/<prefixlength> via <ipv6address>
 [dev <device>]
- #/sbin/route -A inet6 add <ipv6network>/<prefixlength> gw <ipv6address> [dev <device>]



Configuración básica: Linux (5)

 Eliminar ruta a través de una puerta de enlace

/sbin/ip -6 route del <ipv6network>/<prefixlength> via <ipv6address>
 [dev <device>]

/sbin/route -A inet6 del <network>//classing the inet6 del <network inet6 del <net6 inet6 del <net6 inet6 del <net6 inet6 inet

Añadir ruta a través de una interfaz

/sbin/ip -6 route add <ipv6network>/<prefixlength> dev <device> metric 1
/sbin/route -A inet6 add <network>/<prefixlength> dev <device>

Configuración básica: Linux (6)

Eliminar ruta a través de una interfaz

/sbin/ip -6 route del <ipv6network>//spin/route -A inet6 del <network>//spin/route -A inet6 del <network>//spin/route -A inet6 del <network>///<pr

- Visualizar tabla de "vecinos"
- # ip -6 neigh show [dev <device>]
- Añadir entrada a la tabla de "vecinos"
- # ip -6 neigh add <IPv6 address> lladdr <link-layer address> dev <device>
- Eliminar entrada a la tabla de "vecinos"
- # ip -6 neigh del <IPv6 address> lladdr <link-layer address> dev <device>



Autoconfiguración Stateless

- En hosts con Windows esta activada por defecto
- Usar ipconfig, ipv6 if o netsh interface ipv6 show addresses para revisar cual es la dirección autoconfigurada
- Ejemplo: **2001:db8:10:10**:201:4aff:fe18:26c7
 - Identificador de interfaz EUI-64 obtenido de una dirección MAC: 4aff:fe18:26c7
 - Prefijo dado por el router: 2001:db8:10:10::/64



Extensiones de Privacidad

- RFC 3041: Privacy Extensions for Stateless Address Autoconfiguration in IPv6
- Extensión de Autoconfiguración Stateless
- Para generar una dirección global que cambie con el tiempo
- Dificulta recolectar información para identificar que transacciones corresponden a un nodo

Privacidad: Windows (1)

- Desde XP/2003 esta activada por defecto
- netsh interface ipv6 show privacy para ver el estado
- ipconfig, ipv6 if o netsh interface ipv6 show addresses para ver la dirección autoconfigurada
- Para desactivarlo:
 - netsh interface ipv6 set privacy state=disabled store=persistent
 - ipv6 [-p] gpu UseTemporaryAddresses no
- Para revisar el cambio ipconfig, ipv6 if o netsh interface ipv6 show addresses
- En XP/2003 es posible que sea necesario "disable" y "enable" la interfaz fisica en Network Connection para ver el cambio en la configuración de la privacidad

Privacidad: Windows (2)

- Más opciones en comandos netsh:
- netsh interface ipv6 set privacy
 [[state=]enabled|disabled]
 [[maxdadattempts=]<entero>]
 [[maxvalidlifetime=]<entero>]
 [[maxpreferredlifetime=]<entero>]
- [[regeneratetime=]<entero>][[maxrandomtime=]<entero>][[store=]active|persistent]

Privacidad: Linux

Desactivado por defecto

- Activar temporal
 - sysctl -w net.ipv6.conf.all.use_tempaddr=2
 - sysctl -w net.ipv6.conf.default.use_tempaddr=2
 - sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.use_tempaddr=2

Activar - permanente

- Editar en /etc/sysctl.conf
- net.ipv6.conf.all.use_tempaddr = 2
- net.ipv6.conf.default.use_tempaddr = 2
- net.ipv6.conf.eth0.use_tempaddr = 2
- Reiniciar

Desactivar

- sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.use_tempaddr=0
- sysctl -w net.ipv6.conf.all.use_tempaddr=0

