SRC. IES Haría UT1. Actividad 2

DHCP en Linux

Objetivo general: Configuración de servidores y clientes dhop

Duración prevista: 4 horas


Software: Distribución Ubuntu , Virtual Box, maguinas virtuales de XP, W7, Ubuntu

Mínimos que se persiguen en la actividad:

- Conocimiento práctico de los distintos pasos en la configuración de clientes y servidores de dhcp en LINUX.
- Configuración de los ficheros /etc/dhcp/dhcpd.conf, /etc/dhclient.conf.
- Manejo de la información contenida en los ficheros del directorio /var/lib/dhcp:
 - dhcpd.leases y dhcpd.leases~
 - dhclient-eth0.leases, dhclient.leases, dhclient-eth0.leases~ y dhclient.leases~.
 - Utilización práctica de los demonios dhcpd y dhclient

Pasos de la Actividad:

Pasos para configurar el entorno virtual



Para evitar interferir con el DHCP de la red local y con los que instalen los compañeros crearemos el siguiente "entorno virtual " con VirtualBox para realizar

la práctica:

Paso 1: La MV Ubuntu Server le configuraremos dos tarjetas de red, la primera conectada por NAT y la segunda a una red interna (SW0). La primera tarjeta tomará automáticamente una IP y la que conectamos a la red local le asignaremos estáticamente la IP 192.168.100.1/255.255.255.0

Nota: recordar que la configuración de red se hace en el fichero /etc/netplan/50-cloud-init.yaml y que hemos de aplicr los cambios que hagamos (sudo netpaln apply) Con ip a vemos el nombre de las tarjetas de red de nuestro equipo y verificamos la configuración

El contenido del fichero /etc/netplan/50-cloud-init.yaml debería quedar de la forma:

```
network:
ethernets:
enp0s3:
addresses: []
dhcp4: true
enp0s8:
addresses: [192.168.100.1/24]
dhcp4: no
version: 2
Aplica la configuración con
```

Verifica que la red está correctamente configurada:

```
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
group default glen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid lft forever preferred lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel
state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:e5:69:74 brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 86397sec preferred_lft 86397sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fee5:6974/64 scope link
       valid lft forever preferred lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER UP> mtu 1500 qdisc fq codel
state UP group default glen 1000
    link/ether 08:00:27:9e:50:8d brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.1/24 brd 192.168.100.255 scope global enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe9e:508d/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Paso 2: El resto de máquinas virtuales las conectamos a la misma red interna (SW0) únicamente

Paso 3: Accede por ssh a la máquina virtual y realiza desde un terminal de tu equipo todos los pasos restantes.

Instala el software servidor de DHCP:

```
sudo apt-get install isc-dhcp-server
```

Paso 4: DHCP se configura, por defecto, para escuchar por todas las interfaces de red de nuestro equipo, como en nuestro caso sólo le vamos a dar servicio a la red interna, hemos de modificar el fichero /etc/default/isc-dhcp-server y modificar la linea:

```
INTERFACES="""

INTERFACES="enp0s8"
```

En caso de que enp0s8 sea la que está conectada a la red interna.

Paso 5: Haz una copia de respaldo del archivo /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
$ cd /etc/dhcp
$ sudo mv dhcpd.conf dhcpd.conf.backup
```

Luego crealo

por

\$ sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

E inserta la siguiente configuración básica para el servidor dhcp.

```
ddns-update-style none;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 {
    option routers 192.168.100.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option domain-name-servers 192.168.100.1;
    range 192.168.100.20 192.168.100.30;
}
```

Paso 6: Añade un comentario a cada línea del fichero de configuración en la que se explique para que sirve cada parámetro. Los comentarios se ponen poniendo al pricipio de la línea una almohadilla (#)

Paso 7: Comprueba el estado del servidor o demonio dhcp y arráncalo o rearráncalo según proceda. ¿Has configurado la dirección IP del equipo?

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
sudo systemctl status isc-dhcp-server
```

También puedes comprobar que el puerto UDP 67 está a la escucha con

sudo netstat -puan

En caso de que se produjera algún error al iniciar o reiniciar el servidor de DHCP los mensajes de error se vuelcan en el fichero de log del sistema que podemos consultar ejecutando:

tail -f /var/log/syslog

Pasos a realizar en la configuración del cliente Linux

- Paso 8: Arranca la máquina con Ubuntu conectada a la red interna y configura el fichero /etc/netplan/50-cloud-init.yaml para arrancar con la red configura de forma dinámica
- Paso 9: Comprueba la dirección del servidor dhcp mostrando el fichero /var/lib/dhcp/dhclient.eth0.leases ¿Por cuánto tiempo obtienes la configuración de red?¿Cuando volverá el equipo a intentar renovarla?
- Paso 10: Comprueba con diferentes máquinas con diferentes sistemas operativos que el servicio funciona correctamente. En el fichero /var/lib/dhcp/dhcpd.leases del servidor podrás ver las concesiones de IP que va haciendo.
- Paso 11: Configura el servidor de forma que a uno de los equipos clientes le reserve de forma manual la dirección IP 192.168.100.40
- **Paso 12**: Añade al servidor una tercera tarjeta de red y conéctala a una red interna de nombre **sw2**. Conecta un equipo cliente a dicha red interna y da los pasos necesarios para que este equipo obtenga por DHCP una IP de la red 192.168.200.0/24
- Paso 13: Configura el servidor de DHCP de forma que sólo los equipos de la red 192.168.200.0/24 obtengan la dirección por un periodo de dos días.

Cuando hayas terminado avisa al profesor para que revise la práctica