DHCP: Dynamic host configuration protocol

INDEX

- 5.1 Introducción
- 5.1.1 conceptos
- 5.1.2 Ventajas
- 5.2 Mecanismo de petición de direcciones
- 5.2.1 Cundo tiene lugar este proceso
- 5.2.2 Proceso de peticiones DHCP
- 5.2.3 Duración del acuerdo
- 5.3 Configuración del servidor DHCP
- 5.4 Instalación del servidor DHCP
- 5.5 Autorización del servidor DHCP
- 5.6 Creación de los rangos de direcciones
- 5.6.1 Creación de un rango
- 5.6.2 Reserva de una dirección especifica a un cliente
- 5.6.3 Agregar opciones para un rango:
 - Configuración de parámetros globales para todos los rangos
 - configurar opciones propias de un rango

5.1 introducción

5.1.1 Conceptos

DHCP:

Es un protocolo que genera de forma automática una serie de parámetros de configuración TCP/IP como son:

- Dirección IP
- Duración de la concesión
- Puerta de enlace
- DNS
- Mascara de subred
- Nombre de dominio

Servidor DHCP

Ordenador con el software de servidor DHCP instalado y que proporciona los parámetros de configuración TCP/IP a los clientes que lo solicitan.

Cliente DCHP

Computador de la red con software de cliente DHCP instalado y que realiza peticiones a su servidor DHCP para que le envié los parámetros necesarios para conectarse a la red.

5.1.2 Ventajas

Ventajas:

- Reduce el riesgo de conflictos IP
- Evita configurar de nuevo los PC'S portátiles en un cambio de red
- Para configurar una estación cliente basta con marcar una casilla i todos los parámetros TCP/IP son proporcionados por el servidor DHCP
- El administrador podrá conocer fácilmente las direcciones asignadas a los clientes

5.2 Mecanismo de petición de direcciones

5.2.1

Proceso de petición de direcciones tiene lugar cuando:

- Protocolo TCP/IP se inicia por primera vez en un cliente DHCP
- El cliente DHCP solicita una IP especifica que le es denegada debe tener lugar un nuevo descubrimiento para encontrar otro servidor
- Cuando el cliente a terminado su concesión y solicita una nueva
- cundo ejecuta el comando IPconfig /release seguido de IPconfig /renew

5.2.2 Proceso de petición DHCP

- El cliente DHCP envía una petición en broadcast a toda la red para solicitar los parámetros de configuración TCP/IP
 - ♦ Descubrimiento DHCP
 - ♦ IP destino: ffffffffff
 - ♦ MAC origen: host cliente
 - ♦ IP origen: 0.0.0.0
- Oferta DHCP: los servidores DHCP de la red reciben la petición del cliente y le harán una proposición, siempre y cundo disponga de direcciones IP disponibles
- Petición de concesión: el cliente selecciona la primera oferta recibida y difunde un mensaje en broadcast indicando la oferta seleccionada .Todos los servidores DHCP recibirán la selección
 - Aquellos servidores cuya oferta no asido aceptada la retiran a fin de poder proponer estos parámetros a otros clientes en otra ocasión

- Acuse de recibo: El servidor DHCP cuya oferta asido aceptada envía los parámetros de configuración al cliente junto con la confirmación de acuerdo
 - El cliente puede ahora completar sus funcionalidades de red como una maquina normal.
 - Hasta que expire el acuerdo el cliente puede seguir utilizando sus parámetros IP.
 - Los parámetros enviados por el servidor DHCP al cliente se almacena en https://hep-local_Machines\system\current control set\servicios\Nombre del adaptador de red\Parametros TCP/IP
 - Estos parámetros también son visibles gracias al comando <u>IPconfig /all</u> en Windows Server 2003 o en la
 - pestaña compatibilidad de las propiedades de la tarjeta de red.

5.2.3 Duración del acuerdo

La duración del préstamo de los parámetros de configuración TCP/IP es de 8 días. Durante ese tiempo el host no realizara peticiones DHCP. Aunque el servidor DHCP se pare continuamos con nuestra IP por que esta almacenada en el cliente y no en el servidor.

Que interés puede tener utilizar un a cuerdo de una duración limitada ¿?

Por ejemplo en los portátiles que pueden desplazarse de una red a otra este tipo de acuerdo permite liberar direcciones IP potencialmente para que se las pueda proporcionar a otros ordenadores.

Es posible forzar el acuerdo o la petición de renovación de los parámetros TCP/IP con los siguientes comandos.

- IPconfig /release
- IPconfig /renew

5.3 configuración del cliente DHCP

Propiedades TCP/IP seleccionamos obtener una dirección automáticamente y además también seleccionamos la opción de DNS automático.

Las propiedades TCP/IP configuradas manualmente tienen prioridad sobre las automáticas.

5.4 Instalación de servidor DHCP (2000 y 2003)

- Panel de control
- agregar o quitar programas
- agregar quitar componentes de Windows
- seleccionar la opción de servicios de red
- clica en detalles
- marcar la casilla de protocolo de configuración dinámica de host DHCP
- aceptar y siguiente

Una vez instalado el servicio DHCP se deberán crear rangos de direcciones IP que serán asignadas a os clientes que realicen una petición de los parámetros TCP/IP

El servidor DHCP debe de ser miembro del dominio o ser un controlador de dominio.

5.5 Autorización del servidor DHCP

Para evitar que cualquiera pueda instalar servidores DHCP el administrador debe autorizar el DHCP

- Abrir una sesión como administrador. Y abrir la consola DHCP o con el botón derecho sobre el icono programas DHCP y pulsar conectarse como
- Si el servidor no aparece en la ventana entonces pulsamos con botón derecho sobre el DHCP agregar un servidor (escribir el nombre y aceptar) (Rojo) no esta autorizado
- Para autorizar el servidor DHCP botón derecho sobre el DHCP administrar servidor autorizados
 - autorizar + dirección IP o el nombre del servidor a autorizar
 - aceptar

Y el recuadro se observa como la flecha esta hacia arriba y de color verde

5.6 creación de rangos de direcciones

Un rango contiene las direcciones que van a ser asignadas al cliente

- ♦ Mascara de subred
- ♦ Duración del acuerdo
- ♦ direcciones que se deben excluir

Si hay mas de un servidor DHCP los rangos no deberán solaparse si no se producirían conflictos de IP'S

5.6.1 Creación de un rango

- consola DHCP
- Nombre del servidor DHCP
- Botón derecho sobre el servidor DHCP
- Asignar nombre mas descripción del rango
- Añadir la IP de inicio de rango y la IP del fin del rango
 - (y aparecerá una mascara de subred por defecto)
- Siguiente y aparecerá la ventana de agregar exclusiones
- Es, agregar exclusiones es opcional
 - ♦ Indica la direcciones o rango quieres que se servan a los clientes. Siguiente y aparecerá la ventana de duración de la concesión
- Duración del concesión (Permite indicar la duración del acuerdo)
 - ♦ siguiente
 - ♦ Aparecerá una ventana que permite seguir con la configuración añadiendo opciones aunque también ofrece la posibilidad de la configurar estas opciones posteriormente
- Pulsar el botón no, configurare ulteriormente
 - ♦ Siguiente
 - ♦ Finalizar

Cundo se crea un rango de IP'S no esta activo abra que activarlo haciendo clik con el botón derecho y sobre activar

5.6.2 Reserva de una dirección IP especifica a un cliente

Es posible reservar un dirección IP en particular para un determinado cliente a partir de su dirección MAC

- Carperta reservas dentro del rango donde se quiere reservar la IP pulsar en nueva reserva
- Añadimos: la IP que se quiere reservar la dirección MAC del cliente el nombre de la reserva, descripción, seleccionar el tipo de reserva. Solo DHCP, solo BOOTP o ambas
- **OPCIONAL:** si pulsas botón derecho sobre esta reserva permite configurar opciones específicas.

5.6.3 Agregar opciones para el rango

Permite proporcionar a un cliente DHCP parámetros como:

- ♦ Dirección del getwey
- ♦ Dirección del servidor DNS
- ♦ Dirección del servidor WINS

Existen 2 posibilidades. Configurarlos mismos parámetros para los rangos. O configurar parámetros diferentas para cada rango

- Configuración de parámetros globales para todos los rangos´
 - ♦ Botón derecho sobre opciones del servidor
 - ♦ configurar las opciones
 - ♦ Marcar las casillas de las opciones que se quieran añadir e indicar su valor.
- Configuración de opciones propias de un rango
 - ♦ botón derecho sobre carpeta opciones del ámbito
 - configurar las opciones
 - ♦ Marcar las casillas que se quieran añadir e indicar su valor

3
SERVIDOR
SERVIDOR
CLIENTE
DHCP DISOVER
DHCP DISOVER
DHCP OFFER
DHCP OFFER
DHCP OFFER

DHCP ACK

DHCP REQUEST

1

2