
## SGF. IES Haría UT5. Supuesto teórico práctico

# Supuesto teórico práctico Seguridad en redes locales





A partir del siguiente esquema de red de la empresa con dominio carrental.com



#### Teniendo en cuenta que:

1) en el equipo firewall tiene instalado el sistema operativo Ubuntu Server y el software shorewall el contenido actual de los ficheros es el siguiente:

### /etc/shorewall/zones

fw firewall

net ipv4

loc ipv4

dmz ipv4

#### /etc/shorewall/interfaces

net ppp0 detect tcpflags,routefilter,nosmurfs,logmartians,blacklist

loc enp0s9 detect tcpflags,nosmurfs,blacklist

dmz enp0s8 detect tcpflags,nosmurfs,blacklist

#### /etc/shorewall/policy

loc net ACCEPT

net all DROP info

all all REJECT info

#### /etc/shorewall/masq



- 2) Los dispositivos de red de todos los equipos de la empresa están correctamente configurados.
- 3) Cada uno de los servicios de los servidores de la zona dmz indicados en el esquema están iniciados y configurados de forma completa, incluyendo registros de DNS necesarios.
- 4) Para el dominio carrental.com hay creados registros A de DNS para los nombres www.carrental.com, mail.carrental.com, server.carrental.com y carrental.com todos ellos apuntando a la IP pública del firewall 116.45.223.2.

Contesta a las siguientes cuestiones indicando para cada una de ellas:

- Los ficheros de configuración que hay que editar.
- El contenido de los mismos que se va a añadir/modificar
- Los comandos que habría que ejecutar.
- Las acciones a realizar para comprobar el funcionamiento indicando:
  - Equipo desde el que se haría la comprobación
  - o Programa cliente a utilizar
  - o Dirección introducida en el cliente
  - Comportamiento esperado

#### **Ejemplo resuelto:**

Si tenemos en el equipo cortafuegos un servidor de DHCP instalado y configurado para servir configuraciones de red a los equipos conectados a la red 172.16.0.0/16. ¿Qué pasos tendríamos que dar para que funcione?

```
Editar en el equipo cortafuegos el fichero /etc/shorewall/interfaces y modificar la línea:
```

```
loc enp0s9 detect tcpflags,nosmurfs,blacklist
```

De forma que quede

```
loc enp0s9 detect dhcp,tcpflags,nosmurfs,blacklist
```

Reiniciar el cortafuegos ejecutando

```
sudo shorewall restart
```

En un equipo conectado a la zona loc tratar de obtener la configuración de la red por DHCP

```
sudo dhclient -r eth0
sudo dhclient -v eth0
```



El equipo debería obtener los parámetros de red de forma automática
1. Todos los equipos de la organización <b>sólo</b> puedan utilizar como servidor de DNS el que tiene dirección IP 195.235.113.3
2. Suponiendo que el servidor web tiene el servicio <b>ssh</b> a la escucha por el puerto <b>22</b> .
a) Pasos para poder acceder por ssh al servidor web desde cualquier equipo de red 172.16.0.0/16, excepto del que tiene la dirección IP 172.16.1.55
o) Acceder por ssh desde cualquier equipo conectado a Internet al servidor web
3. Uso del servidor de cache de paquetes, a la escucha por el puerto 3142, para instalar software
desde cualquier equipo de la organización
1. Acceder a la web de la empresa desde cualquier equipo conectado a Internet y desde cualquier equipo de la red 172.16.0.0/16
5. Teniendo en cuenta que en el equipo servidor de correo <b>Postifx</b> ejecuta un servidor de <b>SMTP</b> a a escucha por el puerto <b>465</b> y <b>Dovecot</b> un servidor <b>IMAP</b> a la escucha por el puerto <b>993</b> . Y que, aparte de especificar los pasos necesarios en el cortafuegos, se han de indicar los las direcciones y <b>puertos</b> en el cliente de correo del equipo para el <b>correo entrante</b> y para el <b>correo saliente</b> .
a) Configurar en un equipo conectado a la red 172.16.0.0/16 una cuenta de correo del dominio carrental.com



b) Configurar en cualquier equipo conectado a Internet una cuenta de correo del dominio carrental.com
6. Si en el equipo cortafuegos está realizado la configuración inicial de squid como proxy de la re 172.16.0.0/16 a la escucha por el puerto 3128. Pasos para que funcione en modo transparente.
7. Poder hacer pruebas de conectividad (ejecutar ping) desde cualquier equipo de la red 172.16.0.0/16 a cualquier otro equipo de la empresa.