参数关系	偏差指标	绩效指标	调整措施
AC>PV>EV	CV=EV-AC<0,说明资金投	CPI=EV/AC<1,说明资金使	加强成本监控;工作并行
	入超前 SV=EV-PV<0,说明	用效率低 SPI=EV/PV<1,说	以追赶进度;高效人员来
	进度拖延	明进度效率低	提高工作效率。
PV>AC≥EV	CV=EV-AC≤0,说明成本	CPI=EV/AC≤1,说明资金	加大成本投入来提高进
	支出适当 SV=EV-PV<0,说	使用效率一般	度效率;赶工、工作并行
	明进度拖延	SPI=EV/PV<1,说明进度效	以追赶进度;提高工作效
		率低	率。
AC≥EV>PV	CV=EV-AC≤0,说明成本	CPI=EV/AC≤1,说明资金	加大成本投入来进一步
	支出适当 SV=EV-PV>0,说	使用效率一般	提高整体效率,加强人员
	明进度提前	SPI=EV/PV>1,说明进度效	培训和质量控制。
		率较高	
EV>PV>AC	CV=EV-AC>0,说明资金投	CPI=EV/AC>1,说明资金使	加强质量控制,密切监
	入延后	用效率较高	控。
	SV=EV-PV>0,说明进度提	SPI=EV/PV>1,说明进度效	\(\sigma^{\sigma}\)
	前	率较高	10 y

6. 采取措施

进度落后,成本超支可以采取的措施:

- (1) 用高效人员代替低效人员
- (2) 在防范风险的情况下对活动进行并行施工
- (3)减小活动范围或降低活动要求;
- (4) 通过改进方法或技术提高生产效率。
- (5) 加强质量管理,及时发现问题,减少返工,从而缩短工期。

进度落后,成本节约可以采取的措施:

- (1) 赶工(例如全体加班方式)加快进度
- (2) 使用高效资源来替换低效资源加快进度
- (3) 改进方法,提高工作效率

进度超前, 成本节约可以采取的措施:

- (1) 抽调部分人员用于其他项目
- (2) 加强质量控制,密切监控项目
- (3) 必要时调整计划或基准等方法改进,或者改变相关计划

进度超前,成本超支可以采取的措施:

- (1) 整个项目需要抽出部分人员以放慢工作进度
- (2) 整个项目存在成本超支现象,需要采取控制成本措施
- (3) 项目中区分不同的任务,采取不同的成本及进度措施
- (4) 必要时调整成本基准
- (5) 优化施工方案、提高效率、加强质量管理减少返工、加强沟通,以降低成本
- (6) 在确保进度按期完成的基础上,可以降低进度以节约成本
- (7) 总结项目进度"提前"的经验,并记录下来,把这经验传播到项目的其他班组,甚至其他项