◆ Docker 教程

Windows Docker 安装 →

CentOS Docker 安装

Docker支持以下的CentOS版本:

- CentOS 7 (64-bit)
- CentOS 6.5 (64-bit) 或更高的版本

前提条件

目前, CentOS 仅发行版本中的内核支持 Docker。

Docker 运行在 CentOS 7 上,要求系统为64位、系统内核版本为 3.10 以上。

Docker 运行在 CentOS-6.5 或更高的版本的 CentOS 上,要求系统为64位、系统内核版本为 2.6.32-431 或者更高版本。

使用 yum 安装 (CentOS 7下)

Docker 要求 CentOS 系统的内核版本高于 3.10 ,查看本页面的前提条件来验证你的CentOS 版本是否支持 Docker。通过 uname -r 命令查看你当前的内核版本

```
[root@runoob ~]# uname -r 3.10.0-327.el7.x86_64
```

[root@runoob ~]# uname -r 3.10.0-327.el7.x86_64

安装 Docker

从 2017 年 3 月开始 docker 在原来的基础上分为两个分支版本: Docker CE 和 Docker EE。

Docker CE 即社区免费版, Docker EE 即企业版,强调安全,但需付费使用。

本文介绍 Docker CE 的安装使用。

移除旧的版本:

安装一些必要的系统工具:

sudo yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2

添加软件源信息:

sudo yum-config-manager --add-repo http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo

更新 yum 缓存:

sudo yum makecache fast

安装 Docker-ce:

sudo yum -y install docker-ce

启动 Docker 后台服务

sudo systemctl start docker

测试运行 hello-world

[root@runoob ~]# docker run hello-world

```
[root@runoob -]# docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
Trying to pull repository docker.io/library/hello-world ...
latest: Pulling from library/hello-world
b901d36b6f2f: Pull complete
0a6ba66e537a: Pull complete
0a
```

由于本地没有hello-world这个镜像,所以会下载一个hello-world的镜像,并在容器内运行。

使用脚本安装 Docker

- 1、使用 sudo 或 root 权限登录 Centos。
- 2、确保 yum 包更新到最新。

```
$ sudo yum update
```

3、执行 Docker 安装脚本。

```
$ curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
$ sudo sh get-docker.sh
```

执行这个脚本会添加 docker.repo 源并安装 Docker。

4、启动 Docker 进程。

```
sudo systemctl start docker
```

5、验证 docker 是否安装成功并在容器中执行一个测试的镜像。

```
$ sudo docker run hello-world
docker ps
```

到此, Docker 在 CentOS 系统的安装完成。

镜像加速

鉴于国内网络问题,后续拉取 Docker 镜像十分缓慢,我们可以需要配置加速器来解决,我使用的是网易的镜像地址: http://hub-mirror.c.163.com。

新版的 Docker 使用 /etc/docker/daemon.json(Linux)或者 %programdata%\docker\config\daemon.json(Windows) 来配置 Daemon。

请在该配置文件中加入(没有该文件的话,请先建一个):

```
{
   "registry-mirrors": ["http://hub-mirror.c.163.com"]
}
```

删除 Docker CE

执行以下命令来删除 Docker CE:

```
$ sudo yum remove docker-ce
$ sudo rm -rf /var/lib/docker
```

