◆ XML DOM 访问节点

XML DOM - 节点列表和命名节点图 →

# XML DOM 节点信息

nodeName、nodeValue 和 nodeType 属性包含有关节点的信息。



# 尝试一下 - 实例

下面的实例使用 XML 文件 books.xml。

函数 loadXMLDoc(), 位于外部 JavaScript 中,用于加载 XML 文件。

### 获取元素节点的节点名称

本例使用 nodeName 属性来获取 "books.xml" 中根元素的节点名称。

### 从文本节点获取文本

本例使用 nodeValue 属性来获取 "books.xml" 中第一个 <title> 元素的文本。

### 更改文本节点中的文本

本例使用 nodeValue 属性来更改 "books.xml" 中第一个 <title> 元素的文本。

#### 获取元素节点的节点名称和类型

本例使用 nodeName 和 nodeType 属性来获取 "books.xml" 中根元素的节点名称和类型。

# 节点的属性

在 XML DOM 中,每个节点都是一个对象。

对象拥有方法和属性,并可通过 JavaScript 进行访问和操作。

## 三个重要的节点属性是:

- nodeName
- nodeValue
- nodeType

## nodeName 属性

nodeName 属性规定节点的名称。

- nodeName 是只读的
- 元素节点的 nodeName 与标签名相同
- 属性节点的 nodeName 是属性的名称
- 文本节点的 nodeName 永远是 #text
- 文档节点的 nodeName 永远是 #document

#### 尝试一下.

# nodeValue 属性

nodeValue 属性规定节点的值。

- 元素节点的 nodeValue 是 undefined
- 文本节点的 nodeValue 是文本本身
- 属性节点的 nodeValue 是属性的值

# 获取元素的值

下面的代码检索第一个 <title> 元素的文本节点的值:

## 实例

```
xmlDoc=loadXMLDoc("books.xml");
x=xmlDoc.getElementsByTagName("title")[0].childNodes[0];
txt=x.nodeValue;
```

## 尝试一下 »

结果:txt = "Everyday Italian"

实例解释:

- 1. 使用 loadXMLDoc() 把 "books.xml" 载入 xmlDoc 中
- 2. 获取第一个 <title> 元素节点的文本节点
- 3. 把 txt 变量设置为文本节点的值

# 更改元素的值

下面的代码更改第一个 <title> 元素的文本节点的值:

### 实例

```
xmlDoc=loadXMLDoc("books.xml");
x=xmlDoc.getElementsByTagName("title")[0].childNodes[0];
x.nodeValue="Easy Cooking";
```

#### 尝试一下»

### 实例解释:

- 1. 使用 loadXMLDoc() 把 "books.xml" 载入 xmlDoc 中
- 2. 获取第一个 <title> 元素节点的文本节点
- 3. 更改文本节点的值为 "Easy Cooking"

# nodeType 属性

nodeType 属性规定节点的类型。

nodeType 是只读的。

最重要的节点类型是:

节点类型	NodeType
元素	1
属性	2
文本	3
注释	8
文档	9

尝试一下。

◆ XML DOM 访问节点

XML DOM – 节点列表和命名节点图 →

② 点我分享笔记