


IPv6 的必要性

- IPv6 旨在取代 IPv4
 - IPv4 理論上最多有 43 億個位址,再加上與 NAT 組合形成的 私有位址
 - IPv6 使用更大的 128 位元位址空間,提供 340*10^36 個位址
- IPv4 位址空間耗盡的問題是遷移到 IPv6 的主要誘因
- 隨著上網人數的增加,IPv4 位址空間的局限,NAT 和萬物互聯問題的出現,向 IPv6 遷移的時代已經開始了
- IPv6 彌補了 IPv4 的局限性並且包含其他改進 (例如 ICMPv6)



IPv4 和 IPv6 共存



通訊與網路概論

透過 IPv4 網路傳輸 IPv6 封包的方 法將 IPv6 封包封裝到 IPv4 封包中

3



IPv6 位址的表示方法

- 長度為 128 位元,寫為一串十六進制值
- 在 IPv6 中,4位元代表一個十六進制數字;32 個十六進制值 = IPv6 位址

2001:0DB8:0000:1111:0000:0000:0000:0200 FE80:0000:0000:0000:0123:4567:89AB:CDEF

- Hextet (十六位元組) 用於表示一個 16 位元或四個十 六進制數段落
- 可以以大寫或小寫形式表示



IPv6 定址規則 1 - 省略前導 0

- 有助於縮短 IPv6 位址標記法的第一個規則就是省略 任何 16 位元段落或十六位元組中的前導 0 (零)
 - 01AB 可表示為 1AB
 - 09F0 可表示為 9F0
 - 0A00 可表示為 A00
 - 00AB 可表示為 AB

標準格式	2001:0DB8:0000:1111:0000:0000:0000:0200
無前導 0	2001: DB8: 0:1111: 0: 0: 0: 200
標準格式	2001:0DB8:000A:1000:0000:0000:0000:0100
無前導 0	2001: DB8: A:1000: 0: 0: 0: 100
標準格式	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
無前導 0	0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0


通訊與網路概論

5



IPv6 定址規則 2 - 忽略全 0 段落

- 雙冒號 (::) 可以代替包含一個或多個 16 位元全 0 段 落 (十六位元組) 的任意一個連續字串
- 雙冒號 (::) 在每個位址中只能使用一次, 否則位址就 會不明確 - 稱為壓縮格式
 - 錯誤位址 2001:0DB8::ABCD::1234





通訊與網路概論



IPv6 網址類型

- IPv6 位址分為三種類型
 - 單點傳送 (Unicast)
 - 多點傳送 (Multicast)
 - 任意傳送 (Anycast)
 - 注意:IPv6 沒有廣播位址


通訊與網路概論

7



IPv6 前置碼長度


- IPv6 不使用點分隔十進制子網路遮罩標記法
- 前綴長度採用以下格式表示 IPv6 位址的網路部分
 - IPv6 位址/前置碼長度
 - 前綴長度的範圍為0到128
 - 典型的前置碼長度是/64



位址的前置碼或網路部分長度為 64 位,留下另一個 64 位用於位址的接口 ID(主機部分)。



IPv6 單點傳送位址(1/2)





IPv6 單點傳送位址(2/2)

- 全域單播位址(Global Unicast Address, GUA)
 - 這是類似於一個公共 IPv4 位址
 - 是全球唯一的,可網際網路路由的位址
 - GUA可以靜態配置或動態分配
- 連結本機位址 (Link-local Address, LLA)
 - 每個啟用 IPv6 的裝置所必需的
 - LLA 是用來與相同本機連結上的其他裝置進行
 - 使用 IPv6, 術語鏈接(link)是指子網
 - LLAs 限制在單一連結上。它們的唯一性必須只能在該連結上確認,因為它們不能在連結之外傳遞。換句話說,路由器不會轉寄含有連結本機來源或目的地位址的封包

唯一本地位址




(Unique Local Address)

- 唯一的本地位址(範圍 fc00:: /7 到 fdff:: /7) 通 常尚未實現
- IPv6 唯一的本地位址與 IPv4 的 RFC 1918 私有位址 有一些相似之處,但有顯著的差異
 - 唯一的本機位址用於站台內或有限數量的站台之間的本機位址
 - 唯一的本機位址可用於永遠不需要存取其他網路的裝置
 - 唯一的本地位址不會全域路由或轉換為全局 IPv6 位址

通訊與網路概論




- IPv6 全域單播位址 (GUI) 在 IPv6 網際網路上是全球唯一的和可路由
 - 這些位址相當於公用 IPv4 位址
 - 由網際網路委員會(ICANN)分配名稱和號碼,IANA 的運營商,分配 IPv6 位址區塊到五個 RIR
 - 目前,只有前三個位元為 001 或 2000:: /3 的 GUAs 被分配



通訊與網路概論



IPv6 GuA 架構





- 路由前置碼字元 (Global Routing Prefix)
 - 路由前置碼字元是由 ISP 指派給客戶或站台之位址的首碼或網路部分
 - ISP 通常會將 /48 全域路由首碼指派給其客戶
- 子網路 ID (Subnet ID)
 - 子網 ID 字段位於路由前置碼字元和介面 ID 之間
 - 不同於 IPv4,你必須從主機部分借位創建子網, IPv6 設計子網路 ID 由組織用來識別其站台內的子網路
 - 子網路 ID 越大,可用的子網路就越多
- 介面 ID (Interface ID)
 - IPv6 介面識別碼相當於 IPv4 位址的主機部分
 - 使用"介面 ID"一詞是因為單一主機可能有多個介面,每個介面都有 一個或多個 IPv6 位址
 - /64 子網路或前置碼(全局路由前置碼 + 子網路 ID)留下 64 位的介面 ID。建議您允許啟用 SLAAC的裝置建立自己的 64 位元介面 ID 13



IPv6 LLA

- IPv6 連結本機位址 (LLA) 可讓裝置與同一個連結 (子網路) 上的其他 啟用 IPv6 的裝置通訊
- 含有來源或目的地 LLA 的封包無法路由超出封包來源的連結(Link)
- GUA 不是必要。不過,每個啟用 IPv6 的網路介面都必須有 LLA
- 如果 LLA 未在介面上手動設定,裝置將自動建立自己的 LLA,而不需與 DHCP 伺服器通訊
 - 即使裝置尚未指派全域單播 IPv6 位址,啟用 IPv6 的主機也會建立 IPv6 LLA






- 1. 路由器使用鄰近路由器的 LLA 來傳送路由更新



全域單點傳送位址的靜態設定(1/2)




```
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0/1
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:2::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface serial 0/1/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:3::1/64
R1(config-if)# no shutdown
```

通訊與網路概論

15




全域單點傳送位址的靜態設定(2/2)



通訊與網路概論



鏈接本地單播位址的靜態配置



```
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0/0
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1:1 link-local
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0/1
R1(config-if)# ipv6 address fe80::2:1 link-local
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface serial 0/1/0
R1(config-if)# ipv6 address fe80::3:1 link-local
R1(config-if)# exit
```


通訊與網路概論

17



IPv6 GUI的動態尋址

- 有兩種方式可以自動獲取 IPv6 GUA
 - 無狀態位址自動配置(SLAAC)
 - 具有狀態的 DHCPv6
- 對於 GUA,裝置會透過 ICMPv6 訊息動態取得位址
 - IPv6 路由器每隔 200 秒會定期向網路上所有啟用 IPv6 功能的裝置發 送 ICMPv6 的代理訊息
 - RA 也將發送回應給發送 ICMPv6 RS 的主機(這是一個 RA 的請求)



路由器通告(Router Advertisement, RA) 路由器請求 (Router Solicitation, RS)

^{2.} RA messages are sent to all IPv6 nodes. If Method 1 (SLAAC only) is used, the RA includes network prefix, prefix-length, and default-gateway information.



RS和RA訊息

- 路由器必須啟用 IPv6 路由,預設不會啟用
 - 若要將路由器啟用為 IPv6 路由器,必須使用 ipv6 unicast-routing 全域設定命令
- ICMPv6 RA 是一個關於如何獲取 IPv6 GUA 的設備的建議。最終決定取決於設備操作系統
- ICMPv6 RA 信息包括以下內容
 - Network prefix and prefix length 這會告訴裝置它所屬的網路
 - Default gateway address-這是一個 IPv6 LLA,RA 消息的來源 IPv6 位址
 - DNS addresses and domain name-這些是 DNS 服務器和域名的位址
- RA 訊息有三種方法
 - SLAAC "我擁有您需要的所有內容,包括前置碼、前置碼長度和預設閘道位址"
 - SLAAC with a stateless DHCPv6 server-"這是我的信息,但您需要從無狀態的 DHCPv6 服務器獲取其他信息,如 DNS 位址"。
 - Stateful DHCPv6 (no SLAAC)-"我可以給你 default gateway 位址。您需要向有狀態的 DHCPv6 伺服器詢問所有其他資訊"

通訊與網路概論


19




Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC)

- SLAAC 是一種允許設備在沒有 DHCPv6 服務的情況下創建 自己的 GUA 的方法
- 使用 SLAAC 時,裝置依賴本機路由器的 ICMPv6 RA 訊息 來取得必要的

資訊






^{1.} The router sends an RA message with the prefix for the local link.



SLAAC and Stateless DHCPv6

- 使用此方法,RA 消息建議設備使用以下內容
 - 使用 SLAAC 建立自己的 IPv6 GUA
 - 使用路由器 LLA,也就是 RA 來源 IPv6 位址,做為預設閘道位址
 - 使用無狀態 DHCPv6 伺服器取得 DNS 伺服器位址和網域名稱等其 他資訊




- 1. The PC sends an RS to all IPv6 routers, "I need addressing information."
- The router sends an RA message to all IPv6 nodes with Method 2 (SLAAC and DHCPv6) specified. "Here is your prefix, prefix-length, and default gateway information. But you will need to get DNS information from a DHCPv6 server."
- The PC sends a DHCPv6 Solicit message to all DHCPv6 servers. "I used SLAAC to create my IPv6 address and get my
 default gateway address, but I need other information from a stateless DHCPv6 server."

21



Stateful DHCPv6

- Stateful DHCPv6 類似於 IPv4 的 DHCP
- 裝置可以從DHCPv6 伺服器自動接收其定址資訊,包括 GUA、首碼長度和 DNS 伺服器的位址



- 1. The PC sends an RS to all IPv6 routers, "I need addressing information."
- 2. The router sends an RA message to all IPv6 nodes with Method 3 (Stateful DHCPv6) specified, "I am your default gateway, but you need to ask a stateful DHCPv6 server for your IPv6 address and other addressing information."
- 3. The PC sends a DHCPv6 Solicit message to all DHCPv6 servers, "I received my default gateway address from the RA message, but I need an IPv6 address and all other addressing information from a stateful DHCPv6 server."



EUI-64 程序或隨機產生(1/3)

■ EUI-64 程序


- 該程序使用用戶端的 48 位元乙太網路 MAC 位址,並在 48 位元MAC 位址中間插入另外的 16 位元,進而新增 64 位元介面 ID
- 優點是可以使用乙太網路 MAC 位址確定介面 易於追蹤
- EUI-64 介面 ID 以二進制形式表示,由三部分組成
 - 來自用戶端 MAC 位址的 24 位元 OUI, 但第 7 個位元 (通用/本地位元)正好相反(0 變為 1)
 - 插入 16 位元值 FFFE
 - 來自用戶端 MAC 位址的 24 位元設備識別字

通訊與網路概論

23



EUI-64 程序或隨機產生(2/3)





EUI-64 程序或隨機產生(3/3)

- 隨機產生的介面 ID
 - 從 Windows Vista 開始, Windows 會使用隨機產生的介面識別碼,而不是使用 EUI-64 建立的介面識別碼
 - 若要確保任何 IPv6 單播位址的唯一性,用戶端可能會使用稱為重複位址偵測 (DAD) 的處理程序

```
C:\> ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
   Connection-specific DNS Suffix .:
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . . . . 2001:db8:acad:1:50a5:8a35:a5bb:66e1
   Link-local IPv6 Address . . . . . . fe80::50a5:8a35:a5bb:66e1
   Default Gateway . . . . . . . . . . fe80::1
C:\>
```


通訊與網路概論

25



IPv6 LLAs的動態尋址(1/2)

- 所有 IPv6 裝置都必須有 IPv6 LLA。就像 IPv6 GUI 一樣,您也可以動態建立 LLAs。無論您如何建立 LLA (和 GUI),請務必確認所 有 IPv6 位址設定動態分配
 - 使用 fe80:: /10 前置碼和使用 EUI-64 處理序的介面 ID 動態建立或隨機產生的 64 位元數字



通訊與網路概論



IPv6 LLAs的動態尋址(2/2)

EUI-64 Generated Interface ID

```
C:\> ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix .:
IPv6 Address. . . . . . . . . . 2001:db8:acad:1:fc99:47ff:fe75:cee0
Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::fc99:47ff:fe75:cee0
Default Gateway . . . . . . : fe80::1
C:\>
```

IPv6 LLA Using EUI-64 on Router R1

```
Rl# show interface gigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
Hardware is ISR4221-2x1GE, address is 7079.b392.3640 (bia 7079.b392.3640)
(Output omitted)
Rl# show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0 [up/up]
FE80::7279:B3FF:FE92:3640
2001:DB8:ACAD:1::1
GigabitEthernet0/0/1 [up/up]
FE80::7279:B3FF:FE92:3641
2001:DB8:ACAD:2::1
Serial0/1/0 [up/up]
FE80::7279:B3FF:FE92:3640
2001:DB8:ACAD:3::1
Serial0/1/1 [down/down]
unassigned
Rl#
```


通訊與網路概論

27



驗證 IPv6 位址設定(1/2)

- 每個介面有兩個 IPv6 位址
 - 已設定的全域單點 傳送位址
 - 以 FE80 開頭的位址 將自動增加本地鏈 路單點傳送位址



```
Rl# show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0 [up/up]
    FE80::1:1
    2001:DB8:ACAD:1::1
GigabitEthernet0/0/1 [up/up]
    FE80::1:2
    2001:DB8:ACAD:2::1
Serial0/1/0 [up/up]
    FE80::1:3
    2001:DB8:ACAD:3::1
Serial0/1/1 [down/down]
    unassigned
Rl#
```



驗證 IPv6 位址設定(2/2)

```
R1# show ipv6 route
IPv6 Routing Table - default - 7 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
    2001:DB8:ACAD:1::/64 [0/0]
via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
    2001:DB8:ACAD:1::1/128 [0/0]
L
     via GigabitEthernet0/0/0, receive
    2001:DB8:ACAD:2::/64 [0/0]
   via GigabitEthernet0/0/1, directly connected
2001:DB8:ACAD:2::1/128 [0/0]
L
     via GigabitEthernet0/0/1, receive
    2001:DB8:ACAD:3::/64 [0/0]
      via Serial0/1/0, directly connected
    2001:DB8:ACAD:3::1/128 [0/0]
     via Serial0/1/0, receive
    FF00::/8 [0/0]
      via NullO, receive
                                              2001.db8.acad:1::/64
                                                                 G0/0/0
R1#
                                                                        2001.db8.acad:3::/64
                                                                 fe80::1:1
                                                                        S0/1/0 -
                                                                        fe80::3:1
                                              2001.db8.acad:2::/64
                                                                 fe80::2:1
```

通訊與網路概論

29




指定的 IPv6 多點傳送位址(1/2)

- IPv6 多點傳送位址的前置碼為 FF00::/8
- IPv6 多點傳送位址分為兩種類型
 - 分配的多點傳送
 - 請求節點多點傳送
- 兩種常見的 IPv6 分配多點傳送組包括
 - FF02::1 所有節點多點傳送組
 - 所有支援 IPv6 的設備都加入
 - 與 IPv4 廣播位址效果相同
 - FF02::2 所有路由器多點傳送組
 - 所有 IPv6 路由器都加入
 - 當路由器使用 the ipv6 unicast-routing 全域設定命令作為 IPv6 路 由器啟用時,就會成為本組成員
 - 發送到該組的封包將由鏈路或網路上的所有 IPv6 路由器接收並 處理。

通訊與網路概論



指定的 IPv6 多點傳送位址(2/2)




通訊與網路概論

31



請求節點 IPv6 多點傳送位址

- 請求節點多播位址類似於所有節點的多播位址
- 請求節點多播位址的優點是,它已對應至特殊的乙太網路 多播位址
- 這可讓乙太網路 NIC 藉由檢查目的地 MAC 位址,而不會 將它傳送到 IPv6 處理程序,以查看裝置是否為 IPv6 封 包的預期目標來篩選框架





- 128 位元位址的好處是,它可以為每個子網路支援足 夠多的子網路和主機
 - 例如,如果全域路由前置詞是/48,並且使用典型的64位元 做為介面ID,則會建立16位元子網路ID
 - 16 位元子網路識別碼 -建立最多 65.536 個子網路。
 - 64 位元介面 ID -每個子網路最多支援 18 個五位元主機 IPv6 位址 (即 1.8乘10的11次方個)。



A /48 路由首碼 + 16 位元子網識別碼 = /64 首碼

通訊與網路概論

33




IPv6 子網路範例(1/2)





IPv6 子網路範例(2/2)

位址範圍: 2001:0db8:acad::/48



通訊與網路概論