

hello

学习使用TensorRT-CPP的API构建模型,并进行编译的流程

重点提炼:

- 1. 必须使用createNetworkV2,并指定为1 (表示显性batch)。createNetwork已经废弃,非显性batch官方不推荐。这个方式直接影响推理时enqueue还是enqueueV2
- 2. builder、config等指针,记得释放,否则会有内存泄漏,使用ptr->destroy()释放
- 3. markOutput表示是该模型的输出节点,mark几次,就有几个输出,addInput几次就有几个输入。这与推理时相呼应
- 4. workspaceSize是工作空间大小,某些layer需要使用额外存储时,不会自己分配空间,而是为了内存复用,直接找tensorRT要workspace空间。指的这个意思

hello

5. 一定要记住,保存的模型只能适配编译时的trt版本、编译时指定的设备。也只能保证在这种配置下是最优的。如果用trt跨不同设备执行,有时候可以运行,但不是最优的,也不推荐

inference

这里主要讲推理, 我们关注的基础中的基础对吗

重点提炼:

- 1. bindings是tensorRT对输入输出张量的描述, bindings = input-tensor + output-tensor。比如input有aa, output有b, c, d, 那么bindings = [a, b, c, d], bindings[0] = a, bindings[2] = c。此时看到engine->getBindingDimensions(0)你得知道获取的是什么
- 2. enqueueV2是**异步推理**,加入到stream队列等待执行。输入的bindings则是tensors的指针(注意是 device pointer)。其shape对应于编译时指定的输入输出的shape(这里只演示全部shape静态)
- 3. createExecutionContext可以执行多次,允许一个引擎具有多个执行上下文,不过看看就好,别当真


动态shape

动态shape,即编译时指定可动态的范围[L-H],推理时可以允许 L <= shape <= H

重点提炼:

- 1. OptimizationProfile是一个优化配置文件,用来指定输入的shape可以变换的范围的,不要被优化两个字 蒙蔽了双眼
- 2. 如果onnx的输入某个维度是-1,表示该维度动态,否则表示该维度是明确的,明确维度的minDims, optDims, maxDims—定是一样的

- 1、ONNX的本质,是一种Protobuf格式文件
- 2、Protobuf则通过onnx-ml.proto编译得到onnx-ml.pb.h和onnx-ml.pb.cc或onnx_ml_pb2.py
- 3、然后用onnx-ml.pb.cc和代码来操作onnx模型文件,实现增删改
- 4、onnx-ml.proto则是描述onnx文件如何组成的,具有什么结构,他是操作onnx经常参照的东西




https://github.com/onnx/onnx/blob/main/onnx/onnx-ml.proto

```
message NodeProto {
                               // namespace Value
 repeated string input = 1;
 repeated string output = 2; // namespace Value
 // An optional identifier for this node in a graph.
 // This field MAY be absent in the version of the IR.
 optional string name = 3; // namespace Node
 // The symbolic identifier of the Operator to execute.
 optional string op_type = 4; // namespace Operator
 // The domain of the OperatorSet that specifies the operator named by op type.
 optional string domain = 7; // namespace Domain
  // Additional named attributes.
 repeated AttributeProto attribute = 5;
  // A human-readable documentation for this node. Markdown is allowed.
  optional string doc_string = 6;
```

表示onnx中有节点类型叫node 他有input属性,是repeated,即重复类型,数组 他有output属性,是repeated,即重复类型,数组 他有name属性是string类型

对于repeated是数组,对于optional无视他对于input = 1,后面的数字是id,无视他我们只关心是否数组,类型是什么





model:表示整个onnx的模型,包含图结构和解析器格式、opset版本、导出程序类型

model.graph: 表示图结构,通常是我们netron看到的主要结构

model.graph.node:表示图中的所有节点,数组,例如conv、bn等节点就是在这里的,通过input、

output表示节点之间的连接关系

model.graph.initializer: 权重类的数据大都储存在这里

model.graph.input:整个模型的输入储存在这里,表明哪个节点是输入节点,shape是多少

model.graph.output:整个模型的输出储存在这里,表明哪个节点是输出节点,shape是多少

对于anchorgrid类的常量数据,通常会储存在model.graph.node中,并指定类型为Constant,该类型节点在netron中可视化时不会显示出来

ONNX重点:


- 1. ONNX的主要结构: graph、graph.node、graph.initializer、graph.input、graph.output
- 2. ONNX的节点构建方式: onnx.helper, 各种make函数
- 3. ONNX的proto文件, https://github.com/onnx/onnx/blob/main/onnx/onnx-ml.proto
- 4. 理解模型结构的储存、权重的储存、常量的储存、netron的解读对应到代码中的部分
- 5. ONNX的解析器的理解,包括如何使用nv发布的解析器源代码https://github.com/onnx/onnx-tensorrt

正确导出ONNX

- 1. 对于任何用到shape、size返回值的参数时,例如: tensor.view(tensor.size(0), -1)这类操作,避免直接使用 tensor.size的返回值,而是加上int转换,tensor.view(int(tensor.size(0)), -1),断开跟踪
- 2. 对于nn.Upsample或nn.functional.interpolate函数,使用scale_factor指定倍率,而不是使用size参数指定大小
- 3. 对于reshape、view操作时,-1的指定请放到batch维度。其他维度可以计算出来即可。batch维度禁止指定为大于-1的明确数字
- 4. torch.onnx.export指定dynamic_axes参数,并且只指定batch维度,禁止其他动态
- 5. 使用opset_version=11, 不要低于11
- 6. 避免使用inplace操作,例如y[..., 0:2] = y[..., 0:2] * 2 0.5
- 7. 尽量少的出现5个维度,例如ShuffleNet Module,可以考虑合并wh避免出现5维
- 8. 尽量把让后处理部分在onnx模型中实现,降低后处理复杂度
- 9. 掌握了这些,就可以保证后面各种情况的顺利了


这些做法的必要性体现在,简化过程的复杂度,去掉gather、shape类的节点,很多时候,部分不这么改看似也是可以但是需求复杂后,依旧存在各类问题。按照说的这么修改,基本总能成。做了这些,就不需要使用onnx-simplifer了

正确导出ONNX



```
lesson1.py U X lesson2.py U
       workspace > 🏺 lesson1.py > ...
             import torch
             import torch.nn as nn
             class Model(nn.Module):
def init (self):
                     super().__init__()
self.conv = nn.Conv2d(1, 1, 3, stride=1, padding=1, bias=True)
                     self.conv.weight.data.fill (0.3)
                     self.conv.bias.data.fill (0.2)
B
                 def forward(self, x):
                     x = self.conv(x)
                     return x.view(x.size(0), -1)
Δ
             model = Model().eval()
             x = torch.full((1, 1, 3, 3), 1.0)
             y = model(x)
             torch.onnx.export(
                 model, (x, ), "lesson1.onnx", verbose=True
```

正确导出ONNX



```
lesson1.py U X
      workspace > 🐡 lesson1.py > ...
             import torch
             import torch.nn as nn
90
             class Model(nn.Module):
                 def __init__(self):
da C
                     super(). init ()
6
                     self.conv = nn.Conv2d(1, 1, 3, stride=1, padding=1, bias=True)
                     self.conv.weight.data.fill (0.3)
                     self.conv.bias.data.fill (0.2)
田
       11
       12
       13
                 def forward(self, x):
A
                     x = self.conv(x)
                     # return x.view(int(x.size(0)), -1)
                     return x.view(-1, int(x.numel() // x.size(0)))
A
             model = Model().eval()
             x = torch.full((1, 1, 3, 3), 1.0)
             y = model(x)
        22
             torch.onnx.export(
                 model, (x, ), "lesson1.onnx", verbose=True
        24
```

ONNX解析器

onnx解析器有两个选项,libnvonnxparser.so或者https://github.com/onnx/onnx-tensorrt(源代码)。使用源代码的目的,是为了更好的进行自定义封装,简化插件开发或者模型编译的过程,更加具有定制化,遇到问题可以调试

插件实现

插件实现-重点:

- 1. 如何在pytorch里面导出一个插件
- 2. 插件解析时如何对应,在onnx parser中如何处理
- 3. 插件的creator实现
- 4. 插件的具体实现,继承自IPluginV2DynamicExt
- 5. 插件的序列化与反序列化

Int8量化

int8量化是利用int8乘法替换float32乘法实现性能加速的一种方法

- 1. 对于常规模型有: y = kx + b,此时 $x \in k$ 、b都是float32, 对于kx的计算使用float32的乘法
- 2. 对于int8模型有: y = tofp32(toint8(k) * toint8(x)) + b, 其中int8 * int8结果为int16
- 3. 因此int8模型解决的问题是如何将float32合理的转换为int8,使得精度损失最小
- 4. 也因此,经过int8量化的精度会受到影响

Int8量化

Int8量化步骤:

- 1. 配置setFlag nvinfer1::BuilderFlag::kINT8
- 2. 实现Int8EntropyCalibrator类并继承自IInt8EntropyCalibrator2
- 3. 实例化Int8EntropyCalibrator并且设置到config.setInt8Calibrator
- 4. Int8EntropyCalibrator的作用,是读取并预处理图像数据作为输入
 - 标定过程的理解:对于输入图像A,使用FP32推理后得到P1再用INT8推理得到P2,调整int8权重使得P1与P2足够的接近
 - 因此标定时需要使用一些图像,正常发布时,使用100张图左右即可

Int8量化

Int8EntropyCalibrator类主要关注:

- 1. getBatchSize,告诉引擎,这次标定的batch是多少
- 2. getBatch,告诉引擎,这次标定的输入数据是什么,把指针赋值给bindings即可,返回false表示没有数据了
- 3. readCalibrationCache,若从缓存文件加载标定信息,则可避免读取文件和预处理,若该函数返回空指针则表示没有缓存,程序会重新通过getBatch重新计算
- 4. writeCalibrationCache, 当标定结束后,会调用该函数,我们可以储存标定后的缓存结果,多次标定可以使用该缓存实现加速

