WINHOMEDESK 0.2.8 / GUIDE

설치 및 사용 설명서

Windows 11 Home x64 · Surface Pro 8 / 9 · 문서 작성일 2026-11-02

WinHomeDesk

현재 로그인한 PC 화면을 RDP로 공유하고,
여러 대의 서피스를 RDCMan에서 관리합니다.

이 설명서의 기준
현재 제공된 최신 배포본 **0.2.8** 기준입니다. 접속받는 PC의 서버 기능과 접속하는 PC의 RDCMan 한글 보정 실행 기능을 함께 설명합니다. 개발 중인 실험 버전입니다.

먼저 구분하세요

역할	설치·실행할 것
접속받는 서피스	WinHomeDesk를 실행하고 서버를 시작합니다. 화면·키보드·마우스·시스템 소리를 공유하는 PC입니다.
접속하는 관리 PC	RDCMan 또는 Windows 원격 데스크톱 연결을 사용합니다. RDCMan 3.22 한글 보정을 쓰려면 이 PC에서도 WinHomeDesk를 실행합니다.

목차

설치·연결	사용·관리
02 설치와 업데이트	07 RDCMan 3.22 한글 입력
03 서피스에서 서버 시작	08 트레이·자동 시작
04 메인 화면 안내	09 화면 품질·성능 설정
05 관리 PC에서 연결	10 소리·성능 문제 해결
06 여러 대를 RDG로 관리	11 연결·VPN·입력 문제 해결
	12 보관·삭제·참고 자료

기본값: 사용자 surface · 포트 TCP 3390 · Domain 빈칸
접속 암호는 WinHomeDesk 창의 앱 전용 암호입니다. Windows PIN과 다릅니다.

설치와 업데이트

ZIP 전체를 새 폴더에 풀어 사용합니다. 별도의 설치 마법사는 없습니다.

준비할 파일과 환경

WinHomeDesk-0.2.8-Windows-x64.zip을 사용합니다. Source.zip은 개발 소스이며 일반 실행용이 아닙니다. 이 안내는 Windows 11 x64 기준이며, ARM64 네이티브 배포본은 아닙니다.

RDCMan은 관리 PC에 별도로 준비합니다. 0.2.8에 통합된 한글 보정 실행은 **RDCMan 3.22**를 대상으로 합니다. Microsoft 실행 파일은 WinHomeDesk ZIP에 포함되어 있지 않습니다.

1. 기존 버전을 완전히 종료
이미 실행 중이라면 작업 표시줄 오른쪽 트레이 아이콘을 우클릭하고 **종료 (서버도 종료)**를 선택합니다. 창의 X만 누르면 계속 실행됩니다.

2. ZIP 전체 압축 해제
예: **C:₩Tools₩WinHomeDesk-0.2.8**처럼 위치가 바뀌지 않는 폴더에 풉니다. ZIP 안에서 바로 실행하지 말고, WinHomeDesk.exe와 engine 폴더를 함께 둡니다.

3. 실행 파일 확인
압축을 푼 폴더의 **WinHomeDesk.exe**를 실행합니다. 창 제목의 버전이 **0.2.8**인지 확인합니다. EXE만 옛 폴더에 덮어쓰지 마세요.

4. PC 역할에 맞게 진행
접속받는 서피스에서는 3쪽의 서버 설정을 합니다. 관리 PC에서는 서버를 시작할 필요 없이 5쪽 또는 7쪽의 연결 절차를 진행합니다.

5. 자동 시작 경로 갱신
이전 버전에서 자동 시작을 사용했다면 새 폴더의 WinHomeDesk에서 **환경 설정 → 설정 저장**을 눌러 실행 경로를 갱신합니다.

> **기존 사용자가 알아둘 점**
> 0.2.8의 서버 엔진은 0.2.7과 같습니다. 0.2.8의 주된 추가 기능은 관리 PC에서 사용하는 RDCMan 3.22 한글 보정 실행 통합입니다. 기존 RDP·RDG 파일의 주소와 포트가 같다면 계속 사용할 수 있습니다.

배포 폴더에 포함된 RDP·RDG 파일은 주소 예시입니다. 다른 PC에 그대로 맞는다고 가정하지 말고 실제 서피스 주소로 다시 저장하거나 수정하세요.

서피스에서 서버 시작

이 페이지의 작업은 접속받는 서피스에서 진행합니다.

1. Windows에 로그인하고 화면을 켜 둡니다
로그인한 사용자의 현재 데스크톱을 공유합니다. 절전 상태, 로그인 전, 잠금 화면에서는 접속·조작을 사용할 수 없습니다.

2. 연결 주소와 포트를 확인합니다
다른 PC가 접근할 수 있는 서피스의 IPv4 주소를 선택합니다. 예: **192.168.0.110**. 포트는 기본 **3390**을 사용합니다. **127.0.0.1**은 같은 PC 안에서 시험할 때만 사용합니다.

3. 전용 암호를 확인합니다
사용자 이름은 **surface**입니다. 암호 보기로 현재 암호를 확인하거나 12자 이상의 전용 암호를 지정합니다. 이 암호를 관리 PC에서 입력합니다. Domain은 빈칸입니다.

4. 공유에 동의하고 서버를 시작합니다
현재 화면 공유를 시작합니다 확인란을 선택한 뒤 **서버 시작**을 누릅니다. 상태의 포트 수신 확인과 로그의 **LISTENING**을 확인합니다.

5. 접속 정보를 저장합니다
연결 파일 저장으로 .rdp 파일을 만든 뒤 관리 PC로 옮깁니다. 여러 대를 관리하려면 **RDCMan 그룹 관리**에서 .rdg 파일을 생성합니다.


항목	입력 예시 / 확인할 내용
주소	192.168.0.110 (예시이며 실제 서피스 주소로 교체)
포트 / 계정	3390 / surface / Domain 빈칸
암호	해당 서피스의 WinHomeDesk 창에 표시된 현재 전용 암호
서버 상태	LISTENING / TRANSPORT tcp=1 udp_multitransport=0

암호가 달라지는 경우
서버 자동 시작에 사용할 암호를 저장하지 않은 상태에서는 프로그램을 완전히 종료한 뒤 다시 실행할 때 새 임의 암호가 생성됩니다. 연결이 거절되면 먼저 현재 창의 암호를 확인하세요.

방화벽 확인이 필요한 경우에는 11쪽을 참고하세요. 화면 공유 중에는 서피스 앞의 사람도 같은 화면과 조작 내용을 볼 수 있습니다.

메인 화면 안내

실제 0.2.8 UI 미리보기입니다. 주소와 성능 수치는 설명용 예시이며 현재 연결 상태가 아닙니다.



상단: RDCMan 실행·환경 설정 / 가운데: 서버·연결 파일·그룹 관리 / 하단: 품질·캡처·전송 방식·소리·계측·로그

설정 변경 순서 서버 중지 → 값 변경 → 서버 시작 → 관리 PC에서 재접속
목표 FPS와 실제 전송 FPS는 다를 수 있습니다. 성능 수치의 의미는 9~10쪽을 참고하세요.

관리 PC에서 연결

접속받는 서피스의 서버가 먼저 실행되어 있어야 합니다.

방법 A. .rdp 파일로 한 대 연결

1. 저장한 파일을 관리 PC로 복사
서피스에서 만든 .rdp 파일을 관리 PC로 옮겨 더블클릭합니다. 파일 안 주소가 127.0.0.1이면 서피스의 실제 주소로 다시 저장합니다.

2. 자격 증명 입력
다른 계정을 선택해야 한다면 사용자 **surface**와 현재 앱 전용 암호를 입력합니다. 저장된 이전 암호가 사용되면 현재 암호로 바꿉니다.

3. 인증서와 화면 확인
첫 연결의 인증서 안내에서는 서피스의 **인증서 지문 확인**으로 확인한 인증서와 대조합니다. 연결 후 메모장 입력·창 이동·소리를 차례로 확인합니다.

방법 B. RDCMan에서 연결

1. RDCMan 실행
3.22에서 한글 보정을 쓰려면 WinHomeDesk의 **RDCMan 실행 (한글 보정)** 버튼으로 엽니다. 자세한 절차는 7쪽에 있습니다. 2.93은 기존 실행 방식을 사용할 수 있습니다.

2. RDG 열기 또는 서버 등록
File → Open에서 생성한 .rdg 파일을 엽니다. 직접 등록할 때 Server name에는 IP만, Connection Settings에는 포트 **3390**을 입력합니다.

3. 암호 입력 후 연결
서버를 선택하고 **Shift+Enter (Connect As)**를 눌러 접속 계정과 암호를 입력합니다. 또는 서버 속성의 **Logon Credentials**에서 상속을 해제하고 해당 서피스 계정을 설정합니다. [1]

RDCMan 속성	설정
Logon Credentials	User name: surface / Domain: 빈칸 / Password: 현재 앱 암호
Connection Settings	Port: 3390 (서버에서 바꿨다면 동일한 포트)
Remote Desktop Settings	부모 설정 상속을 해제한 뒤 Color depth를 32 bit로 설정
Local Resources	원격 소리를 접속하는 PC에서 재생하도록 설정

WinHomeDesk가 생성한 RDG는 32비트 색상과 클라이언트 소리 재생 설정을 포함합니다. RDG 자체로 암호 입력창이 매번 자동 표시되도록 강제하지는 않습니다.

여러 대를 RDG로 관리

각 서피스의 서버는 각각 실행되어 있어야 합니다. RDG는 연결 목록이며 서버를 대신 실행하지 않습니다.

1. 그룹 관리 열기
메인 화면에서 **RDCMan 그룹 관리**를 누릅니다. 처음에는 이 PC의 주소가 한 행으로 들어갑니다. 관리 PC 주소가 들어갔다면 필요 없는 행을 삭제합니다.

2. 직접 추가하거나 RDP 가져오기
직접 입력할 경우 그룹·기기 이름·IP·포트·사용자·Domain을 채웁니다. 기존 파일이 있으면 **RDP 추가 그룹**에 그룹 이름을 입력하고 **RDP 파일 추가**에서 여러 .rdp 파일을 선택합니다.

3. 목록 확인
같은 그룹 이름을 쓰면 한 그룹으로 묶입니다. 같은 주소와 포트의 중복 행은 추가되지 않습니다. 가져온 일반 Windows RDP 계정을 surface로 임의 변경하지 마세요.

4. RDG 저장과 연결
목록 이름을 정하고 **RDG 파일 저장**을 누릅니다. 관리 PC의 RDCMan에서 File → Open으로 열고 각 서피스의 전용 암호로 접속합니다.

그룹	기기 이름	주소 (예시)	포트
사무실	Surface Pro 8	192.168.0.110	3390
사무실	Surface Pro 9	192.168.0.111	3390
테스트	WinHomeDesk-03	192.168.0.112	3390

가져오는 값과 가져오지 않는 값

RDP 가져오기: 주소·포트·사용자·Domain을 가져옵니다. 암호, 게이트웨이, 자동 암호 입력창 설정은 가져오지 않습니다. 포트가 파일에 없으면 일반 RDP 기본 포트 3389로 읽으므로 WinHomeDesk 대상은 3390인지 확인하세요.

RDG 불러오기: 현재 표를 파일의 기기 목록으로 교체합니다. 그룹·이름·주소·포트·계정만 가져옵니다. 원본의 암호와 기타 세부 설정을 그대로 보존하는 편집기가 아니므로 **다른 이름으로 저장**하세요.

구버전과 신버전에서 함께 쓸 때
RDCMan 3.22에서 열고 다시 저장한 RDG는 구버전과 호환되지 않을 수 있습니다. 2.93용 원본과 3.22용 복사본을 따로 보관하세요. Microsoft는 구형 파일을 새 버전으로 저장할 때 .old 백업을 만든다고 안내합니다. [1]

RDCMan 3.22 한글 입력

이 기능은 접속하는 관리 PC에서 사용합니다. 서피스에서 서버만 업데이트해도 자동 적용되는 기능은 아닙니다.

0.2.8에 통합된 기능
별도의 한글 보정 도구를 실행할 필요 없이 WinHomeDesk에서 RDCMan을 실행할 수 있습니다. 3.22의 새 RDCore 엔진을 유지하며 RDCMan 원본 실행 파일은 변경하지 않습니다.

1. 기존 RDCMan을 종료
현재 열린 RDCMan을 정상 종료합니다. 이미 열린 RDCMan에 나중에 보정을 적용하는 방식이 아닙니다.

2. 관리 PC의 WinHomeDesk 실행
여기서는 화면 공유 동의나 서버 시작이 필요 없습니다. 상단의 **RDCMan 실행 (한글 보정)**을 누릅니다.

3. 처음 한 번 실행 파일 선택
사용 중인 **RDCMan 3.22의 RDCMan.exe**를 선택합니다. 경로가 저장되며 다음에는 같은 버튼으로 실행합니다.

4. RDG를 열고 한글 입력 확인
열린 RDCMan에서 기존 RDG로 접속합니다. 원격 화면 안을 클릭한 후 메모장에 한글을 입력합니다. 한영 전환이 필요하면 서버의 오른쪽 Alt 설정도 확인합니다.

5. 이후에도 같은 실행 경로 사용
메인 화면 버튼 또는 WinHomeDesk 트레이의 **RDCMan 실행 (한글 보정)** 메뉴를 사용합니다. RDCMan.exe 직접 실행이나 RDG 더블클릭은 보정 실행을 보장하지 않습니다.

문제가 남아 있으면

작은 조합창이 다시 나타나면 기존 RDCMan이 완전히 종료되었는지, 3.22 실행 파일을 선택했는지 확인합니다. **환경 설정 → 경로 변경**으로 경로를 다시 지정할 수 있습니다.


한영키가 오른쪽 Alt로 동작하면 **접속받는 서피스**의 환경 설정에서 **오른쪽 Alt를 한영키로 사용**을 켜고 서버를 다시 시작합니다. 일반 AltGr가 필요한 키보드에서는 이 옵션을 해제합니다.

보정 적용 상태는 **환경 설정 → 한글 보정 로그 열기**로 확인합니다. 접속받는 Windows에는 한국어 입력기가 설정되어 있어야 합니다.

적용 범위
이 보정은 RDCMan 3.22용입니다. 2.93이나 .rdp 더블클릭으로 실행한 Windows 원격 데스크톱 연결에는 적용되지 않습니다. WinHomeDesk를 종료해도 이미 실행된 RDCMan은 강제 종료하지 않습니다.

트레이와 자동 시작

자동 시작은 Windows 부팅 직후가 아니라 해당 Windows 사용자 로그인 이후에 동작합니다.



0.2.8 환경 설정 화면. 자동 실행과 서버 자동 시작은 별도 옵션입니다.

원하는 동작	설정 방법
창만 숨기고 계속 공유	창의 X를 누릅니다. 트레이 아이콘 더블클릭 또는 창 열기로 복원합니다.
로그인 때 앱만 실행	Windows 로그인 시 트레이에서 자동 실행을 선택합니다. 서버는 직접 시작합니다.
로그인 때 서버도 시작	자동 실행과 로그인 시 원격 서버도 시작을 모두 선택합니다. 메인 화면에서 공유 동의·주소·암호를 확인한 뒤 설정 저장을 누릅니다.
완전히 종료	트레이 → 종료 (서버도 종료). 연결된 원격 세션도 종료됩니다.

서버 자동 시작은 현재 암호를 현재 Windows 계정으로 암호화해 저장합니다. 저장된 IP가 로그인 후 약 60초 안에 나타나지 않으면 자동 서버 시작을 보류합니다. VPN 연결이 늦거나 IP가 바뀌었다면 창을 열어 주소를 확인하고 수동 시작하세요.

자동 시작은 관리자 권한으로 자동 승격하는 기능이 아니며 로그인 전 접속·UAC 보안 화면 제어를 제공하지 않습니다.

화면 품질과 성능 설정

먼저 30 FPS로 비교하고, 실제 전송 수치와 반응을 확인한 뒤 값을 올립니다.

첫 성능 비교에 사용할 조합
균형 1920px · 30 FPS · 자동 DirectX · 자동 H.264 AVC420 · GPU 우선
이는 사용을 위한 시작 권장값이며 프로그램의 초기 FPS 기본값은 20 FPS입니다.

설정	선택 기준
전송 화질	균형: 긴 변 최대 1920px. 속도 우선: 최대 1440px. 원본 선명도: 원본 해상도. 축소 전송은 서피스의 실제 화면 해상도를 바꾸지 않습니다.
목표 FPS	20 / 30 / 45 중 선택합니다. 목표값이며 45를 선택해도 캡처·압축·네트워크가 느리면 실제 45 FPS가 나오지 않습니다.
캡처 방식	자동은 DirectX(DXGI)를 우선 사용하고 실패하면 GDI로 전환합니다. 캡처 문제를 비교할 때 GDI를 직접 선택합니다.
자동 H.264 AVC420	스크롤·창 이동을 먼저 시험할 모드입니다. GPU 우선 인코딩은 이 경로에서 사용됩니다.
H.264 AVC444 우선	글자·색상 선명도를 비교할 때 사용합니다. 현재 구현에서는 CPU 경로이므로 부하가 커질 수 있습니다.
GFX Planar	무손실 색상 압축을 사용합니다. 화면 변화가 많을 때 비용이 커질 수 있습니다.
호환 비트맵	호환성 문제를 비교하는 기존 방식입니다. 동영상의 부드러움을 위한 우선 선택은 아닙니다.
영상 압축	GPU 우선은 사용 불가 시 CPU로 대체합니다. 실제 GPU 사용 여부는 사용 중: GPU H.264 표시로 확인합니다. CPU 모드는 GPU 문제 비교용입니다.

설정은 한 번에 하나씩 바꿉니다

서버 중지 → 설정 변경 → 서버 시작 → 재접속 후 같은 화면을 스크롤해 비교하세요. 선택한 전송 방식과 실제 협상된 방식은 다를 수 있으므로 오른쪽의 **실제 전송**과 **인코더** 표시를 함께 확인합니다.

화면이 정지해 있으면 새 프레임과 전송 FPS가 낮아지는 것이 정상일 수 있습니다. 여러 서피스를 한꺼번에 연결할 때는 관리 PC의 처리량과 네트워크 사용량도 함께 확인하세요.

소리와 성능 문제 해결

짧은 비교를 반복하고 문제가 나타난 직후 로그를 저장하면 원인을 좁히기 쉽습니다.

소리가 들리지 않을 때

1. 서버 설정 확인
접속받는 서피스의 **시스템 소리 전송**을 켜고 서버를 다시 시작합니다. 서피스에서 정상적으로 소리가 재생되는지도 확인합니다.

2. 클라이언트 설정 확인
RDCMan Local Resources에서 소리를 접속하는 컴퓨터에서 재생하도록 설정하고 재접속합니다. .rdp는 원격 오디오 재생을 이 컴퓨터에서 재생으로 설정합니다.

3. 출력과 상태 확인
관리 PC의 음량·음소거·출력 장치를 확인합니다. 서버의 소리 상태가 채널 준비, 클라이언트 꺼짐, 캡처 실패 중 무엇인지 확인합니다.

소리가 늘어지거나 영상과 맞지 않을 때

같은 짧은 영상을 재생해 확인합니다. 소리만 재생할 때와 창 이동·영상 재생을 함께 할 때를 비교합니다. 영상 부하가 있을 때만 악화된다면 먼저 1440px·30 FPS로 줄여 비교하고, 재접속 후 지연이 다시 생기는지 기록하세요.

화면에 표시되는 서버 오디오 시간과 클라이언트 보고값은 실제 스피커까지의 전체 지연이나 정확한 영상·음성 싱크를 보증하는 값이 아닙니다. 처음부터 일정한 지연인지, 시간이 지날수록 늘어나는지 구분해 기록합니다.

계측 값 읽기

표시	의미와 다음 확인
캡처 FPS / 캡처 시간	화면을 가져오는 단계입니다. 스크롤 중에도 낮고 작업 시간이 높다면 캡처 방식·해상도를 비교합니다.
평균 압축·준비	영상 변환과 압축 비용입니다. 높으면 실제 GPU 사용 여부와 AVC420 선택을 확인합니다.
전송 호출 시간	서버 전송 함수에 걸린 시간입니다. 네트워크 대기 등의 영향을 받을 수 있으나 화면 표시까지 걸린 전체 시간은 아닙니다.
최신 화면 교체 / 화면 나이	늦어진 화면을 새 화면으로 교체한 수와 처리 시작 시점의 나이입니다. 교체 자체가 오류라는 뜻은 아닙니다.

로그 저장: 문제 동작을 약 20~30초 재현한 뒤 메인 화면의 로그 저장을 누릅니다. 사용한 화질·FPS·전송 방식·클라이언트 버전과 함께 기록하세요.

연결·VPN·입력 문제 해결

오류 코드 하나만으로 원인을 단정하지 말고 서버 상태와 같은 시각의 로그를 함께 확인합니다.

증상	확인 순서
접속 불가 / 0x204	서버 LISTENING → 주소·포트 → 잠금·절전 여부 → TCP 통신과 방화벽 순서로 확인합니다.
끊김 / 0x904 / Socket closed	암호 오류인지, 서버 엔진 종료인지, 화면 잠금·해상도 변경인지 같은 시각의 로그를 확인합니다.
password not supplied	클라이언트가 암호를 보내지 않았습니다. RDCMan에서 Shift+Enter로 현재 암호를 입력하거나 Logon Credentials를 설정합니다.
password mismatch	현재 창의 전용 암호와 surface 계정을 확인합니다. 이전에 저장한 암호와 Windows PIN을 혼동하지 마세요.
3.22에서 초기 연결 대기	서버가 0.2.7 이상인지 확인합니다. 0.2.8은 TCP 경로를 사용합니다. 구버전 EXE·엔진 파일이 섞이지 않도록 ZIP 전체를 풉니다.
일부 앱만 클릭되지 않음	앱 간 실행 권한 차이 가능성이 있습니다. 아래 권한 점검 절차로 비교하며, VPN 때문이라고 단정하지 않습니다.

VPN·고정 IP를 사용할 때

WinHomeDesk의 연결 주소에는 **그 PC에 실제 할당된 주소**를 선택합니다. VPN 업체가 제공하는 인터넷 출구 고정 IP가 곧 다른 PC에서 접속 가능한 서버 주소라는 뜻은 아닙니다. VPN의 PC 간 통신·라우팅·인바운드 제공 여부를 확인하세요.

VPN 연결 후 주소가 바뀌면 서버를 중지하고 새 주소를 선택해 다시 시작한 뒤 RDP·RDG 주소도 맞춥니다. 관리 PC의 PowerShell에서 **Test-NetConnection 192.168.0.110 -Port 3390**으로 TCP 도달 여부를 확인할 수 있습니다. 주소는 실제 값으로 바꾸세요.

포트가 열리지 않으면 수신 PC의 방화벽 인바운드 규칙에서 실제 사용하는 TCP 포트를 확인합니다. 허용 범위는 필요한 관리 PC 또는 신뢰하는 LAN/VPN으로 제한하세요. 방화벽 전체를 끄거나 인터넷 전체에 포트를 노출하지 마세요.

WinHomeDesk 창만 클릭되고 다른 앱은 반응하지 않을 때

먼저 일반 권한 메모장에서도 같은지 비교합니다. 관리자 권한 앱만 안 된다면 서피스에서 WinHomeDesk를 트레이로 완전 종료한 뒤 **관리자 권한으로 실행**해 다시 비교할 수 있습니다. UAC 승인은 서피스에서 직접 해야 합니다. Windows 입력 주입은 더 높은 권한의 앱에서 차단될 수 있습니다. [2]

이 절차는 원인 확인용이며 해결을 보장하지 않습니다. UAC 보안 화면은 지원하지 않으며, 권한을 높여도 잠금 화면 제어가 추가되지는 않습니다.

보관·삭제·참고 자료

설정 파일은 호환성을 위해 일부 경로에 이전 이름인 SurfaceDesk가 남아 있습니다.

보관 위치	내용
%LOCALAPPDATA%₩SurfaceDesk	서버 설정·인증서 등의 사용자 데이터
%LOCALAPPDATA%₩SurfaceDesk₩preferences.xml	환경 설정. 자동 서버 시작 사용 시 현재 Windows 계정으로 암호화한 전용 암호 포함
%LOCALAPPDATA%₩SurfaceDesk₩shadow	서버 TLS 인증서 관련 파일
%LOCALAPPDATA%₩WinHomeDesk₩Client	RDCMan 한글 보정 모듈 캐시와 WinHomeDesk-IME.log
사용자가 저장한 폴더	RDP·RDG 연결 목록, 로그 저장으로 내보낸 진단 로그

업데이트·복구·삭제

업데이트: 이전 폴더와 RDG 원본을 보관하고, 앱을 완전 종료한 뒤 새 ZIP을 별도 폴더에 풉니다. 자동 시작 사용자는 새 버전에서 환경 설정을 다시 저장합니다.

복구: 새 버전을 완전 종료하고 보관한 이전 폴더의 EXE를 실행합니다. 새 RDCMan으로 다시 저장한 RDG가 구버전에서 열리지 않으면 원본 복사본을 사용합니다.

삭제: 환경 설정에서 로그인 자동 실행을 해제하고 저장합니다. 트레이에서 완전 종료한 뒤 압축을 풀었던 프로그램 폴더를 삭제합니다. 사용자 데이터는 별도로 남으며, 삭제하면 설정과 인증서가 초기화됩니다. 직접 만든 방화벽 규칙도 더 이상 필요하지 않다면 제거합니다.

암호화된 설정을 다른 Windows 사용자나 PC로 복사해도 암호가 복원된다고 보장할 수 없습니다. 새 PC에서는 전용 암호를 다시 설정하세요. 로그를 공유할 때는 주소·기기명 등 공개하지 않을 정보를 확인합니다.

현재 지원 범위

로그인한 데스크톱 공유를 위한 실험 버전입니다. 별도의 Windows 사용자 세션을 만드는 기능은 아닙니다. 잠금·로그인 전·UAC 보안 화면·절전 상태 접속을 지원하지 않으며 해상도 변경 시 서버가 중지될 수 있습니다. 마이크 전달·파일 전송 등은 이 설명서의 지원 기능에 포함하지 않습니다.

문서 기준과 참고 자료

WinHomeDesk 0.2.8 배포 파일, 사용자 안내, 실제 GUI 및 설정·RDP/RDG 생성 소스를 기준으로 작성했습니다. 화면 이미지는 UI 검증용 예시이며 현장 성능을 나타내지 않습니다. 문서 작성일: 2026-11-02.

[1] Microsoft Sysinternals - RDCMan 설명 및 다운로드 (클릭)

[2] Microsoft Learn - SendInput 및 UIPI 제약 (클릭)