

macOS 환경 kakao i cloud 접속 가이드

! macOS 환경 kakao i cloud 접속 가이드!



▼ macOS 에서 VPC의 목적지 IP가 임의 할당으로 Network is unreachable 에러가 발생하는 경 우 다음의 매뉴얼을 참고 부탁드립니다.

1. OpenVPN 접속

• 제공받은 *.ovpn 파일을 통해 VPN 망에 접속합니다.

2. 라우팅 테이블 조회 후 게이트웨이 주소 확인

- 터미널을 실행합니다.
- 다음 명령어를 사용해 라우팅 테이블을 확인합니다.

netstat -nr

• 네트워크 목적지가 10.8.0.X 인 IP 주소를 확인 합니다. 아래 이미지 기준 10.8.0.17 입니다. 각 환 경별로 목적지 주소 확인 부탁드립니다.

```
∼ netstat -nr

Routing tables
Internet:
                                                    Netif Expire
Destination
                   Gateway
                                       Flags
default
                   192.168.1.1
                                       UGScg
                                                      en0
10.8.0.17
                   10.8.0.18
                                       UH
                                                    utun3
127
                   127.0.0.1
                                       UCS
                                                       lo0
127.0.0.1
                   127.0.0.1
                                       UH
                                                       lo0
169.254
                   link#5
                                       UCS
                                                      en0
172.30/22
                   10.8.0.1
                                       UGSc
                                                      en0
172.30.4/22
                   10.8.0.1
                                       UGSc
                                                      en0
192.168.1
                   link#5
                                       UCS
                                                      en0
192.168.1.1/32
                   link#5
                                       UCS
                                                      en0
```

3. 라우트 설정 추가

• 기존에 설정한 10.8.0.1 게이트웨이 라우트 정보가 있다면 삭제 합니다.

```
sudo route delete -net 172.30.0.0 -netmask 255.255.252.0 10.8.0.1 sudo
route delete -net 172.30.4.0 -netmask 255.255.252.0 10.8.0.1
```

• 확인한 게이트웨이 주소를 라우트 설정에 등록합니다.

```
sudo route add -net 172.30.0.0 -netmask 255.255.252.0 [조회된 목적지 IP(10.8.0.XXX)] sudo route add -net 172.30.4.0 -netmask 255.255.252.0 [조회 된 목적지 IP(10.8.0.XXX)]
```

4. SSH 접속

• 생성한 인스턴스 IP를 입력하여 ssh 접속을 진행합니다.

```
ssh -i [pem 키] centos@[인스턴스IP]
```