클라우드 컴퓨팅 기술 교육


(충남대 SW인재양성사업, 2022년 9월)

- 1. Compute
- 2. Storage
- 3. Networking
- 4. Database
- 5. Management

2022년 9월

클로잇 CE혁신본부 Cloud SRE팀







Compute

- 1. Compute 서비스 종류
- 2. 제약사항
- 3. 서버 생성 및 접속
- 4. Block Storage 이용 방법
- 5. 서버 스펙 변경 및 반납








■ Compute Services 종류

종류	설명
Server	클라우드 상에서 서버를 생성하고 확장할 수 있는 서비스
SSD Server	빠른 입출력(I/O)처리가 가능한 SSD가 장착된 서버를 제공하는 서비스
GPU Server	병렬 연산에 최적화된 GPU 서버의 고성능 컴퓨팅 파워를 제공하는 서비스
Bare Metal Server	가상화되지 않은 고성능의 물리 서버를 클라우드에서 사용할 수 있는 서비스
Auto Scaling	사전 설정에 따라 서버 수를 자동으로 조절해 주는 서비스
Cloud Functions	서버 관리나 프로비저닝 필요 없이 비즈니스 로직을 실행할 수 있는 서비스
HPC (High Performance Computing)	대규모 고급 연산 문제를 해결할 수 있는 고성능 컴퓨팅 서비스
Application Server Launcher	서버 이미지로 간편하게 애플리케이션 서버 설치를 지원하는 서비스





■ Compute Services 종류

서버 타입		특징	추천 용도
	Micro	계정당 1대만 이용 가능 체험용으로 가용성 및 성능 보장 불가 거주지 국가가 한국인 경우만 제공신규 가입 후 최초 결제 수단 등록 월부터 1년간 무료 제공최초 결제 수단 등록 월은 포털 마이페이지 > 결제수단관리 확인	체험용 서버
	Compact	가격 부담을 줄인 저사양 서버운영하는 서비스에 성능 이슈가 적고 서버 운영 비용 부담을 덜고자 하는 경우 적합	개발 테스트 서버 소규모 웹사이트 운영
	Standard	다양한 IT 비즈니스에 활용 가능한 네이버 클라우드 플랫폼 서비스의 범용 서버균형 잡힌 서버 사양을 제공하며 높은 가용성과 서비스 안정성 제공	중/대규모 모바일 및 웹서비스 운영 게임/미디어/금융 서비스 운영
Server	High Memory	64GB 이상의 고 메모리 서버메모리 성능에 영향을 많이 받는 데이터 애플리케이션 운영에 적합	고성능 데이터베이스 서버 대규모 게임 서비스
	GPU	Tesla P40, Tesla V100, Tesla T4 GPU가 장착된 서버빅데이터 분석, 머신 러닝 등의 병렬 연산 처리에 적합	이미지 프로세싱 렌더링 과학 연산 머신 러닝
	CPU Intensive	고성능 CPU를 장착하여 많은 연산이 필요한 업무에 최적화	머신/딥 러닝용 처리 서버고성능 웹서버비디오 인코딩
	Standard-g2	범용성 높은 성능을 제공하기 위해 vCPU 대비 메모리 비율을 균형 있게 할당하여 다양한 워크로드에 적합한 서비스 제공	일반 웹 & 데이터베이스 서버
	High Memory-g2	대용량 데이터 처리 등과 같은 메모리 집약적 워크로드에 적합한 서비스 제공	고성능 데이터베이스 서버
	High CPU-g2	메모리 대비 vCPU 비율을 높여 컴퓨팅 집약적 워크로드에 적합한 서비스 제공	과학적 모델링
Bare	Metal Server	단독으로 사용할 수 있는 고성능 물리 서버를 클라우드 형태로 제공	대규모 게임 서비스

* 가용 리전이 상이하므로 확인필요







Server

간편하게 구축하고 사용한 만큼 지불하는 종량제 서버

■ 제약사항

- 1. 부팅 디스크 크기는 50G, 100G 로 정해져 있다.
 - Windows Server, MSSQL 은 부팅디스크 크기가 100GB인 모델만 있다.
- 2. 커널 업데이트 시 서버의 정상적인 사용이 불가능할 수 있으며 이에 따른 복구는 지원하지 않는다.
- 3. CPU 와 Memory 개수가 정해져 있다.
- 4. 추가 디스크는 디스크 당 최대 2000GB 크기, 15개까지 생성할 수 있다.






1. Compute 서버 생성 및 접속

■ 서버 생성

(1) 콘솔 접속

Services > Compute > Server



VPC / Server / Server



커널 업데이트 시 서버의 정상적인 사용이 불가능할 수 있으며 이에 따른 복구는 지원하지 않습니다.








1. Compute 서버 생성 및 접속

■ 서버 생성 - 서버 이미지 선택

② 서버 이미지 선택

	1 서버 이미지 선택	2 서버 설정		3 인증키설정		4 네트워크 접근 설정	5 최종 확인
Windows만 부팅 디스	CentOS, Ubuntu, Windows 및 DBMS 서버 이미지를 제공합니다. 이미지 및 부팅 디스크 크기를 선택하세요. Windows만 부팅 디스크로 100GB 선택이 가능합니다. • 각각의 서버 타입별로 제공하는 서버 이미지가 상이하므로 이를 확인하시어 서버를 생성해주세요.						
부팅 디스크 크기	● 50GB	100GB (Windo	ws Server, MSSQL은	부팅디스크 크기가 100GB인 모멜만 있습니다.)			
이미지타입	O Applicat	on DBMS	o os				
OS 이미지타입	O All	○ CentOS	OUbuntu				
서버 타입	Micro	Compact	 Standard 	High-Memory High CPU	○ GPU	CPU Intensive	

이름	설명
부팅디스크 크기	- 서버가 기본적으로 가지는 스토리지의 크기 설정 - 리눅스 계열은 50GB, 윈도우 계열은 100GB - 부팅 디스크는 확장/축소 불가능
이미지 타입	서버 OS의 종류
서버 타입	서버의 스펙 결정





■ 서버 생성 - 서버 설정

선택없음

③ 서버 설정

Script 선택

서버 설정 서버 타입과 요금제를 선택하세요. (•필수 입력 사항입니다.) * zone : 리전 안의 데이터 센터 위치 Zone 선택 ® KR-2 • * Secure Zone: 개인정보 등 중요 정보 자원을 보안이 강화된 별도 Zone에서 관리 Secure Zone * Secure Zone 에 서버 생성 스토리지 종류 • SSD SSD 서버는 Micro 타입 서버를 지원하지 않습니다. 서버 세대 • g1 • 서버 타입 * Standard • [Standard] vCPU 2개, 메모리 4GB, [SSD]디스크 50GB [g1] ○ 월요금제 ○ 시간 요금제 월 75,000원 (OS 제외) 요금제 선택 * 서버 개수 • 서버 이름 test-01 ✓ 입력하신 서버 이름으로 hostname을 설정합니다. 🦳 설정 🔼 해제 반납 보호 반납 보호를 설정하면 실수로 반납하는 사고를 방지할 수 있습니다. 메모 0 / 1000 Bytes





•



■ 서버 생성 - 인증키 설정

인증키: 서버를 접속할 때는 최초의 관리자 패스워드가 필요한데, 서버를 생성할 때 인증키를 생성/적용함으로서 패스워드를 확인할 수 있음.

(4) 인증키 설정

인증키 설정

보유하고 있는 인증키를 선택하거나 새로운 인증키를 생성하세요. 인증키는 관리자 비밀번호를 얻는데 사용합니다. (●필수 입력 사항입니다.)

○ 보유하고 있는 인증키 이용

서버에 접속하기 위한 인증키로 반드시 다운로드

새로운 인증키 생성

인증키 이름*

ncp-test-key

占 인증키 생성 및 저장

인증키 이름을 입력 후 [인증키 생성 및 저장]를 클릭하여 인증키를 사용자 컴퓨터에 저장하세요. 인증키는 해당 서버의 관리자 비밀번호 확인에 이용되니 안전한 곳에 저장하시기 바랍니다





■ 서버 생성 - ACG 생성

ACG: IP 주소/포트 기반 필터링 기능으로 서버로의 네트워크 접근 관리

(**5**) ACG 설정


네트워크 접근 설정

보유하고 있는 ACG를 선택하거나 새로운 ACG를 생성해주세요.


ACG(Access Control Group)은 별도의 방화벽 구축없이, 서버 그룹에 대한 네트워크 접근 제어 및 관리를 돕는 상품입니다.



보유하고 있는 ACG 중에서 선택









■ 서버 접속 - 포트포워딩

포트포워딩 설정은 무료인만큼, 오직 접속을 위한 서비스. 따라서 HTTP 등의 웹서비스등은 지원하지않음

① 서버를 생성한 후에는 서버에 접속할 수 있도록 '서버 접속용 공인 IP' 가 생성



② 접속할 포트(ex.10000)를 기입 후 추가

시작 정지 재시작	반납 강제 정지	서버 접속 콘솔	모니터링 포트 포약	워딩 설정	서버 관리 및 설정 변경 ▼ 강제 반납
		서버 접속용	외부포트를 설정하세요.		
서버 이름	서버 접속용 공인 IP	외부 포트	비공인 IP	내부 포트	설정
test-web-01 ▼	101.101.166.180		10.41.84.93	22	+추가
test-01	101.101.166.180	10000	10.41.168.187	22	수정 🗙 삭제

외부 포트 번호 범위는 1024~65534








■ 서버 접속 - 포트포워딩

③) PuTTY에 접속하여 세션 정보 입력







■ 서버 접속 - 포트포워딩

(4) 콘솔에서 생성한 서버에 우클릭 혹은 서버관리 및 설정변경 > 관리자 비밀번호 확인




(5) 다운로드 받은 인증키 파일(.pem)을 넣고 관리자 이름, 비밀번호 확인





⑥ login as : 관리자 이름 password : 비밀번호

proot@test-01:~
login as: root
Server refused our key
root@101.101.166.180's password:
[root@test-01 ~]#






■ 서버 접속 - 공인IP

공인 IP는 외부에 공개되어 있기 때문에 인터넷에 연결된 다른 PC로부터의 접근이 가능

* 포트포워딩 방식과 공인 IP 방식은 동시에 쓰일 수 없으므로, 반드시 이전에 설정해두었던 **포트포워딩 삭제 후 진행**

공인 IP 신청



② 공인 IP 생성 및 서버에 적용



③ 생성 확인










■ 서버 접속 - 공인IP


공인 IP는 외부에 공개되어 있기 때문에 인터넷에 연결된 다른 PC로부터의 접근이 가능

4 PuTTy를 통해 서버 접속



HostName : 공인IP Port : 22 ⑤ 관리자 비밀번호 확인하여 정보 입력 후 서버 접속

Proot@test-01:~



기본 SSH 접속 포트 번호 : 22 이전에 ACG에서 SSH 접속을 위해 22번 포트를 열어주어 접속이 가능한 것.






■ Block Storage 이용방법

Block Storage: 서버에 할당하여 사용하는 스토리지. HDD, SSD로 제공되며 필요한 I/O 성능에 따라 선택 가능

① storage 콘솔 접속




2) 스토리지 생성



스토리지 🖸

[SSD] test-01 의 기본 스토리지 50 GB /dev/xvda [SSD] test-01-str 50 GB /dev/xvdb







■ Block Storage 이용방법

③ 추가된 스토리지 확인

fdisk -l

```
[root@test-01 ~] # fdisk -1
Disk /dev/xvda: 53.7 GB, 53687091200 bytes, 104857600 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x000a38bc

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/xvdal * 2048 104857599 52427776 83 Linux
Disk /dev/xvdb: 53.7 GB, 53687091200 bytes, 104857600 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

4 디스크 파티션

fdisk /dev/xvdb

```
[root@test-01 ~]# fdisk /dev/xvdb
Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
Device does not contain a recognized partition table
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x0f68c923.
Command (m for help): n
Partition type:
  p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e extended
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): Enter
First sector (2048-104857599, default 2048): Enter
Using default value 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-104857599, default 104857599):
Using default value 104857599
Partition 1 of type Linux and of size 50 GiB is set
Command (m for help): w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```







■ Block Storage 이용방법

⑤ 스토리지 포맷

mkfs.xfs /dev/xvdb1

```
[root@test-01 ~] # mkfs.xfs /dev/xvdb1
meta-data=/dev/xvdb1
                                             agcount=4, agsize=3276736 blks
                                             attr=2, projid32bit=1
                                             finobt=0, sparse=0
                                crc=1
                                            blocks=13106944, imaxpct=25
lata
                                bsize=4096
                                             swidth=0 blks
naming =version 2
                                bsize=4096
                                             ascii-ci=0 ftype=1
                                             blocks=6399, version=2
        =internal log
                                bsize=4096
                                             sunit=0 blks, lazy-count=1
                                extsz=4096 blocks=0, rtextents=0
ealtime =none
```

(7) 스토리지 확인

blkid # lsblk

6 스토리지 마운트

```
# mkdir /data 스토리지 마운트를 하기 위해 /data 라는 마운트 포인트 생성

# mount /dev/xvdb1 /data /data 에 생성한 스토리지(/dev/xvdb1) 마운트

[root@test-01 ~]# mkdir /data
[root@test-01 ~]# mount /dev/xvdb1 /data
```

(8) 마운트 정보 유지 설정

```
# vim /etc/fstab

/dev/xvdb1 /data xfs defaults,nofail 0 0
마운트할스토리 마운트포인트 포맷유형 옵션 덤프설정 fsck설정

UUID=79ec23f4-ea9a-4f2c-a2da-8be4ff4a4f09 / xfs defaults 0 0
/dev/xvdb1 /data xfs defaults,nofail 0 0
```







■ 서버 스펙 변경 및 반납

① 서비 정지

* Bare Metal Server, Micoro 서비, 로컬 디스크 서비는 스펙 변경 기능을 지원하지 않음

* 서비 스펙을 변경하기 위해서는 서비 정지 필수


* 서비 타입이 동일한 서비 내에서만 스펙 변경이 가능

* 서비 타입이 동일한 서비 내에서만 스펙 변경이 가능

* 전지 재시작

□ 탑 test-01 * centos-7.8-64 [Standard] 2vCPU, 4GB Mem [g1] • 정지중 10.41.168.187 118.67.129.21 KR-2 기본 해제

(2) 서버 스펙 변경









■ 서버 스펙 변경 및 반납

1 서버 반납



1 -1 추가 스토리지 해제







Storage

- 1. Storage 서비스 종류
- 2. Object Storage 사용법
- 3. NAS Storage 사용법





■ Storage

시공간 제약 없이 데이터를 저장하고 효율적으로 활용할 수 있는 저장소를 제공하는 서비스

■ Storage 서비스 종류

종류	설명
Object Storage	모든 종류의 데이터를 인터넷상에 저장하고 검색할 수 있는 객체 스토리지
Archive Storage	데이터 아카이빙 및 장기 백업에 최적화된 스토리지
Block Storage	데이터를 블록 단위로 분할하고 고유 식별자를 부여하여 저장하는 스토리지
NAS	다수의 서버를 네트워크에 연결하여 사용할 수 있는 스토리지
Backup	전문 솔루션을 통해 데이터를 임시로 복제하고 보관하는 서비스







■ Object Storage - 버킷 생성

Object Storage : 사용자가 언제 어디서나 원하는 데이터를 저장하고 탐색할 수 있도록 파일 저장 공간을 제공하는 서비스

킨 콘솔 접속






② 버킷 생성

< 버킷 생성 파일과 폴더를 저장하는 상위 단위인 버킷을 생성하세요.







■ Object Storage - 버킷 생성

③ 설정 관리



(4) 권한 관리










■ Object Storage 사용

① 테스트용 파일을 만들고 파일 올리기







■ Object Storage 사용


② 테스트용 파일 권한 변경(공개)





버킷 공개	누구나 버킷 안에 있는 객체 (파일/폴더) 목록을 확인하고 파일 업로드/다운로드 가능
공개 안함	인터넷 상에서 객체 목록을 비공개로 설정하여 업 로드 및 다운로드 불가

③ 링크를 통해 파일 다운로드 가능









1. Compute NAS 사용법

NAS

NAS: 네트워크로 연결하는 저장 공간으로, 다수의 사용자가 데이터를 공유할 때 적합한 서비스

■ NAS 사용법

① 콘솔 접근







1. Compute NAS 사용법

■ NAS 사용법

② NAS 생성

NAS 볼륨 생성

NAS 볼륨 생성을 위한 기본 설정 사항을 입력해주세요. (• 필수 입력 사항입니다.) NAS 요금은 생성시에 제공되는 최소 기본 볼륨 용량, 주가 볼륨 용량 요금을 합산하여 부과합니다.




Linux Server : NFS 프로토콜 Windows Server : CIFS 프로토콜

(**3**) NAS 접근 제어 설정

NFS 접근 제어 설정

NAS볼륨을 마운트하기 원하는 Server를 선택하여 < > 버튼으로 이동시키거나, 사설IP를 직접 입력하시면 ACL(네트워크 접근 제어)설정이 완료됩니다.









NAS 사용법 1. Compute

■ NAS 사용법

(5) NFS 관련 패키지 설치

yum install nfs-utils -y

[root@test-01 ~] # yum install nfs-utils -y

(6) RPC 데몬 기동

systemctl start rpcbind # systemctl enable rpcbind

[root@test-01 ~]# systemctl start rpcbind [root@test-01 ~]# systemctl enable rpcbind

마운트 포인트 생성

mkdir /nas

[root@test-01 ~]# mkdir /nas

(8) NAS 볼륨 마운트

mount -t nfs 10.250.53.86:/n2531870 testnas /nas

[root@test-01 ~]# mount -t nfs 10.250.53.86:/n2531870 testnas /nas

-1 마운트 정보는 콘솔에서 확인 가능



9 마운트 정보 유지 설정


vim /etc/fstab

10.250.53.86:/n2531870_testnas defaults 0 /nas nfs 마운트정보 마운트 포인트 파일시스템종류 덤프설정 fsck설정

0.250.53.86:/n2531870 testnas

/nas









Networking

- 1. Load Balancer 종류 및 사용법
- 2. SSL VPN 사용법
- 3. IPSEC VPN이란?
- 4. NAT GATEWAY 사용법








Load Balancer

Load Balancer는 수신 트래픽을 다수의 서버로 분산시키는 서비스로, 등록된 멤버 서버로 수신 트래픽을 분산시켜 가용성을 높이고 시스템 가동률을 조절하는 역할을 수행합니다. 이로 인해 워크로드의 가용성을 향상시켜 예기치 못한 서버의 장애 또는 예정된 변경 작업 등에 대하여 중단 없이 대응할 수 있도록 지원합니다.








1) 서버 준비 – compute 참고

1. 서버 2대 생성




2. 각 서버에 명령어 입력

#서버에 apache 설치 yum install -y httpd

systemctl start httpd vi /var/www/html/index.html

3. 각 서버의 index.html 수정





[test-web-01]

[test-web-02]








1) 서버 준비 – compute 참고

4. 각 서버의 ACG 설정 수정







2) 생성 및 접속 확인

1 로드밸런서 생성 2 서버추가 3 설정 정보 보기 Classic / Load Balancer 1. Load Balancer 로드밸런서 생성 생성할 로드밸런서 이름을 입력하고 설정 정보를 선택해주세요. 로드밸런서를 생성하시면 로드밸런서 이용 시간과 트래픽 사용량에 따라 요금이 부과됩니다. 로드밸런서 생성 로드밸런서 이름 * test-lb TEG 네트워크 • Private IP Public IF Zone 선택 ® ✓ KR-1
✓ KR-2 멀티존으로 로드밸런서를 구기하면 서비스 가용성을 높일 수 있습니다. 단, 보안관제 서비스 이용자에 한하여 추가비용이 발생할 수 있습니다. 로드밸런서 설정 * 프로토콜 로드밸런서 서버포트 L7 Health Check Sticky HTTP/2 Server Protocol ② Proxy Protocol Session HTTP 80 로드밸런서가 생성되면 지정된 서버 포트로 Health Check를 수행하며 Health Check에 실패한 서버는 로드밸런싱 대상에서 제외됩니다. HTTP 서비스의 경우 L7 Health Check란에 콘텐츠의 경로를 입력하면 콘텐츠의 정상 동작 유무를 검사하여 Health Check에 실패한 서버는 로드밸런싱 대상에서 제외됩니다. 입력(예)/somedir/index.html 로드밸런싱 알고리즘 • Round Robin Least Connection Source IP Hash : Round Robin 사용 0 /1000 Bytes









3-1. Load Balancer

Load Balancer 사용 절차

2) 생성 및 접속 확인











2) 생성 및 접속 확인







3-1. Load Balancer

Load Balancer 사용 절차

if) 한 서버가 정지되었을 때








Load Balancer 사용 절차

if) 한 서버가 정지되었을 때

2



: 정지된 서버가 있음에도 웹서버가 잘 동작함을 확인



hello this is test-web-1





3-1. Load Balancer

Load Balancer 사용 절차

3) 삭제










SSL VPN

SSL VPN 서비스는 외부에서 네이버 클라우드 플랫폼 내부에 구성된 고객의 네트워크로 **SSL로 암호화**된 보안 접속 통신을 제공하는 서비스입니다.



[SSL VPN 사용 절차]








IPsec VPN


외부에 있는 고객의 네트워크와 네이버 클라우드 플랫폼에 있는 네트워크(Private Subnet)를 암호화된 터널링 통신으로 연결할 수 있는 서비스입니다.

VPN 환경이 구축되어 있으면, 허가된 네트워크는 언제든지 기업 내 사설 네트워크에 보안 처리된 방식으로 안전하게 접속할 수 있습니다.

[IPsec VPN 사용 절차]



[Ipsec VPN 구성 예시]










3-4. Nat Gateway

Nat Gateway

클라우드 플랫폼 내부에 있는 고객의 서버가 인터넷상의 고객의 호스트 혹은 고객과 연관이 있는 공인 IP 주소를 가진 호스트와 연결할 수 있도록 NAT 서비스를 제공하는 Gateway입니다.

[Nat Gateway 사용 예시]










1) 내부 서버 생성 및 접속 - compute 참고

: 비공인IP만 있는 내부 서버 필요

서버 이름 🝦	서버 이미지 이름 🗅	서버 구성 🖕	상태 💠	비공인 IP 💠	공인 IP
test-web-02	centos-7.8-64	[Standard] 2vCPU, 4GB Me	• 운영중	10.41.227.198	
test-web-01	centos-7.8-64	[Standard] 2vCPU, 4GB Me	• 운영중	10.41.84.93	101.101.217

접속 시)



```
Connecting to 101.101.217.26:22...

Connection established.

To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+]'.

WARNING! The remote SSH server rejected X11 forwarding request.

Last failed login: Tue Aug 30 10:15:14 KST 2022 from 79.110.62.48 on ssh:notty

There were 9 failed login attempts since the last successful login.

Last login: Tue Aug 30 09:13:32 2022 from 1/3...

[root@test-web-01 ~ # ssh root@10.41.227.198 root@10.41.227.198 s password:

[root@test-web-02 ~]#
```





3-4. Nat Gateway









3-4. Nat Gateway

Nat Gateway 사용 절차


- 2) Nat Gateway 생성
- 3. Classic / NAT Gateway / Peer Host

Peer Host

인터넷 상의 공인 IP를 대신하여 내부에서 사용할 비공인 IP를 생성

+ Peer Host 생성

상품 더 알아보기 🏻 💢 🗸










2) Nat Gateway 생성


4. 확인



※ 타 서버 inbound에 Nat Gateway IP주소만 허용









3) 타 서버(AWS) 접속


Peer Host

인터넷 상의 공인 IP를 대신하여 내부에서 사용할 비공인 IP를 생성 해 줍니다.



: 비공인 IP로 타 서버 접속 확인







3) 타 서버(AWS) 접속


2. 접속한 IP가 NatGateway IP인 것 확인







3) 삭제











Database


- 1. Database 서비스 종류
- 2. Cloud DB for MySQL 사용법
- 3. CDB 백업 및 복구





Database

Database서비스는 관계형/비정형 데이터베이스, 메모리 캐시 등 서비스 목적에 맞는 데이터베이스 플랫폼을 선택해 사용할 수 있도록 도와주는 서비스입니다.




[Database 서비스 종류]








cloud DD for My3QL 제공 일기 1) 생성












1) 생성











2) DB서버 ACG 설정 수정







2) DB서버 ACG 설정 수정








- 3) 클라이언트 서버 접속 및 mysql 설치 후 접속
- 1. #감시 대상 서버에 접속 및 mysql client 설치 yum install -y mysql

#DB서버에 접속 mysql -h [private 도메인명] -u [사용자명] -p

※ DB 계정 잊었을 시 -









3) 클라이언트 서버 접속 및 mysql 설치 후 접속

2. 접속 확인

```
[root@test-web-01 ~]# mysql -h db-bjosi.cdb.ntruss.com -u userl -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1134
Server version: 8.0.25 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2022, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> ■
```

- ※ 접속 안될 경우
 - '2) DB서버 ACG 설정 수정' 다시 확인
 - 전 슬라이드에서 설치 명령어 입력 다시 확인
 - 사용자 계정 ID와 비밀번호 확인







1) CDB 백업 및 접속

1. DB에 테이블 생성

```
#DB사용 및 table 확인
use TestDB;
show tables; #empty인 것 확인

#table 생성
CREATE TABLE `student` (
    `id` int(11),
    `name` char(10) DEFAULT NULL,
    `addr` char(80) DEFAULT NULL,
    `phone` char(20) DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY (`id`)
);
show tables; #테이블 생성 확인
```




```
mysql> use TestDB;
Database changed
mysql> show tables;
Empty set (0.00 sec)
mysql> CREATE TABLE `student` (
            id` int(11),
           `name` char(10) DEFAULT NULL,
           `addr` char(80) DEFAULT NULL,
           `phone` char(20) DEFAULT NULL,
           PRIMARY KEY ('id')
    -> );
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.02 sec)
mysql> show tables;
  Tables_in_TestDB
  student
1 row in set (0.00 sec)
mysql>
```






1) CDB 백업 및 접속



: Backup시작시간 이후 백업 확인





1) CDB 백업 및 접속

3. DB의 TABLE 삭제

#DB사용 및 table 확인 use TestDB; drop table student; show tables;








1) CDB 백업 및 접속













2) 백업 확인






Classic / Cloud DB for MySQL / DB Server







※ DB 삭제







V

Management

- 1. Monitoring
- 2. Sub Account
- 3. Web service Monitoring System








5-1. Monitoring

Monitoring

Monitoring 서비스는 컴퓨팅 자원의 상태를 모니터링하고 이벤트가 발생하면 사용자에게 통보합니다. 서버와 Auto Scaling을 생성한 Auto Scaling 그룹에 대해 다양한 모니터링 정보, 이벤트 발생 및 통보 등의 기능을 제공합니다.










Monitoring 실습 시나리오

: 서버에 부하를 주어 정한 임계치(사용률 90%이상)보다 높을 때 사용자에게 알림을 줌







5-1. Monitoring

서버에 대한 Monitoring 절차

1) 상세 모니터링 서비스 등록







서버에 대한 Monitoring 절차

2) 알림 대상자 추가


Classic / Monitoring / Notification Recipient

Notification Recipient
통보대상자 정보를 등록해 두시면, 모니터링 등 이벤트 발생 시 통보 대상으로 설정하실 수 있습니다.

+ 대상자 주가

(2)
3.
약


: 사용자 정보 입력








서버에 대한 Monitoring 절차











5-1. Monitoring

서버에 대한 Monitoring 절차

3) Observation 등록







서버에 대한 Monitoring 절차

- 4) 이벤트 확인
- 1. #감시 대상 서버에 접속 및 yum 업데이트 yum install -y epel-release yum install -y stress


#서버에 부하 주기 stress -c 2 Monitoring

Integrated Dashboard

Dashboard


Server Dashboard

Event Dashboard



: 임계치(CPU사용률이 90%이상일 때)에 대한 이벤트 발생 확인







5-1. Monitoring

서버에 대한 Monitoring 절차

4) 이벤트 확인

[SMS]

[Web발신] [Nclouc] test-web-01 CPU used(%) 90 % over 오후 1:20





모니터링 이벤트 발생 알림

안녕하세요. 김지원 고객님

Korea Region - server: test-web-01, CPU used(%) 90 % over. Please, Check the Event.

발생시간	2022-08-29 13:20:14 (UTC+09:00)	
Region	Korea	
Zone	KR-2	
구분	server	
서버명	test-web-01	
서버그룹		
발생항목	CPU used(%)	
상세		
임계치	90 % aver	
지속시간(분)	5Min.	
결과	93.93 %	

[E-Mail]









5-2. Sub Account

Sub Account


Sub Account는 여러 사용자가 같은 리소스를 이용하고 관리할 수 있는 서브 계정을 제공하는 서비스입니다.

Sub Account 사용 이유

- 하나의 계정을 여러 명이 사용하는 경우, 다른 사람이 관리하는 리소스와 내가 관리하는 리소스가 혼재되어 관리하기 어렵고 계정의 비밀번호를 여러 사람이 공유하게 되므로 보안 문제가 발생할 위험이 높습니다.
- 네이버 클라우드 플랫폼의 서비스를 사용하고 운용하는 담당자가 여러 명이고 각자 맡은 업무와 책임이 다른 경우, 담당자별로 리소스 사용 권한을 다르게 부여해야 하는 경우도 있습니다.

=> 계정 하나를 여러 명이 공유하지 않아도 되고, 동일한 리소스를 여러 사용자가 공유하고 관리할 수 있습니다.









5-2. Sub Account

Sub Account 인증 절차

1) 2차 인증 설정 방법











Sub Account 인증 절차

1) 2차 인증 설정 방법







5-3. Web service Monitoring System

Web service Monitoring System

URL 입력만으로 별도의 Agent 설치나 코드 추가 없이 바로 모니터링을 시작할 수 있는 모니터링 서비스입니다. PC 뿐만 아니라 모바일 페이지에 대한 모니터링도 가능하며, 사용자 이용 패턴을 모니터링하기 위한 시나리오 구성도 UI를 통해 간편하게 설정할 수 있습니다.

Web service Monitoring System 등록 방법










Web service Monitoring System 등록 절차


2







Web service Monitoring System 등록 절차








Web service Monitoring System 등록 절차

4. 확인









Question & Answer



Q&A