CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Manual de usuario

Guía de uso para el personal del banco

Sistema de Gestión de Tarjetas de Crédito

Repositorio: github.com/jafet143/examen_tecnico

Octubre de 2026

Sistema de Gestión de Tarjetas de Crédito · Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala (CHN)

Este manual explica cómo usar el sistema en el trabajo diario: atender clientes, registrar y decidir solicitudes de tarjeta, registrar consumos y pagos y administrar las tarjetas y cuentas. Está dirigido al personal del banco y no requiere conocimientos técnicos.

Contenido

1. Conceptos básicos
2. Ingresar y cerrar sesión
3. Perfiles: qué puede hacer cada usuario
4. Recorrido de la pantalla
5. Resumen operativo
6. Clientes
7. Solicitudes de tarjeta
8. Cuentas y tarjetas
9. Registrar consumos y pagos
10. Pago mínimo, intereses y mora
11. Bloquear y desbloquear una tarjeta
12. Reponer una tarjeta
13. Renovar una tarjeta vencida
14. Reversar movimientos
15. Recargos por mora, devolución de intereses y exoneración de mora
16. Cancelar una cuenta
17. Preguntas frecuentes y mensajes comunes

1. Conceptos básicos

- **Cliente:** persona registrada en el sistema. Cada cliente recibe un **código de cliente** de 8 dígitos (por ejemplo, `10000005`) que el sistema asigna al crearlo y que no cambia nunca.
- **Solicitud:** pedido de una tarjeta de un tipo (Clásica, Oro, Platino o Black). Empieza como **Pendiente** y luego se **aprueba** o se **rechaza**.
- **Cuenta de crédito:** se abre al aprobar una solicitud. En la cuenta están el límite de crédito, la deuda (saldo), el ciclo de facturación y todos los movimientos.
- **Tarjeta:** es el plástico que usa el cliente. Siempre pertenece a una cuenta. Si se pierde, se roba, se daña o vence, se emite una tarjeta nueva **en la misma cuenta**: la deuda, el límite y el historial no cambian.
- **Saldo o deuda:** lo que el cliente debe. Los consumos y los cargos lo aumentan; los pagos lo reducen.
- **Crédito disponible:** límite de crédito menos la deuda actual.

- Los números de cuenta y de tarjeta se muestran ocultos, con solo los últimos 4 dígitos visibles (`•••• 1014`).

Tipos de tarjeta e ingreso mensual mínimo para solicitarlos:

Tipo	Ingreso mensual mínimo
Clásica	Q 3,000.00
Oro	Q 8,000.00
Platino	Q 15,000.00
Black	Q 30,000.00

2. Ingresar y cerrar sesión

Ingresar

1. Abra el sistema en el navegador (la dirección se la proporciona el área de Tecnología).
2. Aparece la pantalla **Acceder a tu cuenta**. Escriba su usuario en **Usuario o email** y su contraseña en **Contraseña**. El icono del ojo muestra la contraseña mientras la escribe.
3. Pulse **Iniciar sesión**. El sistema abre el **Resumen operativo**.



Si el usuario o la contraseña no son correctos, la pantalla lo indica y puede volver a intentarlo. Si olvidó su contraseña, solicítela al administrador del sistema.

Cerrar sesión

1. Pulse su nombre en la esquina superior derecha.
2. Elija **Cerrar sesión**. El sistema vuelve a la pantalla de ingreso.

Cierre sesión siempre que deje el equipo. Por seguridad, si la sesión se mantiene sin uso mucho tiempo, el sistema puede pedirle que ingrese de nuevo.

---

3. Perfiles: qué puede hacer cada usuario

Cada usuario tiene un perfil, que se muestra debajo de su nombre en la barra superior. El sistema solo muestra los menús y botones que su perfil permite usar.


Tarea	Administrador	Operador de atención	Cajero	Analista de crédito
Consultar clientes y cuentas	Sí	Sí	Sí	Sí

Tarea	Administrador	Operador de atención	Cajero	Analista de crédito
Crear y editar clientes	Sí	Sí		
Eliminar clientes	Sí			
Consultar solicitudes	Sí	Sí		Sí
Registrar solicitudes	Sí	Sí		
Aprobar o rechazar solicitudes	Sí			Sí
Registrar consumos	Sí	Sí		
Registrar pagos	Sí		Sí	
Bloquear tarjetas	Sí	Sí		
Desbloquear tarjetas	Sí			
Reponer y renovar tarjetas	Sí	Sí		
Registrar recargos por mora	Sí			
Devolver intereses, exonerar mora y reversar comisiones	Sí			
Reversar consumos y pagos	Sí			
Cancelar cuentas	Sí			
Ver el número completo de cuenta y tarjeta	Sí			

Así se separan las funciones: quien registra una solicitud (Operador) no la decide (Analista), y quien registra consumos (Operador) no registra pagos (Cajero).

Si intenta abrir una página que su perfil no permite, verá el mensaje **“No tienes permiso para ver esta página”** con el botón **Ir al inicio**. Si necesita ese acceso, solicítelo a un administrador.

4. Recorrido de la pantalla



- **Barra lateral (izquierda):** menú principal con **Resumen**, **Clientes**, **Solicitudes** y **Cuentas y tarjetas**. Solo aparecen las opciones de su perfil. Junto a **Solicitudes** se muestra cuántas solicitudes están pendientes. En pantallas pequeñas la barra se abre con el botón de menú de la esquina superior izquierda.
- **Barra superior:** nombre del sistema y, a la derecha, su nombre y perfil. Al pulsar su nombre aparece **Cerrar sesión**.
- **Ruta de navegación:** sobre el título de cada página se indica dónde está (por ejemplo, *Cuentas y tarjetas* / *Detalle de cuenta*). Puede pulsar las partes subrayadas para volver.
- **Botón Regresar:** aparece en las páginas internas (detalle de cliente, formularios, detalle de cuenta, nueva solicitud y revisión). Lo lleva a la página anterior.
- **Menú "Más acciones":** en el detalle de una cuenta agrupa las operaciones menos frecuentes (reponer, renovar, bloquear, desbloquear, registrar cargo, exonerar mora y cancelar cuenta). Solo muestra las opciones que su perfil permite y que aplican a esa cuenta.
- **Mensajes:** al guardar algo correctamente aparece un aviso de confirmación (por ejemplo, *"Pago registrado correctamente"*). Los errores aparecen en rojo arriba del formulario o debajo del campo que hay que corregir.

5. Resumen operativo


Es la página de inicio. Muestra, según su perfil:

- **Clientes registrados**, **Solicitudes pendientes**, **Cuentas activas** (con cuántas tarjetas hay emitidas) y **Deuda de la cartera**.
- **Solicitudes pendientes:** las más recientes, con el enlace **Revisar** (si puede decidir) o **Ver detalle**. **Ver todas** abre la lista completa.
- **Actividad reciente:** últimas solicitudes registradas, aprobadas o rechazadas.
- **Cartera de crédito:** límite total, porcentaje del crédito utilizado, crédito disponible y número de **cuentas en mora**.

El botón **Nueva solicitud** (arriba a la derecha) lleva directamente al registro de una solicitud.

---

6. Clientes



6.1 Buscar un cliente

1. En la barra lateral pulse **Clientes**.
2. Escriba en el buscador **Buscar por nombre, código o identificación**. La lista se filtra mientras escribe.
3. Pulse **Ver** para abrir el detalle del cliente.

En la lista, cada cliente muestra su código y su ciudad. Dos etiquetas ayudan a identificar casos especiales:

- **En mora:** el cliente tiene al menos una cuenta con pagos atrasados.
- **Sin producto activo:** el cliente no tiene ninguna cuenta activa (por ejemplo, porque canceló la única que tenía o porque aún no se le ha aprobado ninguna).

6.2 Crear un cliente


1. En **Clientes** pulse **Agregar cliente**.
2. Complete todos los campos: **Nombre**, **Apellido**, **Número de identificación**, **Fecha de nacimiento**, **Dirección**, **Correo electrónico** y **Teléfono**.
3. Pulse **Guardar cliente**. Verá el mensaje *"Cliente registrado correctamente"* y el sistema le asignará el código de cliente.

Para salir sin guardar pulse **Cancelar**.

El sistema revisa los datos antes de guardar y muestra el problema debajo de cada campo:

Mensaje	Qué hacer
El nombre es obligatorio / El apellido es obligatorio	Complete el campo.
Use entre 5 y 20 letras, números o guiones	Revise el número de identificación.
La fecha de nacimiento debe ser pasada	Corrija la fecha.
El cliente debe ser mayor de edad (18 años o más)	Solo se registran clientes mayores de edad.
El correo electrónico no tiene un formato válido	Escriba un correo como `nombre@dominio.com`.
El teléfono debe tener entre 8 y 20 caracteres (números, +, (), - y espacios)	Corrija el teléfono.
Ya existe un cliente con el número de identificación …	La persona ya está registrada: búsquela en la lista en lugar de crearla de nuevo.

6.3 Ver el detalle de un cliente



El detalle muestra:

- Los datos personales y de contacto, y el **código de cliente** junto al nombre.
- **Solicitudes del cliente:** cada solicitud con su tipo, fecha, ingreso, estado, monto aprobado y la decisión con su motivo. Desde aquí puede pulsar **Nueva solicitud** con el cliente ya seleccionado.
- **Productos activos:** las cuentas vigentes del cliente con su tarjeta, límite, deuda, disponible y estado. **Ver detalle** abre la cuenta.
- **Historial de productos:** las cuentas canceladas, con la fecha y el motivo de la cancelación.

6.4 Editar un cliente

1. En la lista pulse el icono del lápiz (**Editar cliente**) o, en el detalle, el botón **Editar cliente**.
2. Modifique los datos. El **Código de cliente** aparece como campo de solo lectura: lo asigna el sistema y no se puede cambiar.
3. Pulse **Guardar cliente**. Verá *“Cliente actualizado correctamente”*.

6.5 Eliminar un cliente

Solo se puede eliminar un cliente que **no tenga cuentas activas**.

1. En la lista pulse el icono de la papelera (**Eliminar cliente**) o, en el detalle, el botón **Eliminar**.
2. La ventana **Eliminar cliente** muestra cuántas solicitudes, cuentas y tarjetas tiene el cliente.
    - Si tiene cuentas activas, verá **“No se puede eliminar este cliente”** y el botón quedará deshabilitado. Primero hay que cancelar cada una de sus cuentas (sección 16).
    - Si no tiene cuentas activas, el aviso indica que también se eliminarán sus solicitudes, cuentas canceladas, tarjetas y movimientos.
3. Pulse **Eliminar cliente** para confirmar o **Cancelar** para salir.

Esta acción no se puede deshacer. Úsela solo para registros creados por error.

---


7. Solicitudes de tarjeta

7.1 Requisitos para obtener una tarjeta

El cliente debe cumplir todo lo siguiente:

1. Ser mayor de edad.
2. Tener al menos **1 año de estabilidad laboral** con su empleador actual.
3. Tener un **ingreso mensual** igual o mayor al mínimo del tipo de tarjeta (sección 1).
4. **No tener cuentas en mora.**
5. **No tener ya una cuenta activa del mismo tipo.** Si el cliente perdió o dañó su tarjeta, no se registra una solicitud nueva: se hace una **reposición** (sección 12). Si el cliente canceló antes una cuenta de ese tipo, sí puede volver a solicitarla.
6. No tener otra solicitud pendiente del mismo tipo.

7.2 Registrar una solicitud



1. Pulse **Nueva solicitud** (en el Resumen, en Solicitudes o en el detalle del cliente).
2. En **Cliente** elija al cliente. A la derecha aparecen sus datos, su **Estado de pagos** y sus **Productos del cliente** (activos y anteriores).
3. Escriba el **Ingreso mensual declarado**.
4. Elija el **Tipo de tarjeta**. Los tipos que no se pueden elegir aparecen en gris con el motivo:
    - *Requiere ingreso de Q …*: el ingreso escrito no alcanza el mínimo de ese tipo.
    - *Ya tiene cuenta …*: el cliente ya tiene una cuenta activa de ese tipo.
5. En **Información laboral** escriba el **Empleador** y la **Fecha de inicio laboral**. Debajo del campo aparece la antigüedad calculada (*Antigüedad: …*).
6. Pulse **Crear solicitud**. Verá *"Solicitud registrada correctamente"*.

La **Fecha de solicitud** se registra automáticamente. Toda solicitud nueva queda en estado **Pendiente**: registrarla no abre ninguna cuenta ni emite tarjeta.

El botón **Crear solicitud** queda deshabilitado en estos casos:

Aviso	Qué significa
El cliente tiene cuentas en mora	Debe ponerse al día en sus pagos antes de solicitar una nueva tarjeta.


Aviso	Qué significa
Se requiere al menos 1 año de estabilidad laboral	La fecha de inicio laboral es de hace menos de 12 meses.

7.3 Ver y filtrar solicitudes

1. En la barra lateral pulse **Solicitudes**.
2. Use las pestañas **Todas**, **Pendiente**, **Aprobada** y **Rechazada** (cada una muestra cuántas hay) y el buscador **Buscar cliente, código o solicitud**.
3. Pulse **Revisar** (solicitudes pendientes, si su perfil puede decidir) o **Ver detalle**.

Cada solicitud tiene un código como `SOL-007`.

7.4 Aprobar una solicitud



1. Abra la solicitud con **Revisar**.
2. Revise los datos: tipo, ingreso, **Empleador**, **Inicio laboral** y **Antigüedad laboral**, y el **Perfil del cliente**.
3. En **Monto aprobado** el sistema propone el máximo permitido: el **150 % del ingreso mensual** (por ejemplo, con un ingreso de Q 4,500.00 el máximo es Q 6,750.00). Puede aprobar un monto menor. Si escribe más, verá *"Supera el máximo de … por …"*.
4. Si lo desea, escriba un **Comentario / motivo** (es opcional al aprobar).

5. Pulse **Aprobar**. Verá *“Solicitud aprobada: cuenta abierta y tarjeta emitida”*.

Al aprobar, el sistema abre la **cuenta de crédito** con límite igual al monto aprobado y deuda Q 0.00, y emite su **primera tarjeta**. La solicitud muestra entonces el número de cuenta y de tarjeta y el enlace **Ver detalle de la cuenta**.

El botón **Aprobar** queda deshabilitado, con un aviso rojo, si:

- **No se puede aprobar: estabilidad laboral insuficiente** (menos de 1 año).
- **No se puede aprobar: el cliente ya tiene una cuenta de este tipo.**
- **No se puede aprobar: el cliente tiene cuentas en mora.**

En esos casos la solicitud solo se puede rechazar.

7.5 Rechazar una solicitud


1. Abra la solicitud con **Revisar**.
2. Escriba el motivo en **Comentario / motivo**. **Es obligatorio** al rechazar; sin él verá *“Indique el motivo del rechazo”*.
3. Pulse **Rechazar**. Verá *“Solicitud rechazada”*.

Una solicitud rechazada no genera cuenta ni tarjeta. Las decisiones quedan registradas con su fecha y no se pueden cambiar.

---

8. Cuentas y tarjetas

8.1 Lista de cuentas




1. En la barra lateral pulse **Cuentas y tarjetas**.
2. Arriba verá los totales de la cartera: **Cuentas activas**, **Límite total**, **Saldo / deuda total** y **Disponible total**.
3. Use las pestañas **Activas** (se muestra al entrar), **Canceladas** y **Todas**.
4. Busque con **Buscar titular, código o últimos 4 dígitos** y filtre por tipo (**Todos los tipos**) o por estado (**Todos los estados de pago**: *Al día*, *Pago pendiente*, *En mora* o *Tarjeta bloqueada*).
5. Pulse **Ver detalle** para abrir una cuenta.

Etiquetas de estado:

Etiqueta	Significado
Al día	La cuenta no tiene pagos atrasados.
Pago pendiente	Falta el pago mínimo del mes, pero todavía no vence (hasta el día 25).
En mora	No se cubrió el pago mínimo antes del día 25.

Etiqueta	Significado
Bloqueada	La tarjeta vigente está bloqueada.
Vencida	La tarjeta vigente pasó su fecha de vencimiento.
Cancelada	La cuenta fue cancelada.


8.2 Detalle de la cuenta



El detalle de la cuenta muestra:

- **Encabezado:** tipo y número de cuenta, titular y código de cliente, con los botones **Registrar consumo**, **Registrar pago** y **Más acciones** (según su perfil).
- **Avisos:** cuenta en mora (con el monto vencido y los días de atraso), tarjeta bloqueada, tarjeta vencida o cuenta cancelada.
- **Tarjeta:** dibujo de la tarjeta vigente con su color según el tipo (Clásica azul, Oro dorado, Platino plateado, Black negro), su número, titular y vencimiento. Si está bloqueada aparece en gris con la palabra *BLOQUEADA*.
- **N.º de cuenta** y **Tarjeta vigente:** pueden ser distintos si la tarjeta se repuso o renovó.
- **Límite de crédito**, **Saldo / deuda actual** y **Crédito disponible**, con una barra de uso. Si los intereses o recargos llevaron la deuda por encima del límite, aparece el aviso *Sobregiro por cargos*.

- **Ciclo de facturación:** se explica en la sección 10.
- **Tarjetas de la cuenta:** todas las tarjetas que ha tenido la cuenta, la más reciente primero, con su estado (*Activa*, *Bloqueada*, *Reemplazada* o *Cancelada*), emisión, vencimiento y, si se repuso o renovó, el motivo, la fecha y los requisitos presentados.
- **Historial de movimientos:** consumos, pagos y cargos, del más reciente al más antiguo.



En el historial, cada movimiento indica su tipo (*Consumo*, *Pago*, *Intereses*, *Recargo por mora* o *Comisión por reposición*). Los intereses dicen *"Generado automáticamente al vencer el ciclo"*. Los movimientos reversados aparecen tachados, con su estado (*Reversado*, *Devuelto* o *Exonerado*) y el motivo, y ya no cuentan en la deuda. Al pie se muestran los totales y la **Deuda actual**.

8.3 Ver el número completo

Los números de cuenta y de tarjeta se muestran ocultos. Si su perfil lo permite (Administrador), junto a cada número aparece un **ojo** (**Mostrar número**):

1. Pulse el ojo: el número completo aparece en grupos de 4 dígitos.
2. Pulse de nuevo (**Ocultar número**) para ocultarlo. También se oculta al salir de la página.

Si no ve el ojo, su perfil no tiene acceso a los números completos.

---

9. Registrar consumos y pagos


9.1 Registrar un consumo

1. En el detalle de la cuenta pulse **Registrar consumo**.
2. La ventana muestra la cuenta, la tarjeta vigente, el **Límite de crédito**, la **Deuda actual** y el **Disponible**.
3. Escriba el **Monto del consumo** y la **Descripción** (por ejemplo, el comercio). La **Fecha y hora** es opcional: si la deja vacía se usa la actual; no puede ser futura.
4. Pulse **Registrar consumo**. Verá *"Consumo registrado correctamente"*.

El consumo se hace siempre con la tarjeta vigente y no puede superar el crédito disponible. El botón **Registrar consumo** aparece deshabilitado (al pasar el cursor se ve el motivo) cuando:

Aviso	Qué hacer
La tarjeta vigente está bloqueada: no se permiten consumos	Desbloquear (si el motivo lo permite) o reponer la tarjeta.
La tarjeta venció el …: renuévela para registrar consumos	Renovar la tarjeta (sección 13).
La cuenta está en mora: registra un pago para ponerte al día antes de realizar consumos	Registrar un pago que cubra la mora.
No se puede registrar este consumo (la deuda excedería el límite)	Registrar un monto menor o igual al disponible.

9.2 Registrar un pago



1. En el detalle de la cuenta pulse **Registrar pago**.
2. La ventana muestra la **Deuda actual**, el **Pago mínimo pendiente**, el **Pago de contado pendiente** y la **Fecha límite**.
3. En **Monto a pagar** elija una opción, que llena el monto automáticamente:
    - **Monto en mora** (solo si la cuenta está en mora): lo necesario para salir de la mora.
    - **Pago mínimo:** lo que falta del pago mínimo del mes.
    - **Pago de contado:** lo que falta para pagar todo el saldo del corte y no generar intereses.
    - **Otro monto:** escriba el monto en **Monto del pago**.
4. Escriba la **Descripción** (por ejemplo, *Pago en agencia*). La fecha es opcional.
5. Revise los avisos y pulse **Registrar pago**. Verá *“Pago registrado correctamente”*.

Avisos de la ventana:

- **Saldo después de registrar este pago:** cómo quedarán la deuda y el disponible. Si la cuenta está en mora indica si el pago la pone al día o cuánto falta.
- **El pago no cubre el pago mínimo** (amarillo): el pago es menor que el mínimo; si no se completa antes de la fecha límite, la cuenta entrará en mora. El pago se puede registrar igual.
- **Intereses:** si no se paga el contado antes del día 25, se cobrará un interés del 5 % sobre lo no pagado.

Los pagos se aceptan aunque la tarjeta esté bloqueada o vencida, o la cuenta esté en mora. No se puede pagar más que la deuda actual (*"Supera la deuda actual por …"*) ni pagar una cuenta sin deuda (*"La cuenta no tiene saldo pendiente de pago"*).

---

10. Pago mínimo, intereses y mora

Cada cuenta tiene un ciclo mensual:

- **Fecha de corte:** día **5** de cada mes. Lo que el cliente debe ese día es el **saldo al corte**.
- **Fecha límite de pago:** día **25** del mismo mes.
- **Pago mínimo:** el **10 %** del saldo al corte.
- **Pago de contado:** el saldo al corte completo.

Qué ocurre según lo que pague el cliente antes del día 25:

Pago antes del día 25	Resultado
El pago de contado completo	Queda **al día** y **no paga intereses**.
Al menos el pago mínimo, pero no el contado	Queda **al día**, pero el día 26 se le cobra un **interés del 5 %** sobre lo que no pagó.
Menos del pago mínimo (o nada)	Queda **en mora** desde el día 26 y además se le cobra el interés del 5 % sobre lo que no pagó.

Ejemplo. El 5 de octubre el saldo al corte es **Q 2,000.00**. El pago mínimo es Q 200.00 y el de contado Q 2,000.00, con fecha límite el 25 de octubre.

- Si paga **Q 2,000.00** el 20 de octubre: queda al día y sin intereses.
- Si paga **Q 200.00** el 20 de octubre: queda al día. El 26 de octubre se cobra un interés de 5 % sobre los Q 1,800.00 no pagados: **Q 90.00**.
- Si paga **Q 150.00** el 20 de octubre: le faltaron Q 50.00 para el mínimo, así que desde el 26 de octubre está **en mora por Q 50.00**, y se cobra un interés de 5 % sobre Q 1,850.00: **Q 92.50**.

El panel **Ciclo de facturación** del detalle de la cuenta muestra la **Fecha de corte**, la **Fecha límite de pago**, el **Próximo corte**, el **Saldo al corte**, lo **Pagado del corte**, el **Pago mínimo** y el **Pago de contado** con lo que falta de cada uno.

Los intereses los calcula y registra el **sistema automáticamente**; nadie los registra a mano. Aparecen en el historial como *Intereses* con la descripción del ciclo.

Mientras una cuenta está **en mora**:

- No acepta consumos (sí pagos).
- El titular no puede solicitar ni recibir nuevas tarjetas.

- La cuenta no se puede cancelar.


Para salir de la mora basta con pagar lo que falta del pago mínimo vencido (opción **Monto en mora** en la ventana de pago).

---

11. Bloquear y desbloquear una tarjeta

11.1 Bloquear

1. En el detalle de la cuenta pulse **Más acciones → Bloquear tarjeta**.
2. Elija el **Motivo del bloqueo**: *Robo*, *Extravío*, *Sospecha de fraude* o *Solicitud del cliente*.
3. Si lo desea, escriba un **Comentario** (máximo 250 caracteres).
4. Pulse **Bloquear tarjeta**. Verá *"Tarjeta bloqueada correctamente"*.



Una tarjeta bloqueada **no acepta consumos, pero sí pagos**.

Importante: si el motivo es *Robo*, *Extravío* o *Sospecha de fraude*, el bloqueo es **definitivo** (la ventana lo advierte con el aviso **Bloqueo definitivo**): la tarjeta no podrá desbloquearse y la única opción será reponerla. Solo el bloqueo por *Solicitud del cliente* es temporal.

11.2 Desbloquear

Solo para tarjetas bloqueadas por **Solicitud del cliente** y solo con perfil Administrador.


1. En el detalle de la cuenta pulse **Más acciones** → **Desbloquear tarjeta**.
2. Confirme con **Desbloquear tarjeta**. Verá *"Tarjeta desbloqueada correctamente"*.

Si la tarjeta está bloqueada por otro motivo, la opción no aparece y el aviso de la cuenta dice: *"Esta tarjeta no puede desbloquearse. La única opción es generar una reposición"*, con el botón **Generar reposición**.

---

12. Reponer una tarjeta

La reposición emite una **tarjeta nueva en la misma cuenta** cuando el plástico se roba, se pierde, se daña o hay sospecha de fraude. La deuda, el límite, el ciclo y el historial se conservan; cambia el número de la tarjeta. La mora no impide reponer.



1. En el detalle de la cuenta pulse **Más acciones** → **Reponer tarjeta** (o **Generar reposición** en el aviso de bloqueo).

2. Elija el **Motivo de la reposición** y cumpla su requisito. Si la tarjeta ya está bloqueada por robo, extravío o sospecha de fraude, no se elige: la ventana muestra el motivo **tomado del bloqueo**, con su fecha y usuario, y solo queda cumplir el requisito de ese motivo.

Motivo	Requisito	Costo
Robo	Marcar la casilla **El cliente presentó la denuncia del robo**	Sin costo
Extravío	Ninguno	**Comisión de Q 45.00** que se carga a la cuenta
Deterioro	Marcar la casilla **El cliente presentó la tarjeta deteriorada**	Sin costo
Sospecha de fraude	Ninguno	Sin costo

3. Si lo desea, escriba un **Comentario**.
4. Pulse **Reponer tarjeta**. Verá *"Tarjeta repuesta correctamente. La nueva tarjeta termina en …"*.

Mientras falte marcar la casilla del requisito, el botón **Reponer tarjeta** queda deshabilitado. Si el motivo es extravío, la ventana avisa **"Se cobrará una comisión de Q 45.00 a la cuenta"** y la comisión aparece en el historial como *Comisión por reposición*.

La tarjeta anterior queda como **Reemplazada** en *Tarjetas de la cuenta* (y bloqueada si el motivo fue robo, extravío o sospecha de fraude).

---

13. Renovar una tarjeta vencida

Cuando la tarjeta vigente pasa su fecha de vencimiento, la cuenta muestra la etiqueta **Vencida** y el aviso **Tarjeta vencida**: *"La tarjeta venció el … Renuévela para seguir registrando consumos"*. Una tarjeta vencida no acepta consumos (sí pagos).

1. Pulse **Renovar tarjeta** en el aviso o en **Más acciones**.
2. La ventana indica: *"Se emitirá una nueva tarjeta sin costo en la misma cuenta … El saldo, el límite y el historial se conservan."*
3. Pulse **Renovar tarjeta**. Verá *"Tarjeta renovada correctamente. La nueva tarjeta termina en …"*.

La renovación **no tiene costo**. La tarjeta nueva vence en 5 años y la anterior queda como *Reemplazada* con el motivo *Renovación por vencimiento*. Si la tarjeta vencida además está bloqueada, primero hay que desbloquearla o reponerla.

---

14. Reversar movimientos

Un reverso corrige un consumo o un pago registrado por error (por ejemplo, un cargo duplicado). Solo lo puede hacer un Administrador. **El movimiento no se borra:** queda tachado, con el motivo, la fecha y el usuario, y deja de contar en la deuda, el pago mínimo, la mora y los intereses.

1. En el **Historial de movimientos** pulse **Reversar** en la fila del consumo o del pago.
2. La ventana muestra el movimiento y el **Efecto en el saldo** (*"El saldo pasará de … a …"*).
3. Escriba el **Motivo** (obligatorio, entre 5 y 250 caracteres).
4. Pulse **Reversar consumo** o **Reversar pago**. Verá *"Consumo reversado correctamente"* o *"Pago reversado correctamente"*.

No se puede reversar si el resultado no es posible:

- *"No se puede reversar el consumo: el saldo quedaría en … Reverse primero el pago que lo cubrió"*: el consumo ya se pagó; primero hay que reversar ese pago.
- *"No se puede reversar el pago: el saldo de … superaría el límite de crédito de …"*.
- Un movimiento ya reversado no se puede reversar de nuevo.

---

15. Recargos por mora, devolución de intereses y exoneración de mora

Además de consumos y pagos, la cuenta puede tener **cargos**: intereses (automáticos), recargos por mora y comisiones por reposición. Los cargos suman a la deuda y, a diferencia de los consumos, pueden dejarla por encima del límite. Estas operaciones son solo para el perfil Administrador.

15.1 Registrar un recargo por mora

1. En el detalle de la cuenta pulse **Más acciones** → **Registrar cargo**.
2. En **Tipo de cargo** elija *Recargo por mora* (es el único que se registra a mano; los intereses y las comisiones los genera el sistema).
3. Escriba el **Monto** y la **Descripción**. La fecha es opcional.
4. Pulse **Registrar cargo**. Verá *"Cargo registrado correctamente"*.

Si el cargo deja la deuda por encima del límite, la ventana lo advierte con **"El cargo dejará la cuenta en sobregiro"**.

15.2 Devolver intereses

1. En el **Historial de movimientos**, en la fila de *Intereses*, pulse **Devolver**.
2. Escriba el motivo (entre 5 y 250 caracteres) y pulse **Devolver intereses**.

3. Verá *“Intereses devueltos correctamente”*. El cargo queda como **Devuelto** y la deuda baja. El sistema no vuelve a cobrar el interés de ese mes.

15.3 Exonerar recargos por mora

- **Un recargo:** en la fila del *Recargo por mora* pulse **Exonerar**, escriba el motivo y pulse **Exonerar recargo**. Verá *“Recargo por mora exonerado correctamente”*.
- **Todos los recargos de la cuenta:** pulse **Más acciones** → **Exonerar mora** (la opción aparece solo si hay recargos pendientes), escriba el **Motivo de la exoneración** y pulse **Exonerar mora**. Verá, por ejemplo, *“Se exoneraron 2 recargos por Q 300.00”*.

La exoneración no paga la deuda: quita los recargos, pero si el cliente no ha cubierto el pago mínimo vencido, la cuenta **sigue en mora** hasta que pague.

15.4 Reversar una comisión por reposición

En la fila de *Comisión por reposición* pulse **Reversar**, escriba el motivo y pulse **Reversar comisión**. Verá *“Comisión revertida correctamente”*.


---

16. Cancelar una cuenta

Solo el perfil Administrador puede cancelar cuentas. Requisitos:

- La cuenta debe estar **al día** en sus pagos.
- La deuda debe ser **Q 0.00**.

Se puede cancelar aunque la tarjeta esté bloqueada.



1. En el detalle de la cuenta pulse **Más acciones → Cancelar cuenta**.
2. Revise **Requisitos para cancelar**: cada requisito aparece con una marca verde si se cumple o una x roja si no. Si alguno no se cumple verá **“No se puede cancelar esta cuenta todavía”** y el botón quedará deshabilitado.
3. Elija el **Motivo de la cancelación**: *Solicitud del cliente* o *Decisión del banco*. Si lo desea, escriba un **Comentario**.
4. Pulse **Cancelar cuenta** (o **Volver** para salir sin cancelar). Verá *“Cuenta cancelada correctamente”*.

Al cancelar, la cuenta y su tarjeta quedan **Canceladas**. **No se borra nada:** el historial de tarjetas y movimientos sigue visible, la cuenta muestra el aviso **Cuenta cancelada** con el motivo, la fecha y el usuario, y ya no admite operaciones. El cliente sigue registrado; si no le quedan otras cuentas aparecerá como **Sin producto activo**, y puede volver a solicitar el mismo tipo de tarjeta (recibirá una cuenta con número nuevo).

---

17. Preguntas frecuentes y mensajes comunes

No veo un menú o un botón que usa un compañero. Su perfil no tiene ese permiso (sección 3). Si lo necesita para su trabajo, solicítelo a un administrador.

Veo “No tienes permiso para ver esta página”. La página no corresponde a su perfil. Pulse **Ir al inicio**.

El cliente perdió su tarjeta y quiere una nueva. ¿Registro una solicitud? No. Se hace una **reposición** (sección 12): la tarjeta nueva queda en la misma cuenta. Una solicitud del mismo tipo sería rechazada porque el cliente ya tiene esa cuenta.

No puedo registrar un consumo. Revise el motivo al pasar el cursor sobre **Registrar consumo**: tarjeta bloqueada, tarjeta vencida, cuenta en mora o falta de crédito disponible (sección 9.1).

El cliente pagó el mínimo. ¿Por qué tiene intereses? El pago mínimo evita la mora, pero no los intereses. Solo el pago de contado completo antes del día 25 evita el interés del 5 % (sección 10).

Exoneré la mora y la cuenta sigue en mora. Es correcto: la exoneración quita los recargos, pero no paga la deuda. El cliente debe cubrir el monto en mora.

No puedo desbloquear una tarjeta. Solo se desbloquean las tarjetas bloqueadas por *Solicitud del cliente*. Las bloqueadas por robo, extravío o sospecha de fraude se reponen.

No puedo eliminar un cliente. Tiene cuentas activas. Primero hay que cancelarlas (requieren estar al día y con deuda Q 0.00).

No puedo cancelar una cuenta. La cuenta no está al día o tiene deuda. Registre los pagos pendientes y vuelva a intentarlo.

¿Por qué el número de la tarjeta es distinto del número de cuenta? La tarjeta se repuso o se renovó. La cuenta conserva su número original y la tarjeta nueva tiene otro.

Otros mensajes que puede recibir:

Mensaje	Qué significa / qué hacer
El cliente ya tiene una solicitud pendiente de tarjeta …	Ya hay una solicitud pendiente del mismo tipo; revise la existente.
El ingreso de … no alcanza el mínimo de … para la tarjeta …	Elija un tipo de tarjeta acorde al ingreso.
El monto aprobado supera el máximo permitido	Apruebe como máximo el 150 % del ingreso mensual.
La cuenta no tiene saldo pendiente de pago	La deuda es Q 0.00; no hay nada que pagar.
Para reponer por robo el cliente debe presentar la denuncia del robo	Solicite la denuncia y marque la casilla correspondiente.
Para reponer por deterioro el cliente debe presentar la tarjeta deteriorada	Reciba la tarjeta dañada y marque la casilla correspondiente.
La tarjeta vence el …; solo puede renovarse cuando haya vencido	La tarjeta todavía es válida; no necesita renovación.
La cuenta está cancelada	Una cuenta cancelada no admite operaciones.
No tiene permisos para realizar esta operación	Su perfil no permite esa acción.

Mensaje	Qué significa / qué hacer
La sesión vuelve a la pantalla de ingreso	La sesión terminó; ingrese de nuevo con su usuario.