Para que el menú de tu página de **WebSur Studio** se **contraiga en dispositivos móviles** y se muestre únicamente al pulsar un "icono hamburguesa", necesitas implementar un comportamiento que:

- 1. **Cambie la disposición (layout) del menú** en pantallas pequeñas, haciendo que inicialmente no aparezcan los enlaces o aparezcan ocultos.
- 2. **Incluya un botón** (generalmente el ícono de "tres líneas" o hamburguesa) que, al pulsarlo, despliegue u oculte el menú.

Esto puede hacerse de varias maneras. A continuación, tienes la **idea general** con HTML, CSS y un poquito de JavaScript que te permiten lograrlo de forma sencilla:

1. ESTRUCTURA HTML SUGERIDA

Dentro de tu <header> o estructura principal, puedes cambiar la parte del menú para que tenga un botón con clase .menu-toggle (el icono hamburguesa) y un contenedor que agrupe tus enlaces:

```
<header class="header">
 <div class="container header-content">
   <!-- Logo -->
   <a href="index.html" class="logo">
     <img src="imagenes/websur-logo.svg" alt="Logo WebSur Studio">
   </a>
   <!-- Botón Hamburguesa (visible solo en móvil) -->
   <button class="menu-toggle" aria-label="Abrir menú">
     <!-- Puedes usar un icono o un svg de hamburguesa -->
     \equiv
   </button>
   <!-- Navegación principal -->
   <nav class="main-nav">
     <l
       <a href="index.html">Inicio</a>
       <a href="about.html">Sobre Nosotros</a>
       <a href="services.html">Servicios</a>
       <a href="portfolio.html">Portafolio</a>
       <a href="team.html">Equipo</a>
       <a href="contact.html">Contacto</a>
```

Puntos clave:

- .menu-toggle: El botón que se mostrará como icono de menú cuando la pantalla sea pequeña.
- .main-nav: El contenedor de los enlaces de navegación. Se mostrará/ocultará en función de la acción del usuario y el tamaño de la pantalla.

2. CSS PARA MOSTRAR/OCULTAR MENÚ EN DISPOSITIVOS MÓVILES

La idea es:

- Por defecto, en pantallas pequeñas, ocultar los enlaces y mostrar el botón hamburguesa.
- En pantallas grandes, mostrar el menú normal y ocultar el botón hamburguesa.

Un ejemplo de reglas responsivas podría ser:

```
/* 1. Layout básico del header */
.header {
 background: #fff;
 padding: 1rem 0;
 position: fixed; /* Si lo quieres fijo arriba */
 top: 0;
 width: 100%;
 z-index: 999;
.header-content {
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: space-between;
 width: 90%;
 max-width: 1200px;
 margin: 0 auto;
}
```

```
/* 2. Estilos generales del nav */
.main-nav ul {
 list-style: none;
 margin: 0;
 padding: 0;
 display: flex; /* Por defecto, los enlaces en línea */
 gap: 1rem;
/* 3. Botón hamburguesa (por defecto oculto en escritorio) */
.menu-toggle {
 display: none;
 background: none;
 border: none;
 font-size: 1.5rem;
 cursor: pointer;
}
Reglas para móviles
  (por ejemplo, pantallas <= 768px)</pre>
  */
@media (max-width: 768px) {
 /* Ocultar el menú de enlaces por defecto en móviles */
  .main-nav {
   position: absolute;
   top: 60px; /* Ajusta según la altura del header */
   right: 0;
   background: #fff;
   width: 200px;
   box-shadow: 0 0 8px rgba(0,0,0,0.1);
   /* Por defecto, vamos a ocultarlo con display: none */
   display: none;
```

```
flex-direction: column;
 gap: 0; /* Elimina el gap para acomodar vertical */
}
.main-nav ul {
 flex-direction: column;
 margin: 1rem 0;
}
.main-nav li {
 margin-bottom: 0.5rem;
 text-align: center;
}
/* Mostrar el botón hamburguesa en móvil */
.menu-toggle {
 display: block;
}
/*
  Clase .open que se aplicará
   al nav cuando el usuario haga clic en el botón
*/
.main-nav.open {
 display: flex; /* Mostramos el nav cuando esté la clase .open */
}
```

Explicación:

- 1. .menu-toggle { display: none; } inicialmente en escritorio, para que no se vea si la pantalla es ancha.
- 2. **.menu-toggle** se vuelve visible en media queries max-width: 768px; mientras tanto, se oculta el menú real (.main-nav) poniendo display: none;.
- 3. Cuando el usuario haga clic en el botón, se le añade una clase (por ejemplo, .open) a .main-nav para que pase a display: flex;.

3. JAVASCRIPT PARA ACTIVAR EL MENÚ DESPLEGABLE

Finalmente, necesitas un pequeño script para **escuchar el evento de clic** en el botón .menu-toggle y alternar la clase .open en .main-nav. Por ejemplo, al final del <body>, antes de cerrar la etiqueta, puedes poner:

```
<script>

// Seleccionamos el botón y el nav

const toggleBtn = document.querySelector('.menu-toggle');

const nav = document.querySelector('.main-nav');

toggleBtn.addEventListener('click', () => {

    // Al hacer clic, alternamos la clase .open

    nav.classList.toggle('open');

});

</script>
```

Función classList.toggle('open'):

- Si .main-nav NO tiene la clase .open, se la añade, lo que hace display: flex; (muestra el menú).
- Si sí la tiene, se la quita, volviendo a display: none;.

4. RESUMEN DEL FLUJO EN DISPOSITIVOS MÓVILES

- 1. **Por defecto**, en pantallas pequeñas (@media (max-width: 768px)), el menú (.main-nav) tiene display: none;, y se muestra el botón hamburguesa (.menu-toggle).
- 2. El usuario hace clic en el botón hamburguesa.
- El JavaScript añade la clase .open al <nav class="main-nav">, que cambia display: none; a display: flex;.
- 4. Los enlaces se muestran en un menú desplegable (vertical), hasta que el usuario vuelva a pulsar el botón o cambie de vista.
- 5. En pantallas anchas (por encima de 768px), el menú vuelve a su forma horizontal, el botón hamburguesa se oculta (display: none;), y .main-nav se muestra siempre (display: flex;) sin necesidad de JavaScript para el despliegue.

CONSIDERACIONES ADICIONALES

- Ajusta los valores de max-width: 768px u otras medidas a tus necesidades.
- Puedes usar un ícono de hamburguesa (un SVG, un con background, etc.) en vez de ≡, para mejorar la apariencia.
- Para que el header fijo no tape el contenido, debes añadir un margin-top apropiado al body o al primer <main> cuando el header está position: fixed;.