StaticsServer 安装配置手册

作者: jamiesun

概述

本文档主要是为使用 StaticsServer 的开发人员提供一个安装配置使用的指导,以便于 开发人员能正确的使用 StaticsServer 来进行文件存储。本文档主要描述了在 linux 下安 装配置过程。

安装前准备

StaticsServer版本:

当前版本 staticsV1.0.0.1

linux 服务器系统

这里采用的是 ubuntu 8.10 x64

系统环境配置

配置图形处理环境

安装 ImageMagick sudo apt-get install ImageMagick 安装 jmagick sudo apt-get install jmagick sudo cp /usr/lib/jni/libJMagick.so /usr/lib/ 以上三步是配置服务器的图形处理环境

安装应用系统

在当前用户目录下创建应用目录

mkdir statics node

上传 statics V1.0.0.1.zip 至 statics node 目录并解压

tar –xvf staticsV1.0.0.1.zip cd staticsV1.0.0.1

修改配置文件 config.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE properties SYSTEM "http://java.sun.com/dtd/properties.dtd">
properties>
   <!-- 存储路径配置,默认是在当前目录下的 statics 目录,第一次会自动创建,
       也可以配置到其他目录,如系统路径 /opt/staticsdb -->
   <entry key="store.path">statics</entry>
   <!-- tcp 服务端口,提供客户端连接的端口-->
   <entry key="tcp.port">8007</entry>
   <!-- http 服务端口,提供 http 读取图片的端口-->
   <entry key="http.port">9007</entry>
   <!-- http 最大并发连接数, 当前服务节点允许的最大连接数 -->
   <entry key="http.max">1024</entry>
   <!-- 缓存最大天数, http 缓存策略 -->
   <entry key="cache.expireDay">30</entry>
   <!-- 当前节点名称,多节点时同步用,组内唯一-->
   <entry key="node.name">ReplicaNode_wjt</entry>
   <!-- 当前节点群组,由多台节点组成-->
   <entry key="node.group">RepicaGroup</entry>
```

<!-- 当前节点相连的节点,当前节点将和这些节点同步数据 -->

<!-- 格式说明: host:port,host:port... -->

```
<entry key="node.helpers">172.16.0.200:8100</entry>
</properties>
```

同步端口说明,

为了配置文件的易用,对配置文件的同步端口制定了一些规则。

tcp.port 是提供给客户端连接的,http.port 是提供通过 http 访问文件用的

而系统之间的同步监听端口则是 tcp.port+100,如果 tcp.port 是8000,则同步端口为8100

在 node.helpers 里就要写 host:同步端口,

例如, 节点 1 tcp.port 为 8000 节点 2 tcp.port 为 9000, 节点 2 要与节点 1 同步,则要配置 node.helpers 为: *节点 IP*: 8100 而不是: 节点 IP: 8000

修改日志配置文件 log4j.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE log4j:configuration PUBLIC "-//ZLAB //DTD Log4j Configuration 1.0.1//EN"</pre>
"http://www.ly-bns.net/dtd/log4j.dtd">
<log4j:configuration xmlns:log4j="http://jakarta.apache.org/log4j/">
  <appender name="console.log" class="org.apache.log4j.ConsoleAppender">
    <a>layout class="org.apache.log4j.PatternLayout"></a>
      <param name="ConversionPattern" value="%d [%t] %p - %m%n" />
    </layout>
  </appender>
<appender name="error.log" class="org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender">
    <param name="File" value="logs/error.log" />
    <param name="Append" value="true" />
    <param name="DatePattern" value="".'yyyy-MM-dd"/>
    <layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">
       <param name="ConversionPattern" value="%d [%t] %p - %m%n" />
    </layout>
    <filter class="org.apache.log4j.varia.LevelRangeFilter">
         <param name="LevelMin" value="WARN" />
         <param name="LevelMax" value="FATAL" />
```

```
</filter>
  </appender>
  <appender name="info.log" class="org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender">
    <param name="File" value="logs/info.log" />
    <param name="Append" value="true" />
    <param name="DatePattern" value="".'yyyy-MM-dd"/>
    <layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">
       <param name="ConversionPattern" value="%d [%t] %p - %m%n" />
    </layout>
    <filter class="org.apache.log4j.varia.LevelRangeFilter">
         <param name="LevelMin" value="DEBUG" />
         <param name="LevelMax" value="INFO" />
    </filter>
  </appender>
  <root>
    <level value="info" />
    <appender-ref ref="console.log" />
    <appender-ref ref="error.log" />
    <appender-ref ref="info.log" />
  </root>
</l></l></l></l></l><
服务命令
启动
./startup.sh
查看状态
./status.sh
usns@usnsserver:~/statics/staticsV1.0.0.1$ ./status.sh
                      1 5 17:29 pts/0
                                             00:00:40 ../jdk1.5.0 14/bin/statics -server
usns
           2362
                                      -Xmx1024m
-Xms64m
                                                                               -classpath
../jdk1.5.0_14/lib/dt.jar:../jdk1.5.0_14/lib/tools.jar:./lib/statics.jar:./lib/xSocket.jar:./lib
/log4j.jar:./lib/commons-
logging.jar:/usr/share/java/jmagick6.jar:./lib/xlightweb.jar:./lib/picocontainer-
1.3.jar:./lib/gson-1.5.jar:./lib/je-4.0.103.jar:./lib/xSocket-multiplexed-2.1.7.jar
```

com.ly.statics.server.Main

存储库 shell 工具命令

./StoreShell

 $usns@usnsserver: \sim / statics / statics V1.0.0.1 \$. / StoreShell.sh \\ StoreShell >$

有用的几个命令

StoreShell>status

NodeAddressMap:

ReplicaNode_200=>172.16.0.200/172.16.0.200:8000 ReplicaNode_254=>172.16.0.254/172.16.0.254:8102 ReplicaNode_254Monitor=>/172.16.0.254:8202

ActiveServerAddresses:

172.16.0.200/172.16.0.200:8000 /172.16.0.254:8002 master:ReplicaNode 200=>/172.16.0.200:8000

上面显示的是当前服务器群组信息

NodeAddressMap 是当前所有的节点 ReplicaNode_* 为存储节点 ReplicaNode_*Monitor 为监控节点 这些节点信息可能包含已经停止的节点信息,只做参考

ActiveServerAddresses 是当前在线的节点 master 为当前主节点

StoreShell>size

101

查看当前存储的总记录数

StoreShell>list

StaticFile[sid=01d3df97-5372-4800-bc6d-5b6922a08167;type=image/jpg;meta={uuCode=110168};small=1283bc30-93b2-4478-99ed-f4f6e0680d55;medium=1ef887a8-a711-4d74-999a-

c768c5c702d4;original=af977ed5-a6b5-4936-8715-c196a497dc04;]
StaticFile[sid=01d95360-591f-41a6-9e74023c03d13e6a;type=image/jpg;meta={uuCode=110168};small=a4fea5f2-8694-4eeb8f10-f9cf289aac72;medium=ed3a4e36-4e97-4eea-a5ce59b095648cd7;original=5825b178-4d83-480b-9a15-6287ba86641f;]
...

查看最新的10条记录

list 100 查看 100 条记录, 依次类推

StoreShell>get 01d3df97-5372-4800-bc6d-5b6922a08167

StaticFile[sid=01d3df97-5372-4800-bc6d-5b6922a08167;type=image/jpg;meta={uuCode=110168};small=1283bc30-93b2-4478-99ed-f4f6e0680d55;medium=1ef887a8-a711-4d74-999a-c768c5c702d4;original=af977ed5-a6b5-4936-8715-c196a497dc04;]

通过 sid 查询记录

StoreShell>del 01d3df97-5372-4800-bc6d-5b6922a08167 true

通过 sid 删除,小心使用

StoreShell>quit

退出终端

停止服务

./shutdown

访问文件

文件 url 规则为:

 $http://nodeAddress:httpPort/{sid}$ //原始文件

http://nodeAddress:httpPort /{sid}/m //中等质量(640*480)文件(图片有效)

http://nodeAddress:httpPort /{sid}/m //小文件(96*96)(图片有效)

一般对于多个服务节点,最好在前端配置一台 apache 或 ngnix 作为反向代理,