Tehnička škola Ruđera Boškovića Getaldićeva 4 10 000 Zagreb

PREDMET: Praktične osnove računalstva

UPUTE ZA IZRADU LABORATORIJSKIH VJEŽBI U VIRTUALNOM OKRUŽENJU



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Croatia License.

Povijest dokumenta

| Verzija | Datum izmjene | Zabilješke |
|---------|---------------|---|
| 1.0 | 30.09.2016. | Početni sadržaj |
| 1.1 | 23.11.2016. | Spremanje/Vraćanje pričuvne kopije operacijskog sustava |
| 1.2 | 14.12.2016. | Upravljanje korisničkim računima u Windows 7 sustavu |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sadržaj

| 1. | Osnove korištenja Volkov Commander aplikacije | 6 |
|-----|---|----|
| 2. | Osnove korištenja Partition Wizard aplikacije | 8 |
| 3. | Upute za kućno korištenje laboratorijskih vježbi | 9 |
| 4. | Osnove korištenja MBRWizard aplikacije | 14 |
| 5. | Osnove korištenja Norton Disk Editor aplikacije | 22 |
| 6. | Osnove korištenja HxD aplikacije | 26 |
| 7. | Osnove korištenja GNU/Linux Fdisk aplikacije | 30 |
| 8. | Instalacija jezgre Microsoft Windows 98 sustava | 38 |
| 9. | Priprema za instalaciju Microsoft Windows 7 operacijskog sustava | 43 |
| 10. | Instalacija Microsoft Windows 7 operacijskog sustava | 44 |
| 11. | Konfiguracija Windows 98 / Windows 7 dual boot sustava | 52 |
| 12. | Spremanje/Vraćanje pričuvne kopije Windows 7 sustava – Symantec Ghost | 60 |
| 13. | Prilog 1 – Raspored znakova na tipkovnici | 86 |
| 14. | Prilog 2 – Opis standardnog Master Boot Record područja | 87 |

Uvod

U ovom dokumentu biti će opisani programski alati i objašnjene procedure za uspješno odrađivanje dijela laboratorijskih vježbi iz područja instalacije operacijskih sustava . S obzirom na kompleksnost tematike, određene upute su opisane detaljno sa razine korištenja, no uz minimalnu teoretsku podršku. Dokument je podložan izmjenama, što će biti dokumentirano u tablici povijesti.

1. Osnove korištenja Volkov Commander aplikacije

Pokrenuti virtualno računalo sa priključenim USB pogonom (prema prethodnim uputama). U Multiboot izborniku odabrati "System Tools", te zatim "Windows 98" operacijski sustav. Volkov Commander aplikaciju pokrenuti sa "**vc**" naredbom.

```
MITSUMI Mouse-Driver - Version 251193 6.00

internal data adjusted

boot: Clean Boot - F5
boot: Step by Step - F8

Active code page: 437
RAM bytes available: 554928

Windows 98 [Version 4.10.2222]

A:\>vc_
```

| | | A:N | | | | | - A:\ - | | |
|----------|-------------|---------------------|---------|--------|-----------|-------|-----------|---------|--------|
| Name | | Size | Date | Time | Name | | Size | Date | Time |
| BASE | | ►SUB-DIR- | 3-27-12 | 2:21p | BASE | | ▶SUB-DIR∢ | 3-27-12 | 2:21p |
| DUSTUULS | | ▶SUB-DIR∢ | 4-12-12 | 8:39p | DOSTOOLS | | ▶SUB-DIR∢ | 4-12-12 | 8:39p |
| FILE | | ▶SUB-DIR∢ | 3-27-12 | 2:21p | FILE | | ▶SUB-DIR∢ | 3-27-12 | 2:21p |
| GHOST | | ►SUB-DIR- | 4-12-12 | 10:32a | GHOST | | ▶SUB-DIR∢ | 4-12-12 | 10:32a |
| HDDTOOLS | | ▶SUB-DIR◀ | 4-10-12 | 8:15p | HDDTOOLS | | ▶SUB-DIR∢ | 4-10-12 | 8:15p |
| INFO | | ▶SUB-DIR∢ | 3-27-12 | 2:21p | INFO | | ▶SUB-DIR∢ | 3-27-12 | 2:21p |
| TEMP | | ▶SUB-DIR∢ | 3-27-12 | 2:21p | TEMP | | ▶SUB-DIR∢ | 3-27-12 | 2:21p |
| autoexec | bat | 139 | 3-27-12 | 2:21p | autoexec | bat | 139 | 3-27-12 | 2:21p |
| beep | COM | 10 | 3-27-12 | 2:21p | beep | COM | 10 | 3-27-12 | 2:21p |
| command | com | 93890 | 3-27-12 | 2:21p | command | com | 93890 | 3-27-12 | 2:21p |
| conf ig | sys | 38 | 3-27-12 | 2:21p | conf ig | sys | 38 | 3-27-12 | 2:21p |
| core | exe | 25977 | 3-27-12 | 2:21p | core | exe | 25977 | 3-27-12 | 2:21p |
| cv | exe | 13422 | 3-27-12 | 2:21p | cv | exe | 13422 | 3-27-12 | 2:21p |
| disksiz | exe | 18898 | 3-27-12 | 2:21p | disksiz | exe | 18898 | 3-27-12 | 2:21p |
| findirq | COM | 4117 | 3-27-12 | 2:21p | findirq | COM | 4117 | 3-27-12 | 2:21p |
| io | sys | 222390 | 3-27-12 | 2:21p | io | sys | 222390 | 3-27-12 | 2:21p |
| kbreset | COM | 15 | 3-27-12 | 2:21p | kbreset | COM | 15 | 3-27-12 | 2:21p |
| keyscpe | com | 1688 | 3-27-12 | 2:21p | keyscpe | com | 1688 | 3-27-12 | 2:21p |
| BASE | | ▶SUB-DIR∢ | 3-27-12 | 2:21p | BASE | | ▶SUB-DIR∢ | 3-27-12 | 2:21p |
| A:\> | | | | | | | | | |
| 1Help 2 | Menu | 3 <mark>View</mark> | 4Edit | Сору | 6RenMov ? | Mkd i | r BDelete | 9PullDn | Quit |

Pokrenuti Volkov Commander

Sa Tab tipkom postaviti desni aktivni prozor i zapaziti promjenu. Vratiti se na lijevi. Sa ALT-F1 kombinacijom tipki postaviti C: aktivnu particiju na lijevom prozoru. ALT-F2 kombinacija mijenja aktivnu particiju na desnom prozoru (postaviti na A:).

NAPOMENA: Na A: particiji se promjene nad datotekama i direktorijima ne zapisuju na uređaj, i ne pamte se nakon ponovnog pokretanja računala. Ostale particije su podložne promjenama i potrebno je obratiti pozornost prilikom izmjene nad datotekama i direktorijima.

Prebaciti se na aktivan prozor sa A: particijom i odabrati kombinaciju tipki SHIFT-F4 za stvaranje nove datoteke. U ime datoteke upisati razred (bez točke iza rednog broja) i trenutnu godinu, a kao ekstenziju upisati tekstualni tip datoteke (npr. 3C2016.txt). Nije potrebno obraćati pozornost na velika i mala slova. Odabrati opciju New File. U posebni red upisati u datoteku imena učenika (bez dijakritičkih znakova) koja sjede za računalom te spremiti izmjene (opaziti pozornost na F2 opciju na dnu zaslona) i izaći iz aplikacije za uređivanje teksta.

Pozicionirati se nad novostvorenu datoteku te sa View (opcija 3 na dnu zaslona podrazumijeva F3 tipku) opciju pregledati sadržaj datoteke. Mogu li se vršiti izmjene nad datotekom? Zašto?

Izaći iz aplikacije te odabrati Edit opciju. Koju tipka se koristi za tu opciju? Može li se sad sadržaj datoteke mijenjati? Ispred imena svakog učenika upisati razred, spremiti izmjene i izaći iz aplikacije. U elaboratu ostaviti samo ime učenika autora dokumenta i datum te spremiti kao sliku za dokument.

Postaviti da jedan aktivan prozor bude na A: particiji a drugi na C: particiji. Na C: particiji stvoriti novi direktorij (MKDIR opcija) sa imenom POR_PRIMJER. Koje ime direktorija je prikazano? Zašto?

Preimenovati direktorij (RENMOV opcija) u POR_TEST. Postaviti taj direktorij kao radni direktorij. Proučiti putanju direktorija (C:\POR_TEST\).

C:\POR TEST\

C: - Slovo particije

I - Znak za granicu između dva direktorija (Putanja C:\ označava korijenski direktorij)

POR TEST - Ime direktorija sa dodanim znakom ograničenja

Prebaciti se na prozor sa aktivnom A: particijom, te koristeći tipku Insert na tipkovnici odabrati prethodno stvorenu datoteku, autoexec.bat datoteku i INFO direktorij. Odabrane objekte kopirati u POR_TEST direktorij (COPY opcija). Potvrditi da je postupak kopiranja uspješno izvršen. Vratiti se u korijenski direktorij C: particije te premjestiti POR_TEST direktorij (RENMOV opcija) u korijenski direktorij A: particije. Potvrditi da je postupak premještanja uspješno izvršen.

Obrisati POR_TEST direktorij (DELETE opcija).


Postaviti korijenski direktorij A: particije kao aktivan direktorij, te minimizirati prozor Volkov Commandera tipkom ESC. Aplikacija je i dalje aktivna. U komandnoj liniji pozivom na naredbu "dir" ispisati sadržaj trenutno aktivnog direktorija i uočiti stvorenu datoteku. U slučaju da ime datoteke nije stalo na ekran u popisu, moguće je filtrirati izlazne rezultate korištenjem wildcard znaka zvjezdice (npr. dir 3c*). Potvrditi prikaz imena datoteke na zaslonu. Tipkom ESC vratiti aktivan prozor Volkov Commandera.

Odabrati prethodno prikazanu datoteku u korijenskom direktoriju te joj postaviti skriveni atribut. Radnju je moguće izvršiti ili pozivom gornjeg izbornika (tipka ALT), Files, te na kraju opcije File Attributes, ili korištenjem CTRL-A kratice. Navigacijskim tipkama smjestiti pokazivač među tražene zagrade (Hidden) te sa razmaknicom aktivirati atribut. Pozicionirati se na "Set" gumb i potvrditi izmjenu sa Enter tipkom. Minimizirati Volkov Commander aplikaciju te korištenjem filtera za datoteku ponovno ispisati sadržaj direktorija. Prikazuje li se tražena datoteka? Zašto?

Prema gornjoj proceduri, maknuti skriveni atribut, no postaviti atribut samo za čitanje. Pokušati izmijeniti sadržaj datoteke. Je li izmjena uspješno spremljena? Je li se dogodilo što drukčije u odnosu na spremanje datoteke sa početka ove vježbe? Može li se izmijeniti ime datoteke? Zašto?

Izaći iz aplikacije Volkov Commander (QUIT opcija) i ponovno pokrenuti računalo (U VirtualBox aplikaciji standardna postavka je kombinacija tipki desniCTRL+R). Odabrati Windows98 operacijski sustav, pokrenuti Volkov Commander i potražiti radnu datoteku. Što se dogodilo? Zašto?

2. Osnove korištenja Partition Wizard aplikacije



Stvaranje nove particije na nealociranom (praznom) prostoru tvrdog diska

NAPOMENA: Nealocirani prostor se uobičajeno naziva i slobodan, odnosno prazan prostor na tvrdom disku na kojem je moguće stvoriti nove particije, no precizno rečeno, radi se isključivo samo o prostoru koji nije definiran početnim i završnim adresama u particijskoj tablici (Master Boot Record). S obzirom da particijska tablica standardnog MBR-a podržava maksimalno 4 primarne particije, tvrdi disk na kojem se nalazi više od 4 primarne particije će u svakom trenutku imati određen broj nealociranih particija, no one i dalje postoje na disku. Ono što je bitno za zapamtiti je da treba oprezno postupati prema nealociranom prostoru, jer postoji vjerojatnost da se nalaze korisni podaci na njemu. Kao primjer može se koristiti logička struktura diska u laboratorijima računalstva u TŠRB gdje svaki sektor diska ima namjenu, i na svim diskovima se nalazi preko 4 primarne particije, no u jednom trenutku se u particijskoj tablici nalaze maksimalno 4 (alocirane su). Ne postoji slobodan prostor na tim diskovima za stvaranje novih particija, već se moraju koristiti isključivo adrese predodređene za određene razrede i laboratorijske vježbe.

3. Upute za kućno korištenje laboratorijskih vježbi

U aplikaciji se prikazuju 3 tvrda diska sa standardnim (Basic) particijskim tablicama, od koji je jedan USB pogon, dok su ostala dva prethodno stvorena prilikom konfiguracije virtualnog stroja (ako su prethodno praćene upute, diskovi bi se trebali razlikovati u veličini).


Za početak potrebno je stvoriti nove particije za daljnje korištenje sa slijedećom namjenom :

- Disk1 za operacijski sustav (Dual boot)
- Disk2 za podatke korisnika

Na prvi disk desnom tipkom miša kliknuti na nealocirani prostor te odabrati opciju Create. Na slijedećoj slici prikazane su sve mogućnosti odabira opcije Create, no zbog jednostavnosti korištenja, poželjno je odabrati jednu metodu i koristiti samo nju.




U slijedećem koraku odabrati tip particije kao primarnu, FAT32 datotečni sustav, oznaku particije, te veličinu od 259MB. Sve ostale opcije ostaviti kao zadane i potvrditi na OK tipku.




Isti proces učiniti za drugu particiju na tom disku (WIN7 oznaka), i treću (jedinu na disku) particiju sa slijedećim napomenama:

- Odabrati NTFS datotečne sustave
- Koristiti zadane vrijednosti veličine particije (ne mijenjati vrijednosti)
- Trećoj particiji kao oznaku upisati prezime učenika i pripadajući razred (bez točke iza broja razreda)

Primjer postavki prikazan je u slijedeće dvije slike:




Nakon izvršenog procesa trebala bi se pokazati slijedeća struktura particija na diskovima




lako su se odabrale postavke, proces stvaranja particija još nije započeo već se samo postavio kao zadatak čije je izvršavanje potrebno potvrditi sa opcijom Apply.

Još jednom provjeriti postavke i usporediti sa dokumentacijom prije potvrde izvršavanja zadataka!




Nakon što su stvorene particije i postavljeni datotečni sustavi na njih, kako bi se operacijski sustav nakon instalacije mogao podići, bitno je označiti jednu particiju kao aktivnu (dodatni termini su Bootable, Active Bootflag partition). Radi se o izmjeni jednog bajta podataka u stavci particijske tablice, koji označava status zastavice. Poznat je pod terminom Bootflag (Bootable Flag). Potrebno je kliknuti desnom tipkom miša na WIN98 particiju, odabrati izbornik Modify, te Set Active opciju.



Dodatno na istoj particiji, potrebno je izmijeniti tip FAT32 particije, koji mijenja metodu na koji način će operacijski sustav adresirati tu particiju (CHS ili LBA metoda, proučiti detaljnije na Internetu). Ukratko, CHS metoda se prva koristila u starijim operacijskim sustavima kako bi se adresirala neka particija, no ima ograničenje gdje se particijama iznad 8-og gigabajta na disku neće moći pristupiti.


U tu svrhu je osmišljen LBA način adresiranja, no bitno je koristiti i operacijski sustav koji podržava tu metodu (MS-DOS do verzije 6.22 i osnovna verzija Windows95 nemaju podršku za LBA). S obzirom da se u ovim primjerima koriste operacijski sustavi sa podrškom za LBA, dobro je prilagoditi postavke u informacijama o particiji.

Potrebno je kliknuti desnom tipkom miša na WIN98 particiju, odabrati izbornik Modify, te Change Partition Type ID opciju. U otvorenom prozoru iz padajućeg izbornika odabrati opciju prikazanu na slici:



Još jednom potvrditi izvršavanje zadataka sa Apply opcijom.

U slučaju potrebe generiranja novog čistog datotečnog sustava na definiranoj particiji, koristi se opcija Format. Potrebno je kliknuti desnom tipkom miša na ciljanu particiju, odabrati opciju Format, te u prozoru upisati novu oznaku particije, datotečni sustav te veličinu klastera (koju je uglavnom dovoljno ostaviti kao zadanu vrijednost).



Do osnovnih informacija o particiji može se doći desnim klikom na željenu particiju, opcija Properties, te na kraju kartica Partition Info. Na slici je je prikazan primjer informacija o stvorenoj WIN7 particiji:



Može se primijetiti Partition Type ID sa vrijednošću 0x07 (primijetiti način heksadecimalnog zapisa, često se ispred vrijednosti dodaje 0x), što označava kako bi se trebao nalaziti NTFS datotečni sustav na njoj. Dodatno se mogu primijetiti početni sektor particije (Start LBA sektor, objašnjen kasnije u dokumentu), te njen završni sektor na tvrdom disku.

Za vježbu provjeriti osnovne informacije WIN98 particije, te uočiti vezu između završnog sektora WIN98 particije i početnog sektora WIN7 particije. Koji zaključak se može dovesti?

Kad je završen rad sa aplikacijom Partition Wizard, može se iz izbornika General odabrati opcija Exit, ili jednostavno kliknuti na X ikonu u gornjem desnom dijelu ekrana. Aplikacija će se ugasiti i računalo ponovno pokrenuti.

4. Osnove korištenja MBRWizard aplikacije

MBRWizard je aplikacija sa namjernom upravljanja raznim parametrima koji se nalaze uglavnom u Master Boot Record području tvrdog diska.

Aplikacija se nalazi u direktoriju MBRWIZARD na slijedećoj apsolutnoj putanji : A:\TEMP\MBRWIZARD\mbrwizd.exe Korištenje funkcije pomoći aplikacije postiže se unosom slijedeće naredbe : mbrwizard /?

MBRWizard aplikacija će se koristiti isključivo za spremanje informacija koje se nalaze u Master Boot Recordu u neku datoteku i obrnuto. Proces se uobičajeno naziva Spremanje ili Vraćanje MBRa

```
All funtions return 0 on success, > 0 on error
A:\TEMP\MBRWIZD>mbrwizd.exe /?
 MBRWiz - Version 2.0 **beta** for DOS/Win9x
                                                                           February 13, 2006
   Copyright (c) 2002-2006 Roger Layton
                                                                          http://mbr.bigr.net
 Usage: MBRWiz [/option]
 /List
                 List MBR Entries
                 Selects the disk to use. '0' is used if not specified
 /Disk=#
 /Part=#
                 Specifies partition to use.
                                                      Defaults to
                                                                     ' O'
 /Sector=#
                 Specifies sector (or sectors) to use for certain operations
                 Saves MBR to filename 'x', or first head using /Sector=head Reads and restores the MBR from filename 'x'
 /Save=x
 /Restore=x
                 1=Repairs a missing or corrupt PE/XP/2K3 boot record
 /Repair=#
 /Show=x
                 Shows contents of MBR backup file 'x'
                 MBR-Wipes MBR, HEAD-Wipes first head, 3-Wipes range of sectors
 /Wipe=x
 /Sort
                 Sort MBR Entries by physical location on disk
 /IsSorted
                 Returns 0 if MBR partitions are already sorted
                 1=Hide partition, 0=Unhide partition
1=Sets the partition bootable, 0=Set it inactive
 /Hide=#
 /Active=#
                 Deletes the partition specified by /Part
 /Del
               Modifies the specified partition type to #
 /Type=#
Press any key for remaining options..._
/Shutdown=# -1-Reboot
                 Copies sector identified by /Sector to '#'
/Copy=#
/WriteIni=x Writes structured disk and partition info to filename 'x'
/WipeDisk=# Securely erases the entire contents of disk. 1-writes all zeros
/Signature Returns disk signature, or writes new signature with =xxxx
/Status Shows the status flag, or writes new status with =x
/BootMenu Allows user to select an active partition from a menu
#=pzM\
                 Hides the status message displayed upon program exit
                 Automatically answers 'Yes'
/Confirm
                 Ignore Errors and continue processing
/Ignore
/Result
                 Shows Errorlevel code on program exit
                 Displays this help page
All funtions return 0 on success, > 0 on error
A:\TEMP\MBRWIZD>
```

Crveno ispunjeni krugovi predstavljaju opcije koje će se redovno koristiti i potrebno im je znati značenje i pravilno ih upotrebljavati. Krugovi ispunjeni žutom bojom predstavljaju ili informativne opcije (Show, Writelni), odnosno opcije za bržu izmjenu nekih opcija u particijskoj tablici (Active, Type).


IDENTIFIKACIJA DISKOVA I OSNOVNIH INFORMACIJA O PARTICIJAMA

S obzirom da svaki tvrdi disk u računalu, a u ovom slučaju dodatno i USB pogon što će se moći primijetiti, ima poseban MBR, bitno je prvo vidjeti koje sve diskove aplikacija može prepoznati, i kako ih identificira.

NAPOMENA: u DOS ili Windows konzoli nije potrebno paziti na mala ili velika slova (za razliku od Linux baziranih distribucija)

Naredba:

mbrwizd /list



Prepoznata su 3 tvrda diska, što i odgovara postavkama virtualnog stroja (USB pogon i 2 virtualna tvrda diska), te se razlikuju u brojevima, što predstavlja njihovu identifikaciju, te će se koristiti uz opciju **/Disk** u kasnijem dijelu.

Bitno je prepoznati koji uređaj predstavlja USB pogon (uglavnom prema ukupnoj veličini uređaja, kategorija Size), kako se slučajno ne bi kopirao sadržaj MBR sa informacijama nekog tvrdog diska u MBR USB pogona. U tom slučaju, USB će prestati funkcionirati te će se onemogućiti pristup svim podacima na tom uređaju!

Kako bi se olakšala situacija, dobro je spremiti MBR USB pogona u datoteku, te ju imati na nekom drugom pričuvnom USB pogonu (po mogućnosti da isto ima mogućnost podizanja sustava).

Pos – Fizička pozicija particije na tvrdom disku

MBRndx – Pozicija stavke u particijskoj tablici (ne mora odgovarati fizičkoj poziciji na disku)

Type/Name – Tip datotečnog sustava koji bi se trebao nalaziti na particiji, označen jednim bajtom u heksadecimalnom obliku i zatim imenom datotečnog sustava

Size – Ukupna veličina particije (Prikaz u MB ili GB se automatski određuje prema veličini particije)

Active – Bootable Flag bajt u stavci particijske tablice je aktiviran (postavljena vrijednost 80 u heksadecimalnom obliku, često se zapisuje kao 0x80 ili 80h)

Hide – Označava radi li se o sakrivenom tipu particije, govori operacijskom sustavu treba li prikazati particiju korisniku

Start Sector – Početni sektor particije na tvrdom disku, prikazan u LBA obliku

Sectors – Ukupan broj sektora koji particija zauzima na tvrdom disku

NAPOMENA: lako zadnji sektor particije nije prikazan, može se jednostavno izračunati formulom

EndSector = StartSector+Sectors-1

SPREMANJE PRIČUVNE KOPIJE MBRA TVRDOG DISKA (SAVE/BACKUP)

U slučaju oštećivanja ili izmjene MBRa tvrdog diska (fizičko oštećenje, maliciozni programi, nepažnja), dobro je imati pričuvnu kopiju kako bi se moglo na jednostavan način pristupiti particijama i podacima na disku. Već je spomenuto kako se u jednoj particijskoj tablici mogu nalaziti maksimalno 4 primarne particije, no to ne ograničava ukupan broj particija na disku. U logičkoj strukturi tvrdih diskova (laboratoriji za računalstvo 3 i 4, "Cisco" i "MSAN", dokument se nalazi na mrežno dijeljenom direktoriju) vidljivo je kako se na disku nalazi mnogo više od 4 particija. U ovom dijelu dobro je definirati pojam "radne particije". Radna particija se nalazi u particijskoj tablici, odnosno, alocirana je. Sve ostale particije na disku su nevidljive za operacijske sustave i općenite aplikacije, te se u principu ne može pristupiti podacima na njima, i gleda ih se kao nealocirani prostor.

Metodom spremanja pričuvnih kopija MBRa sa različitim kombinacijama particija na tvrdom disku omogućava se korištenje više izoliranih radnih okolina i nevezanih operacijskih sustava (svaki razred ima dodijeljen svoj prostor na tvrdom disku koji je izoliran od ostalih razreda, ponovno proučiti logičku strukturu tvrdog diska laboratorija).

Proces spremanja pričuvne kopije MBRa podrazumijeva kopiranje kompletnog sadržaja prvog sektora na tvrdom disku te ispunu neke datoteke tim sadržajem.

Prije spremanja, bitno je identificirati željeni tvrdi disk, što se postiže sa **/List** opcijom, opisanom u prethodnom koraku.

NAPOMENA: lako u računalu sa samo jednim tvrdim diskom (i bez USB pogona u računalu!) nije potrebno specificirati disk (s obzirom da će biti prikazan samo Disk:0, što je zadana vrijednost opcije **/Disk**, proučiti opciju u pomoćnom izborniku aplikacije), dobra je praksa **UVIJEK** koristiti /**Disk** opciju i ručno upisati željeni disk, u tom slučaju se smanjuje broj nenamjernih štetnih posljedica.

Naredba za spremanje drugog identificiranog tvrdog diska u sustavu (USB pogon je prvi prijavljen, slika na prošloj stranici), ciljana datoteka imena backup.mbr u korijenskom direktoriju C: particije :

mbrwizd /disk=1 /save=c:\backup.mbr

```
A:\TEMP\MBRWIZD>mbrwizd.exe /disk=1 /save=c:\backup.mbr
MBRWiz - Version 2.0 **beta** for DOS/Win9x
   Copyright (c) 2002-2006 Roger Layton
 The MBR was successfully saved to c:\backup.mbr
A:\TEMP\MBRWIZD>dir c:\backup.mbr
 Volume in drive C is MULTIBOOT
 Volume Serial Number is E68F-5B1B
 Directory of C:\
BACKUP
         MBR
                       512
                            09-26-16 5:56p
         1 file(s)
                              512 bytes
         0 dir(s)
                         1,025.69 MB free
```

Može se primijetiti kako je aplikacija potvrdila uspješno spremanje u datoteku, te je kasnije i provjereno postojanje i veličina datoteke (primijetiti veličinu od 512B).

U slučaju neispravne sintakse, ili krivo odabrane neke od opcija, prikazat će se poruka o greški koja uglavnom upućuje u smjeru u kojem bi se trebalo kretati za ispravljanje greške:

```
A:\TEMP\MBRWIZD>mbrwizd.exe /disk=1 /save=f:\backup.mbr

MBRWiz - Version 2.0 **beta** for DOS/Win9x
Copyright (c) 2002-2006 Roger Layton

Error 16: - An error ocurred writing the MBR file

A:\TEMP\MBRWIZD>mbrwizd.exe /disk=3 /save=f:\backup.mbr

MBRWiz - Version 2.0 **beta** for DOS/Win9x
Copyright (c) 2002-2006 Roger Layton

Error 20: - Invalid Disk selected
```

primjer : Odabrana nepostojeća particija za izlaznu datoteku
 primjer : Odabran nepostojeći disk za spremanje MBR sadržaja

VRAĆANJE PRIČUVNE KOPIJE MBRA TVRDOG DISKA (RESTORE)

Ovaj proces je nešto opasniji od prethodnog s obzirom da će krivo vraćeni sadržaj datoteke uglavnom rezultirati nemogućnošću korištenja tvrdog diska ili čak USB pogona.

Jako je bitno u ovom procesu točno znati koji sadržaj se želi vratiti i na koji tvrdi disk (MBR) se treba upisati! Još jednom, prije vraćanja bitno je identificirati željeni tvrdi disk, što se postiže sa /List opcijom.

Naredba za vraćanje sadržaja datoteke backup.mbr (korijenski direktorij C: particije) na drugi identificiran tvrdi disk u sustavu (ista situacija kao u primjeru za spremanje):

mbrwizd /disk=1 /restore=c:\backup.mbr

```
A:\TEMP\MBRWIZD>mbrwizd.exe /disk=1 /restore=c:\backup.mbr

MBRWiz - Version 2.0 **beta** for DOS/Win9x
Copyright (c) 2002-2006 Roger Layton

Are you sure you want to restore the MBR? (Y/N): y

The MBR was successfully restored from c:\backup.mbr!
```

Aplikacija je prijavila uspješno obavljen proces. U slučaju da je korisnik nepažnjom vratio krivi sadržaj na tvrdi disk, aplikacija će vratiti istu poruku, jer je na odgovornosti korisnika da zna koji sadržaj bi trebao biti spremljen na koji ciljani uređaj.

Moguće greške:

```
A:\TEMP\MBRWIZD>mbrwizd.exe /disk=1 /restore=c:\backup.mbr

MBRWiz - Version 2.0 **beta** for DOS/Win9x
Copyright (c) 2002-2006 Roger Layton

Are you sure you want to restore the MBR? (Y/N): z

Error 70: User cancelled process
```

Jasno se vidi upisano slovo z. Iako je korisnikova namjera bila potvrditi sa Yes, na kodnoj stranici 437 (standardna u MS-DOS okruženju) slova Z i Y su zamijenjena, te je potrebno obratiti pozornost na to.

USB pogon ili tvrdi disk nisu prepoznati od strane računala, ili se ne može podići operativni sustav sa njih : Uglavnom se radi o krivo odabranoj datoteci za vraćanje , te je potrebno ponoviti proces sa ispravnom datotekom.

U situaciji kad je slučajno vraćen MBR tvrdog diska na USB pogon, bitno je imati pričuvnu kopiju neispravnog USB pogona na nekom drugom ispravnom, te je potrebno samo ponoviti proces sa ispravnom datotekom i na ispravni uređaj.

Ako ne postoji pričuvna datoteka za USB pogon, potrebno je ili ponovno proći proces izrade Multiboot USB-a, ili se samostalno snaći nekim drugim alatima za vraćanje sadržaja na USB-u.

Vraćanje pričuvne kopije MBRa tvrdog diska (RESTORE) sa automatskom potvrdom i ponovnim pokretanjem računala

U slučaju kad se želi vratiti pričuvnu kopiju MBRa na tvrdi disk bez dodatne intervencije korisnika (potvrda Y tipkom) i automatskim ponovnim pokretanjem računala nakon vraćanja, može se upisati naredba sa slijedećim opcijama :

mbrwizd /disk=1 /restore=c:\backup.mbr /confirm /shutdown=1

Pregled sadržaja pričuvne kopije MBRa

Nakon spremanja pričuvne kopije, sadržaj datoteke je moguće ispisati i usporediti sa dokumentacijom kako bi se potvrdila ispravnost procesa.

Naredba:

mbrwizd /show=c:\backup.mbr

```
A:\TEMP\MBRWIZD>mbrwizd /show=c:\backup.mbr
MBRWiz - Version 2.0 **beta** for DOS/Win9x
                                                             February 13, 2006
  Copyright (c) 2002-2006 Roger Layton
                                                            http://mbr.bigr.net
Displaying contents of MBR from file: c:\backup.mbr
Pos MBRndx Type/Name
                       Size Active Hide Start Sector
                                                        Sectors
 Θ
            OC-FAT32X
                       258M
                              Yes
                                    No
                                                   63
                                                           530,082
       1
                                                        51,889,950
            07-NTFS
                        25G
                                    No
                                              530,145
                              No
```

ISPIS OSNOVNIH INFORMACIJA O TVRDIM DISKOVIMA I PARTICIJAMA U RAČUNALU

Naredba:

mbrwizd /writeini=hdconfig

(nije korištena apsolutna ni relativna putanja već samo ime datoteke, te će aplikacija stvoriti datoteku u radnom direktoriju)

```
A:\TEMP\MBRWIZD>mbrwizd.exe /writeini=hdconfig.txt

MBRWiz - Version 2.0 **beta** for DOS/Win9x February 13, 2006
Copyright (c) 2002-2006 Roger Layton http://mbr.bigr.net

MBR information was successfully written to hdconfig.txt
```

Datoteka se sprema u klasičnom tekstualnom obliku i može se pregledavati bilo kojim tekst editorom ili preglednikom.

Ispisane su sve informacije koje se prikazuju upotrebom /List opcije, uz dodatne detalje CHS adresa.

NAPOMENA: Može se primijetiti greška u aplikaciji (bug) gdje se ispod StartSector stavke nalazi EndSector, no brojka te stavke predstavlja broj sektora koje zauzima particija, a ne krajnji sektor, što se može provjeriti jednostavnim izračunom.




5. Osnove korištenja Norton Disk Editor aplikacije

Nortonov Disk Editor je aplikacija za pregled i manipulaciju podacima na razini datotečnog sustava, i na sirovoj razini tvrdog diska (razina sektora).

U ovom dokumentu prikazat će se osnovne informacije i pregled particijske tablice u originalnom obliku.


Aplikacija se nalazi u direktoriju FILE na slijedećoj apsolutnoj putanji : A:\FILE\de.exe

Za pristup prvom sektoru na tvrdom disku (Master Boot Record), potrebno je odabrati fizički tip diska, a opcija se nalazi u Object izborniku, Drive kategorija. Izbornik se aktivira sa ALT tipkom, navigacijskim tipkama se kreće kroz izbornike, a ENTER tipkom se odabire kategorija. Do Drive kategorije moguće je doći direktno kombinacijom tipki ALT-D.



U prikazanom prozoru potrebno je odabrati fizički tip diska (logički diskovi predstavljaju particije, a fizički cijele uređaje). Tipkom TAB se odabire segment prozora, navigacijskim tipkama je omogućeno kretanje unutar segmenta, SPACE (razmaknica) tipkom se odabire tip diska, dok ENTER tipka potvrđuje odabir, nakon što je označen željeni uređaj za pregled/izmjenu.

Na slijedećoj slici je odabran drugi po redu fizički tvrdi disk, s obzirom da bi prvi po redu trebao predstavljati USB pogon.



Nakon odabira prikazat će se kompletan prostor tvrdog diska, počevši od prvog sektora. Sadržaj je prikazan u heksadecimalnom i tekstualnom obliku (centralna dva stupca i desni stupac) koji je definiran adresama (lijevi stupac) zapisanim u heksadecimalnom obliku. Svaka linija sadrži točno 16B podataka sa ukupno 32 linije u sektoru (ukupno 512B). Particijska tablica tvrdog diska počinje na adresi 0x1BE (u 0x1B0 liniji predzadnji bajt), i u ovom slučaju može se prepoznati po oznaci 80.

| 000001B0: | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | _ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 80 | 01 | Ç⊞ |
|-----------|----|----|----|----|----|----|-----------|----|---|----|----|----|-----------|----|----|----|----|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ⊕∎? ?ó₌• |
| 000001D0: | 01 | 21 | 97 | FE | FF | FF | E1 | 16 | | 08 | 00 | 1E | C7 | 17 | 03 | 00 | 00 | © ! • ■ B ■ • . ▲ . ± ♥ |
| 000001E0: | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 000001F0: | ΘΘ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ΘΘ | 55 | ĤΑ | |

Disk na koji nije instaliran operacijski sustav u prošlosti će u principu imati prazan dio iznad particijske tablice, u kojem se inače treba nalaziti programski kod (Master Boot Code) za odabir i učitavanje aktivne particije (na kojoj se nalazi operacijski sustav).

MANIPULACIJA SADRŽAJEM U DISK EDITORU

Aplikacija je zapravo standardni hex editor sa mogućnošću pregleda i izmjene sadržaja direktno u sektorima tvrdog diska.

Kako bi se mogao mijenjati sadržaj, potrebno je provjeriti je li uključena zaštita od izmjena u izborniku Tools-Configuration, opcija Read Only, te ako je potrebno, deaktivirati opciju.

Upisivanje sadržaja je moguće direktno u heksadecimalnom ili ASCII obliku, dok se izmjena odabire tipkom TAB, a pokazivač će se nalaziti na lijevoj (heksadecimalni oblik) ili desnoj (ASCII) strani zaslona. Kod upisa u heksadecimalnom oblikom, bitno je imati na umu da polje iznad pokazivača predstavlja jedan polubajt, te je potrebno paziti prilikom unosa na poziciju pokazivača.

Na slici je prikazan primjer izmjene sadržaja na 2. sektoru (slobodno je mijenjati sadržaj u drugom sektoru, nijedan operacijski sustav ne koristi prostor na disku od 2.-63. sektora, prostor poznat po imenu "Remainder of track zero"). Pokazivač se nalazi u prostoru za upis sadržaja u heksadecimalnom obliku, na trećem bajtu, drugi polubajt.

```
Cyl O, Side
Phusical Sector:
                                                          Sector 2
00000000:
                   00 00 00 00 00 00
                                                    00
                                                         \Theta\Theta
                                                                   00 00 00 00 00 00 00 00
                        54
                                                         \Theta\Theta
00000010:
                   53
                              52
                                    49
                                         4E
                                               47
                                                    \Theta\Theta
                                                                   \Theta\Theta
                                                                        00
                                                                             \Theta\Theta
                                                                                   00
                                                                                        00
                                                                                              00
                                                                                                   00
                                                                                                         \Theta\Theta
                                                                                                              STRING.....
00000020:
                         \Theta\Theta
                              \overline{\Theta}
                                    \Theta\Theta
                                         00
                                               ΘΘ
                                                                             \Theta\Theta
                   ΘΘ
                                                    00
                                                          \Theta\Theta
                                                                   00
                                                                        \Theta\Theta
                                                                                   00
                                                                                        00
                                                                                              00
                                                                                                   \Theta\Theta
                                                                                                         00
00000030:
                   ΑA
                         BB
                              CC
                                    DD
                                         EΕ
                                               00
                                                    \Theta\Theta
                                                          \Theta\Theta
                                                                   00
                                                                        \Theta\Theta
                                                                              00
                                                                                   00
                                                                                        \Theta\Theta
                                                                                              00
                                                                                                   ΘΘ
                                                                                                         00
                                                                                                              יח..€..
00000040:
                   \Theta\Theta
                         00
                              00
                                    00
                                         00
                                               00
                                                    00
                                                          \Theta\Theta
                                                                   \Theta\Theta
                                                                        \Theta\Theta
                                                                              00
                                                                                   00
                                                                                        00
                                                                                              00
                                                                                                   00
                                                                                                         00
00000050:
                                                                                              00
                                                                                                   \Theta\Theta
                   01
                         23
                              45
                                   67
                                         89
                                              00
                                                    00
                                                         \Theta\Theta
                                                                   00
                                                                        00
                                                                             00
                                                                                   00
                                                                                        00
                                                                                                         \Theta\Theta
                                                                                                              ⊕#Egë.....
```

ODABIR JEDNOG DIJELA SADRŽAJA

Pozicionirati pokazivač iznad početnog znaka za odabir, odabrati Mark opciju u Edit izborniku (ALT tipka aktivira izbornik) ili koristiti kombinaciju tipki CTRL-B, te početi označavati željeni dio teksta.

```
Physical Sector:
                           Cyl 0, Side
                                              Θ,
                                                   Sector 2
00000000:
                 00 00 00 00 00 00
                                              00
                                                   00 - 00 00 00 00 00
                                                                                    00
                                                                                        00 00
                      54
                           52
                                49
                                     4E
00000010:
                 53
                                          47
                                              \Theta\Theta
                                                   \Theta\Theta
                                                           \Theta\Theta
                                                                00
                                                                     \Theta\Theta
                                                                          \Theta\Theta
                                                                               \Theta\Theta
                                                                                    \Theta\Theta
                                                                                         \Theta\Theta
                                                                                             00
                                                                                                  STRING.
00000020:
                      00 00
                                \Theta\Theta
                                     00
                                         \Theta\Theta
                                              \Theta\Theta
                                                   00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
```

KOPIRANJE OZNAČENOG SADRŽAJA

Označeni sadržaj se kopira opcijom Copy u Mark izborniku, ili kombinacijom tipki CTRL-C. Nakon kopiranja, potrebno je prekinuti daljnje označanje teksta ponovljenom Mark opcijom (CTRL-B), te se pokazivač može normalno pomicati.

LJEPLJENJE KOPIRANOG SADRŽAJA

Pomaknuti pokazivač na željenu poziciju, te opcijom Paste Over u Mark izborniku, ili kombinacijom tipki CTRL-V zaljepiti kopirani sadržaj.

```
Phusical Sector:
                          Cul 0, Side 0,
                                                  Sector 2
00000000:
                 00 00 00 00 00 00 00
                                                  \Theta\Theta
                                                          00 00 00 00 00
                                                                                 \Theta\Theta
                                                                                      00 00
                               49 4E
                                                                                       00
                                                                                               STRING.....
00000010:
                 53
                     54
                          52
                                         47
                                             00
                                                  00
                                                          \Theta\Theta
                                                              00
                                                                   \Theta\Theta
                                                                        00
                                                                             \Theta\Theta
                                                                                  00
                                                                                           00
                                                  \Theta\Theta
00000020:
                 53
                     54
                          52
                               49 4E
                                        47
                                             00
                                                          00
                                                               \Theta\Theta
                                                                   \Theta\Theta
                                                                        00
                                                                             00
                                                                                  00
                                                                                       00
                                                                                           \Theta\Theta
                                                                                                STRING.....
                                                  \Theta\Theta
00000030:
                 ΑA
                     BB
                          CC
                               DD
                                    ЕE
                                         ΘΘ
                                             00
                                                          \Theta\Theta
                                                               00
                                                                    00
                                                                        00
                                                                             00
                                                                                  00
                                                                                       ΘΘ
                                                                                           00
                                                                                                ¬╗…€………..
00000040:
                               00
                                    00
                                         00
                                             00
                                                  \Theta\Theta
                                                          \Theta\Theta
                                                               00
                                                                    00
                                                                             00
                                                                                  00
                                                                                       00
                                                                                           00
                 00
                     00
                          00
                                                                        00
00000050:
                                                                                                ⊕#Egë.....
                 01
                     23
                          45
                               67
                                    89
                                         \Theta\Theta
                                             00
                                                  \Theta\Theta
                                                          00
                                                              00
                                                                   \Theta\Theta
                                                                        00
                                                                             \Theta\Theta
                                                                                  \Theta\Theta
                                                                                      00
                                                                                           \Theta\Theta
```

Primjer: Spremanje pričuvne kopije Master Boot Recorda USB pogona

U slučaju oštećivanja, ili nenamjerne izmjene sadržaja cijelog (ili samo particijske tablice) Master Boot Recorda nekog tvrdog diska, ili USB pogona (koji ima MBR sektor!), dobro je uz pričuvnu kopiju u datoteci, sadržaj spremiti i na drugi sektor na disku (pod uvjetom da je prazan, neke aplikacije ili bootloaderi zapisuju sadržaj u ovaj prostor, obratiti pozornost).

Potrebno je postaviti pokazivač na početak prvog sektora, započeti označavanje sadržaja (CTRL-B), označiti do kraja sektora (znakovi 55AA označavaju kraj MBRa, pokazivač postaviti na drugo slovo A), te kopirati označeni sadržaj (CTRL-C), kao na slici. Nakon kopiranja prekinuti daljnje označavanje teksta (CTRL-B)

| (CIRL-D). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|----|-----------|-----------|------|-----|-----------|----|----|------|----|-----|-----|----|--------|----|----|----|----------------------------------|--|--|--|--|
| | Object | Ed | lit |] | Linl | < | Vie | e₩ | Ιr | ıf (|) | Too | ols | C | Qu i 1 | t | | | F1=Help | | | | |
| | 00000110: | A0 | FF | 83 | СЗ | 10 | EZ | CC | 66 | - | 61 | СЗ | E8 | 76 | 00 | 4D | 75 | 6C | áâ-▶Γ.fa-Σ∨.Mul | | | | |
| | 00000120: | 74 | 69 | 70 | 60 | 65 | 20 | 61 | 63 | | 74 | 69 | 76 | 65 | 20 | 70 | 61 | 72 | tiple active par | | | | |
| | 00000130: | 74 | 69 | 74 | 69 | 6F | 6E | 73 | ZE | | ΘD | ΘA | 66 | 8B | 44 | 08 | 66 | 03 | titions.∫ofïD•f♥ | | | | |
| | 00000140: | 46 | 10 | 66 | 89 | 44 | 08 | E8 | 30 | | FF | 72 | 27 | 66 | 81 | ЗЕ | 00 | 70 | F.fëD•፬0 r'fü>.¦ | | | | |
| | 00000150: | 58 | 46 | 53 | 42 | 75 | 09 | 66 | 83 | | CO | 04 | E8 | 10 | FF | 72 | 13 | 81 | XFSBu.fâ ^L .∑. r.ü | | | | |
| | 00000160: | 3E | FE | 7D | 55 | AA | ΘF | 85 | FZ | | FE | BC | FA | 7B | 5A | 5F | 97 | FA | >⊪}U¬.à.⊪╝.{Z_•. | | | | |
| | 00000170: | FF | E4 | E8 | 1E | 00 | 4F | 70 | 65 | | 72 | 61 | 74 | 69 | 6E | 67 | 20 | 73 | ΣΣ▲.Operating s | | | | |
| | 00000180: | 79 | 73 | 74 | 65 | 6D | 20 | 60 | 6F | | 61 | 64 | 20 | 65 | 72 | 72 | 6F | 72 | ystem load error | | | | |
| | 00000190: | ZE | ΘD | ΘA | 5E | AC | B4 | ΘΕ | 8A | | ЗЕ | 62 | 04 | В3 | 97 | CD | 10 | 3C | .̃Љ <mark>o</mark> ^¼è>b. •.▶< | | | | |
| | 000001A0: | ΘA | 75 | F1 | CD | 18 | F4 | EB | FD | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ο u + [δ² | | | | |
| | 000001B0: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 000001C0: | 01 | 00 | ΘB | FE | FF | D4 | 3F | 00 | | 00 | 00 | 56 | 79 | FΘ | 00 | 00 | 00 | ©∎ .?Vy≡ | | | | |
| | 000001D0: | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | | | | |
| | 000001E0: | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | | | | |
| | 000001F0: | 00 | ΘΘ | 00 | 00 | 00, | 00 | 00 | 00 | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | AA | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Pomaknuti pokazivač na početaj prvog bajta slijedećeg sektora.

```
Physical Sector:
                                      Cyl 0,
                                                      Side
                                                                         Sector 2
00000000:
                         00 00
                                      00 00 00
                                                          00
                                                                 00
                                                                         ΘΘ
                                                                                    00
                                                                                          00
                                                                                                 \Theta\Theta
                                                                                                               ΘΘ.
                                                                                                                      \Theta\Theta
                                                                                                                             00
                                                                                                                                    00
                                                                                                        \Theta\Theta
00000010:
                               ΘΘ.
                                      ΘΘ.
                                                                                           \Theta\Theta
                                                                                                                             ΘΘ.
                                                                                                                                    00
                         \overline{\Theta}\Theta
                                             \Theta\Theta
                                                    \Theta\Theta
                                                           \Theta\Theta
                                                                 00
                                                                         00
                                                                                    00
                                                                                                 00
                                                                                                        \Theta\Theta
                                                                                                               00
                                                                                                                      00
00000020:
                         \Theta\Theta
                               \Theta\Theta
                                      \Theta\Theta
                                             \Theta\Theta
                                                    \Theta\Theta
                                                           \Theta\Theta
                                                                 \Theta\Theta
                                                                         \Theta\Theta
                                                                                    00
                                                                                           \Theta\Theta
                                                                                                 \Theta\Theta
                                                                                                        \Theta\Theta
                                                                                                               ΘΘ
                                                                                                                      \Theta\Theta
                                                                                                                             00
                                                                                                                                   00
                                                                                                                             00
00000030:
                               \Theta\Theta
                                             00
                                                           \Theta\Theta
                                                                 00
                                                                         00
                                                                                                                                   ΘΘ
                         \Theta\Theta
                                      \Theta\Theta
                                                    \Theta\Theta
                                                                                    \Theta\Theta
                                                                                           \Theta\Theta
                                                                                                 \Theta\Theta
                                                                                                        \Theta\Theta
                                                                                                               00
                                                                                                                      \Theta\Theta
00000040:
                         00 00
                                      00
                                             00
                                                    \Theta\Theta
                                                          00 00
                                                                        00 -
                                                                                    \Theta\Theta
                                                                                           \Theta\Theta
                                                                                                 \Theta\Theta
                                                                                                        00
                                                                                                               ΘΘ.
                                                                                                                      ΘΘ
                                                                                                                            00 00
Sector 1 of 15,759,764
                                                                                                                           Cul 0.
```

Zalijepiti kopirani sadržaj (CTRL-V).

| Object | Edit Link ' | | | | | | | |)u i t | | | | F1=Help | |
|-----------|-------------|-------|----|-------|------|----|----|----|--------|----|----|----|---------|---------------------------------|
| 90000000: | | | | | | | | | | | | | | }∟Ä.Ä.Ä.≝.lëµ.WÄ∟ |
| 90000010: | | | | | | | | | | | | | | /" ₇ ∦.⊠≤ÑΩ▼R |
| 90000020: | | | | | | | | | | | | | | ≀.Áղ¬Ü1.0÷∙r.ü |
| 90000030: | | | | | | | | | | | | | | /U¬uʃ.0s.fìB |
| 90000040: | | | | | | | | | | | | | | 5.Z. <mark>•</mark> âß?Q.∦.@≈ |
| 90000050: | E1 52 | 50 66 | 31 | CO 66 | 99 - | E8 | 66 | 00 | E8 | 35 | 01 | 4D | 69 B | BRPf1 ^L fÖ⊽f.⊽Š⊞Mi |
| 90000060: | 73 73 | 69 6I | 67 | 20 6F | 70 - | 65 | 72 | 61 | 74 | 69 | 6E | 67 | 20 s | ssing operating |
| 90000070: | | | | | | | | | | | | | | system.J <mark>o</mark> f`f1.7. |
| 90000080: | | | | | | | | | | | | | | fRfP.Sj⊡j⊳ëµf≈6 |
| 9000099: | | | | | | | | | | | | | | `{ĽΣ.êβê.fl÷6°{ê. |
| 900000A0: | | | | | | | | | | | | | | BAq⊞ Bè ⊾.{ìd▶f |
| 900000В0: | 61 C3 | E8 C4 | FF | BE BE | 7D - | BF | BE | 97 | В9 | 20 | 00 | FЗ | A5 a | Ñ≥. ╠∙╘┌६╘╘ –ॼ┧ |

lako je sadržaj zaljepljen, promjene još nisu zapisane na tvrdi disk. Potrebno je u izborniku Edit odabrati opciju Write Changes (CTRL-W) i još jednom potvrditi opciju Write.






6. Osnove korištenja HxD aplikacije


HxD je aplikacija koja uz značajke hex editora nudi i mogućnosti pregleda i izmjene sadržaja tvrdog diska na razini sektora (značajka spomenuta i prikazana u prošlom primjeru sa Norton Disk Editorom). S obzirom da se radi o Windows aplikaciji, nudi standardizirano grafičko sučelje. Na Multiboot USB pogonu može se naći u Hirens BootCD live distribuciji, u kategoriji Editors/Viewers.

Za pristupanje tvrdom disku, potrebno je aktivirati izbornik Extras u aplikaciji, te odabrati opciju Open Disk, kao što je prikazano na slijedećoj slici:



U slijedećem prozoru prikazani su svi mogući objekti koji se mogu odabrati za pregled/izmjenu. Podijeljeni su u dvije kategorije: Logički diskovi i Fizički diskovi. Jednako kao i u prošloj aplikaciji (Norton Disk Editor), logički diskovi predstavljaju particije na nekom tvrdom disku, dok fizički diskovi predstavljaju cijeli uređaj. Sam prikaz sadržaja je isti, nebitno radi li se o particiji ili tvrdom disku, i moguće je i preko opcije fizičkog diska pristupiti prostoru particije, no potrebno je znati početnu adresu te particije (adresiranje opisano na prošloj stranici u kategoriji MBR).

U ovom primjeru na slici, mogu se vidjeti poznate oznake stvorenih particija, uz dodatak RamDrive i MiniXP particija stvorenih od strane Hirens BootCDa, te 4 fizička diska:



Tvrdi diskovi su identificirani samo po broju, te nije moguće iz ovog prozora sa sigurnošću odabrati ispravan disk već je potrebno otvoriti sva 4 i proučiti detaljnije. Cilj je otvoriti tvrdi disk na kojem se nalazi particije WIN98 i WIN7.

NAPOMENA: U principu je često moguće na temelju popisa particija logički zaključiti koji tvrdi disk bi se trebao otvoriti , no potrebno je poznavati strukturu diskova, a postupak nema garantirani uspjeh.

RamDrive bi trebao predstavljati Hard Disk1 u ovom slučaju , prema usporedbi sadržaja


MultiBoot particija se nalazi na Hard Disk2 uređaju i predstavlja USB pogon

WIN98 i WIN7 particije se nalaze na Hard Disk3 uređaju


DOC particija se nalazi na Hard Disk4 uređaju

Iz popisa je vidljivo kako se particija DOC nalazi između WIN98 i WIN7 particija te može doći do zabune sa korisničke strane, te je zbog toga dobra praksa otvoriti sve fizičke uređaje i sadržaj particijskih tablica usporediti sa dokumentacijom.

Standardno zadana vrijednost prikaza sadržaja u aplikaciji jest da se broj prikazanih bajtova prilagođava širini prozora, što je potrebno izmijeniti, jer je standardna širina linije prilikom pregleda sektora tvrdih diskova 16B.




Za to je potrebno u izborniku Extras odabrati opciju Options, zatim karticu View, te u njoj isključiti opciju "Adapt to window width" i ručno postaviti "Byte per row" opciju na vrijednost 16. Potom označiti opciju "Apply to existing windows, too", i kliknuti na OK.



PROUČAVANJE PRVOG SEKTORA TVRDOG DISKA

U ovom primjeru prikazat će se konkretni detalji particijske tablice tvrdog diska, na kojem se nalaze WIN98 i WIN7 particije (u ovom konkretnom slučaju Hard Disk 3)



Kao što je već spomenuto, početak particijske tablice nalazi se na adresi 0x1BE, i u ovom slučaju počinje sa vrijednošću 80, što znači da se radi o aktivnoj particiji (Podsjetiti se, opcija je postavljena ranije u Partition Wizard aplikaciji), odnosno BootFlag zastavica je aktivna(jedina druga ispravna vrijednost ovog bajta je 00, nijedna druga vrijednost u principu nije dozvoljena). Ukupna veličina particijske tablice je 64B, te sastoji se od 4 stavke, svaka po 16B, i svaka predstavlja jednu primarnu particiju. U slučaju da je stavka kompletno ispunjena nulama (kao što su u ovom primjeru stavke 3 i 4), znači da nije ispunjen maksimum od 4 particije. U ovom primjeru, tvrdi disk ima samo 2 definirane particije.

Raspisan sadržaj prve stavke particijske tablice

80 01 01 00 0C FE 3F 20 3F 00 00 00 A2 16 08 00
Raspisan sadržaj druge stavke particijske tablice
00 00 01 21 07 FE FF FF E1 16 08 00 1E C7 17 03

U primjeru će biti objašnjena prva stavka, za vježbu samostalno objasniti drugu.


Prvi bajt predstavlja BootFlag, i s obzirom da je postavljen u vrijednost 80, na particiji bi se trebao nalaziti neki operacijski sustav, odnosno Master Boot Code će odabrati ovu particiju sa koje bi se trebao podići OS

Vrijednosti 010100 predstavljaju početne Cylinder,Head,Sector adrese i zapisane su u CSH redoslijedu. Dodatnu komplikaciju stvara "little endian" način zapisa u kojem je grupa bajtova zapisana na obrnut način, i to bajt po bajt. Dakle 01 01 00 su zapravo 01(H) 01(S) 00(C) adresa. Ujedno, bajt Sektora posuđuje 2 gornja bita za vrijednost cilindra, koja u njemu predstavljaju 2 donja bita. Iako CHS uglavnom neće biti temelj proučavanja, niti je potrebno u detalje znati izračun, u osnovi je dobro znati što je CHS adresiranje, odnosno svrhu te metode.

0C predstavlja tip datotečnog sustava koji bi se trebao nalaziti na particiji, u ovom slučaju ta vrijednost govori kako se radi o FAT32(LBA tip) vrsti datotečnog sustava.

FE 3F 20 predstavljaju završne Cylinder, Head, Sector adrese i zapisane su na identičan način kao i početne adrese.

3F 00 00 00 je početna LBA adresa, isto zapisana u "little endian" načinu, te se ispravno čita na kao 00 00 00 3F, u heksadecimalnom zapisu. S obzirom da se nule na lijevoj strani u ovom obliku ne čitaju, samo je potrebno vrijednost 3F pretvoriti u decimalni oblik, a to je 3*16¹ + 15*16⁰ = 63. Znači početni sektor prve particije nalazi se na sektoru 63. To je moguće odmah provjeriti u HxD aplikaciji tako da se odmah u Toolbaru upiše zadana vrijednost sektora, te je moguće u desnom stupcu iščitati stringove MSWIN4.1, WIN98 i FAT32, što naslućuje da se stvarno radi o stvorenoj WIN98 particiji.



I za kraj , vrijednost A2 16 08 00 predstavlja broj sektora koje ta particija zauzima, te je opet potrebno obrnuti redoslijed zapisa, bajt po bajt s desna nalijevo. Bitno je napomenuti da se obrće redoslijed isključivo CIJELIH bajtova, dakle za primjer A2 se neće zapisati kao 2A. Rezultat zamjene redoslijeda će biti 00 08 16 A2, te je tu vrijednost potrebno pretvoriti u decimalni oblik, a to je $8*16^4 + 1*16^3 + 6*16^2 + 10(A)*16^1 + 2*16^0 = 524288 + 4096 + 1536 + 160 + 2 = 530082$ sektora. S obzirom da je jedan sektor velik 512B, 530082 * 512B = 271401984B, odnosno u megabajtima dvaput podijeliti sa 1024, te će se dobiti krajnja vrijednost od 258,83MB, što odgovara veličini te particije.

7. Osnove korištenja GNU/Linux Fdisk aplikacije

Svrha aplikacije je manipulacija sadržajem particijske tablice nekog tvrdog diska. U nastavku biti će opisane samo osnovne radnje u aplikaciji, i objašnjen minimalan skup radnji u GNU/Linux distribuciji, kako bi se mogla uspješno koristiti aplikacija. U ovom dokumentu GNU/Linux nije tema, te kao takav neće biti objašnjen.

Do GNU/Linux distribucije (u ovom slučaju radi se o Linux Mint distribuciji), može se na Multiboot USB pogonu doći u izborniku "Linux Distributions", te odabrati Linux Mint iz izbornika.



Pokrenuti će se aplikacija za emulaciju terminala, iz koje će se koristiti fdisk aplikacija.

NAPOMENA: Sintaksa u GNU/Linux ljusci je osjetljiva na velika i mala slova, te tehničku korektnost upisa naredbe i njenih opcija, stoga je potrebno obratiti POSEBNU pozornost na ispravno upisan tekst.

U MS-DOS ljusci, za izlazak iz trenutno radnog direktorija, dozvoljen je upis slijedeće sintakse, sa istim rezultatom :

cd..

CD..

cD_.. (_ označava razmaknicu, odnosno space tipku)

U GNU/Linux ljusci, jedina dozvoljena općenita sintaksa je prikazana u slijedećem primjeru :

imeaplikacije_opcijeaplikacije_argumentiaplikacije

U primjeru naredbe za promjenu radnog direktorija cd (change directory), znakovi .. su zapravo argument koji aplikaciji govore kako se treba premjestiti za jedan nivo više u hijerarhiji direktorija. Prema pravilima sintakse GNU/Linux ljuske, jedina ispravna metoda upisa naredbe je slijedeća:

cd .. (znak SE NE UPISUJE DOSLOVNO, već označava tipku razmaknice, odnosno "cd ..")

Dakle, za poziv ove aplikacije se isključivo koriste mala slova, te razmak između poziva aplikacije i argumenata.

U sljedećem primjeru, biti će pozvane pomoćne informacije aplikacije fdisk (najčešće svaka aplikacija nudi tu mogućnost pozivom opcije -h ili --help iza imena aplikacije):

Naredba:

fdisk -h

```
nint@mint ~ $ fdisk -h
Usage:
fdisk [options] <disk>
                           change partition table
fdisk [options] -l <disk> list partition table(s)
fdisk -s <partition>
                           give partition size(s) in blocks
Options:
                       sector size (512, 1024, 2048 or 4096)
-b <size>
-c[=<mode>]
                       compatible mode: 'dos' or 'nondos' (default)
-h
                       print this help text
                       display units: 'cylinders' or 'sectors' (default)
 -u[=<unit>l
                       print program version
-C <number>
                       specify the number of cylinders
 -H <number>
                       specify the number of heads
                       specify the number of sectors per track
 -S <number>
```

Prvo što bi trebalo primijetiti je "Usage" kategorija u kojoj je definiran općeniti način korištenja aplikacije. Iza imena aplikacije (sva mala slova) se upisuju eventualne opcije (opisane ispod : -b, -c, -h...), te na kraju argument nad kojim će se primijeniti radnje aplikacije. Između svakog upisanog objekta je obvezan razmak.

S obzirom da će se aplikacija koristiti za izmjene u particijskoj tablici, ciljani objekt će biti **cijeli fizički tvrdi disk**, a ne particije.

Ovisno radi li se o tvrdom disku povezanom na IDE ili SATA kontroler, putanje će im biti kao u primjeru:

/dev/sda (Prvi disk spojen na SATA kontroler) /dev/sdb (Drugi disk spojen na SATA kontroler)

/dev/sdb (Prvi disk spojen na IDE kontroler) /dev/hdb (Drugi disk spojen na IDE kontroler)

Kao što je vidljivo, diskovi se nalaze u direktoriju /dev, u kojem se nalaze svi prepoznati uređaji operacijskog sustava. Svi uređaji su prikazani kao datoteka, te je poznata logika GNU/Linux sustava "sve je datoteka".

Particije na diskovima su označene rednim brojem iza putanje uređaja, na primjer :

/dev/sdb1 (Prva particija u particijskoj tablici na drugom disku spojenom na SATA kontroler)

/dev/hda3 (Treća particija u particijskoj tablici na prvom disku spojenom na IDE kontroler)

U ovom primjeru bit će prikazana izmjena particijske tablice tvrdog diska na kojem se nalaze WIN98 i WIN7 particije. U vježbi će se prvo izbrisati particijska tablica, te će se ručno unijeti osnovne informacije o particijama, kako bi im se kasnije moglo pristupiti.

Prije bilo kakvih radnji, potrebno je vidjeti koje sve uređaje za pohranu aplikacija **fdisk** prepoznaje (opcija –l prethodno prikazana u help outputu). Za to je potrebno koristiti **fdisk** sa povećanim privilegijama korisnika, a to se postiže unosom **sudo** naredbe ispred:

Naredba:

sudo fdisk -I

```
mint@mint ~ $ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 8076 MB 8076132352 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 981 cylinders, total 15773696 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xdlcfdlcf
   Device Boot
                    Start
                                  End
                                           Blocks
                                                    Id
                                                        System
/dev/sda1
                       63
                             15759764
                                          7879851
                                                     b
                                                        W95 FAT32
Disk /dev/sdb: 26.8 GB 26843545600 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 3263 cylinders, total 52428800 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
   Device Boot
                                           Blocks
                                                    Id System
                    Start
                                  End
                                                     c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sdb1
                       63
                               530144
                                           265041
/dev/sdb2
                   530145
                             52420094
                                         25944975
                                                        HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdc: 26.8 GB 26843545600 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 3263 cylinders, total 52428800 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
   Device Boot
                    Start
                                  End
                                           Blocks
                                                    Id System
/dev/sdc1
                       63
                             52420094
                                         26210016
                                                        HPFS/NTFS/exFAT
```

U izlaznom rezultatu može se primijetiti kako je prepoznato 3 uređaja koja odgovaraju USB pogonu, te dva virtualna tvrda diska. Za informaciju, USB pogoni neće inače biti prepoznati kroz aplikaciju fdisk, no MultiBoot USB pogon ima stvoren MBR, te ga se zbog toga gleda kao tvrdi disk. Ispod svakog uređaja prikazane su osnovne informacije izvučene iz particijske tablice, te je za drugi prepoznati disk (/dev/sdb) vidljivo kako se u njegovoj particijskoj tablici nalaze dvije particije. Ako se podaci usporede sa dokumentacijom, logično je za pretpostaviti kako se zapravo radi o WIN98 i WIN7 particijama.

Nakon identifikacije, potrebno je kao argument aplikacije unijeti putanju željenog uređaja, te dodatno upisati opciju korištenja "dos compatible" metode korištenja tvrdog diska (vidjeti help). Aplikaciju je potrebno ponovno pokrenuti koristeći povišene privilegije.

Iza svakog imena aplikacije, opcije ili argumenta slijedi obavezan razmak, paziti na velika/mala slova, te posebnu pozornost obratiti na ispravnost sintakse!

Naredba:

sudo fdisk -c=dos /dev/sdb

```
mint@mint ~ $ sudo fdisk -c=dos /dev/sdb
WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
         switch off the mode (with command 'c').
Command (m for help): m
Command action
      toggle a bootable flag
      edit bsd disklabel
   C
      toggle the dos compatibility flag
      delete a partition
      list known partition types
      print this menu
  m
   n add a new partition
      create a new empty DOS partition table
      print the partition table
      quit without saving changes
      create a new empty Sun disklabel
      change a partition's system id
      change display/entry units
      verify the partition table
      write table to disk and exit
       extra functionality (experts only)
```

U aplikaciji će se prvo pojaviti poruka upozorenja kako "DOS-compatible" mode više nije podržan, no u ovom slučaju bitno je koristiti disk sa tom opcijom.

Opcije se odabiru isključivo jednim slovom, te je prva predložena opcija poziv pomoćnog izbornika (slovo **m**), te je u gornjoj slici i pozvana.

Prije bilo kakvih izmjena particijske tablice i nakon svakog koraka izmjene, dobra je praksa provjeriti njen sadržaj (opcija **p**).

```
Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 26.8 GB, 26843545600 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 3263 cylinders, total 52428800 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x07230723
   Device Boot
                    Start
                                  End
                                           Blocks
                                                    Id System
/dev/sdb1
                       63
                               530144
                                           265041
                                                     c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sdb2
                   530145
                             52420094
                                         25944975
                                                        HPFS/NTFS/exFAT
```

Pretpostavimo da se radi o praznom tvrdom disku, ili da se u particijskoj tablici nalaze informacije o nekim drugim particijama na disku. Prvo je potrebno očistiti sadržaj trenutne tablice (slovo **d**, brisanje particije).

```
Command (m for help): d
Partition number (1-4): 1
Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 26.8 GB, 26843545600 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 3263 cylinders, total 52428800 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x07230723
  Device Boot
                    Start
                                  End
                                            Blocks
                                                     Id
                                                         System
/dev/sdb2
                   530145
                             52420094
                                          25944975
                                                         HPFS/NTFS/exFAT
Command (m for help): d
Selected partition 2
```

U slučaju da se nalazi više particija u tablici, fdisk aplikacija će prilikom brisanja pitati koji redni broj stavke treba obrisati (1-4). Na gornjoj slici je nakon prve obrisane tablice odmah nakon odabrana opcija ispisa particijske tablice, te se može primijetiti kako je ostala još jedna particija na drugoj poziciji (sdb**2**). Još jednom je pozvana opcija za brisanje particije, te je s obzirom da se radi o jedinoj particiji u tablici, automatski obrisana bez pitanja. Na slijedećoj slici može se primijetiti prazna particijska tablica:

```
Command (m for help): p

Disk /dev/sdb: 26.8 GB, 26843545600 bytes

255 heads, 63 sectors/track, 3263 cylinders, total 52428800 sectors

Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk identifier: 0x07230723

Device Boot Start End Blocks Id System

Command (m for help):
```

Tek u ovoj situaciji može se pristupiti stvaranju novih particija, odnosno adresiranju postojećih na tvrdom disku. Naime , samim time što su informacije o particijama obrisane iz tablice ne znači kako su i fizički one nestale sa disku, svi podaci particije su i dalje netaknuti. Ako se poznaju osnovne informacije te particije (BootFlag, početna i završna LBA adresa, te tip datotečnog sustav), moguće ih je upisati u fdisk te im normalno kasnije pristupiti. Konkretno, ovdje se govori o alokaciji particije (podsjetiti se termina alociranog i nealociranog prostora u temi Partition Wizard aplikacije).

Za vježbu će se u ovom primjeru jednostavno upisati informacije prethodno obrisanih stavki u particijskoj tablici, odnosno alocirati će se postojeće particije na tvrdom disku.

Za definiranje nove stavke u particijskoj tablici, odnosno dodavanje nove particije, potrebno je odabrati opciju sa slovom **n** (add a new partition). U slijedećem koraku potrebno je odabrati radi li se o primarnoj ili extended tipu particije. S obzirom da extended tip particije neće biti tema u ovim primjerima, uvijek se bira primarni tip particije (slovo **p**). Nakon toga potrebno je odabrati mjesto particije u tablici, uglavnom se prati određeni redoslijed, te se odabire prvo mjesto (broj **1**). Zadnja dva koraka su upisivanje

početnog i završnog sektora, prema dokumentaciji. Na slijedećoj slici je prikazan proces stvaranja prve particije.

```
Command (m for help): n
Partition type:
      primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  р
       extended
  e
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (63-52428799, default 63): 63
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (63-52428799, default 52428799): 530144
Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 26.8 GB, 26843545600 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 3263 cylinders, total 52428800 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x07230723
  Device Boot
                    Start
                                   End
                                            Blocks
                                                     Ιd
                                                         System
/dev/sdb1
                       63
                               530144
                                            265041
                                                     83
                                                         Linux
```

S obzirom da se na tvrdom disku nalaze dvije particije, potrebno je dodati još jednu stavku, postupak je prikazan na slijedećoj slici:

```
Command (m for help): n
Partition type:
       primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
  р
  е
       extended
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 2): 2
First sector (530145-52428799, default 530145): 530145
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (530145-52428799, default 52428799): 52420094
Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 26.8 GB, 26843545600 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 3263 cylinders, total 52428800 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x07230723
  Device Boot
                    Start
                                   End
                                            Blocks
                                                     Ιd
                                                         System
/dev/sdb1
                               530144
                                            265041
                                                         Linux
                       63
                                                     83
/dev/sdb2
                   530145
                             52420094
                                          25944975
                                                     83 Linux
```

Nakon što su stvorene particije, upisane su samo osnovne informacije o njima, odnosno granice adresa. Potrebno je još dodati BootFlag zastavicu na prvu particiju (opcija **a**, toggle a bootable flag), te promijeniti standardno zadani ID datotečnog sustava (opcija **t**, change partition type ID), koji je u ovom trenutku 83 (svi standardni Linux datotečni sustavi).

Proces je prikazan na slijedećoj slici:

```
Command (m for help): t
Partition number (1-4): 1
Hex code (type L to list codes): Oc
Changed system type of partition 1 to c (W95 FAT32 (LBA))
Command (m for help): t
Partition number (1-4): 2
Hex code (type L to list codes): 07
Changed system type of partition 2 to 7 (HPFS/NTFS/exFAT)
Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 26.8 GB, 26843545600 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 3263 cylinders, total 52428800 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x07230723
                                                     Id
   Device Boot
                    Start
                                  End
                                            Blocks
                                                         System
/dev/sdb1
                       63
                               530144
                                            265041
                                                         W95 FAT32 (LBA)
                                                      С
/dev/sdb2
                   530145
                             52420094
                                          25944975
                                                         HPFS/NTFS/exFAT
```

U slučaju da nije poznat heksadecimalni kod nekog tipa datotečnog sustava, moguće je ispisati popis datotečnih sustava i njihovih kodova opcijom I (pogledati gornju sliku).

```
Command (m for help): l
 0
                   24 NEC DOS
                                      81
                                          Minix / old Lin bf
                                                             Solaris
   Empty
   FAT12
                      Hidden NTFS Win 82
                                                             DRDOS/sec (FAT-
 1
                   27
                                          Linux swap / So cl
2
   XENIX root
                   39 Plan 9
                                      83
                                          Linux
                                                         c4
                                                             DRDOS/sec (FAT-
                   3c PartitionMagic
 3
   XENIX usr
                                      84
                                          OS/2 hidden C:
                                                         с6
                                                             DRDOS/sec (FAT-
4
   FAT16 <32M
                   40 Venix 80286
                                      85
                                         Linux extended
                                                         c7
                                                             Syrinx
 5 Extended
                   41 PPC PReP Boot
                                      86
                                         NTFS volume set da
                                                             Non-FS data
                                                             CP/M / CTOS / .
                      SFS
                                          NTFS volume set db
 6
   FAT16
                   42
                                      87
 7
   HPFS/NTFS/exFAT 4d QNX4.x
                                      88
                                          Linux plaintext de
                                                             Dell Utility
8
   AIX
                   4e QNX4.x 2nd part 8e
                                          Linux LVM
                                                         df
                                                             BootIt
9
   AIX bootable
                   4f QNX4.x 3rd part 93
                                                             DOS access
                                          Amoeba
                                                         e1
   OS/2 Boot Manag 50 OnTrack DM
                                      94
                                          Amoeba BBT
                                                         e3
                                                             DOS R/0
 a
b W95 FAT32
                   51 OnTrack DM6 Aux 9f
                                          BSD/0S
                                                             SpeedStor
                                                         e4
   W95 FAT32 (LBA) 52 CP/M
                                         IBM Thinkpad hi eb
 С
                                      a0
                                                             BeOS fs
   W95 FAT16 (LBA) 53
                      OnTrack DM6 Aux a5
                                                         ee
                                         FreeBSD
                                                             GPT
   W95 Ext'd (LBA) 54
                                                             EFI (FAT-12/16/
                      OnTrackDM6
                                      a6
                                         0penBSD
                                                         ef
10 OPUS
                   55 EZ-Drive
                                                         f0 Linux/PA-RISC b
                                      a7
                                          Nextstep
11
   Hidden FAT12
                   56 Golden Bow
                                      a8
                                          Darwin UFS
                                                         fl SpeedStor
12
   Compag diagnost 5c
                      Priam Edisk
                                                         f4 SpeedStor
                                      a9
                                          NetBSD
                                      ab
14 Hidden FAT16 <3 61 SpeedStor
                                          Darwin boot
                                                         f2
                                                             DOS secondary
16 Hidden FAT16
                   63 GNU HURD or Sys af
                                          HFS / HFS+
                                                         fb VMware VMFS
17 Hidden HPFS/NTF 64 Novell Netware
                                          BSDI fs
                                                         fc VMware VMKCORE
                                      b7
                                          BSDI swap
18 AST SmartSleep 65 Novell Netware b8
                                                         fd Linux raid auto
1b Hidden W95 FAT3 70 DiskSecure Mult bb
                                          Boot Wizard hid fe LANstep
                                      be Solaris boot
1c Hidden W95 FAT3 75
                       PC/IX
                                                         ff
                                                             BBT
                      Old Minix
le Hidden W95 FAT1 80
```

NAPOMENA: Potrebno je točno pratiti korake, čitati koje opcije ili vrijednosti aplikacija očekuje, te paziti što se upisuje. Na primjer, korisnik je u slijedećem primjeru zaboravio na korak odabira primarne ili extended particije, te htio upisati stvaranje treće particije u tablici, što je završilo porukom o grešci.

```
Command (m for help): n
Partition type:
    p   primary (2 primary, 0 extended, 2 free)
    e   extended
Select (default p): 3
Invalid partition type `3'
```

Nakon što su provjerene vrijednosti u particijskoj tablici sa onima u dokumentaciji, potrebno je zapisati te promjene na tvrdi disk, s obzirom da su one još uvijek samo u radnoj memoriji. U slučaju da se preskoči korak zapisivanja, neće biti nikakvih promjena u MBR. Promjene se zapisuju odabirom opcije \mathbf{w} , nakon čega će se automatski pokrenuti postupak izlaska iz aplikacije i vraćanje u ljusku GNU/Linuxa. U principu je rad sa **fdisk** aplikacijom završen, te je potrebno ponovno pokrenuti računalo. Dovoljno je upisati naredbu **reboot** u ljusci, no prije toga sa **sudo** naredbom omogućiti izvršavanje pod povećanim privilegijama.

```
Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

WARNING: If you have created or modified any DOS 6.x

partitions, please see the fdisk manual page for additional information.


Syncing disks.

mint@mint ~ $ sudo reboot
```


8. Instalacija jezgre Microsoft Windows 98 sustava

U particijskoj tablici BootFlag vrijednost 80 označava kako bi se na toj particiji trebao nalaziti operacijski sustav, no to ne garantira da se i nalazi. U ovom primjeru, još se ni na jednu od dvije particije (WIN98 i WIN7) nije instalirao operacijski sustav. Proces je vrlo jednostavan, i sastoji se od poziva naredbe **sys** sa argumentom ciljanog slova particije (**C:**, **D:** itd.). U ovom primjeru će, iz edukacijskih razloga biti prikazan postupak stvaranja novog datotečnog sustava na particiji WIN98 iz DOS ljuske Window98 operacijskog sustava.

U MultiBoot izborniku odabrati podizanje DOS - WINDOWS98 sustava, te pokrenuti Volkov Commander aplikaciju. Sa opcijom ALT-F2 pogledati popis dostupnih particija za rad.



Na slici su prikazane dostupne 4 particije. Particija A: je već poznata jer se radi o slici operacijskog sustava koji se nalazi u radnoj memoriji (ramdisk), dok je B: zrcalo A: particije. C: slovo bi trebalo predstavljati particiju USB pogona, te ostaje još samo jedna particija na raspolaganju. Ovdje se pojavljuje mali problem, s obzirom da bi se prema dokumentaciji trebalo nalaziti 3 particije, WIN98, WIN7 i DOC. S obzirom da je aktivan operacijski sustav WIN98, potrebno je znati da je maksimalna podrška u to vrijeme bila za FAT32 datotečne sustave, dok ona ne postoji za NTFS datotečne sustave, te ne postoje upravljački programi (driveri) za taj tip datotečnog sustava. S obzirom da su na WIN7 i DOC particijama NTFS datotečni sustavi, neće se prikazati, niti ih operacijski sutav može postaviti (mount). Dodatnu provjeru je moguće izvršiti odabirom D: particije, te uvidom u oznaku particije. Opcija za prikaz oznake se u Volkov Commander aplikaciji nalazi u izborniku Commands, opcija Volume label, ili kombinacijom tipki CTRL-F4, rezultat prikazan na slijedećoj slici:



S obzirom da je cilj bio samo prikazati oznaku particije, ne i izmjenu, ESC tipkom zatvoriti prozor.

Stvaranje novog datotečnog sustava neke particije, popularno nazvano i formatiranje, postiže se naredbom **format** te kao argument obaveznim unosom slova željene particije.

Naredba se nalazi u A:\FILE direktoriju.

Naredba:

format d:

NAPOMENA: Za uspješno pozivanje neke aplikacije u ljusci, korisnik se mora nalaziti ili u istom direktoriju kao i aplikacija, ili upisati punu putanju te aplikacije ako se nalazi u nekom drugom direktoriju.

Primjer1, korisnik se nalazi u korijenskom direktoriju C: particije, upisuje se puna putanja **format** naredbe:

C:\>a:\file\format d:

Primjer2, korisnik se nalazi u istom radnom direktoriju kao i aplikacija **format**, dovoljno je upisati samo ime aplikacije i argumente:

A:\FILE>format d:

```
A:\FILE>format d:

WARNING, ALL DATA ON NON-REMOVABLE DISK

DRIVE D: WILL BE LOST!

Proceed with Format (Y/N)?y

Checking existing disk format.

Recording current bad clusters

Complete.

Verifying 258.82M

Format complete.

Writing out file allocation table

Complete.

Calculating free space (this may take several minutes)...

Complete.

Volume label (11 characters, ENTER for none)? WIN98_
```

Postupak je potrebno potvrditi sa slovom Y, te na kraju procesa upisati novu oznaku particije (neka ostane WIN98).

Nakon što je postupak stvaranja datotečnog sustava izvršen, mogu se prebaciti sustavske datoteke WIN98 sustava na particiju, što se postiže naredbom **sys** i upisom željene particije kao argument. Aplikacija se nalazi na putanji A:\FILE\.

Naredba:

sys d:

```
A:\FILE>sus d:
System transferred
A:\FILE>dir /a d:
Volume in drive D is WIN98
Volume Serial Number is 3A60-1BF9
Directory of D:\
                   222,390 03-27-12
10
         SYS
                                      2:21p
MSDOS
         SYS
                         6 09-28-16
                                      8:39p
COMMAND
        COM
                    93,890 03-27-12 2:21p
        3 file(s)
                          316,286 bytes
                      270,002,176 bytes free
         0 dir(s)
```

Rezultat, prebačene datoteke u procesu mogu se provjeriti naredbom **dir** u upisom putanje kao argument. S obzirom da datoteke **IO.SYS** i **MSDOS.SYS** imaju uključen atribut skrivenih datoteka, potrebno je naredbi **dir** dodati opciju **/a** kako bi se prikazao sav sadržaj u direktoriju bez obzira na status atributa.

Kombinacijom tipki CTRL-R potrebno je ponovno pokrenuti virtualni stroj, te kad se pojavi slika Oracle VirtualBox aplikacije, pritisnuti tipku F12, te odabrati tvrdi disk na kojem se nalazi Windows98 operacijski sustav, u ovom slučaju drugi tvrdi disk (prvi je USB pogon, a treći je tvrdi disk sa DOC particijom).

Međutim, pojavljuje se slijedeća poruka kako nije moguće podignuti operacijski sustav, jer ne postoji medij sa kojeg je moguće podizanje sustava.

```
FATAL: No bootable medium found! System halted.
```

Potrebno je ponovno pokrenuti računalo, te iz MultiBoot izbornika odabrati WIN98 sustav, i pokrenuti Norton Disk Editor aplikaciju. U aplikaciji odabrati drugi fizički disk za pregled, kako bi se usporedile vrijednosti sa dokumentacijom.

Pogled na prvi sektor tvrdog diska odmah upućuje zašto se pojavljuje gornja poruka, naime, nije upisan nikakav Master Boot Code, zadužen za odabir aktivne particije.


| _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|------|-----|------|----------------|-----|----|------|------|-----|-----|----|--------|----|----|----|---------|
| ١ | Object | Ed i | t | I | .ink | | Vie | :W | Inf | 0 | Too | ols | C | Qu i 1 | ţ. | | | F1=Helr |
| F | hysical S | ector | ٠: - | Cyl | Θ, | S | ide | Θ, | Sect | or : | 1 | | | | | | | |
| 6 | 00000000: | 00 0 | 00 | ΘΘ. | 00 | $\Theta\Theta$ | 00 | 00 | 00 - | 00 | 00 | 00 | ΘΘ | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 6 | 0000010: | <u> </u> | 00 | 90 | 00 | $\Theta\Theta$ | 00 | 00 | 00 - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 0 | 00000020: | 00 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 0 | 00000030: | 00 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 6 | 0000040: | 00 0 | 00 | 00 | 00 | ΘΘ | 00 | 00 | 00 - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 0 | 00000050: | 00 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 0 | 00000060: | 00 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 6 | 00000070: | 00 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 0 | 00000080: | 00 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 0 | 0000090: | 00 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 6 | 000000A0: | 00 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 6 | ю вооооо | 00 0 | 00 | 90 | 00 | $\Theta\Theta$ | 00 | 00 | 00 - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 0 | 00000000: | 00 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 0 | 000000D0: | 00 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 6 | 00000E0: | 00 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 6 | 00000F0: | 00 0 | 00 | ΘΘ | 00 | ΘΘ | 00 | 00 | 00 - | 00 | 00 | 00 | ΘΘ | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| G | 00000100 | 00.0 | าด | 99 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |

Upisivanje osnovnog MBC koda je moguće u aplikaciji Partition Wizard, sa Rebuild MBR opcijom. Potrebno je odabrati željeni disk (u ovom slučaju drugi disk sa WIN98 i WIN7 particijama), te nakon odabira Rebuild MBR opcije, kliknuti na apply, te izaći iz aplikacije. U Norton Disk Editoru može se primijetiti promjena u sadržaju.


```
Cyl 0, Side 0,
Physical Sector:
                                         Sector 1
                                                                              .3 Lä. 4ï fP•P▼√n
                                                              50 1F FB FC
              FA 33 CO 8E DO BC
                                     00 7C - 8B F4
                                                       50 07
00000000:
                                        A5 -
                                                                              BF
                                               EA 1D
                                                       06 00
                                                              00 BE
                                                                      BE 07
00000010:
                 00 06 B9
                             00
                                 01 FZ
00000020:
              B3
                 04
                     80
                         3C 80
                                 74 OE
                                         80 -
                                               3C 00
                                                       75 10
                                                              83 C6
                                                                      10 FE
                                                                                .Ç<Çt.Ç<.u.â.▶∎
00000030:
              CB
                  75
                     EF
                         CD
                             18
                                 8B
                                    14
                                         8B -
                                               4C
                                                   02
                                                       8B EE
                                                               83 C6
                                                                      10 FE
                                                                              .un.+ï¶ïL⊟ï€â.▶∎
                             30
                                 00
                                    74
                                         F4
                                               BE
                                                   F8
                                                       96
                                                               3C
                                                                      74
                                                                          ΘB
                                                                              .t→Q<.t[<sup>1</sup>°.¼<.t.
00000040:
              CB
                  74
                     1A
                         80
                                                          AC
                                                                  00
                                    CD
                                                                              Vī
00000050:
              56
                 BB
                     97
                         00 B4
                                 ΘΕ
                                         10
                                               5E
                                                   EB
                                                       FΘ
                                                          EB
                                                              FE
                                                                  BF
                                                                      05
                                                                          \Theta\Theta
                                                                              j.j. v<mark>o</mark> v•j.h.¦
j⊕j▶.B∰Çïſ..aas.
3<sup>L</sup>..Ou.¹°.δη⁴°
00000060:
                     \Theta\Theta
                         6A
                             00
                                 FF
                                     76
                                         ΘA
                                               FF
                                                   76
                                                       08
                                                           6A
                                                               \Theta\Theta
                                                                  68
                                                                      00
                                                                          70
              60
                 6A
                                                                      73
                                                   F4
                                                       CD
                                                                          ΘС
00000070:
                  01
                         10
                             B4
                                 42
                                     BZ
                                         80
                                               8B
                                                           13
                                                               61
                                                                  61
              6A
                     6A
00000080:
                  CO
                     CD
                         13
                             4F
                                 75
                                     D9
                                         BE
                                               F8
                                                   96
                                                       EB
                                                           BF
                                                               BE
                                                                  F8
                                                                      96
                                                                          BF
              33
                                                                          75
                     81
                             55
                                     75
                                               BF
                                                   52
                                                       70
                                                               ЗD
                                                                  46
                                                                      41
                                                                              ■ }ü=U¬u | ¬R ¦ü=FAu
00000090:
              FΕ
                  7D
                         3D
                                 ΑA
                                         В3
                                                           81
                                                                          75
000000A0:
                  47
                     47
                         80
                             3D
                                 54
                                     74
                                         11
                                               BF
                                                   03
                                                       70
                                                           81
                                                               3D
                                                                  4E
                                                                      54
                                                                              •GGÇ=Tt √1 ♥ lü=NTu
              97
                                                                          13
000000В0:
                  47
                     47
                         81
                             3D
                                 46
                                     53
                                         75
                                               38
                                                   60
                                                       B4
                                                           08
                                                                  80
                                                                      CD
                                                                              eGGü=FSu8'
              40
                                                               BZ
                                                       15
                                                                  83
                                                                          3F
                                                                              <sub>1</sub>→1 • .è.2÷ë.00âß?
000000C0:
              BF
                  1A
                     70
                         FΕ
                             C6
                                 8A
                                     D6
                                         32
                                               F6
                                                   89
                                                           4F
                                                               4F
                                                                      E1
                                            - FF
000000D0:
              89
                  ΘD
                     61
                         60 6A
                                 \Theta\Theta
                                     6A
                                         \Theta\Theta
                                                   76
                                                       ΘA
                                                           FF
                                                               76
                                                                  08
                                                                      64
                                                                          \Theta\Theta
                                                                              ēľa`j.j. v<mark>o ∪•j</mark>.
000000E0:
                 00 7C
                         6A 01
                                 6A
                                    10
                                         B4
                                            - 43 B2
                                                       80
                                                          8B
                                                               F4
                                                                  CD 13
                                                                          61 h.¦j@j▶.C Çïſ..a
              68
000000F0:
              61
                 8B
                     F5
                         EA 00
                                 70 00
                                         00 - 45 72
                                                       72
                                                          6F
                                                              72 21
                                                                      00 44
                                                                              aïJΩ. | . . Error!.D
```

Virtualni stroj ne omogućava podizanje sustava sa tvrdog diska dok je USB pogon priključen, te ga je potrebno privremeno maknuti iz konfiguracije, kako bi se provjerila ispravnost instalacije Windows98 sustava.

Prvi korak je ugasiti virtualni stroj, te otići u Settings izbornik, kategorija Storage. Klikom na desnu tipku miša na VMUBDrive000.vmdk, odabrati opciju Remove Attachment. Datoteka će ostati na disku,samo će nestati iz konfiguracije, kasnije se jednostavno doda nazad u konfiguraciju.



Odspojiti USB pogon iz računala, te pokrenuti virtualni stroj. Trebala bi se pojaviti ljuska MS Windows98 operacijskog sustava, kao potvrda ispravne instalacije. Ponovno ugasiti virtualni stroj, i dodati nazad VMUDrive000.vmdk datoteku. U Settings izborniku, kategorija Storage, kliknuti na "Controller:SATA" i sa odabrati opciju za dodavanje tvrdog diska na kontroler, te u slijedećem prozoru odabrati postojeći disk.



Ući u direktorij sa imenom virtualnog stroja (obratiti pozornost gdje su spremljeni virtualni strojevi na tvrdom disku), te odabrati i učitati VMUDrive000.vmdk datoteku u konfiguraciju. Ponovno pokrenuti virtualni stroj.


9. Priprema za instalaciju Microsoft Windows 7 operacijskog sustava

Kako bi se olakšala kasnija konfiguracija "dual boot" sustava, potrebno je u korijenski direktorij WIN98 particije kopirati datoteke BOOT.INI i NTLDR, prije same instalacije Windows7 sustava. Datoteke se originalno nalaze u Win7Boot direktoriju na USB pogonu. Dobro je kopirati i datoteke VC.COM i VC.INI, koje se nalaze u istom direktoriju (za korištenje Volkov Commander aplikacije). Sadržaj korijenskog direktorija bi trebao izgledati kao što je prikazano na slijedećoj slici:


| 12 10:43a 12 2:21p |
|-----------------------|
| |
| 46 42 . 00 |
| -16 12 : 00p |
| -08 2:21p |
| 12 2:21p |
| -99 4:03a |
| 12 2:11p |
| |

10. Instalacija Microsoft Windows 7 operacijskog sustava

Ugasiti virtualni stroj, te ponovno maknuti VMUDrive000.vmdk iz popisa. Dodati ISO sliku Windows7 instalacije u virtualni CD-ROM uređaj (Settings, kategorija Storage), na način da se odabere ikona CD-a sa desne strane prozora, te kasnije opcija "Choose Virtual Optical Disk File...". U otvorenom prozoru potrebno je navigirati do lokacije na kojoj se nalazi ISO slika instalacijskog CD-a, te ju učitati.



Pokrenuti virtualni stroj, te na samom početku pritisnuti tipku F12 i odabrati podizanje sa CD-ROM uređaja (tipka **c**).



Bilo kojom tipkom potvrditi pokretanje instalacije, kao odgovor na slijedeću poruku:




Nakon što se pojavilo grafičko sučelje instalacije, u prvom koraku je potrebno odabrati jezik za instalaciju, postavku formata za prikaz vremena, te odabir tipa tipkovnice. Odabrati opcije kao prema slijedećoj slici:



U slijedećem prozoru odabrati opciju "Install now".




Potrebno je potvrditi uvjete licence za korištenje ovog operacijskog sustava, te kliknuti na tipku Next za nastavak.




U ovom prozoru se pojavljuju dvije mogućnosti:

- "Upgrade" ako se na računalu nalazi neka prošla verzija Windows operacijskog sustava, te se želi instalirati novija verzija, no sa sačuvanim osobnim podacima i postavkama
- Odabir "Custom" opcije ne čuva podatke na particiji, i instalira novu verziju operacijskog sustava


Odabrati "Custom" opciju.



U slijedećem prozoru je potrebno odabrati lokaciju, odnosno particiju za instalaciju Windowsa 7. Potrebno je dobro obratiti pozornost na prikazane particije, te usporediti informacije sa dokumentacijom. U laboratorijskim uvjetima je slika nešto drugačija, i prikazana su "Unallocated" područja između particija. Prisjetiti se kako se na računalima u laboratoriju nalazi mnogo particija, te da "Unallocated" prostor samo znači da informacije o particijama nisu unutar particijske tablice. U virtualnom računalu potrebno je odabrati WIN7 particiju za instalaciju, a u laboratoriju onu particiju koju zahtijeva zadatak laboratorijske vježbe.



U slijedećem koraku je prikazan proces kopiranja datoteka operacijskog sustava na tvrdi disk. Nakon završetka, operacijski sustav će biti instaliran, i potrebno je konfigurirati par osnovnih postavki.



U slijedećem prozoru, na virtualnom računalu potrebno je kao korisničko ime upisati Prezimelme učenika-ce, te za ime računala upisati Razred učenika (bez točke iza rednog broja).



Choose a user name for your account and name your computer to distinguish it on the network.

| Type a user name (for example, John): Prezimelme | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| Type a computer name: | | | | | | | |
| Razred | | | | | | | |

lako je uglavnom poželjno zaštititi korisnički račun sa lozinkama, u ovom slučaju se ovaj korak može preskočiti.

NAPOMENA: Ako se lozinka ipak želi unijeti, potrebno ju je zapisati negdje za slučaj da se zaboravi.

Set a password for your account

Creating a password is a smart security precaution that helps protect your user account from

| unwanted users. Be sure to remember your p | |
|--|---|
| Type a password (recommended): |] |
| Retype your password: | 1 |
| Type a password hint: | |
| Choose a word or phrase that helps you rem If you forget your password, Windows will sh | |

Microsoft Windows 7 nudi mogućnost automatskih nadogradnji raznih dijelova operacijskog sustava, no potrebno je odabrati opciju "Ask me later".

Help protect your computer and improve Windows automatically




Learn more about each option

When you use recommended settings or install updates only, some information is sent to Microsoft. The information is not used to identify you or contact you. To turn off these settings later, search for 'Turn off recommended setting' in Help and Support. Read the privacy statement

Provjeriti predloženu vremensku zonu, datum i vrijeme, te upisati točne podatke.

Review your time and date settings



U slučaju da je u računalu ugrađena mrežna kartica i spojena na mrežni sustav, biti će prepoznata od strane Windows 7 operacijskog sustava, te će se predložiti 3 moguće postavke, temeljene na sigurnosnoj razini konfiguracije. Odabrati Work Network opciju.

Select your computer's current location

This computer is connected to a network. Windows will automatically apply the correct network settings based on the network's location.



Home network

If all the computers on this network are at your home, and you recognize them, this is a trusted home network. Don't choose this for public places such as coffee shops or airports.



Work network

If all the computers on this network are at your workplace, and you recognize them, this is a trusted work network. Don't choose this for public places such as coffee shops or airports.




Public network

If you don't recognize all the computers on the network (for example, you're in a coffee shop or airport, or you have mobile broadband), this is a public network and is not trusted.




Instalacija Windows 7 operacijskog sustava je završena. Prije bilo kakvih radnji, potrebno je isključiti opciju Automatske nadogradnje operacijskog sustava. Pritisnuti tipku Start (WIN tipka na tipkovnici), u Search polje upisati "Windows update", te iz popisa odabrati "Windows Update" aplikaciju.




U otvorenom prozoru s lijeve strane odabrati opciju "Change settings".

Check for updates
Change settings
View update history
Restore hidden updates
Updates: frequently asked questions




Iz izbornika, od ponuđenih odabira, odabrati opciju "Never check for updates (not recommended)".



Za postizanje "dual boot" sustava između Windows 98 i Windows 7, potrebno je izvršiti dodatnje radnje. Pokrenuti Windows Explorer aplikaciju (WIN tipka + E kombinacija), te primijetiti popis prikazanih particija. Particija sa Windows7 instalacijom će uvijek biti C: particija. Uočiti da nije prikazana WIN98 particija. Windows 7 neće automatski podignuti (i dodati joj slovo) particiju na kojoj se nalazi FAT32


datotečni sustav, te je potrebno to učiniti ručno.




11. Konfiguracija Windows 98 / Windows 7 dual boot sustava

Za dodavanje slova WIN98 particije, potrebno je otići u Disk Management konzolu, na jedan od tri predložena načina :


- Pritisnuti na tipku Start, te u Search prozor upisati "diskmgmt.msc"
- Pritisnuti na tipku Start , desni klik na Computer, te odabrati opciju Manage. U konzoli odabrati opciju Disk Management (kategorija Storage)
- Pritisnuti na tipku Start, te u Search prozor upisati "disk management", te odabrati iz popisa "Create and format hard disk partitions"




Primijetiti kako u popisu particija (stupac sa imenom Volume, Volume označava logički dio diska, odnosno particiju) WIN98 particija nema pridruženo slovo.




Desnom tipkom miša kliknuti na WIN98 particiju, te odabrati opciju Change Drive Letter and Paths.




Odabrati željeno slovo, no dovoljno je ostaviti preporučene vrijednosti, i samo kliknuti OK.




Nakon izvršenog postupka, uz ime WIN98 particije će se prikazati i pridruženo slovo. U ovom trenutku će se pokrenuti i AutoPlay opcija (ako nije isklučena) sa mogućnošću pristupa particiji, primijetiti promjenu u Task Bar dijelu ekrana.



Ponovno pokrenuti Windows Explorer aplikaciju, te ući u WIN98 particiju. Primijetiti kako se nalazi samo jedna datoteka u popisu (ako se u jednom od prethodnih koraka nisu kopirale datoteke Volkov Commander aplikacije, onda se neće prikazati niti jedna datoteka). Razlog tome je što ostale datoteke imaju ili skriveni atribut (Hidden attribute) ili predstavljaju sistemske datoteke (System attribute).




Za prikaz svih datoteka, u prozoru Windows Explorer aplikacije odabrati izbornik Organize, te opciju "Folder and search options".




U otvorenom prozoru odabrati karticu View, te učiniti slijedeće radnje :

- Uključiti opciju "Show hidden files, folders, and drives"
- Isključiti opciju "Hide extensions for known file types"
- **Isključiti** opciju "Hide protected operating system files (Recommended)" Nakon odabira ove opcije, potrebno je još jednom potvrditi odabir u novom prozoru. Primijetiti kako se zaštićenim datotekama operacijskog sustava smatraju one datoteke koje imaju aktivirane System i Hidden atribute.





U prozoru kliknuti na tipke Apply te zatim OK, i pojaviti će se potpun popis datoteka i direktorija koje se nalaze na WIN98 particiji.




Datoteku BOOTSECT.BAK preimenovati u BOOTSECT.DOS, dakle samo zamijeniti ekstenziju. U oba slijedeća prozora odgovoriti potvrdno (jedan upozorava na promjenu ekstenzije, dok drugi upozorava kako se mijenja ime datoteke sa System atributom).








Datoteku BOOT.INI preimenovati u BOOT.BAK2, a datoteku BOOT.BAK preimenovati u BOOT.INI. Nakon izvršenih radnji, ponovno pokrenuti računalo.




U procesu pokretanja operacijskog sustava Windows 7, pojavljuje se izbornik sa odabirom (tzv. "Dual Boot" izbornik). U ovom koraku odabrati "Earlier Version of Windows"




Uvjeriti se kako se pojavila ljuska Windows 98 operacijskog sustava, što znači da su uspješno obavljene radnje. U suprotnom, provjeriti točno prethodne korake i ispraviti potrebno. Ponovno pokrenuti računalo (U VirtualBox aplikaciji kombinacijom tipki CTRL + R), te odabrati Windows 7 u izborniku.

```
Microsoft(R) Windows 98
(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999.
C:\>_
```

Za posljednji skup radnji u postavkama Dual Boot procesa, potrebno je izmijeniti naziv "Earlier Version of Windows" u izborniku u nešto prepoznatljivije. Kliknuti na Start tipku, upisati **cmd**, te u popisu kliknuti desnom tipkom miša na **cmd** (Command Prompt) aplikaciju. Odabrati opciju "Run as administrator".



U slučaju da User Account Control (UAC) servis nije isključen, pojaviti će se prozor u kojem je potrebno dodatno potvrditi željenu radnju.



Postavke Boot Manager programa (ugrađen od verzije Windows Vista sustava) mijenjaju se standardno kroz aplikaciju **bcdedit** koja dolazi sa operacijskim sustavom. Za početak samo pozvati aplikaciju naredbom **bcdedit** bez dodatnih opcija, te proučiti prikazane informacije.

```
C:\Windows\system32>bcdedit
Windows Boot Manager
                              {bootmgr}
partition=F:
Windows Boot Manager
identifier
device
description
                             windows book hanager
en-US
{globalsettings}
{current}
{3aae8048-874d-11e6-a16b-ba23b35d5ba5}
{ntldr}
locale
inherit
default
resumeobject
displayorder
                              {current}
{memdiag}
30
toolsdisplayorder
timeout
Windows Legacy OS Loader
identifier
                              {ntldr}
                              partition=F:
\ntldr
device
path
description
                              Earlier Version of Windows
Windows Boot Loader
                             partition=C:
\Windows\system32\winload.exe
Windows 7
en-US
identifier
device
path
description
locale
                              inherit
recoverysequence
recoveryenabled
                              Yes
osdevicē
                              partition=C:
systemroot
                              √Windows
resumeobject
                              {3aae8048-874d-11e6-a16b-ba23b35d5ba5}
                              Opt In
hх
C:\Windows\system32>
```

Za promjenu imena prikazanog operacijskog sustava u Dual Boot izborniku, potrebno je promijeniti objekt "description" (opis), i to u {ntldr} (vitičaste zagrade) identifikatoru (prisjetiti se što ntldr, NT Loader, predstavlja). U opis upisati Razred (bez točke iza rednog broja) i Ime učenika-ce, kao što je prikazano u slijedećem primjeru:

Naredba:

bcdedit /set {ntldr} description "Razred_Ime Windows 98"


```
C:\Windows\system32>bcdedit /set {ntldr} description "Razred_Ime Windows 98"
The operation completed successfully.
C:\Windows\system32>bcdedit
Windows Boot Manager
identifier
                               {bootmgr}
partition=F:
Windows Boot Manager
device
description
                               windows boot manager
en-US
{globalsettings}
{current}
{3aae8048-874d-11e6-a16b-ba23b35d5ba5}
{ntldr}
locale
inherit
default
resumeobject
displayorder
                               {current}
{memdiag}
toolsdisplayorder
timeout
Windows Legacy OS Loader
identifier
                               {ntldr}
                               partition=F:
\ntldr
device
path
description
                               Razred_Ime Windows 98
Windows Boot Loader
identifier
                               {current}
                               partition=C:
device
                                \Windows\system32\winload.exe
Windows 7
path
                               Windows
description
locale
                               en-US
                               ...
{bootloadersettings}
{3aae804a-874d-11e6-a16b-ba23b35d5ba5}
inherit
recoverysequence
                               Yes
recoveryenabled
                               partition=C:
osdevicē
systemroot
                                √Windows
                               {3aae8048-874d-11e6-a16b-ba23b35d5ba5}
resumeobject
                               Opt In
nx
```

Ovime je završena procedura instalacije i konfiguracije Dual Boot sustava.

12. Spremanje/Vraćanje pričuvne kopije Windows 7 sustava – Symantec Ghost

Nakon instaliranih operacijskih sustava i konfiguriranog "dual boot" sustava potrebno je spremiti pričuvne kopije podataka sa obje particije. U tu svrhu će se koristiti **Symantec Ghost** aplikacija.

Potrebno je imati na umu strukturu particija na uređajima za pohranu kako bi snalaženje u aplikaciji Ghost bilo lakše.



U konfiguraciji virtualnog računala nalaze se dva tvrda diska. Prvi tvrdi disk je podijeljen na dvije particije (**WIN98 + WIN7** operacijski sustavi) dok se na drugom tvrdom disku nalazi jedna particija (**PrezimeRazred**), i ona je namijenjena za pohranu pričuvnih kopija i ostalih podataka.

Na trećoj particiji potrebno je stvoriti novi direktorij u kojem će biti spremljene pričuvne kopije operacijskih sustava, te u njega kopirati izvršne datoteke **Symantec Ghost** aplikacije (nalaze se u **GHOST** direktoriju na USB pogonu).

Pokrenuti virtualno računalo sa priključenim USB pogonom (prema prethodnim uputama). U **Multiboot** izborniku odabrati "**Other OS and Tools**", te zatim "**Hiren's Boot CD**" stavku. Pojaviti će se slijedeći izbornik te je u njemu potrebno odabrati "**Mini Windows XP**" opciju. Radi se o "live" verziji Windows XP operacijskog sustava sa integriranim raznim administrativnim alatima.

Nakon učitavanja "**Mini Windows XP**" sustava, pojaviti će se radna površina. Pokrenuti aplikaciju Windows Explorer (ili preko ikone na površini ili kombinacijom tipki WIN + E).



Iz popisa prikazanih particija ponekad je teže zaključiti koja je particija učitana pod kojim slovom (oznake particija pomažu ako se mogu prepoznati) :




Kao dodatnu pomoć za snalaženje, moguće je pokrenuti "**Disk Management**" konzolu (Tipka Start -> Programs -> Disk Management)



U grafičkom prikazu, sad je moguće prepoznati 3 uređaja, od kojih je prvi USB pogon. Particija koja će služiti za spremanje pričuvnih kopija operacijskih sustava učitana je pod slovom **E**: u ovom slučaju.

Stvoriti direktorij imena "**IMAGE**" u korijenskom direktoriju te particije, te prekopirati izvršne datoteke Symantec Ghost paketa aplikacija u stvoreni direktorij.




Opis datoteka u direktoriju:

- GHOST.EXE Symantec Ghost aplikacija namijenjena za DOS okruženje
- GHOST32.EXE Symantec Ghost aplikacija namijenjena za Windows okruženje
- GHOSTEXP.EXE Aplikacija za pregled pričuvnih kopija u obliku strukture direktorija

UVOD U SYMANTEC GHOST APLIKACIJU

Pokrenuti **GHOST32.EXE** aplikaciju. U svim slijedećim koracima poželjno je koristiti isključivo tipkovnicu jer je lakše izvršavati postupke i manja mogućnost pogreške.

Prvi ekran koji će se prikazati nakon pokretanja aplikacije je prozor sa osnovnim informacijama o proizvodu i verziji.




Primijetiti kako je tipka "**OK**" označena sa bijelim slovima. To znači kako je ta tipka trenutno aktivna (informacija je bitna za kasnije korake). Dovoljno je tipkom Enter potvrditi i prozor će se zatvoriti.

Prikazati će se osnovni izbornik (primijetiti koja je tipka označena sa bijelim slovima):



Kretanje kroz izbornike se postiže navigacijskim tipkama, te je za otvaranje podizbornika dovoljno pritisnuti tipku za navigaciju udesno (u ovom slučaju tipke Enter ili razmaknica će postići isti rezultat)


Podizbornik je podijeljen na 3 osnovne kategorije : Disk, Partition i Check.



DISK KATEGORIJA

U **Disk** kategoriji nalaze se opcije za operacije koje se tiču kompletnih tvrdih diskova. Jedna od popularnijih opcija koja danas ima popularan termin "**Disk clonning**" (kloniranje diskova) u ovom kontekstu se zove "**Local Disk – To Disk**" (obratiti pozornost na način čitanja željenih funkcija). Radi se o postupku prebacivanja sadržaja kompletnog tvrdog diska (bez obzira na broj particija) na neki drugi tvrdi disk.

S druge strane , postoje opcije "Local Disk – To Image" i "Local Disk – From Image". U prvoj opciji, sadržaj kompletnog tvrdog diska se sprema u neku odredišnu datoteku. U ovom postupku je bitno napomenuti kako zadana (eng. default) opcija spremanja u datoteku sprema samo koristan sadržaj na disku, odnosno ne sprema se sektor-po-sektor. Rezultat takvog načina spremanja znači kako će pričuvna kopija biti velika onoliko koliko je koristan sadržaj na tvrdom disku. U suprotnoj situaciju, operacija sektor-po-sektor će spremati ukupan broj sektora koji se nalaze na tvrdom disku, odnosno pričuvna kopija će biti velika onoliko kolika je ukupna veličina tvrdog diska.



Primjer:


Kada bi se koristila sektor-po-sektor metoda spremanja pričuvne kopije tvrdog diska na kojem se nalaze particije WIN98 i WIN7 (prisjetiti se strukture), ukupna veličina te datoteke bi u ovom slučaju bila 25GB bez obzira kolika je popunjenost prostora na tom tvrdom disku. Često se takav način spremanja zove i "sirov" (eng. raw) jer nije implementirana nikakva inteligentna logika i prostor diska se kopira doslovno bez obzira na količinu korisnog sadržaja.

Za razliku od prve metode, zadana postavka **Ghost** aplikacije će biti spremanje pričuvne kopije tvrdog diska na inteligentan način, odnosno veličina pričuvne kopije će ovisiti o popunjenosti tvrdog diska korisnim podacima, i stupnju kompresije prilikom spremanja te pričuvne kopije. U slijedećem primjeru su prikazane tri pričuvne kopije koje sadrže podatke prvog tvrdog diska, na kojem se nalaze particije WIN98 i WIN7 sa stvorenim datotečnim sustavima (FAT32 i WIN7), no u ovom trenutku nijedan operacijski sustav na njima, niti se ne nalazi nijedna datoteka/direktorij na njima, odnosno, mogu se smatrati praznima. Datoteke se razlikuju u veličini, gdje se može jasno primijetiti utjecaj na odabir razine kompresije prilikom stvaranja pričuvne kopije, odnosno odabira "**sektor-po-sektor**" metode.

| 🞾 ghost32.exe | 3,888 KB | Application | 2009-12-24 21:52 | Α |
|-----------------------------|---------------|-------------|------------------|---|
| ghost.exe | 1,871 KB | Application | 2010-01-27 20:08 | Α |
| 🔯 Ghostexp.exe | 2,898 KB | Application | 2009-12-24 21:52 | Α |
| # hdd1_high_compression.GHO | 495 KB | Ghost Image | 2016-11-04 13:39 | Α |
| # hdd1_sector-by-sector.GHO | 26,210,031 KB | Ghost Image | 2016-11-04 15:01 | Α |
| hdd1_uncompressed.GHO | 66,051 KB | Ghost Image | 2016-11-04 13:39 | Α |

NAPOMENA: NIJEDNA OD OVIH OPCIJA NEĆE SE KORISTITI ZA POTREBE LABORATORIJSKIH VJEŽBI, VEĆ SU OPISANE U SVRHU INFORMACIJA

PARTITION KATEGORIJA



U **Partition** kategoriji nalaze se opcije za operacije koje se tiču individualnih particija koje se nalaze na tvrdim diskovima.

Opcija "**Local Partition – To Partition**" označava proces kloniranja kompletnog sadržaja jedne particije na drugu particiju.


Opcija "**Local Partition – To Image**" označava proces spremanja kompletnog sadržaja jedne particije u pričuvnu datoteku, odnosno izrada pričuvne kopije. Popularan termin za ovaj proces naziva se u engleskom jeziku "Backup image".

Opcija "Local Partition – From Image" označava proces vraćanja sadržaja iz neke pričuvne datoteke na odredišnu particiju. Popularan termin za ovaj proces naziva se u engleskom jeziku "Restore image".

Zadnje dvije opcije ("Local Partition – To Image" i "Local Partition – From Image") su jedine dvije opcije potrebne poznavati za potrebe laboratorijskih vježbi.

CHECK KATEGORIJA

U Check kategoriji nalaze se opcije za provjeru integriteta sadržaja na tvrdom disku ili pričuvnoj kopiji tvrdog diska/particije.



SPREMANJE PRIČUVNE KOPIJE PARTICIJA (BACKUP)

Biti će opisani postupci za spremanje WIN98 i WIN7 particija.

Iz **IMAGE** direktorija na trećoj particiji (**PrezimeRazred** u ovom slučaju) pokrenuti **ghost32.exe** aplikaciju.


Preporuka je koristiti isključivo tipkovnicu za upravljanje aplikacijom. Navigirati do izbornika **Local -> Partition -> To Image**, te potvrditi odabranu opciju (tipka Enter).

Kao na slijedećoj slici, biti će prikazan popis svih prepoznatih uređaja za pohranu, koji se sastoji od USB pogona (**Drive1**, može se prepoznati po veličini uređaja), dva tvrda diska (**Drive2** i **Drive3**), te na kraju opcija ukupnog zbroja svih prepoznatih particija (one koje se nalaze u particijskim tablicama na uređajima) na svim uređajima za pohranu (**OS Volumes**).


U ovom koraku je potrebno odabrati lokaciju particije čiji sadržaj se želi spremiti (**izvor** ili na engleskom jeziku "**source**"). Od sve 4 opcije, samo **Drive2** ili **Drive3** ulaze u mogućnost na kojima se nalazi particija. U ovom slučaju **Drive2** je tvrdi disk na kojem se nalaze **WIN98** i **WIN7** particije, te je potrebno i odabrati tu opciju.




U slijedećem koraku potrebno je odabrati željenu particiju iz popisa. Primijetiti kako je opcija OK trenutno onemogućena. Pozicionirati se na **WIN98** particiju, te aktivirati odabir (tipka Enter). Opcija OK će se u omogućiti, te je potrebno odabrati tu opciju (jednom pritisnuti tipku TAB).



Na slijedećoj slici može se primijetiti kako je opcija OK aktivirana i odabrana, te je dovoljno potvrditi odabir (tipka Enter).



U slijedećem prozoru može se uočiti particija, i puna putanja na koju će biti spremljena pričuvna kopija (Current path na donjem dijelu prozora). U ovom trenutku je dovoljno samo početi upisivati ime pričuvne kopije particije **WIN98** (za ovaj primjer će biti upisano ime **win98core**, u kojem oznaka "**core**" označava samo particiju na kojoj je instaliran operacijski sustav, bez dodanih upravljačkih programa ili aplikacija).



U slijedećem koraku potrebno je odabrati razinu kompresije prilikom stvaranja pričuvne kopije, odabrati opciju visoke kompresije (eng. **High**). Ispod prozora može se još jednom provjeriti ispravnost odabira:

SOURCE PARTITION


Type:c [Fat32], 258MB, 1MB used, WIN98 from local drive [2], 25600MB

Izvorišna particija se nalazi na drugom tvrdom disku (Local Drive2,veličina disk 25600 MB), veličina particije 258MB (zauzeće particije 1MB), tip datotečnog sustava particije FAT32 (oznaka u heksadecimalnom obliku 0C), oznaka particije je WIN98


DESTINATION FILE

Local file E:\IMAGE\win98core


Puna putanja i ime datoteke u koju će se spremiti pričuvna kopija sadržaja izvorišne particije




Potvrditi postupak stvaranja pričuvne kopije particije.



Nakon stvaranja pričuvne kopije, pojavit će se poruka o uspješno obavljenom postupku, te odabrati opciju **Continue**. Nakon odabira, pojaviti će se početni izbornik **Symantec Ghost** aplikacije.



Isti postupak ponoviti za spremanje WIN7 particije (ime datoteke pričuvne kopije win7core).



VRAĆANJE PRIČUVNE KOPIJE PARTICIJA (RESTORE)


Biti će opisani postupci za vraćanje sadržaja pričuvnih kopija na WIN98 i WIN7 particije.

Iz **IMAGE** direktorija na trećoj particiji (**PrezimeRazred** u ovom slučaju) pokrenuti **ghost32.exe** aplikaciju.

Preporuka je koristiti isključivo tipkovnicu za upravljanje aplikacijom. Navigirati do izbornika **Local -> Partition -> From Image**, te potvrditi odabranu opciju (tipka Enter).

Iz popisa svih pričuvnih kopija (u ovom slučaju **win98core.gho** i **windows7core.gho**) prvo odabrati **win98core.gho** (U toj datoteci nalazi se spremljen sadržaj **WIN98** particije).


Prikazat će se informacije sadržaja **win98core.gho** pričuvne kopije. Aplikacija je prepoznala kako se u datoteci nalazi particija oznake **WIN98**, veličine 258MB (zauzeće particije 1MB) te FAT32 datotečnog sustava. Još jednom provjeriti radi li se o ispravnim podacima, i potvrditi odabir (tipka Enter).




Na slijedećoj slici je potrebno odabrati odredišni tvrdi disk na kojem se nalazi particija koja će se obnoviti. Radi se o tvrdom disku iz prošlog primjera spremanja pričuvne kopije particije (**Drive2**).



Nakon odabira odredišnog tvrdog diska, potrebno je odabrati odredišnu particiju koja se nalazi na tom disku, na koju će se vratiti sadržaj iz pričuvne kopije. Odabrati **WIN98** particiju i potvrditi odabir (tipka Enter).



Provjeriti još jednom informacije odabranih postupaka, i potvrditi vraćanje sadržaja pričuvne kopije na particiju.



Informacije će biti obrnutog redoslijeda u odnosu na spremanje pričuvne kopije:

SOURCE PARTITION

Type:c [FAT32], 258MB, 1MB used, WIN98, from Local file E:\IMAGE\win98core.GHO, 25600MB

U pričuvnoj datoteci na punoj putanje E:\IMAGE\win98core.gho nalaze se informacije o spremljenoj particiji : veličina particije 258MB (zauzeće particije 1MB), tip datotečnog sustava particije FAT32 (oznaka u heksadecimalnom obliku 0C), oznaka particije je WIN98

DESTINATION FILE

Type:b [FAT32], 258MB from Local drive [2], 25600MB

Odredišna lokacija na koju će se raspakirati sadržaj pričuvne kopije (win98core.gho) je particija na drugom tvrdom disku (Drive2 veličine 25600MB), veličina particije je 258MB, oznaka datotečnog sustava je FAT32

Nakon vraćanja pričuvne kopije, pojavit će se poruka o uspješno obavljenom postupku, te odabrati opciju Continue. Nakon odabira, pojaviti će se početni izbornik Symantec Ghost aplikacije. Izaći iz aplikacije.



Ovime je završena procedura spremanja i vraćanja pričuvne kopije particija na tvrdom disku.

13. Upravljanje korisničkim računima u Windows 7 operacijskom sustavu

Korisnički račun je skup raznih postavki i informacija koje govore operacijskom sustavu kojim datotekama i direktorijima smije taj korisnik pristupiti, kojim mrežnim objektima ima pristup, kako izgleda okruženje radne površine, itd. Pomoću korisničkog računa omogućen je pristup i rad na operacijskom sustavu.

Osnovni atributi nekog korisničkog računa su:

- Korisničko ime
- Lozinka
- Korisnička grupa kojoj pripada (može pripadati u više grupa odjednom)
- Tip korisničkog računa (Administrator, Standardni korisnik, Gost)

Prilikom stvaranja svakog korisničkog računa, stvara se i njegov jedinstveni identifikacijski broj, **SID** (eng. **Security IDentifier**), te se sve odluke o pravima pristupa nekom objektu postavljaju prema tom broju, a ne prema korisničkom imenu (o pravima korisnika nešto kasnije). Pravilo je da **SID** nekog sigurnosnog objekta (računalo, korisnik, grupa) mora biti jedinstven u mreži ili domeni. Iznimku tog pravila predstavljaju računi koji imaju isti **SID** na svim instalacijama Windows operacijskog sustava kao što su : **Everyone**, **System** , **Builtin**, itd.

Prilikom svake nove instalacije operacijskog sustava stvara se jedinstveni **SID**. Struktura **SIDa** je opisana u slijedeća 4 primjera:

- standardni Administrator korisnički račun (stvara se prilikom instalacije sustava , te je automatski onemogućen nakon stvaranja)
- prvi korisnički račun stvoren od strane korisnika tokom instalacije (automatski nasljeđuje administratorska prava, dakle prvi administratorski račun u sustavu)
- **SYSTEM** korisnički račun (stvara se prilikom instalacije sustava , ima najviše privilegije od svih računa, no radi se o specijalnom računu, neće biti detaljno obrađen u ovom dokumentu)
- **Everyone** korisnički račun (predstavlja svakog korisnika na sustavu, vrijedi globalno, SID je identičan na svim instalacijama na svijetu)

Administrator

SID: S-1-5-21-2642376952-1522586937-214818887-500

Korisnik1 (samo primjer korisničkog imena)

SID: S-1-5-21-2642376952-1522586937-214818887-1000

SYSTEM

SID: S-1-5-18

Everyone

SID : S-1-1-0

- S Slovo koje označava kako je slijedeći niz znakova zapravo SID
- 1 Revizija (verzija) SIDa, zasad se uvijek radi o vrijednosti 1
- 5 Autoritet koji ima prava stvaranja navedenog SIDa (neće biti detaljno objašnjeno, vrijednost 5 označava NT Authority i vrijedi uglavnom za sve stvorene korisničke račune i grupe)
- 21 Uglavnom označava kako će slijedeći niz znakova biti stvoren za lokalno računalo ili domenu
- 18 U ovom slučaju broj označava RID (eng. Relative IDentifier) za SYSTEM korisnički račun 2642376952-1522586937-214818887 Jedinstveno generiran broj koji označava računalo u nekoj mreži, ili identificira domenu

500- Označava RID sigurnosnog objekta. Brojevi od <1000 stvoreni su prilikom instalacije operacijskog sustava, odnosno, nije ih stvorio korisnik. Broj 500 će uvijek označavati korisnički račun sa imenom **Administrator**

1000- Označava RID sigurnosnog objekta. Brojevi >1000 stvoreni su prilikom stvaranja bilo kojeg korisničkog računa ili grupe od strane korisnika nakon instalacije operacijskog sustava.

lako je sama struktura SIDa nekog objekta prilično komplicirana, dovoljno je znati samo slijedeće :

SID se uglavnom sastoji od slijedeće 3 komponente :

S-1-5-21-2642376952-1522586937-214818887-1000

Informacije uglavnom vezane uz ovlasti onog tko je generirao SID

Nasumice stvoren jedinstveni broj koji označava neko računalo u mreži, ili domenu

RID objekta, broj iznad 1000 vrijedi za sve objekte stvorene od strane nekog korisnika, nakon instalacije operacijskog sustava

- Sigurnosna prava na neki objekt se primjenjuju prema SID vrijednosti, a ne prema korisničkom imenu ili imenu računala
- Kada se obriše korisnički račun iz sustava i stvori novi račun sa istim imenom, SID neće biti isti
- Ako se promijeni naziv nekog korisničkog računa (ili bilo koji drugi atributi), SID će ostati nepromijenjen

Prilikom instalacije Windows 7 operacijskog sustava stvara se administratorski korisnički račun imena **Administrator** (**RID** ovog računa je uvijek **500**). No, nakon stvaranja, račun se postavlja kao onemogućen iz sigurnosnih razloga. Iz tog razloga, prvi korisnički profil koji se stvara od strane korisnika (postavke nakon instalacije) dobiva administratorska prava, odnosno postaje dio **Administrators** grupe. Taj korisnički profil će imati **RID** vrijednost od **1000** i za svakog slijedećeg stvorenog korisnika ili grupe će se **RID** vrijednost povećati za **1**.


Upravljanje korisničkim računala moguće je na 4 načina :

- Control Panel izbornik
- Computer Management konzola
- Command Prompt sučelje
- PowerShell sučelje (neće biti obrađen u ovom dijelu dokumenta)

Neke od ovih metoda omogućavaju samo osnovnu konfiguraciju korisničkih profila.

Upravljanje korisničkim računima iz Control Panel izbornika

Potrebno je pokrenuti **Control Panel** izbornik, te odabrati "**User Accounts and Family Safety**" (u slučaju da je uključen pregled prema kategoriji) ili "**User Accounts**" (u slučaju da je uključen pregled samo ikona). Mogućnosti su prikazane na slijedeće dvije slike.




U otvorenom prozoru je standardno prikazan izbornik za promjenu opcija trenutno prijavljenog korisnika, te je potrebno odabrati "**Manage another account**" opciju.




U slijedećem prozoru za stvaranje novog korisnika potrebno je odabrati "Create a new account" opciju.

Choose the account you would like to change



Potrebno je upisati željeno korisničko ime računa, tip korisničkog računa i zatim potvrditi stvaranje odabirom opcije "Create Account". Kod odabira tipa računa, moguće je odabrati **standardnog** korisnika ili **administratora**. Razlika je u tome što će administrator imati dodatnu pripadnost **Administrators** grupe uz standardnu **Users** grupu. Na ovo je potrebno obratiti pažnju kod upravljanja pravima korisnika ili grupa, pogotovo kod korištenja **eksplicitnih** zabrana (kasnije u dokumentu).



U popisu korisnika je moguće vidjeti o kojem se tipu korisnika radi. Za primjer su stvorena dva korisnika : **PrimjerA** (kao **administrator**) i **PrimjerS** (kao **standardni** korisnik).


Choose the account you would like to change



Iz Control Panel izbornika nije moguće vidjeti kojoj grupi pripada korisnik, te je potrebno pokrenuti Computer Management konzolu, "Local Users and Groups" izbornik. U "Users" izborniku je moguće vidjeti kojim grupama pripada svaki specifični korisnik, dok se u "Groups" izborniku može vidjeti koji sve korisnici pripadaju odabranoj grupi. Sa prikaz kojim grupama pripada korisnik, potrebno je odabrati "User" izbornik, desni klik na željeni korisnički profil i odabrati Properties. U otvorenom prozoru, potrebno je odabrati karticu "Member of" za prikaz pripadnosti grupama. Na slijedećem primjeru jasno je prikazana pripadnost grupama korisnika stvorenih u prošlom koraku. Korisnik "PrimjerA" pripada u dvije grupe, Users i Administrators.


Više o ugrađenim korisničkim grupama i standardnim pravima te namijenjenim ulogama može se pročitati na slijedećoj poveznici :

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc770756(v=ws.11).aspx



U prošlom primjeru prilikom stvaranja novih korisničkih profila nisu dodane lozinke za zaštitu prilikom prijave u operacijski sustav. Za stvaranje nove lozinke, u popisu korisnika (**Control Panel** izbornik), potrebno je odabrati željeni korisnički profil te zatim **"Create a password**" opciju.

Make changes to PrimjerA's account






U novom prozoru je potrebno dvaput upisati lozinku (drugi put za potvrdu ispravno upisane lozinke) te u zadnjem prozoru pomoć u slučaju da se korisnik ne može sjetiti lozinke (eng. **Hint**). Upisane lozinke su osjetljive na velika i mala slova, te je potrebno obratiti pozornost na to.

Pomoć za lozinku ne bi smjela jasno upućivati na postavljenu lozinku, već samo kao savjet kako bi se samo taj korisnik lakše sjetio. U laboratorijskim vježbama , lozinke će uvijek morati biti jednake korisničkom imenu.

Create a password for PrimjerA's account



U slučaju brisanja korisničkog računa, potrebno je odabrati željeni račun, te opciju "Delete the account".

Make changes to PrimjerA's account

Change the account name Create a password Change the picture Set up Parental Controls Change the account type Delete the account

PrimjerA Administrator

Manage another account

U slijedećem prozoru postoji mogućnost kopiranja korisničkih datoteka na radnu površinu u svrhu stvaranja pričuvne kopije.


NAPOMENA: Korisnički profil se stvara tek prilikom prve prijave u sustav. Struktura direktorija se kopira iz "**\Users\Default**" direktorija na particiji sa Windows operacijskim sustavom. Tek kad je profil stvoren, može se spremiti kopija u slučaju brisanja korisničkog računa.

Before you delete PrimjerS's account, Windows can automatically save the contents of PrimjerS's desktop and Documents, Favorites, Music, Pictures and Videos folders to a new folder called 'PrimjerS' on your desktop. However, Windows cannot save PrimjerS's e-mail messages and other settings.


Delete Files Keep Files Cancel

Upravljanje korisničkim računima iz Computer Management konzole


U pokrenutoj konzoli potrebno je odabrati izbornik "Local Users and Groups". U podizborniku "Users" prikazani su svi stvoreni korisnički računi. Za razliku od prikaza u Control Panel izborniku, ovdje će biti prikazani i onemogućeni korisnički računi (npr. Administrator je stvoren i onemogućen automatski tokom instalacije sustava). Onemogućeni računi su označeni sa strelicom prema dolje u prikazu ikone.




U podizborniku "**Groups**" prikazane su sve korisničke grupe. Mnoge korisničke grupe su automatski stvorene prilikom instalacije operacijskog sustava , i gledaju se kao ugrađene u sustav (eng. **BuiltIn** groups). Dodatno se mogu primijetiti dvije naknadno stvorene grupe "**Gosti**" i "**Korisnici**". Pojednostavljeno, grupe su jedna vrsta kontejnera u kojem se nalaze članovi, te postavljanje određenih prava ili zabrana na neku datoteku ili direktorij automatski vrijedi za sve članove te grupe, te je u tu svrhu olakšana administracija. U sustavima sa puno korisnika, grupe su jedna od metoda stvaranja određene logičke hijerarhije korisnika i njihovih prava.



Za stvaranje novog korisnika, potrebno je odabrati podizbornik "**Users**" te u padajućem izborniku prozora odabrati opciju "**Action->New User...**". Drugi način je desnim klikom miša kliknuti na praznu površinu sa popisom korisnika, i zatim odabrati opciju "**New User**".



U otvorenom prozoru potrebno je navesti podatke o novom korisniku, kao što je prikazano u slijedećem primjeru:



Opis stavki u prozoru:


- User name Prikaz korisničkog imena (ovo je polje obvezno!)
- Full name Puno ime korisnika (prikazuje se prilikom prijave korisnika u sustav)
- Description Opisne informacije korisnika
- Password Zaštita korisničkog profila lozinkom
- Confirm password Sadržaj polja mora biti jednako gornjem
- User must change password at next logon Korisnik ima obvezu promjene lozinke prilikom slijedeće prijave na sustav
- User cannot change password Korisnik nema pravo promijeniti pridodanu lozinku
- Password never expires Lozinka nema vijek trajanja
- Account is disabled Korisnički račun je onemogućen, korisnik se ne može prijaviti u sustav

U stvarnim sustavima se često za korisnička imena profila koriste kombinacije imena i prezimena korisnika (jedan primjer je prikazan u gornjoj slici), te se rijetko koriste neki općeniti nazivi (tipa Korisnik1). Za potrebe laboratorijskih vježbi uglavnom će se koristiti općeniti nazivi.


Opcija obvezne promjene lozinke prilikom slijedeće prijave korisnika se obično primjenjuje u situacijama kada je korisnik zaboravio svoju lozinku, te ju je potrebno resetirati (samo korisnici sa administratorskim ovlastima mogu to napraviti). Nakon što je stara lozinka resetirana, administrator upisuje neku novu koja je poznata i administratoru i tom korisniku. U toj situaciji se uključuje opcija obveze promjene lozinke, kako bi novu lozinku poznavao samo taj korisnik.

Onemogućavanje računa je opcija koja se koristi ,za primjer, u situacijama gdje korisnik samo privremeno svake godine treba imati mogućnost pristupa sustavu. Kada bi se svaki put brisao korisnički račun, i stvarao novi (čak i sa identičnim korisničkim imenom) , treba se sjetiti kako svaki put stvara novi SID broj, te je potrebno svaki puta konfigurirati prava za tog korisnika, što je administracijsko opterećenje. U tu svrhu je kvalitetnije rješenje samo privremeno onemogućiti prijavu korisnika u sustav. Nakon uključivanja navedene opcije, korisničko ime više neće biti prikazano u popisu prilikom prijave u sustav.

Za stvaranje nove korisničke grupe, potrebno je odabrati podizbornik "**Groups**" te u padajućem izborniku prozora odabrati opciju "**Action->New Group...**". Drugi način je desnim klikom miša kliknuti na praznu površinu sa popisom korisnika, i zatim odabrati opciju "**New Group**".



U otvorenom prozoru potrebno je navesti podatke o novoj grupi, te eventualno dodati željene članove u grupu (opcija **Add**). Prilikom dodavanja članova, potrebno je upisati korisničko ime računa



Iz **Computer Management** konzole (u prošlom poglavlju) moguće je vidjeti popis grupa, no ne može se primijetiti koje su grupe stvorene prilikom instalacije sustava, a koje su naknadno dodane od strane korisnika nakon instalacije.

Kao što je navedeno, svaki sigurnosni objekt (korisnički račun, korisnička grupa...) ima vezan uz sebe sigurnosni identifikator **SID**. Popis svih objekata (korisnici, korisničke grupe, specijalni objekti kao što su sustavski računi) moguće je prikazati u komandnoj liniji (eng. **Command prompt**). U slijedećem primjeru prikazan je popis svih grupa i njihov pripadajući sigurnosni identifikator.

```
C:\Windows\system32\wmic group get caption,sid

Caption

RAZRED\Administrators

S-1-5-32-544

RAZRED\Backup Operators

RAZRED\Cryptographic Operators

RAZRED\Distributed COM Users

RAZRED\Event Log Readers

RAZRED\Suests

RAZRED\Guests

RAZRED\Users

RAZRED\Network Configuration Operators

RAZRED\Performance Log Users

RAZRED\Performance Monitor Users

RAZRED\Performance Monitor Users

RAZRED\Remote Desktop Users

RAZRED\Remote Desktop Users

RAZRED\Replicator

RAZRED\Replicator

RAZRED\Sers

RAZRED\Sers

RAZRED\Replicator

RAZRED\Sers

RAZRED\Sers

RAZRED\Sers

RAZRED\Sers

RAZRED\Sers

RAZRED\Replicator

RAZRED\Sers

RAZRED\Replicator

RAZRED\Sers

RAZRED\Replicator

RAZRED\Replicator
```


Iz slike se jasno može primijetiti kako su grupe "Gosti" i "Korisnici" naknadno dodane jer se u SID oznaci nalazi i identifikacijski broj računala (broj 3052370195-1277775261-3487442991), te je njihov RID veći od 1000. Ostale grupe imaju drukčiji SID broj te je potrebno identificirati pripadnost i tip navedenih grupa. Za to je potrebno ispisati popis svih sustavskih računa, kao u slijedećem primjeru :

Na dnu liste moguće je uočiti poseban tip objekta naziva "**BUILTIN**". Radi se o posebnom tipu objekta čiji se članovi stvaraju tokom same instalacije operacijskog sustava i njihov opseg identifikacije vrijedi isključivo za taj operacijski sustav.

To je moguće opisati na slijedećem primjeru. Pretpostavka je kako se na nekom računalu nalaze dva Microsoft Windows operacijska sustava (XP, Vista, 7, 8, 10...). Svaki operacijski sustav će imati već ugrađene grupe istog imena, za primjer Administrators grupa, sa identičnim SID brojem (za Administrators grupu SID je S-1-5-32-544). No s druge strane, naknadno stvorene grupe (npr. Korisnici) na oba operacijska sustava će imati različite SID brojeve.

Iz gornjih slika može se primijetiti kako sve grupe stvorene prilikom instalacije sustava spadaju u "BUILTIN" domenu (opseg te domene je isključivo vezan za taj operacijski sustav). Iz tog razloga, njihov SID broj ne sadrži dodatan identifikacijski broj računala.


Za brisanje korisničkih računa kroz Computer Management konzolu potrebno je desnim klikom miša odabrati korisnika (Local Users and Groups->Users izbornik), te odabrati opciju "Delete", kao što je prikazano u slijedećem primjeru:



Nakon odabira te opcije, za razliku od Control Panel izbornika (gdje se pojavljuje upit žele li se spremiti,odnosno zadržati, datoteke i direktoriji korisnika koji se briše sa sustava), ovdje se ne pojavljuje mogućnost spremanja strukture korisničkog profila, već upozorenje vezano uz **SID** broj. Ta problematika opisana je nedavno u tekstu kroz područje onemogućavanja korisnika.



Bitno je napomenuti kako se ovom metodom brisanja korisnika ne brišu i podaci, odnosno struktura korisničkog profila (u C:\Users\ direktoriju), te je taj postupak potrebno obaviti ručno. U slučaju provjere postavki direktorija obrisanog korisnika, moguće je vidjeti kako sve ovlasti ima nepoznati korisnik (bez korisničkog imena). U popisu je prikazan samo SID tog nepoznatog korisnika, no radi se zapravo o SIDu obrisanog korisničkog računa. Iz tog razloga, novi korisnici ne mogu preuzeti već postojeće SID brojeve na sustavu, odnosno SID brojevi se ne mogu ponovno koristiti za nove korisničke račune.



Upravljanje korisničkim računima iz Command Prompt sučelja

Jedan od fleksibilnijih načina upravljanja sustavom je korištenjem komandne ljuske operacijskog sustava. Iako je učenje korištenja kombinacija naredbi u početku kompleksniji od istog zadatka grafičkom sučelju, mogućnosti su veće. Isto tako, proces je moguće jednostavno automatizirati kroz skripte, te kasnije (uz eventualne modifikacije) iste skripte ponovno koristiti, što u grafičkom sučelju nije moguće postići.

U ovom poglavlju, cijeli proces je i dalje usmjeren na upravljanje korisničkim računima, te se za to koriste dva osnovna seta naredbi : **net** i **wmic**.

NET naredba je u osnovi namijenjena za upravljanje mrežnim resursima kao što je mrežno dijeljenje datoteka i direktorija, upravljanje mrežnim poslovima ispisa (mrežni pisači), dodavanje/brisanje računala u domeni, itd. No korisnički računi i grupe su isto tako zapravo mrežni objekti, iako su često ograničeni na lokalna računala. U kontekstu ovog područja značajne su slijedeće naredbe:

- Net accounts
- Net user
- Net group (vrijedi samo za domensku infrastrukturu)
- Net localgroup

WMIC je konzolna verzija **WMI** (eng. **Windows Management Instrumentation**) infrastrukture. Radi se o određenom skupu funkcija uglavnom stvorenih za pregled informacija o mnogim dijelovima operacijskog sustava, no često i za konfiguraciju. U kontekstu ovog područja značajne su slijedeće naredbe:

- Wmic Useraccount
- Wmic Group
- Wmic Sysaccount

NAPOMENA: Svaka od gorenavedenih naredbi ima opcije specifične za tu naredbu, te je njih moguće saznati standardnom metodom poziva pomoći (npr. "net /?", "net user /?", "wmic useraccount get /?"). U principu je moguće za svaku stavku pozvati pomoć kako bi se proučila upotreba i smisao naredbe.

Stvaranje i brisanje korisničkih računa iz Command Prompt sučelja

Za stvaranje novog korisničkog računa , koristi se naredba "net user" sa slijedećim mogućnostima:

Stvaranje novog korisnika bez lozinke

net user korisnik1 /ADD

Stvaranje novog korisnika sa lozinkom (jednaka korisničkom imenu)

net user korisnik2 korisnik2 /ADD

Stvaranje novog korisnika sa lozinkom, no uz obvezan unos lozinke nakon stvaranja (sigurnija opcija od prošle jer se lozinka ne prikazuje na zaslonu)

net user korisnik3 * /ADD

Stvaranje novog korisnika sa slučajnom lozinkom koja je prikazana nakon stvaranja korisničkog računa net user korisnik4 /ADD /RANDOM

Pregled postojećih korisnika u sustavu **net user**

Brisanje korisnika

net user korisnik1 /DELETE

Za stvaranje nove korisničke grupe, koristi se naredba "net localgroup" sa slijedećim mogućnostima:

Stvaranje nove korisničke grupe net localgroup Korisnici /ADD

Stvaranje nove korisničke grupa sa opisom

net localgroup Gosti /add /comment:"Gosti tvrtke"

Brisanje korisničke grupe net localgroup Gost /DELETE

Izmjena postavki korisničkih računa iz Command Prompt sučelja

Za izmjenu postavki korisničkih računa , koristi se naredba **"net accounts**" te izmjene vrijede za sve korisnike u sustavu.

Ispis mogućih postavki za izmjenu:

net accounts

Force user logoff how long after time expires?: Never Minimum password age (days): 0 42 Maximum password age (days): Minimum password length: 0 Length of password history maintained: None Lockout threshold: Never Lockout duration (minutes): 30 Lockout observation window (minutes): 30

Computer role: WORKSTATION

Izmjena minimalne potrebne dužine lozinke na 8 znakova:

net accounts /minpwlen:8

Izmjena broja mogućih upisanih netočnih lozinki prije zaključavanja korisničkog računa net accounts /lockoutthreshold:5

Za izmjenu postavki specifičnih korisničkih računa, koristi se naredba "wmic useraccount".

Pregled postojećih korisnika u sustavu

wmic useraccount (rezultati su grupirani u mnoge stupce, od kojih svaki stupac predstavlja jedan mogući objekt pretraživanja, što je prikazano u slijedećem primjeru)

Pregled postojećih korisnika u sustavu, no prikaz isključivo korisničkih imena wmic useraccount get name

Pregled postojećih korisnika u sustavu, no prikaz isključivo korisničkih imena i **SID** broja wmic useraccount get name,sid (uočiti **RID** vrijednosti u **SID** broju u primjeru dolje)

C:\Windows\system32>wmic useraccount get name,sid

Name SID

AdministratorS-1-5-21-3303623748-671368537-3114359584-500GuestS-1-5-21-3303623748-671368537-3114359584-501korisnik1S-1-5-21-3303623748-671368537-3114359584-12147korisnik2S-1-5-21-3303623748-671368537-3114359584-12148korisnik3S-1-5-21-3303623748-671368537-3114359584-12149mirkoS-1-5-21-3303623748-671368537-3114359584-12146TESTS-1-5-21-3303623748-671368537-3114359584-1000

Prikaz mogućih opcija za izmjenu postavki korisničkog računa: C:\Windows\system32>\text{wmic useraccount set /?}

Property set operations.

USAGE:

SET <assign list>

NOTE: <assign list> can be more than one property name separated by commas Each property name should be followed by '=' and its value.

The following writeable properties are available:

Property Type Operation ======= Read/Write Disabled boolean Read/Write **FullName** strina Lockout boolean Read/Write **PasswordChangeable** Read/Write boolean **PasswordExpires** boolean Read/Write **PasswordRequired** boolean Read/Write

NAPOMENA: BOOLEAN tip varijable očekuje TRUE/FALSE tip unosa.

Zaključavanje korisničkog računa (mora se upisati "where name="ime_racuna" ") wmic useraccount where name="korisnik1" set disabled=true

Izmjena više opcija odjednom za istog korisnika

wmic useraccount where name="korisnik1" set disabled=false,fullname=Korisnik1,passwordrequired=true

Izmjena više opcija odjednom za korisničke račune koji počinju sa imenom "korisnik" wmic useraccount where (name like "korisnik%") set disabled=true,passwordrequired=false -U ovoj situaciji upit za korisnike je potrebno unijeti između zagrada

Kompleksniji primjeri izmjena postavki korisničkih računa iz Command Prompt sučelja

Stvaranje više korisnika odjednom korištenjem FOR petlje

FOR petlja kaže da se za svaku varijablu (u ovom slučaju **%i**) unutar nekih uvjeta (u ovom slučaju brojevi **1,2** i **3**) izvrši (naredba **do**) određeni skup naredbi.

for %i in (1 2 3) do net user korisnik%i /add

Stvaranje više korisnika odjednom korištenjem **FOR** petlje, ovaj puta 10 izvršenja. **for /L %i in (1,1,10) do net user korisnik%i /add**


U zagradi su definirani početni broj (1), visina pomaka koraka (1), te ukupni broj izvršenja petlje (10).

Prikaz specifičnog korisnika uz korištenje preusmjeravanje izlaznih rezultata kao ulazne argumente u slijdeću naredbu (eng. **piping**, koristi se znak cijevi | - "**ALT GR**"+"**Q**"). Slijedeća naredba pretražuje zadani filter u svakoj liniji teksta te ispisuje cijele linije sa pogođenim filterom.


wmic useraccount list brief | findstr "korisnik2"

14. Prilog 1 – Raspored znakova na tipkovnici

STANDARDNA TIPKOVNICA SA HRVATSKIM RASPOREDOM ZNAKOVA



STANDARDNA TIPKOVNICA SA AMERIČKIM RASPOREDOM ZNAKOVA



15. Prilog 2 – Opis standardnog Master Boot Record područja

OPIS MASTER BOOT RECORD PODRUČJA, PARTICIJSKA TABLICA

Absolute Sector 0 (Cylinder 0, Head 0, Sector 1)

```
6
                            8 9 A B
                         7
     33 C0 8E D0 BC 00 7C 8E C0 8E D8 BE 00 7C BF 00
                                                     3.....
0000
0010
     06 B9 00 02 FC F3 A4 50 68 1C 06 CB FB B9 04 00
                                                     ......Ph.....
0020
     BD BE 07 80 7E 00 00 7C 0B 0F 85 0E 01 83 C5 10
                                                     . . . . ~ . . | . . . . . . . .
0030
     E2 F1 CD 18 88 56 00 55 C6 46 11 05 C6 46 10 00
                                                     ....V.U.F...F..
     B4 41 BB AA 55 CD 13 5D 72 0F 81 FB 55 AA 75 09
0040
                                                     .A..U..]r...U.u.
0050
     F7 C1 01 00 74 03 FE 46 10 66 60 80 7E 10 00 74
                                                     ....t..F.f`.~..t
     26 66 68 00 00 00 00 66 FF 76 08 68 00 00 68 00
                                                     &fh....f.v.h..h.
0060
0070
     7C 68 01 00 68 10 00 B4 42 8A 56 00 8B F4 CD 13
                                                     |h..h...B.V....
     9F 83 C4 10 9E EB 14 B8 01 02 BB 00 7C 8A 56 00
                                                     0080
0090
     8A 76 01 8A 4E 02 8A 6E 03 CD 13 66 61 73 1C FE
                                                     .v..N..n...fas..
                                                     N.u..~.....
00A0
     4E 11 75 0C 80 7E 00 80 0F 84 8A 00 B2 80 EB 84
00B0
     55 32 E4 8A 56 00 CD 13 5D EB 9E 81 3E FE 7D 55
                                                     U2..V...]...>.}U
     AA 75 6E FF 76 00[E8 8D 00 75 17 FA B0 D1 E6 64
00C0
                                                     .un.v....u....d
00D0
     E8 83 00 B0 DF E6 60 E8 7C 00 B0 FF E6 64 E8 75
                                                     ....d.u
                                                     .....f#.u;f..T
00E0
     00 FB B8 00 BB CD 1A 66 23 C0 75 3B 66 81 FB 54
00F0
     43 50 41 75 32 81 F9 02 01 72 2C 66 68 07 BB 00
                                                     CPAu2....r, fh...
                                                     .fh....fh....fSf
0100
     00 66 68 00 02 00 00 66 68 08 00 00 00 66 53 66
0110
     53 66 55 66 68 00 00 00 00 66 68 00 7C 00 00 66
                                                     SfUfh....fh.|..f
                                                     ah....Z2...
0120
     61 68 00 00 07 CD 1A 5A 32 F6 EA 00 7C 00 00 CD
0130
     18 A0 B7 07 EB 08 A0 B6 07 EB 03 A0 B5 07 32 E4
                                                     . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .
0140
     05 00 07 8B F0 AC 3C 00 74 09 BB 07 00 B4 0E CD
                                                     .........t.....
0150
     10 EB F2 F4 EB FD 2B C9 E4 64 EB 00 24 02 E0 F8
                                                     .....+..d..$...
0160
     24 02 C3 49 6E 76 61 6C 69 64 20 70 61 72 74 69
                                                     $..Invalid parti
0170
     74 69 6F 6E 20 74 61 62 6C 65 00 45 72 72 6F 72
                                                     tion table.Error
0180
     20 6C 6F 61 64 69 6E 67 20 6F 70 65 72 61 74 69
                                                      loading operati
0190
     6E 67 20 73 79 73 74 65 6D 00 4D 69 73 73 69 6E
                                                     ng system.Missin
01A0
     67 20 6F 70 65 72 61 74 69 6E 67 20 73 79 73 74
                                                     g operating syst
     65 6D 00 00 00 63 7B 9A D4 34 A0 2E 00 00 80 01
                                                     em...c{..4....
01B0
01C0
     01 00 06 FE 3F 02 3F 00 00 00 04 BC 00 00 00 00
                                                     !.....
     01D0
                                                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01E0
     . . . . . . . . . . . . . . . .
     01F0
                                                     . . . . . . . . . . . . . . . U .
                 4 5
                       6 7
                             8
                               9
                                  Α
                                      В
                                        C
                                              Е
      0 1 2
               3
                                            D
                                                 F
```

80 01 01 00 <mark>06 FE 3F 02 3F 00 00 00</mark> 04 BC 00 00

0x80 (dec: 128) - Bootflag oznaka

0x000101 - Početna CHS adresa particije u "CSH" obliku

CYLINDER - 0x00 SECTOR - 0x01 HEAD - 0x01

0x06 (dec : 6) – Identifikacija datotečnog sustava particije (za popis svih oznaka, pogledati u prilogu dokumenta)

0x023FFE - Završna CHS adresa particije u "CSH" obliku

CYLINDER – 0x02 SECTOR – 0x3F HEAD – 0xFE

0x0000003F - Početna adresa particije u "LBA" obliku

0x0000BC04 – Broj sektora koje particija zauzima na disku (veličina particije)