

UNIR UN CLIENTE UBUNTU MATE 20 AL CONTROLADOR DE DOMINIO SAMBA

1. Se edita la configuración Resolved.

```
nano /etc/systemd/resolved.conf
```

```
# Añade las siguientes líneas
[Resolve]
DNS=192.168.2.4 9.9.9.9 8.8.8.8
```

```
# Guarda y reinicia el servicio.
sudo systemctl restart systemd-resolved
```

2. Instalar los siguientes paquetes en el cliente:

```
sudo apt -y install realmd libnss-sss libpam-sss sssd sssd-tools adcli samba-common-bin oddjob
oddjob-mkhomedir packagekit krb5-user
```

3. Se desactiva el servicio de resolución de DNS.

```
# Para y desactiva el servicio de resolución de DNS
sudo systemctl disable --now systemd-resolved
```

```
# Elimina el link simbólico de /etc/resolv.conf
sudo unlink /etc/resolv.conf
```

b. Se crea un nuevo resolv

```
# Crea un nuevo archivo /etc/resolv.conf
nano /etc/resolv.conf
```

c. Se introduce las siguientes líneas en el archivo nuevo.

```
# Samba server IP address
nameserver 192.168.2.4
```

```
# fallback resolver Quad9
nameserver 9.9.9.9
```

```
# Dominio principal de Samba
search aso.local
```

4. Descubrir dominio.

```
sudo realm discover aso.local
```

5. Se añade al dominio

```
sudo realm join -U Administrator aso.local
```

6. Configurar PAM para crear directorios automáticamente

```
Ejecutar pam-auth-update
```

Marcar Create home directory on login

Verificar el estado del dominio con `realm`

Usa el comando `realm` para confirmar que el cliente está unido al dominio:

```
realm list
```

. Comprobar la resolución de usuarios y grupos

Verifica que el cliente puede ver los usuarios y grupos del dominio:

Usuarios

```
getent passwd usuario@aso.local
```

Cambiar la configuración de `sssd` para no usar el nombre completo del dominio.

Si no deseas usar el nombre completo con el dominio, puedes configurarlo editando `/etc/sss/sss.conf` y añadiendo:

```
use_fully_qualified_names = False
fallback_homedir = /home/%u
default_shell = /bin/bash
```

Luego reinicia SSSD:

```
sudo systemctl restart sssd
```

Probar autenticación con un usuario del dominio

Intenta iniciar sesión con un usuario del dominio en la consola o un escritorio gráfico:

```
su - usuario
```

Pasos para habilitar el login manual de usuarios en LightDM

1. Editar el archivo de configuración principal de LightDM

El archivo de configuración principal de LightDM está ubicado en `/etc/lightdm/lightdm.conf`. Si no existe, puedes crearlo.

Abre o crea el archivo:

```
[Seat:*]
```

```
greeter-show-manual-login=true
```

```
allow-guest=false
```

Finalmente puedes iniciar la sesión con el entorno gráfico

