


AP5 Powershell/Windows Server

Groupe 1 : MOHAMMAD Ali, DAOUDI Jawed

Adresses IP clé : 192.168.11.7 (Winsrv1), 192.168.11.10 (Winsrv2),
192.168.11.12 (Winsrv3), 192.168.11.13 (Winsrv4)

Schéma Réseau :



Partie 1: Powershell

1) Script de gestion des utilisateurs de l'AD

```
function listeEmployes{
    Write-Host n
    Write-Host "Affichage de la liste des employés" -ForegroundColor Red

    #A modifier au niveau du DN
    Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=People,DC=win,DC=menuimetal,DC=fr" | Format-table GivenName, SurName, SamAccountName

    Write-Host "Appuyez sur la touche <ENTREE> afin de revenir au menu"
    read-Host
    clear
}
```

*Changement de serveur en dhcp + script téléchargé exécuté dans Powershell.

```
-----Menu de gestion des employés Menuimetal de l'Active Directory-----
-----

Bonjour, Nous sommes le 04/10/2024

1 - Afficher la liste des employés
2 - Créer un employés
3 - Créer des employés à partir d'un fichier CSV
10 - Quitter

Entrez votre choix SVP : |
```

Création de la fonction employé :

```
function CreerEmployes{
    write-host "-----Création de compte employé-----"

    #A compléter

    #Informations user

    $ou = read-Host "Entrez le nom de l' OU"
    $nom = Read-Host "Entrez le nom de famille de l'utilisateur"
    $prenom = Read-Host "Entrez le prénom de l'utilisateur"
    $username = Read-Host "Entrez le nom d'utilisateur "
```

Fonction pas nécessairement demandée c'est pour vérifier si l'OU existe ou non, c'est pourquoi ce code a été commenté.

```
<#Vérifiez si l'OU existe ou pas (Get-ADOrganizationalUnit -Filter "Name -eq '$ou'")

if (Get-ADOrganizationalUnit -Filter "Name -eq '$ou'") {
    Write-Host "L'OU '$ou' existe." -ForegroundColor Green
}

else {
    Write-Host "L'OU '$ou' n'existe pas." -ForegroundColor Red
} #>

#Vérifiez si l'utilisateur existe ou pas ( Get-ADuser)
```

Fonction pour vérifier si l'utilisateur existe avant de le créer :

```
#Vérifiez si l'utilisateur existe ou pas ( autre methode avec le login (sAMAccountName))

if (Get-ADUser -Filter {sAMAccountName -eq $username}) {
    Write-Host "L'utilisateur $username existe déjà." -ForegroundColor Green
}

else {
    Write-Host "L'utilisateur $username n'existe pas." -ForegroundColor Red
}
```

Fonction pour créer l'utilisateur finalement :

```
$section = read-Host " Dans quel service voulez vous ajouter un compte utilisateur "

#Vérification de l'existence du sous OU #####

if (Get-ADOrganizationalUnit -Filter "Name -eq '$section'") {
    Write-Host "La section '$section' existe." -ForegroundColor Green
}

else {
    Write-Host "La section '$section' n'existe pas." -ForegroundColor Red
    return
}

#####

$sou = "OU=$section,OU=People, DC=win,DC=menuimetal,DC=fr"
```

Test du script :

```
1 - Afficher la liste des employés
2 - Créer un employés
3 - Créer des employés à partir d'un fichier CSV
10 - Quitter

Entrez votre choix SVP : 2
-----Création de compte employé-----
Entrez le nom de l' OU : Direction
Entrez le nom de famille de l'utilisateur : t
Entrez le prénom de l'utilisateur : t
Entrez le nom d'utilisateur : t
L'utilisateur t t n'existe pas.
L'utilisateur t n'existe pas.
2
 Dans quel service voulez vous ajouter un compte utilisateur : Direction
La section 'Direction' existe.
Utilisateur Tt créé avec succès.
Appuyez sur la touche <ENTREE> afin de revenir au menu
```


Partie 2 : Solutions de haute disponibilité avec Windows Server

Partie A) : Ajout d'un second contrôleur de domaine

Pré-requis : Modifier le hostname de la machine (finalement pas nécessaire car une fois le SID modifier le hostname se réinitialise), puis modifier l'IP et référencer le Proxy.

Réinitialisation du SID sur le second serveur Windows

Clonage du second serveur Windows Server 2022 sans rôle ADDS; réinitialiser son SID.



Introduction

PsGetsid vous permet de traduire les SID en leur nom d'affichage et vice versa. Il fonctionne sur les comptes intégrés, les comptes de domaine et les comptes locaux.

Installation

Copiez simplement *PsGetSid* sur votre chemin d'accès exécutable et tapez "psgetsid".

Aller sur le site de microsoft télécharger le PsTool et l'extraire dans le chemin C:\Windows\System32

Puis ouvrir un CMD et se rendre dans le même chemin concerné et taper **psgetsid** afin de l'obtenir.



Voici ce que ça donne :

```
C:\Users\Administrateur>psgetsid

PsGetSid v1.46 - Translates SIDs to names and vice versa
Copyright (C) 1999-2023 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

SID for \\WINSRVN2:
S-1-5-21-4059417656-3006825551-281085541
```

Ensuite il faut se rendre dans le dossier Sysprep exécuter l'exécutif cliquer sur généraliser enfin appuyer sur ok



La machine a été complètement réinitialisée donc il faut la configurer de 0


Paramètres de personnalisation

Tapez un mot de passe pour le compte Administrateur intégré que vous pouvez utiliser pour vous connecter automatiquement à cet ordinateur.


Nom d'utilisateur

Mot de passe


Entrez de nouveau le mot de passe



Étant donné qu'hier on a passé notre premier contrôleur de domaine en DHCP la veille, il faut donc passer son DNS en local.



Et ici on lui attribue l'ip de notre premier contrôleur de domaine





```
C:\Users\Administrateur>psgetsid



PsGetSid v1.46 - Translates SIDs to names and vice versa
Copyright (C) 1999-2023 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

SID for \\WINSRV2:
S-1-5-21-260748840-727507638-2369129716
```


Le SID a bien changé.

Installation du rôle ADDS + le lier au premier







Promulgation du second serveur en tant que contrôleur de domaine



! On a perdu environ 2h30 car on a réinstallé entièrement notre premier serveur windows (l'AD entier jusqu'aux OU, la partition etc) !




On veut ajouter notre contrôleur de domaine de notre second srv windows au domaine de notre premier serveur windows.





Après avoir renseigné les login de l'administrateur comme cela : win.menuimetal.fr\Administrateur, on peut accéder au domaine où le contrôleur de domaine réside.


Ensuite, on suit les étapes d'installation et le serveur redémarre.




Console MMC




Voici notre console mmc:






J'ai bien tous mes utilisateurs et je retrouve également mes UO




Cependant, seuls les dossiers partagés n'ont pas été dupliqués, à votre avis, pourquoi ?

Réponse : La théorie la plus probable est que le second serveur n'ait pas les droits nécessaires.


*Ajout du composant sites et services active directory



*NTDS Setting



Nom	Depuis le serve...	Depuis le site	Type	Description
 <génééré automatique...	WINSRV2	Default-First-Si...	Connexion	




Les NTDS Settings (NT Directory Services) sont essentiels pour la communication et la réplication entre les contrôleurs de domaine dans un environnement Active Directory distribué.

“Quel est l’impact de l’ajout de ce nouveau contrôleur pour nos clients W10 intégrés au domaine?”

Dans l'onglet ‘Computers’, notre client windows s'affiche dans ce nouveau contrôleur car il est connecté au domaine win.menuimetal.fr (au domaine de notre premier serveur windows).

Il est impératif que ces clients windows aient au moins un des contrôleurs de domaines comme serveur dns.


Ajoutez dans les paramètres IPs de votre client l'adresse de ce second contrôleur comme serveur DNS.



Simulation d'une panne du premier contrôleur


-Vérification que les utilisateurs puissent toujours se connecter au domaine:

Notre machine Srvwin1 est éteinte, et on a réussi à se connecter au domaine avec un utilisateur.



Notre deuxième contrôleur de domaine est donc bien fonctionnel puisqu'il remplace le premier contrôleur éteint.

Création d'un nouveau compte utilisateur sur le second contrôleur :



Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : win.menuimetal.fr/Users

Prénom : Jean-Marc Initiales :

Nom : Chari

Nom complet : Jean-Marc Chari

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
 jmchari@win.menuimetal.fr @win.menuimetal.fr

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :
 WIN\ jmchari@win.menuimetal.fr

< Précédent Suivant > Annuler

Groupe de r... Groupe de séc... Les mots de p...

Propriétés de : Jean-Marc Chari

Environnement Sessions Contrôle à distance Profil des services Bureau à distance COM+
 Général Adresse Compte Profil Téléphones Organisation Membre de Appel entrant

Membre de :

Nom	Dossier Services de domaine Active Directory
Professeurs	win.menuimetal.fr/Users
Utilisateurs du do...	win.menuimetal.fr/Users

Ajouter... Supprimer


Groupe principal : Utilisateurs du domaine


Définir le groupe principal

Il n'est pas utile de modifier le groupe principal, sauf si vous disposez de clients Macintosh ou d'applications compatibles POSIX.

OK Annuler Appliquer Aide

Je retrouve bien mon utilisateur JM Chari que j'ai créé sur mon second contrôleur de domaine(192.168.11.10) sur mon premier contrôleur de domaine (192.168.11.7).








Partie A) terminée.

Partie B) Tolérance de panne et équilibrage de charge avec un failover DHCP


*Toutes nos VM sont en internes car elles commencent par 192, et non 172. Si on était en 172, on serait sur le réseau sio.

Installation du rôle DHCP





Puis on ouvre l'assistant de nouvelle étendue.



Détermination de l'étendue (on a choisi de 50 à 70 pour éviter que le serveur dhcp distribue des adresses ip de celles déjà configurées ex: 192.168.11.1 :

Mais attention, il va falloir faire une exclusion d'adresses ip dans le menu suivant pour éviter les doublons avec nos adresses ip créées statiquement précédemment.

Assistant Nouvelle étendue

Ajout d'exclusions et de retard

Les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par le serveur. Un retard est la durée pendant laquelle le serveur retardera la transmission d'un message DHCP OFFER.

Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement une adresse IP de début.

Adresse IP de début : Adresse IP de fin :

Plage d'adresses exclue :

192.168.11.1 sur 192.168.11.40

Retard du sous-réseau en millisecondes :

< Précédent **Suivant >** Annuler

Exclusion de cette plage d'adresse ip, on va jusqu'à 40 pour être large toute l'année.

Assistant Nouvelle étendue

Routeur (passerelle par défaut)

Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.

Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

192.168.11.254

< **Précédent** Annuler

Assistant Nouvelle étendue

Nom de domaine et serveurs DNS

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.



Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :

Adresse IP :

Assistant Nouvelle étendue




Fin de l'Assistant Nouvelle étendue

L'Assistant Nouvelle étendue s'est terminé correctement.

Pour offrir une haute disponibilité pour cette étendue, configurez le basculement pour l'étendue nouvellement ajoutée en cliquant avec le bouton droit sur l'étendue, puis en cliquant sur Configurer un basculement.

Pour fermer cet Assistant, cliquez sur Terminer.

Notre étendue est créée.



“Quelles adresses ip de serveur dns allez-vous renseigner à votre avis ?”

On a indiqué les adresses ip du premier et second contrôleur de domaine.

Test sur le client w10 du service dhcp:

```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19045.4780]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\JMorin>dhcclient
'dhcclient' n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.

C:\Users\JMorin>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : win.menuimetal.fr
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::b6e8:d22b:7c65:1315%7
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.11.42
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.11.254


C:\Users\JMorin>
```


Après avoir modifié les options d'adaptateur réseau en DHCP, on fait un ipconfig, et on se rend compte que la plage d'adresse ip correspond bien, on a une ip dans le réseau 192.168.11.0, et plus précisément en 192.168.11.42 : Notre service dhcp fonctionne.

(Notre étendue correspond entre 192.168.11.1 et 192.168.11.70 avec la plage d'adresses IP exclue entre 192.168.11.1 et 192.168.11.40).


Passons au second contrôleur de domaine :

Installation du rôle DHCP :





Puis, on retourne sur le premier serveur et on configure un basculement (failover)



Configurer un basculement

Créer une relation de basculement



Créer une relation de basculement avec le partenaire winsrv2

Nom de la relation : winsrv1.win.menuimetal.fr-winsrv2

Délai de transition maximal du client (MCLT) : 1 heures 0 minutes

Mode : Équilibrage de charge

Pourcentage d'équilibrage de charge

Serveur local : 70 %

Serveur partenaire : 30 %

☐ Intervalle de basculement d'état : 60 minutes

☒ Activer l'authentification du message

Secret partagé :

< Précédent

Suivant >

Annuler

Configurer un basculement



Un basculement va être configuré entre winsrv1.win.menuimetal.fr et winsrv2 avec les paramètres suivants.

Étendues :

192.168.11.0

Nom de la relation :	winsrv1.win.me
Délai de transition maximal du client (MCLT) :	1 h 0 min
Mode :	Équilibrage de
Intervalle de basculement d'état :	Désactivé



Pourcentage d'équilibrage de charge


Serveur local : 70 %

Serveur partenaire : 30 %



< Précédent

Terminer

Annuler



Ajout du serveur partenaire :



*Dans le cas où on effectue une modification sur l'étendue du premier serveur, nous devons répliquer manuellement l'information vers le second serveur.

Test basculement DHCP

```
C:\Users\JMorin>ipconfig /release

Configuration IP de Windows

Une erreur s'est produite lors de la libération de l'interface Ethernet : Une adresse
terminaison du réseau.


C:\Users\JMorin>ipconfig


Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::b6e8:d22b:7c65:1315%7
    Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . . : 169.254.43.252
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0
    Passerelle par défaut. . . . . :
```

*Arrêt du service DHCP sur le premier serveur





Notre premier serveur est éteint, donc le second prend le relais :

```
C:\Users\JMorin>ipconfig/renew

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : win.menuimetal.fr
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::b6e8:d22b:7c65:1315%7
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.11.63
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.11.254

C:\Users\JMorin>
```

Une ip a bien été attribuée par notre service DHCP du second serveur qui correspond toujours à l'étendue qu'on avait configurée.

Description	Red Hat VirtIO Ethernet Adapter
Adresse physique	BC-24-11-90-19-D3
DHCP activé	Oui
Adresse IPv4	192.168.11.63
Masque de sous-réseau ...	255.255.255.0
Bail obtenu	vendredi 4 octobre 2024 14:11:16
Bail expirant	vendredi 4 octobre 2024 15:11:17
Passerelle par défaut IPv4	192.168.11.254
Serveur DHCP IPv4	192.168.11.10




*Capture d'écran qui prouve bien que l'adresse ip de notre winsrv2 est 192.168.11.10 et donc que c'est bien le second qui a fourni l'adresse ip en dhcp.

*Simulation de la panne du premier serveur DHCP et failover finis

C. Répartition de charge avec un cluster de serveur pour le service IIS

Clonage des deux autres VM windows server



On suit le même procédé que ce qu'on a fait plus tôt dans le TP pour réinitialiser les SID.

winsrv3(jawed)

```

C:\Users\Administrateur>cd C:\Windows\System32

C:\Windows\System32>psgetsid

PsGetSid v1.46 - Translates SIDs to names and vice versa
Copyright (C) 1999-2023 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

SID for \\WIN-IPEC8UE49PA:
S-1-5-21-4059417656-3006825551-281085541

```

nouveau sid:

```

C:\Users\Administrateur>psgetsid

PsGetSid v1.46 - Translates SIDs to names and vice versa
Copyright (C) 1999-2023 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

SID for \\WINSRV3:
S-1-5-21-4096021490-1877463519-1950243474

```

winsrv4(ali)

```

C:\Windows\System32>psgetsid

PsGetSid v1.46 - Translates SIDs to names and vice versa
Copyright (C) 1999-2023 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

SID for \\WIN-IPEC8UE49PA:
S-1-5-21-4059417656-3006825551-281085541

```

```

Administrateur : Invite de commandes

Microsoft Windows [version 10.0.20348.524]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>cd C:\Windows\System32

C:\Windows\System32>psgetsid

PsGetSid v1.46 - Translates SIDs to names and vice versa
Copyright (C) 1999-2023 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

SID for \\WIN-CM0390T2NRD:
S-1-5-21-2324738897-2792342970-2289734602

C:\Windows\System32>

```

Installation IIS (je vous mets seulement les screens du winsrv3 mais on a fait la même chose sur le winsrv4.

Sélectionner des fonctionnalités

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Rôle Web Server (IIS)

Services de rôle

Confirmation

Résultats

Sélectionnez une ou plusieurs fonctionnalités à installer sur le :

Fonctionnalités

- ☒ .NET Framework 4.8 Features (2 sur 7 installé(s))
- ☒ Antivirus Microsoft Defender (Installé)
- ☐ Assistance à distance
- ☐ Base de données interne Windows
- ☐ BranchCache
- ☐ Chiffrement de lecteur BitLocker
- ☐ Client d'impression Internet
- ☐ Client pour NFS
- ☐ Client Telnet
- ☐ Client TFTP
- ☐ Clustering de basculement
- ☐ Collection des événements de configuration et de
- ☐ Compression différentielle à distance
- ☐ Conteneurs
- ☐ Data Center Bridging
- ☐ Déverrouillage réseau BitLocker
- ☐ DirectPlay
- ☐ Enhanced Storage
- ☒ **Équilibrage de la charge réseau**

*Ajout fonctionnalité équilibrage réseau

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Progression de l'installation

SERVEUR DE DESTINATION
winsrv3

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Rôle Web Server (IIS)

Services de rôle

Confirmation

Résultats

Afficher la progression de l'installation

i Installation de fonctionnalité

Installation réussie sur winsrv3.

Équilibrage de la charge réseau

Outils d'administration de serveur distant

- Outils d'administration de fonctionnalités
- Outils d'équilibrage de la charge réseau

Serveur Web (IIS)

- Outils de gestion
- Console de gestion IIS


Serveur Web

- Fonctionnalités HTTP communes
- Document par défaut

1 Vous pouvez fermer cet Assistant sans interrompre les tâches en cours d'exécution. Examinez leur progression ou rouvrez cette page en cliquant sur Notifications dans la barre de commandes, puis sur Détails de la tâche.

[Exporter les paramètres de configuration](#)

< Précédent Suivant > Fermer Annuler



Nouveau cluster : Paramètres de l'hôte ✕

Priorité (identificateur d'hôte unique) : ▼

Adresses IP dédiées

Adresse IP	Masque de sous-réseau
192.168.11.12	255.255.255.0

État initial de l'hôte

État par défaut : ▼

☐ Conserver l'état en pause après le redémarrage de l'ordinateur

*Création d'un cluster de 8 nœuds afin de respecter les recommandations de Microsoft.

Nouveau cluster : Adresses IP de cluster

Les adresses IP du cluster sont partagées par chaque membre du cluster pour l'équilibrage de la charge. Le premier adresse IP listé est considéré comme l'adresse IP du cluster.

Adresse IP

☒ Ajouter une adresse IPv4 :

Adresse IPv4 : 192 . 168 . 11 . 14

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

☐ Ajouter une adresse IPv6 :

Adresse IPv6 :

☐ Générer les adresses IPv6 :

☒ Link-local ☐ Site-local ☐ Globales

OK Annuler

< Précédent

Suivant >

Annuler

Aide

Nouveau cluster : Paramètres de cluster

Configuration IP du cluster

Adresse IP : 192.168.11.14

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

Nom Internet complet : jinsrv3.win.menuimetal.fr

Adresse réseau : 03-bf-c0-a8-0b-0e

Mode d'opération du cluster

☐ Monodiffusion

☒ Multidiffusion

☐ Multidiffusion IGMP

< Précédent

Suivant >

Annuler

Aide

Nouveau cluster : Règles de port



Règles de port définies :

Adresse IP du cl...	Début	Fin	Prot...	Mode	Prior...	Charger	Affinité
Tous	80	80	Les ...	Plusie...	--	Égal	Unique

Ajouter...

Modifier...

Supprimer

Description des règles de port

Le trafic TCP et UDP dirigé vers des adresses IP de cluster qui arrive sur le port 80 est équitablement réparti entre tous les membres du cluster. Les adresses IP client sont utilisées pour affecter des connexions client à un hôte de cluster spécifique.

< Précédent

Terminer

Annuler

Aide

Ajouter l'hôte au cluster : Connexion



Se connecter à l'hôte devant être ajouté au cluster existant

Hôte : winsrv4

Connexion

État de la connexion

Connecté

Interfaces disponibles pour la configuration du cluster

Nom de l'interface	Adresse IP de l'interface
Ethernet	192.168.11.13

< Précédent

Suivant >

Annuler

Aide

Ajouter l'hôte au cluster : Paramètres de l'hôte

Priorité (identificateur d'hôte unique) : 4

Adresses IP dédiées

Adresse IP	Masque de sous-réseau
192.168.11.13	255.255.255.0

Ajouter... Modifier... Supprimer

État initial de l'hôte

État par défaut : Démarré

☐ Conserver l'état en pause après le redémarrage de l'ordinateur

< Précédent Suivant > Annuler Aide

192.168.11.13

*Ajout de l'hôte au cluster

192.168.11.12 192.168.11.13

Gestionnaire d'équilibrage de la charge réseau

Fichier Cluster Hôte Options Aide


Clusters d'équilibrage de la charge réseau

- winsrv3.menuimetal.fr (192.168.11.15)
 - WINSRV3(Ethernet)
 - WINSRV4(Ethernet)



Informations de configuration de l'hôte pour les hôtes dans le cluster winsrv3.menuimetal.fr (192.168.11.15)

Hôte (Interface)	État	Adresse IP dédiée	Masque de sous-réseau l...	Priorité de l...	État initial de l'h...
WINSRV3(Ethernet)	Convergé	192.168.11.12	255.255.255.0	3	Démarré
WINSRV4(Ethernet)	Convergé	192.168.11.13	255.255.255.0	4	Démarré

Les deux sont bien convergés.




*Création du fichier txt index.html dans les deux serveurs, dans le chemin C:/inetpub/wwwroot



Création des fichiers txt

Test du cluster et fin du TP



FIN.