



Sistemas Operativos

Universidad Complutense de Madrid 2020-2021

Módulo 4: Gestión de Entrada/Salida

Juan Carlos Sáez



Contenido

- 1 Introducción
 - Drivers
- 2 Gestión de E/S en Linux
- 3 Módulos del kernel Linux
- 4 Drivers de dispositivos de caracteres
- 5 Práctica 4





Contenido

- 1 Introducción
 - Drivers
- 2 Gestión de E/S en Linux
- 3 Módulos del kernel Linux
- 4 Drivers de dispositivos de caracteres
- 5 Práctica 4







Introducción

- El corazón de una computadora lo constituye la CPU, pero no serviría de nada sin:
 - Dispositivos de almacenamiento no volátil
 - Secundario: discos
 - Terciario: cintas
 - Dispositivos periféricos que le permitan interactuar con el usuario (los teclados, ratones, micrófonos, cámaras, etc.)
 - Dispositivos de comunicaciones: permiten conectar a la computadora con otras a través de una red

Dispositivos de salida: Impresora, monitor, ...





Unidad principal (UCP, registros, memoria RAM, Entrada/Salida (discos internos, red,...))

Dispositivos de entrada (teclado, ratón)





Dispositivos de E/S (discos, cintas, modem, ...)



Conexión de dispositivos de E/S

- \blacksquare En el sistema de E/S de un computador se distinguen dos elementos:
 - Periféricos o dispositivos de E/S: elementos que se conectan a la unidad central de proceso (CPU) a través de controladores hardware.
 - Son el componente mecánico que se conecta al computador.
 - **2 Controladores HW de dispositivos o unidades de E/S:** Se encargan de hacer la transferencia de información entre la memoria principal y los periféricos.
 - Son el componente electrónico a través del cual se conecta el dispositivo de E/S.
 - Tienen una conexión al bus de la computadora y otra para el dispositivo
 - Advertencia: Controlador HW ≠ Controlador SW o *Driver*



Introducción



Objetivos del software de E/S del SO

- Facilitar el manejo de los dispositivos periféricos.
 - Ofrecer una interfaz entre los dispositivos y el resto del sistema que sea sencilla y fácil de utilizar
- Permitir la conexión de nuevos dispositivos sin que sea necesario remodelar por completo el software de E/S del SO
 - Clases de dispositivos
- Optimizar la E/S del sistema, proporcionando mecanismos de incremento de prestaciones donde sea necesario
- Automatizar la instalación de nuevos dispositivos de E/S, usando mecanismos del tipo plug & play

50



Drivers (I)

- Driver: componente software del SO destinado a gestionar un tipo específico de dispositivo de E/S
 - También llamado controlador SW o manejador de dispositivo
- Cada driver se divide en dos partes:
 - **I** Código independiente del dispositivo: para dotar al nivel superior del SO de una interfaz
 - Interfaz similar para acceso a dispositivos muy diferentes
 - Simplifica la labor de portar SSOOs y aplicaciones a nuevas plataformas hardware
 - Código dependiente del dispositivo: necesario para interactuar con dispositivo de E/S a bajo nivel
 - Interacción directa con el controlador HW
 - Gestión de interrupciones
 - **...**



Drivers (II)



Otras características de los disp. E/S

- Necesario considerar características inherentes de los disp. de E/S
 - Algunos dispositivos soportan acceso a nivel de byte pero otros no...
 - Ejemplo: No podemos acceder a nivel de byte a un disco (acceso a nivel de bloque)

En general, los dispositivos se dividen en dos clases:

- Dispositivos de bloque
 - disco, red, pantalla, ...
- 2 Dispositivos de carácter
 - teclado, ratón, puerto serie, ...



Contenido

- - Drivers
- 2 Gestión de E/S en Linux






Gestión de E/S en Linux

- Casi todos los dispositivos de E/S se representan como ficheros especiales (que pueden ser de bloque o carácter)
 - /dev/sda1 para la primera partición del primer disco SATA o USB
 - /dev/ttyS0 para el primer puerto serie
 - /dev/tty0 para el primer terminal/consola de texto
 - /dev/lp0 para la impresora
- El acceso a estos ficheros especiales se realiza mediante las llamadas al sistema open(), read(), write() y close()
 - Un programa de usuario puede acceder al dispositivo de E/S, siempre y cuando usuario tenga permisos de acceso al fichero especial
 - Excepcionalmente puede requerirse ioctl() para realizar operaciones de control
 - man 2 ioctl



Visión general

■ Cada fichero de dispositivo tiene un driver asociado





Cuando un programa de usuario invoca una llamada al sistema sobre un fichero especial (p.ej., read()), se ejecuta una función del driver que hace el trabajo correspondiente

Gestión de E/S en Linux



Major and minor number

- Cada fichero de dispositivo tiene asociado un par (major, minor) que lo identifica de forma unívoca
 - major: ID de la clase de dispositivo
 - minor: ID local para que driver pueda distinguir al dispositivo en caso de gestionar varios
- En Linux, los disp. de E/S se agrupan en *clases*:
 - Cada clase de dispositivo tiene un major number (ID) asociado
 - $-\ \mathtt{https://www.kernel.org/doc/Documentation/admin-guide/devices.txt}$
- Ejemplo: Driver que gestiona 2 discos duros
 - $-\,$ Discos representados mediante ficheros de dispositivo /dev/sda y /dev/sdb
 - Ambos ficheros especiales tendrán el mismo major number pero distinto minor number
- Dos drivers podrían tener el mismo major asignado, pero trabajan con distintos rangos de minor numbers
 - Esto permite al kernel saber qué driver debe encargarse de gestionar cada dispositivo



Major and minor number

El comando stat permite consultar el tipo de dispositivo (fichero especial) así como el major y minor number asociado al mismo

```
terminal
osuser@debian:~$ stat /dev/tty1
  File: «/dev/ttv1»
  Size: 0 Blocks: 0 IO Block: 4096 character special file
Device: 5h/5d Inode: 1259
                                            Device type: 4,1
                               Links: 1
Access: (0600/crw-----) Uid: ( 0/ root)
                                              Gid: (
                                                             root)
Access: 2016-02-24 08:18:59.663968939 +0100
Modify: 2016-02-24 08:18:59.523954207 +0100
Change: 2016-02-24 08:18:59.523954207 +0100
Birth: -
osuser@debian:~$ stat /dev/sda1
 File: «/dev/sda1»
                  Blocks: 0 IO Block: 4096 block special file
  Size: 0
Device: 5h/5d Inode: 1708 Links: 1
                                           Device type: 8.1
Access: (0660/brw-rw---) Uid: ( 0/ root)
                                              Gid: (
                                                             disk)
Access: 2016-02-24 08:18:59.663968939 +0100
Modify: 2016-02-24 08:18:59.523954207 +0100
Change: 2016-02-24 08:18:59.523954207 +0100
Birth: -
```

50

Gestión de E/S en Linux



Drivers y módulos del kernel Linux

```
terminal
osuser@debian:~$ cat /proc/devices
Character devices:
 1 mem
 4 /dev/vc/0
 4 ttv
 4 ttvS
 5 /dev/ttv
 5 /dev/console
 5 /dev/ptmx
 7 vcs
 10 misc
 13 input
 21 sg
 29 fb
108 ppp
128 ptm
136 pts
180 usb
189 usb device
226 drm
Block devices:
259 blkext
 8 sd
 11 sr
 65 sd
 66 sd
 67 sd
 68 sd
 69 sd
```

La asociación entre el driver del dispositivo y el número de versión mayor asignado puede consultarse en /proc/devices

- La mayor parte de los drivers en Linux se implementan como módulos cargables del kernel
 - Implementan una interfaz especial
 - Se registran a sí mismos como driver de caracteres o bloques



Contenido

- 1 Introducción
 - Drivers
- 2 Gestión de E/S en Linux
- 3 Módulos del kernel Linux
- 4 Drivers de dispositivos de caracteres
- 5 Práctica 4





Módulos cargables del kernel Linux (I)



¿Qué es un módulo cargable?

- Un "fragmento de código" que puede cargarse/descargarse en el mapa de memoria del SO (kernel) bajo demanda
- Sus funciones se ejecutan en modo kernel (privilegiado)
 - Cualquier error fatal en el código "cuelga" el SO
 - Herramientas de depuración menos elaboradas
 - printk(): Imprimir mensajes en fichero de log del kernel
 - dmesg : Muestra contenido del fichero de log del kernel

También existe soporte para módulos cargables en otros sistemas tipo UNIX (BSD, Solaris) y en MS Windows



Módulos del kernel Linux







Ventajas de los módulos del kernel

- 1 Reducen el footprint del kernel del SO
 - Cargamos únicamente los componentes SW (módulos) necesarios
- 2 Permiten extender la funcionalidad del kernel en caliente (sin tener que reiniciar el sistema)
 - Mecanismo para implementar/desplegar drivers
- 3 Permiten un diseño más modular del sistema



Módulos del kernel Linux 17



Módulos cargables del kernel Linux (III)

- Los módulos disponibles para nuestro kernel se encuentran en el directorio /lib/modules/\${KE
 - KERNEL_VERSION=\$(uname -r)
- Podemos saber qué módulos están cargados con 1smod
 - /proc/modules

```
Terminal
osuser@debian:~$ lsmod
Module
                       Size Used by
                        935
mperf
cpufreg stats
                       2139
bluetooth
                      55448 2
cpufreq_powersave
                        650 0
cpufreq_userspace
                       1464
cpufreg conservative
                       3791 0
binfmt misc
                       4994
uinput
                       5172
fuse
                      49890
                      12757
acpiphp
loop
                      10809
tpm_tis
                       5725 0
```



Modulos del kernel Linux 18



Anatomía de un módulo cargable

- En lugar de una función main(), el código de un módulo tiene funciones init_module() y cleanup_module()
 - init_module() se invoca cuando se carga el módulo del kernel
 - cleanup_module() se invoca al eliminar/descargar el módulo del kernel
- Al compilar el módulo se genera un fichero .ko que es un fichero objeto ELF (Executable and Linkable Format) especial

Carga y descarga de módulos

- Para cargar el módulo se usa el comando insmod
 - \$ insmod my_module.ko
- Un módulo puede descargarse con rmmod
 - \$ rmmod my_module
- Solo el administrador (root) puede ejecutar ambos comandos
 - En la máquina virtual, usar sudo <comando> (+ password de usuarioso)



Módulos del kernel Linux



Módulo del kernel ("Hello World")

hello.c

```
#include linux/module.h> /* Needed by all modules */
#include linux/kernel.h> /* Needed for KERN INFO */
int init_module(void)
   printk(KERN_INFO "Hello world.\n");
   /*
    * A non O return means init module failed; module can't be loaded.
    */
   return 0;
void cleanup_module(void)
   printk(KERN INFO "Goodbye world.\n"):
```



Módulos del kernel Linux



Compilación de Módulos

- Compilación gestionada mediante un fichero Makefile
 - Es necesario tener instalados los ficheros de cabecera (_headers_) del kernel en ejecución (ya instalados en la máquina virtual)
 - El Makefile debe estar ubicado en el mismo directorio que las fuentes del módulo
 - Para compilar, teclear make
 - "make clean": borrar ficheros resultantes de la compilación
 - La ruta donde se almacena el Makefile/fuentes NO puede contener espacios

Makefile (módulo de un solo fichero .c)

```
obj-m = hello.o
all:
    make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) modules
clean:
    make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) clean
```

SO



Ejemplo: compilación, carga y descarga (1)

```
Terminal
osuser@debian:~/A4Files/Hello$ ls
Makefile hello.c
osuser@debian:~/A4Files/Hello$ make
make -C /lib/modules/4.9.111-lin/build M=/home/osuser/A4Files/Hello modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-4.9.111-lin'
  CC [M] /home/osuser/A4Files/Hello/hello.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 1 modules
         /home/osuser/A4Files/Hello/hello.mod.o
  LD [M] /home/osuser/A4Files/Hello/hello.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-4.9.111-lin'
osuser@debian:~/A4Files/Hello$ sudo insmod hello.ko
[sudo] password for osuser:
osuser@debian:~/A4Files/Hello$ lsmod | head
Module
                       Size Used by
hello
                        836
binfmt misc
                       6160 1
uinput
                       6879 1
nfsd
                      198017
auth rpcgss
                      37914 1 nfsd
oid_registry
                       2051
                             1 auth rpcgss
exportfs
                       3400
                             1 nfsd
nfs acl
                       2175 1 nfsd
```

152253



Ejemplo: compilación, carga y descarga (II)

Terminal

```
osuser@debian:~/A4Files/Hello$ sudo dmesg | tail
[ 4229.560018] usb 1-2.1: Product: Virtual Bluetooth Adapter
 4229.560022] usb 1-2.1: Manufacturer: VMware
 4229.560026l usb 1-2.1: SerialNumber: 000650268328
[ 4645.867113] hello: module license 'unspecified' taints kernel.
 4645.867117] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 4645.867748] Hello world.
osuser@debian:~/A4Files/Hello$ sudo rmmod hello
osuser@debian:~/A4Files/Hello$ sudo dmesg | tail
[ 4229.396166] IPv6: ADDRCONF(NETDEV CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 4229.560005] usb 1-2.1: New USB device found, idVendor=0e0f, idProduct=0008
[ 4229.560013] usb 1-2.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
 4229.560018] usb 1-2.1: Product: Virtual Bluetooth Adapter
[ 4229.560022] usb 1-2.1: Manufacturer: VMware
[ 4229.560026] usb 1-2.1: SerialNumber: 000650268328
 [ 4645.867113] hello: module license 'unspecified' taints kernel.
[ 4645.867117] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 4645.867748] Hello world.
[ 4741.556845] Goodbye world.
osuser@debian:~/A4Files/Hello$ lsmod | head
Module
                        Size Used by
binfmt misc
                        6160 1
                        6879 1
uinput
nfsd
                      198017
```



API del kernel para módulos

- En el kernel no hay libc
 - Solo se implementan algunas funciones de la libc
- Los módulos del kernel pueden invocar funciones del kernel para asignar memoria, administrar temporizadores, etc
 - Uso avanzado del API para módulos: Optativa "Arquitectura Interna de Linux y Android"

Manejo de Cadenas

```
strlen, sprintf, strcmp, strncmp, sscanf, strcat, memset, memcpy, strtok, \dots
```

Reservar y liberar memoria dinámica linux/vmalloc.h>

```
void *vmalloc( unsigned long size );
void vfree( void *addr );
```



Otras funciones útiles



Incrementar/decrementar contador de referencia del módulo

- try_module_get(THIS_MODULE);
- module_put(THIS_MODULE);

Copia espacio usuario ←⇒ kernel linux/uaccess.h>

copy_from_user(), copy_to_user(), get_user(), put_user()



Módulos del kernel Linu



Contenido

- 1 Introducción
 - Drivers
- 2 Gestión de E/S en Linux
- 3 Módulos del kernel Linux
- 4 Drivers de dispositivos de caracteres
- 5 Práctica





Drivers de dispositivos de caracteres

Interfaz para drivers de dispositivos de caracteres

```
struct file operations {
   struct module *owner:
   loff t (*llseek) (struct file *, loff t, int);
   ssize_t (*read) (struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
   ssize t (*aio read) (struct kiocb *. char user *. size t. loff t):
   ssize_t (*write) (struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
   ssize_t (*aio_write) (struct kiocb *, const char __user *. size t. loff t):
   int (*readdir) (struct file *, void *, filldir t);
   unsigned int (*poll) (struct file *, struct poll table struct *);
   int (*ioctl) (struct inode *, struct file *, unsigned int, unsigned long);
   int (*mmap) (struct file *, struct vm area struct *);
   int (*open) (struct inode *, struct file *);
   int (*flush) (struct file *):
   int (*release) (struct inode *. struct file *):
   int (*fsvnc) (struct file *. struct dentry *. int datasync):
   int (*aio fsvnc) (struct kiocb *. int datasync):
   int (*fasync) (int, struct file *, int);
   int (*lock) (struct file *. int. struct file lock *):
};
```

Drivers de dispositivos de caracte



Implementación de un driver

- Crear un módulo del kernel con funciones init_module() y
 cleanup_module()
- Implementar las operaciones de la interfaz del disp. caracteres
 - struct file_operations
- In la función de inicialización:
 - Reservar major number y rango de minor numbers para el driver
 - alloc_chrdev_region()
 - Crear una estructura cdev y asociarle las operaciones y el rango de major/minor
 - Usar cdev_alloc(), cdev_init() y cdev_add()
- 4 En la función de descarga:
 - Destruir estructura cdev_t
 - cdev_del()
 - Liberar el rango de (major, minor) reservado
 - unregister_chrdev_region()





Representación de (major, minor) en el kernel

- En el kernel Linux el par (major,minor) está representado mediante el tipo dev_t
 - dev_t: número de 32 bits (12 bits major, 20 bits minor)
- Por motivos históricos el empaquetamiento es complejo, se utilizan macros:
 - Acceso a números: MAJOR(dev_t dev), MINOR(dev_t dev)
 - Construcción de par: MKDEV(int major, int minor)
 - Ejemplo: dev_t pair=MKDEV(4,1);





Descripción de la API (I)



alloc_chrdev_region()

- Descripcion:
 - Reserva rango (major,minor) consecutivo cuando major desconocido
- Parámetros:
 - first: Parámetro de retorno. Primer par (major,minor) que el kernel reserva para el driver
 - firstminor: Menor *minor number* a reservar dentro del rango consecutivo que otorga el kernel
 - count: Número de minor numbers a reservar para el driver
 - name: Nombre del driver (cadena de caracteres arbitraria.) Es el valor que aparecerá en /proc/devices al cargar el driver
- Valor de retorno: 0 en caso de éxito. En caso de fallo, devuelve valor negativo que codifica el error.

SO

Drivers de dispositivos de caracteres



Descripción de la API (II)



unregister_chrdev_region()

```
#include int unregister_chrdev_region(dev_t first, unsigned int count);
```

- Descripción:
 - Liberación de rango de pares (major, minor) del driver
- Parámetros:
 - first: Primer par (major,minor) que el driver había reservado previamente
 - count: Número de *minor numbers* consecutivos que el *driver* había reservado
- Valor de retorno: 0 en caso de éxito. En caso de fallo, devuelve valor negativo que codifica el error.

SO

Drivers de dispositivos de caracteres



Estructura cdev

 Para que el driver pueda recibir peticiones de los programas de usuario, debe crear una estructura cdev e inicializarla adecuadamente

Operaciones sobre struct cdev cdev.h>

```
struct cdev *cdev_alloc(void);
```

■ Crea estructura cdev y retorna un puntero no nulo a la misma en caso de éxito

```
void cdev_init(struct cdev *p, struct file_operations *fops);
```

Asocia interfaz de operaciones del driver a estructura cdev

```
int cdev_add(struct cdev *p, dev_t first, unsigned count);
```

Permite que peticiones de programas de usuario sobre el rango de (major,minor) especificado mediante parámetros first y count sean redirigidas al driver que gestiona estructura cdev

50



cdev structure



Operaciones sobre struct cdev <linux/cdev.h>

void cdev_del(struct cdev *p);

■ Elimina asociaciones de estructura cdev (rangos de major/minor) y libera memoria asociada a la estructura



Drivers de dispositivos de caracteres



Ejemplo: chardev.c (1/4)

```
#include <linux/kernel.h>
int init module(void):
void cleanup module(void);
static int device open(struct inode *. struct file *):
static int device release(struct inode *, struct file *);
static ssize_t device_read(struct file *, char *, size_t, loff_t *);
static ssize t device write(struct file *. const char *. size t. loff t *):
#define DEVICE_NAME "chardev" /* Dev name as it appears in /proc/devices */
                      /* Starting (major,minor) pair for the driver */
dev t start:
struct cdev* chardev=NULL: /* Cdev structure associated with the driver */
static struct file operations fops = {
   .read = device read.
   .write = device_write,
   .open = device_open,
   .release = device_release
};
```

SO

Drivers de dispositivos de caracteres



Ejemplo chardev.c (2/4)

```
/* This function is called when the module is loaded */
int init module(void) {
   int major; /* Major number assigned to our device driver */
   int minor; /* Minor number assigned to the associated character device */
   int ret:
   /* Get available (major,minor) range */
   if ((ret=alloc_chrdev_region(&start, 0, 1,DEVICE_NAME)){
       ... Error handling ...
      return ret;
   /* Create associated cdev */
   if ((chardev=cdev alloc())==NULL)
      return -ENOMEM:
   cdev init(chardev.&fops):
   if ((ret=cdev_add(chardev,start,1))){
       ... Error handling ...
      return ret;
```



Privers de dispositivos de caractere:



Ejemplo: chardev.c (3/4)

```
/* This function is called when the module is loaded */
int init module(void) {
   major=MAJOR(start);
   minor=MINOR(start);
   printk(KERN INFO "I was assigned major number %d. To talk to\n", major):
   printk(KERN_INFO "the driver, create a dev file with\n");
   printk(KERN INFO "'sudo mknod -m 666 /dev/%s c %d %d'.\n", DEVICE NAME, major,minor);
   printk(KERN_INFO "Try to cat and echo to the device file.\n");
   printk(KERN_INFO "Remove the device file and module when done.\n");
   return SUCCESS:
```

Drivers de dispositivos de caracteres



Ejemplo: chardev.c (4/4)

```
/* This function is called when the module is unloaded */
void cleanup_module(void)
{
    /* Destroy chardev */
    if (chardev)
        cdev_del(chardev);

    /*
        * Unregister the device
        */
        urregister_chrdev_region(start, 1);
}
```



Drivers de dispositivos de caracteres



operaciones read()/write()

```
static ssize_t device_read(struct file *file, char *buff, size_t len, loff_t *off);
static ssize_t device_write(struct file *file, const char *buff, size_t len, loff_t *off);
```

Parámetros relevantes

- buff: buffer de bytes o caracteres donde el usuario nos pasa los datos (write()) o donde debemos devolverle los datos (read())
- len
 - Lectura ightarrow número máximo de bytes/caracteres que podemos escribir en buff
 - Escritura \rightarrow número máximo de bytes/caracteres que el usuario escribió y se almacenan en buff

Valor de retorno

- Devuelve número de bytes que el kernel lee de buff (en write()) o escribe en buff (read())
 - 0 →fin de fichero en read() (no hay nada más que leer)
- \mathbf{I} < 0 \rightarrow error



Punteros al espacio de usuario (I)

- Puntero al espacio de usuario: puntero pasado como parámetro en llamada al sistema (p.ej.,read() o write())
 - Las operaciones read y write que implementa un driver aceptan como parámetro un puntero al buffer del proceso de usuario
- No debemos confiar en los punteros al espacio de usuario. Puntero potencialmente corrupto:
 - Puntero NULL
 - Región de memoria a la que el proceso no tiene acceso





Punteros al espacio de usuario (II)

- Siempre se ha de trabajar con una copia privada de los datos en espacio de kernel
 - Por ejemplo, declarar array char kbuf [MAX_CHARS] local a las funciones read() y write()
 - En read(): trabajar sobre kbuf + copiar contenido de kbuf a buffer de usuario con copy_to_user()
 - En write(): copiar datos de buffer de usuario a kbuf (copy_from_user()) + realizar procesamiento sobre kbuf

<linux/uaccess.h>

- Semántica de copia similar a memcpy()
- Ambas funciones devuelven el número de bytes que NO pudieron copiarse



Ejemplo: chardev (Compilación y Carga)

```
Terminal
osuser@debian:~/A4Files$ ls
Chardey Hello
osuser@debian:~/A4Files$ cd Chardey/
osuser@debian:~/A4Files/Chardev$ ls
Makefile chardev.c
osuser@debian:~/A4Files/Chardev$ make
make -C /lib/modules/4.9.111-lin/build M=/home/osuser/A4Files/Chardev modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-4.9.111-lin'
  CC [M] /home/osuser/A4Files/Chardev/chardev.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 1 modules
  CC
         /home/osuser/A4Files/Chardey/chardey.mod.o
  LD [M] /home/osuser/A4Files/Chardey/chardey.ko
make[1]: Leaving directory \u00e7/usr/src/linux-headers-4.9.111-lin'
osuser@debian:~/A4Files/Chardev$ sudo insmod chardev.ko
[sudo] password for osuser:
osuser@debian:~/A4Files/Chardev$ lsmod | head
Module
                        Size Used by
chardev
                        2208
binfmt misc
                        6160 1
uinput
                        6879 1
nfsd
                      198017
auth rpcgss
                       37914
                             1 nfsd
```

2051 1 auth rpcgss



Ejemplo: chardev (Listado drivers)

```
Terminal
osuser@debian:~/A4Files/Chardev$ cat /proc/devices
Character devices:
  1 mem
  4 /dev/vc/0
  4 tty
  4 ttyS
  5 /dev/ttv
  5 /dev/console
  5 /dev/ptmx
  7 vcs
 10 misc
 13 input
 21 sg
 29 fb
108 ppp
128 ptm
136 pts
180 usb
189 usb_device
226 drm
248 chardey
249 hidraw
250 bsg
```

251 watchdog



Invocar funciones del driver



Para usar las funciones del driver...

- Crear un fichero especial de caracteres con mknod (como root)
 - sudo mknod -m 666 <ruta_fich_especial> c <major> <minor>
 - -m 666: dar permiso de lectura/escritura a todos los usuarios
 - El major number para el driver se puede consultar en el fichero especial /proc/devices
- 2 Acceder al fichero de dispositivo creado:
 - Desde un programa de usuario: open(), read(), write(), close()
 - Desde el shell: cat, echo
 - cat <ruta_fich_especial> → Lee del fich. de dispositivo hasta EOF (potencialmente varios read()) y muestra contenido recibido por pantalla
 - \blacksquare echo "hola" > <ruta_fich_especial> \to Escribe la cadena "hola\n" (sin el '\0' al final) en el fichero de dispositivo

Drivers de dispositivos de caractere



Ejemplo: chardev (Creación del fich. especial)

```
Terminal
osuser@debian:~/A4Files/Chardev$ sudo dmesg | tail
[13165.925127] I was assigned major number 248. To talk to
[13165.925130] the driver, create a dev file with
[13165.925132] 'sudo mknod -m 666 /dev/chardev c 248 0'.
[13165.925133] Try to cat and echo to the device file.
[13165.925134] Remove the device file and module when done.
osuser@debian:~/A4Files/Chardev$ sudo mknod -m 666 /dev/chardev c 248 0
osuser@debian:~/A4Files/Chardev$ stat /dev/chardev
 File: \dev/chardev'
 Size: 0 Blocks: 0 IO Block: 4096 character special file
Device: 4h/4d Inode: 32859 Links: 1
                                              Device type: f8,0
Access: (0666/crw-rw-rw-) Uid: ( 0/ root)
                                                 Gid: (
                                                          0/
                                                                root)
Access: 2018-12-2 19:49:25 720129709 +0100
Modify: 2018-12-2 19:49:25.720129709 +0100
Change: 2018-12-2 19:49:25.720129709 +0100
Rirth: -
osuser@debian:~/A4Files/Chardev$ ls -1 /dev/chardev
crw-rw-rw- 1 root root 248, 0 Dec 2 19:49 /dev/chardev
osuser@debian:~/A4Files/Chardev$
```



Drivers de dispositivos de caracteres 44



Ejemplo: chardev (Manipulación del disp.)

Terminal

osuser@debian:-/A4Files/Chardev\$ cat /dev/chardev I already told you 0 times Hello world! osuser@debian:-/A4Files/Chardev\$ cat /dev/chardev I already told you 1 times Hello world! osuser@debian:-/A4Files/Chardev\$ cat /dev/chardev I already told you 2 times Hello world! osuser@debian:-/A4Files/Chardev\$ echo hello > /dev/chardev -bash: echo: write error: Operation not permitted osuser@debian:-/A4Files/Chardev\$



Drivers de dispositivos de caracteres 45



Contenido

- 1 Introducción
 - Drivers
- 2 Gestión de E/S en Linux
- 3 Módulos del kernel Linux
- 4 Drivers de dispositivos de caracteres
- 5 Práctica 4







Práctica



Requisitos

- 1 Es obligatorio usar la máquina virtual de Debian o Ubuntu
 - Versión específica del kernel Linux (4.9.x-4.15.x)
 - Acceso como administrador (root)
 - Ejecutar comando como root vía sudo + password "usuarioso":
 - \$ sudo <comando>
 - Iniciar shell de root vía sudo:
 - \$ sudo -i
- Necesario usar un equipo con teclado estándar para hacer la práctica
 - En portátiles sin LEDs (p.ej., Mac) es posible conectar un teclado USB al portátil y hacer que la máquina virtual VMware lo gestione (solo MV Debian)
 - Connecting a second mouse or keyboard directly to a hosted VM

Práctica 4