MANUAL DEL PERSONAL

# Gift Cards físicas: emitir, imprimir, vender y consultar

Todo el ciclo de una Gift Card en el sitio de administración y en Mindbody — para recepción, administración y socios.

**Mimosa Spa Retreat**
Costa del Este · San Francisco

**Versión**
Noviembre 2026

**En línea**
www.mimosaretreat.com/admin/giftcards/manual

CONTENIDO


1 Cómo funciona
2 Emitir una Gift Card
3 Imprimir la etiqueta
4 Vender la Gift Card en Mindbody
5 Tarjetas Privilege
6 Estados de una Gift Card
7 Editar una Gift Card
8 Consultar y sincronizar
9 Problemas frecuentes


1

# Cómo funciona

El sitio genera el **serial** y la etiqueta; **Mindbody** es donde vive el dinero. Una Gift Card solo vale cuando la venta queda registrada en Mindbody con ese mismo serial.

PASO 1
**Emitir**
Datos del comprador, destinatario y monto. El sitio asigna el serial.

PASO 2
**Imprimir**
La etiqueta sale de la impresora D520 y se pega en la tarjeta física.


PASO 3
**Vender**
En Mindbody, escaneando el serial como número de la gift card.

PASO 4
**Sincronizar**
El sitio consulta Mindbody y la tarjeta pasa a Vendida.

2

# Emitir una Gift Card

1. Entra a **Emitir Gift Card** en el panel de administración. Si tu usuario maneja varias sedes, elige primero la **Ubicación**: hasta entonces las tres opciones de «Monto» están deshabilitadas, porque el serial sale de la serie de esa sede.
2. **Monto.** Elige *Monto directo* (escribes el valor) o *Por tratamientos* (sumas tratamientos del menú + ITBMS; los tratamientos se imprimen en la etiqueta si dejas la casilla marcada). Los extras/adicionales también están en la lista, y para parejas o grupos usa el botón **+** para repetir un tratamiento: en la etiqueta sale como «2× Masaje Relajante». La tercera opción, *Privilege*, tiene su propia sección (5).
3. **Comprador.** Escribe el nombre y elige el cliente de Mindbody en la lista si aparece — así queda enlazado y se rellenan correo y teléfono. Usa el mismo cliente al vender en Mindbody.
4. **Destinatario.** Quien recibe el regalo. El nombre no se imprime en la etiqueta.
5. **Detalles de impresión.** Mensaje/dedicatoria, nota interna (nunca se imprime) y las casillas de qué mostrar en la etiqueta: monto, mensaje, tratamientos. En *Monto directo* vienen marcados el monto y el mensaje. En *Por tratamientos* solo vienen marcados los tratamientos: **el monto y el mensaje vienen desmarcados**; márcalos si quieres que salgan en la etiqueta.
6. Presiona **Emitir e imprimir**. El sitio asigna el serial (por ejemplo `MG000123`) y te lleva a la pantalla de impresión.





Pantalla Emitir Gift Card: monto, comprador, destinatario y detalles de impresión.

3

# Imprimir la etiqueta

1. Revisa la vista previa: es exactamente lo que va a salir de la impresora.
2. Confirma que **QZ Tray** está abierto (ícono junto al reloj de la Mac) y que la impresora **D520** está encendida.
3. Presiona **Imprimir Etiqueta**. No aparece ningún diálogo: la etiqueta sale directo.
4. Pega la etiqueta **centrada** en la tarjeta física de Mimosa.




Pantalla de impresión: estado en Mindbody, botones Manual · Editar · Prueba · Imprimir Etiqueta, y la vista previa.




La etiqueta (3 × 2 pulgadas) con todas las casillas marcadas: monto, tratamientos incluidos, mensaje y el código de barras con el serial. Cada dato sale solo si su casilla está marcada.

**Prueba** imprime un patrón de calibración (marco, flecha ARRIBA, parches de oscuridad y un código de barras). Úsalo al cambiar de rollo: el marco debe coincidir con el borde de la etiqueta. Si no coincide, con la impresora encendida y el cable USB desconectado, mantén presionado el botón de avance 3–6 segundos para que recalibre, y vuelve a probar.

Si la etiqueta no se imprime, lo más común es que QZ Tray no esté abierto. Ábrelo desde Aplicaciones y vuelve a intentar. Si aparece una ventana de QZ pidiendo permiso (“Allow”), avisa a administración: falta instalar el certificado en esa computadora.

4

# Vender la Gift Card en Mindbody

Este paso es el que le da valor a la tarjeta. Lo importante: **el número de la gift card en Mindbody tiene que ser el serial impreso**. Si Mindbody genera su propio número, el sitio nunca encontrará la venta y la tarjeta se quedará en *Emitida*.

1. En Mindbody abre el **Punto de venta** (Retail → Point of Sale) y selecciona al **comprador** — el mismo cliente que pusiste al emitir.
2. Elige **Gift Cards** y la gift card prepagada.
3. Escribe el **valor** igual al monto emitido.
4. En el campo del **número / código de barras de la gift card**, **escanea la etiqueta** con el lector (o escribe el serial tal cual, por ejemplo `MG000123`, respetando mayúsculas y ceros).
5. Completa destinatario si Mindbody lo pide y **cobra** con la forma de pago real del cliente.
6. De vuelta en el sitio, presiona **Sincronizar** en la tarjeta. Debe pasar a Vendida y mostrar el saldo. Si no presionas nada, el sitio revisa solo cada hora.

¿Sincronizaste y sigue en Emitida? Casi siempre es que la venta en Mindbody quedó con otro número. Busca la venta en Mindbody, anúlala y vuelve a venderla escaneando la etiqueta.


Para canjear: en Mindbody, al cobrar un servicio, elige *Gift Card* como forma de pago y escanea la misma etiqueta. El saldo baja en Mindbody y, tras sincronizar, también en el sitio.

5

# Tarjetas Privilege

Una tarjeta Privilege **no es un regalo**: es una **tarjeta de beneficios al portador**. Sus beneficios y su saldo son de quien la presente. Hay **dos tarjetas**: **Privilege $500**, con **$625** de valor de consumo y **12 meses** de vigencia, y **Privilege $1,000**, con **$1,350** y **18 meses**. El nombre es lo que paga el comprador y lo cobra Mindbody; este sistema registra el valor de consumo. La vigencia se cuenta desde la fecha de compra, que es el día en que se emite la tarjeta. Lleva su **propia numeración por sede** (por ejemplo `PCE000001` en Costa del Este y `PSF000001` en San Francisco), separada de las Gift Cards regulares.

1. En **Emitir Gift Card**, en «1. Monto», elige **Privilege**.
2. Elige la **tarjeta** — **Privilege $500** (valor de consumo $625) o **Privilege $1,000** (valor de consumo $1,350). El valor de consumo es el saldo disponible para quien presente la tarjeta y el monto con el que se emite; no se puede escribir otro valor. Aquí **no se escribe ningún precio**: el precio de venta ya viene definido en Mindbody. El sistema muestra el próximo serial de la serie.
3. Completa los datos del **comprador** y presiona **Emitir e imprimir**. Al ser al portador, la tarjeta Privilege **no lleva destinatario ni dedicatoria**: esas secciones no aparecen.
4. La etiqueta imprime la marca **PRIVILEGE**, la **fecha de compra**, la **fecha de vencimiento** (12 o 18 meses después, según la tarjeta) y el código de barras. **El valor no se imprime**: «Imprimir el monto» viene desmarcado en Privilege. Márcalo solo si quieres que el valor salga en la etiqueta.
5. En Mindbody, elige para vender la **tarjeta Privilege del mismo nombre** ($500 o $1,000): **el precio ya viene definido ahí**, no hay que calcularlo. Escanea el serial de la etiqueta como número de la tarjeta.
6. Presiona **Sincronizar**: pasa a Vendida con su saldo completo.




Privilege: se elige la tarjeta (Privilege $500 = $625 de consumo · Privilege $1,000 = $1,350) y se muestra el próximo serial. Solo pide el comprador: no hay destinatario, dedicatoria ni precio.




Etiqueta Privilege: marca PRIVILEGE, fecha de compra, fecha de vencimiento y código de barras con el serial de la serie Privilege. El valor solo aparece si marcas «Imprimir el monto».

En la lista de Emitidas las tarjetas Privilege llevan la marca **Privilege** junto al serial y figuran como **Al portador**; el monto que se ve es su valor de consumo ($625 o $1,350) y el detalle dice qué tarjeta es. Para ver solo estas tarjetas usa el filtro **Privilege** de esa lista. Se editan igual que las demás mientras estén Emitidas; el tipo de tarjeta no cambia.

¿La opción Privilege aparece deshabilitada? Esa sede no tiene serie Privilege configurada. Administración la define en Gift Cards → Ubicaciones y Seriales → **Serie Privilege** (prefijo y próximo número por sede).

6

# Estados de una Gift Card

El estado sale de comparar nuestro registro con Mindbody. Cambia solo, por sincronización — nadie lo edita a mano.

| ESTADO | QUÉ SIGNIFICA | CÓMO LLEGA AHÍ | QUÉ PUEDES HACER |
|---|---|---|---|
| Emitida | El serial existe en el sitio; Mindbody todavía no conoce la tarjeta. **Aún no vale dinero.** | Al presionar "Emitir e imprimir". | Editar, reimprimir, venderla en Mindbody. |
| Vendida | Mindbody registró la venta con este serial y la tarjeta tiene saldo. | Sincronización (botón o cada hora) después de la venta en Mindbody. | Reimprimir, consultar saldo. **Ya no se edita**: cualquier corrección va en Mindbody. |
| Usada | El saldo en Mindbody llegó a $0. | Sincronización después del último canje. | Solo consulta. Queda como historial. |
| Anulada | Administración la canceló (etiqueta dañada, emitida por error…). | Solo administración. | Nada. Emite una nueva si hace falta. |


"Saldo Mindbody" y la fecha de sincronización aparecen en la lista de Emitidas y en el detalle de cada tarjeta.

7

# Editar una Gift Card

Mientras la tarjeta esté Emitida puedes corregir cualquier dato: monto, tratamientos, comprador, destinatario, mensaje y qué se imprime. El **serial nunca cambia**.

1. En **Emitidas**, busca la tarjeta y presiona el lápiz (Editar). También hay un botón Editar en la pantalla de impresión.
2. Corrige lo necesario y presiona **Guardar cambios**.
3. Vuelves a la pantalla de impresión: si cambió algo que se imprime, **imprime la etiqueta de nuevo** y descarta la anterior.




Editar: el mismo formulario de emisión, con los datos actuales cargados.


En cuanto la tarjeta pasa a **Vendida** el botón desaparece y el sistema rechaza cambios: el monto ya es dinero cobrado. Corrige en Mindbody y presiona Sincronizar.

8


# Consultar y sincronizar

1. En **Emitidas** escribe el serial, un nombre, correo o teléfono en el buscador.
2. Filtra por estado con los botones Todas · Emitidas · Vendidas · Usadas, y por tipo con Todos los tipos · Gift Cards · **Privilege**. Los filtros se combinan: por ejemplo, Vendidas + Privilege.
3. Toca el serial para abrir el detalle completo (monto, saldo, comprador, destinatario, venta en Mindbody, quién la emitió).

4. El botón **Sincronizar** (flechas circulares) consulta Mindbody en ese momento y actualiza estado y saldo.




Emitidas: buscador, filtros por estado y por tipo, saldo en Mindbody y acciones (sincronizar · editar · imprimir).




Detalle de una tarjeta ya vendida: saldo en Mindbody, venta y forma de pago.

# Problemas frecuentes

| QUÉ PASA | QUÉ HACER |
|---|---|
| “No se pudo conectar con QZ Tray” | Abre QZ Tray desde Aplicaciones (debe verse su ícono junto al reloj) y vuelve a imprimir. |
| La impresora no responde | Revisa que esté encendida y conectada por USB. Apágala y enciéndela con la tapa cerrada. |
| La etiqueta sale corrida o cada vez más abajo | Recalibra: USB desconectado, mantén el botón de avance 3–6 s, reconecta. Luego presiona **Prueba**. |
| La impresión sale clara | Avisa a administración para subir la oscuridad (Darkness) de la impresora. |
| Sincronicé y sigue en Emitida | La venta en Mindbody no lleva este serial. Anula esa venta y vuelve a venderla escaneando la etiqueta. |
| Me equivoqué en el monto o el nombre | Si está Emitida: Editar y reimprimir. Si ya está Vendida: corregir en Mindbody y Sincronizar. |
| Se dañó la etiqueta | Reimprime desde la tarjeta (mismo serial). No emitas una nueva: eso crea otro serial. |
| La opción Privilege está deshabilitada | La sede no tiene serie Privilege. Avisa a administración (Ubicaciones y Seriales → Serie Privilege). |

Este manual también está disponible dentro del panel de administración (botón **Manual** en Emitir, Emitidas y la pantalla de impresión), siempre con la versión más reciente. Mimosa Spa Retreat · Noviembre 2026.