MANUAL DEL PERSONAL

Gift Cards físicas: emitir, imprimir, vender y consultar

Todo el ciclo de una Gift Card en el sitio de administración y en Mindbody — para recepción, administración y socios.

Mimosa Spa Retreat
Costa del Este · San Francisco

Versión
Septiembre 2026

En línea
www.mimosaretreat.com/admin/giftcards/manual

CONTENIDO

1 Cómo funciona
2 Emitir una Gift Card
3 Imprimir la etiqueta
4 Vender la Gift Card en Mindbody
5 Estados de una Gift Card
6 Editar una Gift Card
7 Consultar y sincronizar
8 Problemas frecuentes

1

Cómo funciona

El sitio genera el **serial** y la etiqueta; **Mindbody** es donde vive el dinero. Una Gift Card solo vale cuando la venta queda registrada en Mindbody con ese mismo serial.

PASO 1
Emitir
Datos del comprador, destinatario y monto. El sitio asigna el serial.

PASO 2
Imprimir
La etiqueta sale de la impresora D520 y se pega en la tarjeta física.


PASO 3
Vender
En Mindbody, escaneando el serial como número de la gift card.

PASO 4
Sincronizar
El sitio consulta Mindbody y la tarjeta pasa a Vendida.

2

Emitir una Gift Card

1. Entra a **Emitir Gift Card** en el panel de administración.
2. **Monto.** Elige *Monto directo* (escribes el valor) o *Por tratamientos* (sumas tratamientos del menú + ITBMS; los tratamientos se imprimen en la etiqueta si dejas la casilla marcada). Los extras/adicionales también están en la lista, y para parejas o grupos usa el botón **+** para repetir un tratamiento: en la etiqueta sale como «2× Masaje Relajante».
3. **Comprador.** Escribe el nombre y elige el cliente de Mindbody en la lista si aparece — así queda enlazado y se rellenan correo y teléfono. Usa el mismo cliente al vender en Mindbody.
4. **Destinatario.** Quien recibe el regalo. El nombre no se imprime en la etiqueta.
5. **Detalles de impresión.** Mensaje/dedicatoria (sí se imprime), nota interna (nunca se imprime) y qué mostrar en la etiqueta: monto, mensaje, tratamientos.
6. Presiona **Emitir e imprimir**. El sitio asigna el serial (por ejemplo `MG000123`) y te lleva a la pantalla de impresión.




Pantalla Emitir Gift Card: monto, comprador, destinatario y detalles de impresión.

3

Imprimir la etiqueta

1. Revisa la vista previa: es exactamente lo que va a salir de la impresora.
2. Confirma que **QZ Tray** está abierto (ícono junto al reloj de la Mac) y que la impresora **D520** está encendida.
3. Presiona **Imprimir Etiqueta**. No aparece ningún diálogo: la etiqueta sale directo.
4. Pega la etiqueta **centrada** en la tarjeta física de Mimosa.



Pantalla de impresión: estado en Mindbody, botones Manual · Editar · Prueba · Imprimir Etiqueta, y la vista previa.



La etiqueta (3 × 2 pulgadas): monto, tratamientos incluidos, mensaje y el código de barras con el serial.

Prueba imprime un patrón de calibración (marco, flecha ARRIBA, parches de oscuridad y un código de barras). Úsalo al cambiar de rollo: el marco debe coincidir con el borde de la etiqueta. Si no coincide, con la impresora encendida y el cable USB desconectado, mantén presionado el botón de avance 3–6 segundos para que recalibre, y vuelve a probar.

Si la etiqueta no se imprime, lo más común es que QZ Tray no esté abierto. Ábrelo desde Aplicaciones y vuelve a intentar. Si aparece una ventana de QZ pidiendo permiso (“Allow”), avisa a administración: falta instalar el certificado en esa computadora.

4

Vender la Gift Card en Mindbody

Este paso es el que le da valor a la tarjeta. Lo importante: **el número de la gift card en Mindbody tiene que ser el serial impreso**. Si Mindbody genera su propio número, el sitio nunca encontrará la venta y la tarjeta se quedará en *Emitida*.

1. En Mindbody abre el **Punto de venta** (Retail → Point of Sale) y selecciona al **comprador** — el mismo cliente que pusiste al emitir.
2. Elige **Gift Cards** y la gift card prepagada.
3. Escribe el **valor** igual al monto emitido.
4. En el campo del **número / código de barras de la gift card**, **escanea la etiqueta** con el lector (o escribe el serial tal cual, por ejemplo `MG000123`, respetando mayúsculas y ceros).
5. Completa destinatario si Mindbody lo pide y **cobra** con la forma de pago real del cliente.
6. De vuelta en el sitio, presiona **Sincronizar** en la tarjeta. Debe pasar a Vendida y mostrar el saldo. Si no presionas nada, el sitio revisa solo cada hora.

¿Sincronizaste y sigue en Emitida? Casi siempre es que la venta en Mindbody quedó con otro número. Busca la venta en Mindbody, anúlala y vuelve a venderla escaneando la etiqueta.

Para canjear: en Mindbody, al cobrar un servicio, elige *Gift Card* como forma de pago y escanea la misma etiqueta. El saldo baja en Mindbody y, tras sincronizar, también en el sitio.

5

Estados de una Gift Card

El estado sale de comparar nuestro registro con Mindbody. Cambia solo, por sincronización — nadie lo edita a mano.

ESTADO	QUÉ SIGNIFICA	CÓMO LLEGA AHÍ	QUÉ PUEDES HACER
Emitida	El serial existe en el sitio; Mindbody todavía no conoce la tarjeta. **Aún no vale dinero.**	Al presionar "Emitir e imprimir".	Editar, reimprimir, venderla en Mindbody.
Vendida	Mindbody registró la venta con este serial y la tarjeta tiene saldo.	Sincronización (botón o cada hora) después de la venta en Mindbody.	Reimprimir, consultar saldo. **Ya no se edita**: cualquier corrección va en Mindbody.
Usada	El saldo en Mindbody llegó a $0.	Sincronización después del último canje.	Solo consulta. Queda como historial.
Anulada	Administración la canceló (etiqueta dañada, emitida por error…).	Solo administración.	Nada. Emite una nueva si hace falta.


"Saldo Mindbody" y la fecha de sincronización aparecen en la lista de Emitidas y en el detalle de cada tarjeta.

6

Editar una Gift Card

Mientras la tarjeta esté Emitida puedes corregir cualquier dato: monto, tratamientos, comprador, destinatario, mensaje y qué se imprime. El **serial nunca cambia**.

1. En **Emitidas**, busca la tarjeta y presiona el lápiz (Editar). También hay un botón Editar en la pantalla de impresión.
2. Corrige lo necesario y presiona **Guardar cambios**.
3. Vuelves a la pantalla de impresión: si cambió algo que se imprime, **imprime la etiqueta de nuevo** y descarta la anterior.




Editar: el mismo formulario de emisión, con los datos actuales cargados.

En cuanto la tarjeta pasa a **Vendida** el botón desaparece y el sistema rechaza cambios: el monto ya es dinero cobrado. Corrige en Mindbody y presiona Sincronizar.


7

Consultar y sincronizar

1. En **Emitidas** escribe el serial, un nombre, correo o teléfono en el buscador.
2. Filtra por estado con los botones Todas · Emitidas · Vendidas · Usadas.
3. Toca el serial para abrir el detalle completo (monto, saldo, comprador, destinatario, venta en Mindbody, quién la emitió).
4. El botón **Sincronizar** (flechas circulares) consulta Mindbody en ese momento y actualiza estado y saldo.



Emitidas: buscador, filtros por estado, saldo en Mindbody y acciones (sincronizar · editar · imprimir).



Detalle de una tarjeta ya vendida: saldo en Mindbody, venta y forma de pago.

Problemas frecuentes

QUÉ PASA	QUÉ HACER
“No se pudo conectar con QZ Tray”	Abre QZ Tray desde Aplicaciones (debe verse su ícono junto al reloj) y vuelve a imprimir.
La impresora no responde	Revisa que esté encendida y conectada por USB. Apágala y enciéndela con la tapa cerrada.
La etiqueta sale corrida o cada vez más abajo	Recalibra: USB desconectado, mantén el botón de avance 3–6 s, reconecta. Luego presiona **Prueba**.
La impresión sale clara	Avisa a administración para subir la oscuridad (Darkness) de la impresora.
Sincronicé y sigue en Emitida	La venta en Mindbody no lleva este serial. Anula esa venta y vuelve a venderla escaneando la etiqueta.
Me equivoqué en el monto o el nombre	Si está Emitida: Editar y reimprimir. Si ya está Vendida: corregir en Mindbody y Sincronizar.
Se dañó la etiqueta	Reimprime desde la tarjeta (mismo serial). No emitas una nueva: eso crea otro serial.