

OpenFrame Batchインストールガイド

OpenFrame/Batch for MVS 7.1



Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

文書情報

文書名: OpenFrame Batchインストールガイド

発行日: 2023年12月29日

ソフトウェアバージョン: OpenFrame/Batch for MVS 7.1

ガイドバージョン: v3.1.3

Website

<http://www.tmaxsoft.com>

<https://technet.tmaxsoft.com>

Copyright Notice

Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

Restricted Rights Legend

このソフトウェア（Tmax OpenFrame®）マニュアルの内容とプログラムは、日本国の著作権法および国際条約によって保護されています。マニュアルの内容とプログラムは、TmaxSoft Co., Ltd.との使用許諾契約書の下でのみ使用することができ、マニュアルは使用許諾契約で許可されている範囲を除いては、配布または複製することができません。TmaxSoftの書面による事前の承諾を得ることなく、このマニュアルの全部または一部を電子的または機械的な方法を問わず、転送、複製、配布したり、または二次的著作物を作成する等の行為を一切禁じます。

このソフトウェアのマニュアルとプログラムの使用許諾契約は、いかなる場合においても、マニュアル及びプログラムと関連する知的財産権（登録の有無を問わず）を譲渡するものと解釈されず、TmaxSoftのブランド、ロゴ、商標等の使用権限を与えるものではありません。

このマニュアルは、情報を提供する目的でのみ提供しており、これに伴う契約上の直接的ないしは間接的な責任を負わず、マニュアルの内容は法律上もしくは商業的な特定の条件が満たされることを保証しません。マニュアルの内容は、製品のアップグレード及び修正により、その内容が予告なく変更されることがあり、内容上の誤りがないことを保証しません。

Trademarks

Tmax®およびTmax OpenFrame®は、TmaxSoft Co., Ltd.の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

Open Source Software Notice

この製品には、OpenSSL、RSA Data Security, Inc.、Apache FoundationおよびJean-loup Gaillyと Mark Adlerによって開発またはライセンス取得されたオープンソフトウェアが含まれています。詳細は、製品ディレクトリの\${INSTALL_PATH}/license/oss_licensesに記載されている事項を参照してください。

目次

このガイドについて	v
第1章 インストール前の準備	1
1.1. 概要	1
1.2. システム要件	1
1.3. ディスク容量の確認	2
1.4. OpenFrame製品群のインストールの確認	2
1.5. インストール・プロパティ・ファイルの作成	3
1.5.1. OpenFrameディレクトリの設定	3
1.5.2. OpenFrame表領域の設定	4
1.5.3. ストレージ・デバイスの設定	4
1.5.4. ノードの設定	5
1.5.5. ODBCの環境設定	6
1.5.6. TJESの環境設定	7
1.5.7. アプリケーション・データベースの環境設定	8
1.6. ライセンスの設定	9
第2章 インストールとアンインストール	11
2.1. インストール	11
2.1.1. インストーラーによる自動インストール	11
2.1.2. スクリプトを使用した手動インストール	12
2.2. インストールの確認	13
2.2.1. ディレクトリの確認	13
2.2.2. 起動の確認	16
2.3. アンインストール	22
2.4. アンインストールの確認	23
第3章 トラブルシューティング	25
3.1. 概要	25
3.2. エラー・タイプと解決方法	25
3.2.1. ライセンス・ファイル	25
3.2.2. 共有メモリ	26
3.2.3. データベース	27
付録 A. インストール・プロパティ・ファイルの例	29

このガイドについて

対象読者

本書は、UNIXシステム環境でTmax OpenFrame[®](以下、OpenFrame)/Batchをインストールおよびアンインストールするシステム管理者を対象としています。

前提知識

OpenFrame/Batchは、UNIXシステムでインストールおよび実行されるため、以下についての知識が必要です。

- UNIXシステムの基本構造およびコマンド
- 基本的なTCP/IPネットワーク構造

制限事項

本書は、OpenFrame/Batchのインストールとアンインストールおよびインストールの確認方法についてのみ説明しています。

OpenFrame/Batch製品を実際に使用するための環境設定や使用方法および旧バージョンからのアップグレード方法については説明していません。

インストール後のサーバーの環境構成および設定方法については、インストールしたモジュールの管理者ガイドを参照してください。

本書の構成

本書は、計3章と付録で構成されています。

各章の主な内容は以下のとおりです。

- 第1章: インストール前の準備

OpenFrame/Batchをインストールするためのシステム(ハードウェアとソフトウェア)要件およびインストール・プロパティ・ファイルの作成方法について説明します。

- 第2章: インストールとアンインストール

OpenFrame/Batchのインストールとアンインストールおよびそれを確認する方法について説明します。

- 第3章: トラブルシューティング

OpenFrame/Batchのインストールおよび実行時に発生する可能性のあるエラー・タイプと解決方法について説明します。

- 付録A: インストール・プロパティ・ファイルの例

インストール・プロパティ・ファイルの例を記述します。

表記上の規則

表記	意味
<AaBbCc123>	プログラム・ソースコードのファイル名
Ctrl+C	CtrlキーとCキーを同時に押す
[Button]	GUIのボタン、メニュー名
太字	強調
「」、『』（鍵カッコ）	関連文書、あるいはガイド内の他の章および節の表示
「入力項目」	画面UI上の入力項目
ハイパーリンク	メール・アカウント、Webサイト
>	メニューの実行順
+----	サブディレクトリ/ファイル有り
----	サブディレクトリ/ファイル無し
参考	参照/注意事項
[図 1.1]	図の名前
AaBbCc123	コマンド、コマンド実行結果の画面出力、サンプル・コード
{ }	必須パラメータ値
[]	オプション・パラメータ値
	選択パラメータ値

関連文書

ガイド	説明
OpenFrame Baseインストールガイド	OpenFrame/Baseのインストール手順と環境設定について説明しています。
OpenFrame Baseガイド	OpenFrame/Baseの機能について説明しています。
OpenFrame TJESガイド	TJESを使用してOpenFrameシステムのバッチ・ジョブを管理する方法について説明しています。
OpenFrame ユーティリティ リファレンスガイド	OpenFrameエンジンと一緒に提供される多様なユーティリティ・プログラムについて説明しています。
OpenFrame エラーメッセージ リファレンスガイド	OpenFrame製品の使用中に発生し得るエラーのタイプおよびその解決方法について説明しています。
OpenFrame ツールリファレンスガイド	OpenFrameシステムの運用に使用する各種ツール・プログラムについて説明しています。

第1章 インストール前の準備

本章では、OpenFrame/Batchのインストールに必要なハードディスク容量の確認およびインストール・プロパティ・ファイルの作成について説明します。

1.1. 概要

OpenFrame/Batch(以下、Batch)をインストールする前の準備事項は以下のとおりです。

- システム要件の確認
- OpenFrame/Baseのインストール
- ディスク容量の確認
- インストール・プロパティ・ファイルの作成
- ライセンスの設定

1.2. システム要件

Batchをインストールのためのシステム要件です。

	要求事項
プラットフォーム	Solaris 11 (SunOS 5.11)以上 (32ビット、64ビット)
	Linux x86 2.6以上 (32ビット、64ビット)
	Linux ia64 2.6以上 (32ビット、64ビット)
ハードウェア	5GB以上のハードディスク
	8GB以上のメモリ
データベース	Tibero 6 (Fixset07)
コンパイラー	Micro Focus COBOL、NetCOBOL、OpenFrame COBOL
	OpenFrame PL/I
	OpenFrame ASM
OpenFrame製品群	OpenFrame/Base 7.1

参考

IBM、HP-UXプラットフォームをご使用の場合は、ティーマックスソフト技術サポート・チームにお問い合わせください。

1.3. ディスク容量の確認

Batchをインストールする前にUNIXシステムのディスクの空き容量を確認します。Batchをインストールするには、最小200MB以上の空き容量が必要です。ハードウェア要件の詳細については、[「1.2. システム要件」](#)を参照してください。

UNIXシステムでディスクの空き容量を確認するには、UNIXプロンプトでdfコマンドを実行します。

以下は、Linux x86オペレーティング・システムを使用するマシンでdfコマンドを実行し、インストールするディレクトリが存在するディスクの空き容量を確認する例です。単位を付けて出力結果を表示するために-hオプションを使用します。

```
$ df -h /home/oframe
```

以下は、上記の実行結果です。

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
/dev/mapper/centos_oflinux64-home	144G	49G	96G	34%	/home

/home/oframeディレクトリは、/dev/mapper/centos_oflinux64-homeディスクに属しており、ディスク全体の容量144GBのうち、使用済み容量は49GB、使用可能な容量は96GBであり、全体の34%が使用中であることを確認できます。

1.4. OpenFrame製品群のインストールの確認

Batchは、他の独立した製品の影響を受けます。Batchをインストールおよび使用するには、OpenFrame/Baseがインストールされている必要があります。

以下は、**ofversion**ツールを使用してインストールされているOpenFrame製品群を確認する例です。

```
$ ofversion
ofversion version 7.1.0(0) obuild@tplinux64:ofsrc71/base(#1) 2021-03-17 23:07:27
Print OpenFrame Version Information

OpenFrame Solution is Composed of
- OpenFrame/Base 7.1 64bit
```

Batchインストーラーを実行する前に、バッチ・システム・リポジトリに使用するデータベース表領域が作成されている必要があります。

参考

1. OpenFrame/Baseのインストール時に設定したSYSTEM_TABLESPACEと同一に指定することをお勧めします。
 2. OpenFrame製品群のインストールおよびインストールの確認については、各製品のインストールガイドを参照してください。
-

1.5. インストール・プロパティ・ファイルの作成

Batchは、インストール・プロパティ・ファイルに値を設定した後、インストール・スクリプトを実行する方法でインストールされます。つまり、Batchをインストールするためのさまざまな属性を1つのファイルとして作成した後インストーラーを実行すると、インストーラーはプロパティ・ファイルに作成された内容を読み込み、その内容に従ってインストールを行います。

本節では、Batchインストール・プロパティ・ファイルの設定項目について説明します。インストール・プロパティ・ファイルのサンプルは、[「付録A. インストール・プロパティ・ファイルの例」](#)を参照してください。

参考

1. インストール・プロパティ・ファイル名は、**batch.properties**にします。ファイル形式は一般的なテキスト・ファイルである必要があり、インストーラーと一緒に提供されるサンプル設定ファイルを参考にして作成することをお勧めします。
 2. インストール・プロパティ・ファイルを作成するとき、データセットの自動作成オプションは、**YES**または**NO**のいずれかに設定します。
-

1.5.1. OpenFrameディレクトリの設定

OpenFrameがインストールされるディレクトリを設定する項目です。OpenFrame/Base製品がインストールされている絶対パスを入力します。設定されたディレクトリはすべての設定ファイルでOpenFrameのホーム・ディレクトリとして使用されます。

以下は、OpenFrameのホーム・ディレクトリを設定する方法です。

```
OPENFRAME_HOME=<path>
```

項目	説明
OPENFRAME_HOME	UNIXのディレクトリまたはファイル・パスを指定します。

以下は、OpenFrameのホーム・ディレクトリを/home/oframe/OpenFrameに設定する例です。

```
OPENFRAME_HOME=/home/oframe/OpenFrame
```

1.5.2. OpenFrame表領域の設定

Batchをインストールするためのプロパティ・ファイルには、OpenFrame/Baseのインストール時に作成した表領域(OFM_REPOSITORY)情報が必要です。

以下のコマンドを入力してEnterキーを押すと、Tibero DBMSに作成されている表領域を確認することができます。

```
SQL> ls TS

SQL>

TABLESPACE_NAME
-----
SYSTEM
UNDO
TEMP
USR
SYSSUB
DEFVOL
OFM_REPOSITORY
```

表領域リストを確認した後、OpenFrame表領域として設定します。その領域には、BatchのJOBキュー、OUTPUTキューおよび統計情報などのシステム情報が保存されます。

```
SYSTEM_TABLESPACE=OFM_REPOSITORY
```

1.5.3. ストレージ・デバイスの設定

OpenFrameで使用するデフォルト・ボリューム名およびテーブルを自動的に作成するかどうかを設定します。デフォルトのボリューム名は、OpenFrame/Baseのインストール時に作成したボリューム名を使用する必要があります。

参考

OpenFrame/Baseインストールでデフォルト・ボリュームを作成する方法については、『OpenFrame Baseインストールガイド』を参照してください。

以下は、インストール・プロパティ・ファイルの設定項目です。

```
DEFAULT_VOLSER=<default_volume>
BATCH_TABLE_CREATE=YES|NO
```

項目	説明
DEFAULT_VOLSER	OpenFrameで使用するデフォルト・ボリューム名を指定します。

項目	説明
BATCH_TABLE_CREATE	バッチ・ジョブに必要な表をインストール中に自動的に作成するかどうかを指定します。 – YES : 表が自動的に作成されます。 – NO : インストールの完了後、\${OPENFRAME_HOME}/scriptsディレクトリのcreate_tjesスクリプトを実行して直接作成します。

以下は、デフォルトのボリューム名をDEFVOLに指定し、自動的に作成されるように設定した例です。

```
DEFAULT_VOLSER=DEFVOL
BATCH_TABLE_CREATE=YES
```

1.5.4. ノードの設定

バッチ・ジョブを実行するノード名を設定します。マルチ・ノードで構成された場合は、すべてのノード・リストを設定します。

以下は、インストール・プロパティ・ファイルの設定項目です。

```
TP_NODE_NAME=<node_name>
TP_NODE_LIST=<node_list>
```

項目	説明
TP_NODE_NAME	バッチ・ジョブを実行するノード名を指定します。OpenFrame/Baseのインストール時にoframe.mファイルに設定したノード名と同じである必要があります。
TP_NODE_LIST	OpenFrameシステムを構成するすべてのノード・リストを指定します。各ノード名は、セミコロン(;)で区切ります。 – シングル・ノード・システムの場合は、TP_NODE_NAMEと同一に設定します。 – マルチ・ノード・システムの場合は、システム内のすべてのノード名を記述します。

参考

TP_NODE_LISTは、マルチ・ノードを構成するための設定項目であり、インストール時にマルチ・ノードとしてインストールされるわけではありません。

以下は、シングル・ノード・システムでノード名をNODE1に設定した例です。

```
TP_NODE_NAME=NODE1
TP_NODE_LIST=NODE1
```

以下は、NODE1、NODE2、NODE3で構成されたマルチ・ノード・システムで現在のノード名をNODE3に設定した例です。

```
TP_NODE_NAME=NODE3
TP_NODE_LIST=NODE1;NODE2;NODE3
```

1.5.5. ODBCの環境設定

ODBCを使用してデータベースに接続するための情報を設定します。

```
ODBC_USERNAME= <name> database username
ODBC_PASSWORD= <password> database user password
ODBC_DATABASE= <name> ODBC database data source name(DSN)
TIBERO_CLIENT_PT= <port> tibero client port
```

項目	説明
ODBC_USERNAME	ODBCを使用してデータベースに接続するためのユーザー・アカウントを設定します。 数字(0~9)、英字(A~Z、a~z)、特殊文字(@、#、\$、-)で構成された文字列で指定します。
ODBC_PASSWORD	ODBCを使用してデータベースに接続するためのユーザー・パスワードを設定します。
ODBC_DATABASE	接続するデータベース名を指定します。
TIBERO_CLIENT_PT	Tiberoクライアントで使用されるポート番号を10進数で設定します。

以下は、データベース接続情報を設定する例です。

```
ODBC_USERNAME=tibero
ODBC_PASSWORD=tmax
ODBC_DATABASE=oframe3
TIBERO_CLIENT_PT=7780
```

1.5.6. TJESの環境設定

以下は、Batchでジョブを実行するための環境設定項目です。

```
DEFAULT_JCLLIB_CREATE=YES|NO
DEFAULT_PROCLIB_CREATE=YES|NO
DEFAULT_USERLIB_CREATE=YES|NO
DEFAULT_TEMPLIB_CREATE=YES|NO
```

項目	説明
DEFAULT_JCLLIB_CREATE	OpenFrameのインストール時にデフォルトのJCLLIBデータセットを自動的に作成するかどうかを設定します。 – YES: インストール中にSYS1.JCLLIBというJCLLIBデータセットが自動的に作成されます。 – NO: インストールの完了後、\${OPENFRAME_HOME}/scriptsディレクトリのcreate_jcllib.shスクリプトを実行して直接作成します。
DEFAULT_PROCLIB_CREATE	OpenFrameのインストール時にデフォルトのPROCLIBデータセットを自動的に作成するかどうかを設定します。 – YES: インストール中にSYS1.PROCLIBというPROCLIBデータセットが自動的に作成されます。 – NO: インストールの完了後、\${OPENFRAME_HOME}/scriptsディレクトリのcreate_proclib.shスクリプトを実行して直接作成します。
DEFAULT_USERLIB_CREATE	OpenFrameのインストール時にデフォルトのUSERLIBデータセットを自動的に作成するかどうかを設定します。 – YES: インストール中にSYS1.USERLIBというUSERLIBデータセットが自動的に作成されます。 – NO: インストールの完了後、\${OPENFRAME_HOME}/scriptsディレクトリのcreate_userlib.shスクリプトを実行して直接作成します。
DEFAULT_TEMPLIB_CREATE	OpenFrameのインストール時にデフォルトのTEMPLIBデータセットを自動的に作成するかどうかを設定します。 – YES: インストール中にSYS1.TEMPLIBというTEMPLIBデータセットが自動的に作成されます。 – NO: インストールの完了後、\${OPENFRAME_HOME}/scriptsディレクトリのcreate_templib.shスクリプトを実行して直接作成します。

以下は、データセットが自動的に作成されるように設定した例です。

```
DEFAULT_JCLLIB_CREATE=YES  
DEFAULT_PROCLIB_CREATE=YES  
DEFAULT_USERLIB_CREATE=YES  
DEFAULT_TEMPLIB_CREATE=YES
```

1.5.7. アプリケーション・データベースの環境設定

Batchでアプリケーション・データベースを指定します。

```
IKJEFT01_DBTYPE=DB2|ORACLE|TIBERO|TBOCI|ODBC
```

項目	説明
IKJEFT01_DBTYPE	以下のいずれかを指定します。 – DB2 – ORACLE – TIBERO – TBOCI – ODBC

指定したデータベース・タイプに応じてlibtdbconnsnw.soのリンクが変更されます。指定しない場合は、libtdbconndummy.soが使用されます。

以下は、提供されるライブラリです。

- libtdbconndummy.so
- libtdbconnsnw.so
- libtdbconntbodb6.so
- libtdbconntbr6.so
- libtdbconnudb10.so

以下は、アプリケーション・データベースを「TIBERO」に設定した例です。

```
IKJEFT01_DBTYPE=TIBERO
```


1.6. ライセンスの設定

Batchを起動するために使用されるライセンスを\${OPENFRAME_HOME}/licenseパスに格納します。

```
$OPENFRAME_HOME/license/lictjes.dat
```

ライセンスがない場合は、インストール時に以下のエラーが発生します。

```
TMB00T for node(NODE1) is starting: (E) B00T2145 License is expired : [COM0907]
```


第2章 インストールとアンインストール

本章では、OpenFrame/Batch(以下、Batch)のインストールとアンインストールおよびそれを確認する方法について説明します。

2.1. インストール

本節では、インストーラーを使用してBatchを自動的にインストールする方法とスクリプトを使用して手動でインストールする方法について説明します。

2.1.1. インストーラーによる自動インストール

インストール・プロパティ・ファイル([「1.5. インストール・プロパティ・ファイルの作成」](#)を参照)が作成されたら、インストーラーを使用してBatchを簡単にインストールすることができます。

以下のインストール方法は、すべてのプラットフォームで同様に適用されます。

1. Batchをインストールするディレクトリにインストーラー・バイナリ・ファイルとインストール・プロパティ・ファイルをコピーします。
2. インストーラー・バイナリ・ファイルへの実行権限がない場合は、以下のようにchmodコマンドを実行して実行権限を与えます。

以下は、Linux x86 64Bit用のインストーラー・バイナリに実行権限を与える例です。

```
$ chmod a+x OpenFrame_Batch7_1_MVS_Linux_x86_64.bin
```

3. コマンド・プロンプトでインストーラーを実行します。

```
<installer_file_name> -f batch.properties
```

以下は、インストール・プロパティ・ファイルを**batch.properties**に作成して実行する方法です。次のいずれかの方法で実行してEnterキーを押します。

– 方法1

```
$ ./OpenFrame_Batch7_1_MVS_Linux_x86_64.bin -f batch.properties
```

– 方法2

```
$ sh OpenFrame_Batch7_1_MVS_Linux_x86_64.bin -f batch.properties
```

4. 以下のような画面が表示され、自動的にインストールが実行されます。

```
Preparing to install...
Extracting the JRE from the installer archive...
Unpacking the JRE...
Extracting the installation resources from the installer archive...
Configuring the installer for this system's environment...

Launching installer...

Preparing SILENT Mode Installation...

=====
OpenFrame_Batch7.1_MVS          (created with InstallAnywhere by Macrovision)
-----

=====

Installing...
-----

[=====|=====|=====|=====]
[-----|-----|-----|-----]

Installation Complete.
```

参考

OpenFrame/Baseと違って、Batchのインストール時には、profileファイルを変更しないため、.profileを実行して環境変数を適用する必要はありません。

2.1.2. スクリプトを使用した手動インストール

インストール・プロパティ・ファイルの環境設定で表およびデータセットの自動作成オプションをすべて**NO**に設定した場合は、Batchのインストール完了後、スクリプトを手動で実行する必要があります。

インストール・スクリプト・ファイルは、\${OPENFRAME_HOME}/scriptsディレクトリに格納されています。

以下の順でスクリプトを実行する必要があります。

1. create_tjes.sh

Batchで使用するシステム表を作成します。

2. create_jcllib.sh

Batchで使用するSYS1.JCLLIBデータセットを作成します。

3. create_proclib.sh

Batchで使用するSYS1.PROCLIBデータセットを作成します。

4. create_userlib.sh

Batchで使用するSYS1.USERLIBデータセットを作成します。

5. create_templib.sh

Batchで使用するSYS1.TEMPLIBデータセットを作成します。

参考

表およびデータセットの自動作成オプションをすべて**YES**に設定した場合は、インストーラーによってスクリプト・ファイルが自動的に実行されます。

2.2. インストールの確認

Batchが正常にインストールされたことを確認します。

- [ディレクトリの確認](#)
- [起動の確認](#)

2.2.1. ディレクトリの確認

Batchは、以下のディレクトリで構成されます。既存のOpenFrameディレクトリ構造は変更されません。

```
${OPENFRAME_HOME}
+---- UninstallerData
+---- bin
+---- config
+---- core
+---- cpm
+---- data
+---- include
+---- lib
+---- license
+---- log
    +---- cmd
    +---- data
    +---- sys
+---- ofdb_scripts
+---- outputq
+---- profile
```

```
+---- sample
+---- scripts
+---- schema
+---- shared
      +---- SMF
      +---- TJES
+---- spbackup
+---- spool
+---- spunpack
+---- temp
+---- tsam
      +---- temp
      +---- lib
      +---- copybook
+---- util
+---- volume_DEFVOL
+---- webde
      +---- bin
      +---- copybook
```

UninstallerData

システムにインストールされているOpenFrameを削除するためのファイルが格納されています。

bin

OpenFrameで使用する実行バイナリが格納されています。

config

OpenFrameの環境設定ファイルが格納されています。OpenFrame環境設定の詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

core

OpenFrameで使用するTmax関連ファイルが格納されています。OpenFrameを構成するTmaxのサーバー・プログラム、サービス・プログラムおよび設定ファイルを含みます。

cpm

文字コード変換表ファイルが格納されています。

data

OpenFrameの内部で使用するデータ・ファイルやエラーメッセージ情報ファイルが格納されています。

include

アプリケーションをコンパイルする際に使用されるAPIヘッダー・ファイルが格納されています。

lib

OpenFrameで使用するライブラリ・ファイルが格納されています。

license

OpenFrameのライセンス・ファイルが格納されています。

以下は、OpenFrameのライセンス・ファイルの種類です。

ファイル名	説明
licbase.dat	Baseのライセンス・ファイルです。
lictjes.dat	Batch(TJES)のライセンス・ファイルです。
lictacf.dat	TACFのライセンス・ファイルです。
lichidb.dat	HiDBのライセンス・ファイルです。
licoscd.dat (MVS)	OSCのライセンス・ファイルです。
licosid.dat (MVS)	OSIのライセンス・ファイルです。
licaim.dat (AIM)	AIMのライセンス・ファイルです。

log

OpenFrameで作成されるログ・ファイルが格納されています。サブディレクトリには、cmd、sys、dataがあります。詳細については、『OpenFrame Baseガイド』の「付録D. ログの管理」を参照してください。

サブディレクトリ	説明
cmd	OpenFrameの操作ログが格納されます。
sys	OpenFrameのシステム・ログが格納されます。
data	OpenFrameのデータ・ログが格納されます。

ofdb_scripts

TSAM、NDB、HiDBを使用するために必要なテンプレートとスクリプトが格納されています。

outputq

実際に印刷される出力データが格納されています。マルチ・ノードで構成する場合は、sharedディレクトリのサブディレクトリとして構成することをお勧めします。

profile

OpenFrameの各ユーザーのプロファイルが格納されています。

sample

OpenFrame製品のサンプル・ファイルが格納されています。

schema

cobgenschとpligenschツールによって作成されたデータセット・スキーマ・ファイルが格納されています。

scripts

OpenFrame製品の初期環境設定に使用されるスクリプト・ファイルが格納されています。

shared

マルチ・ノード環境の各ノード間で共有される情報が保存されます。すべてのノードからアクセスできる必要があるため、NFSなどの共有ディスクで構成されます。

spbakup

スプール・データセットのバックアップ・ディレクトリです。

spool

スプール・データセットが格納されています。マルチ・ノードで構成する場合は、sharedディレクトリのサブディレクトリとして構成することをお勧めします。

spunpack

バックアップされたスプール・データをリストアするためのディレクトリです。

temp

OpenFrameの一時ファイルが格納されています。

util

Batchシステムで使用するユーティリティが格納されています。

volume_DEFVOL

OpenFrameの各製品がデフォルト・ボリュームとして使用するディレクトリです。

webde

OpenFrameで使用するWEBDE関連情報を管理するディレクトリです。WEBDEの詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』の「2.9.5. WEBDE」を参照してください。

参考

ディレクトリ名を変更する必要がある場合は、環境設定のofsysとtjes subjectでのディレクトリ名も変更する必要があります。

2.2.2. 起動の確認

以下は、起動を確認する手順です。

1. インストール・プロパティ・ファイルでスクリプトの自動作成オプションをすべて「YES」にした場合は、`${OPENFRAME_HOME}/UninstallerData/log/install_batch.log` ファイルをテキスト・エディターで開いてエラー・ログがあるかどうかを確認します。

```
link_lib_batch.sh START
batchinit START
batchinit version 7.1.0(1) obuild@tplinux32:ofsrc7/batch(#1) 2007-11-09 16:45:01
Initialize OpenFrame Batch Tables
```



```
Creating OFM_BATCH_JESST...
> "OFM_BATCH_JESST" created...
Creating OFM_BATCH_NODEST...
> "OFM_BATCH_NODEST" created...
Creating OFM_BATCH_NODEST_PK...
> "OFM_BATCH_NODEST_PK" created...
Creating OFM_BATCH_JCLSST...
> "OFM_BATCH_JCLSST" created...
Creating OFM_BATCH_JCLSST_PK...
> "OFM_BATCH_JCLSST_PK" created...
Creating OFM_BATCH_JOBGST...
> "OFM_BATCH_JOBGST" created...
Creating OFM_BATCH_JOBGST_PK...
> "OFM_BATCH_JOBGST_PK" created...
Creating OFM_BATCH_JOBQ...
> "OFM_BATCH_JOBQ" created...
Creating OFM_BATCH_JOBQ_PK...
> "OFM_BATCH_JOBQ_PK" created...
Creating OFM_BATCH_JOBQ_IDX1...
> "OFM_BATCH_JOBQ_IDX1" created...
Creating OFM_BATCH_JOBQ_IDX2...
> "OFM_BATCH_JOBQ_IDX2" created...
Creating OFM_BATCH_JOBQ_IDX3...
> "OFM_BATCH_JOBQ_IDX3" created...
Creating OFM_BATCH_OUTPUTQ...
> "OFM_BATCH_OUTPUTQ" created...
Creating OFM_BATCH_OUTPUTQ_PK...
> "OFM_BATCH_OUTPUTQ_PK" created...
Creating OFM_BATCH_OUTPUTQ_IDX1...
> "OFM_BATCH_OUTPUTQ_IDX1" created...
Creating OFM_BATCH_OUTPUTQ_IDX2...
> "OFM_BATCH_OUTPUTQ_IDX2" created...
Creating OFM_BATCH_WAITINFO...
> "OFM_BATCH_WAITINFO" created...
Creating OFM_BATCH_WAITINFO_PK...
> "OFM_BATCH_WAITINFO_PK" created...
Creating OFM_BATCH_STEPINFO...
> "OFM_BATCH_STEPINFO" created...
Creating OFM_BATCH_STEPINFO_PK...
> "OFM_BATCH_STEPINFO_PK" created...
Creating OFM_BATCH_IOREPORT...
> "OFM_BATCH_IOREPORT" created...
Creating OFM_BATCH_IOREPORT_PK...
> "OFM_BATCH_IOREPORT_PK" created...
Creating OFM_BATCH_RESUSAGE...
> "OFM_BATCH_RESUSAGE" created...
```

```

Creating OFM_BATCH_RESUSAGE_PK...
> "OFM_BATCH_RESUSAGE_PK" created...
Creating OFM_BATCH_SPOOLID...
> "OFM_BATCH_SPOOLID" created...
Creating OFM_BATCH_SPOOLID_PK...
> "OFM_BATCH_SPOOLID_PK" created...
Creating OFM_BATCH_JESQ...
> "OFM_BATCH_JESQ" created...
Creating OFM_BATCH_JESQ_PK...
> "OFM_BATCH_JESQ_PK" created...
Creating OFM_BATCH_JSS3INFO...
> "OFM_BATCH_JSS3INFO" created...
Creating OFM_BATCH_JSS3INFO_PK...
> "OFM_BATCH_JSS3INFO_PK" created...
Creating OFM_BATCH_STEPRPT...
> "OFM_BATCH_STEPRPT" created...
Creating OFM_BATCH_STEPRPT_PK...
> "OFM_BATCH_STEPRPT_PK" created...
Creating OFM_BATCH_DDLIST...
> "OFM_BATCH_DDLIST" created...
Creating OFM_BATCH_DDLIST_PK...
> "OFM_BATCH_DDLIST_PK" created...
Creating OFM_BATCH_RUNNER...
> "OFM_BATCH_RUNNER" created...
Creating OFM_BATCH_RUNNER_PK...
> "OFM_BATCH_RUNNER_PK" created...

create_tjescf.sh START
COMPLETED SUCCESSFULLY!
COMPLETED SUCCESSFULLY.
CFL is done successfully for node(NODE1)
SVC tables are successfully generated
GST is successfully done

TMBOOT for node(NODE1) is starting:
    TMBOOT: TMM is starting: Tue Mar 16 09:07:07 2021
    TMBOOT: CLL is starting: Tue Mar 16 09:07:07 2021
    TMBOOT: CLH is starting: Tue Mar 16 09:07:07 2021
    TMBOOT: TLM(tlm) is starting: Tue Mar 16 09:07:07 2021

TMBOOT for node(NODE1) is starting:
    TMBOOT: SVR(TPFMAGENT) is starting: Tue Mar 16 09:07:07 2021

TMBOOT for node(NODE1) is starting:
    TMBOOT: SVR(ofrsasvr) is starting: Tue Mar 16 09:07:10 2021

TMBOOT for node(NODE1) is starting:

```

```
TMB00T: SVR(ofrlhsvr) is starting: Tue Mar 16 09:07:10 2021

TMB00T for node(NODE1) is starting:
    TMB00T: SVR(ofruisvr) is starting: Tue Mar 16 09:07:10 2021
create_jcllib.sh START
pdsgen version 7.1.0(0) obuild@tplinux32:ofsrc7/base(#1) 2007-11-09 16:45:00
PDS Dataset Generation Program

pdsgen: *** PDS SYS1.JCLLIB is created.

create_proclib.sh START
pdsgen version 7.1.0(0) obuild@tplinux32:ofsrc7/base(#1) 2007-11-09 16:45:00
PDS Dataset Generation Program

pdsgen: *** PDS SYS1.PROCLIB is created.

create_userlib.sh START
pdsgen version 7.1.0(0) obuild@tplinux32:ofsrc7/base(#1) 2007-11-09 16:45:00
PDS Dataset Generation Program

pdsgen: *** PDS SYS1.USERLIB is created.

create_templib.sh START
pdsgen version 7.1.0(0) obuild@tplinux32:ofsrc7/base(#1) 2007-11-09 16:45:00
PDS Dataset Generation Program

pdsgen: *** PDS SYS1.TEMPLIB is created.

batch_link.sh START
batch_init.sh START
volmgr version 7.1.0(8) obuild@tplinux32:ofsrc7/base(#1) 2007-11-09 16:45:00
*** Volume Manager ***
COMPLETED SUCCESSFULLY!
volmgr version 7.1.0(8) obuild@tplinux32:ofsrc7/base(#1) 2007-11-09 16:45:00
*** Volume Manager ***
COMPLETED SUCCESSFULLY!
Do you want to execute tjesinit? [Y/N] : tjesinit is finished
pdsgen version 7.1.0(0) obuild@tplinux32:ofsrc7/base(#1) 2007-11-09 16:45:00
PDS Dataset Generation Program

pdsgen: *** PDS SYS1.TSOMAP is created.

pdsgen version 7.1.0(0) obuild@tplinux32:ofsrc7/base(#1) 2007-11-09 16:45:00
PDS Dataset Generation Program

pdsgen: *** PDS SYS1.TSOLIB is created.
```

```

tsomapgen 7.1.0(1) obuild@tplinux32:ofsrc7/batch(#1) 2007-11-09 16:45:01
[INIT] parsing starts!!
[INIT] parsing ended!!
Compiled map version is [3].
[/home/oframe3/OpenFrame/volume_DEFVOL/SYS1.TSOMAP/INIT.map] create ok.
tsomapgen 7.1.0(1) obuild@tplinux32:ofsrc7/batch(#1) 2007-11-09 16:45:01
[LOGIN] parsing starts!!
[LOGIN] parsing ended!!
Compiled map version is [3].
[/home/oframe3/OpenFrame/volume_DEFVOL/SYS1.TSOMAP/LOGIN.map] create ok.
tsomapgen 7.1.0(1) obuild@tplinux32:ofsrc7/batch(#1) 2007-11-09 16:45:01
[LOGOFF] parsing starts!!
[LOGOFF] parsing ended!!
Compiled map version is [3].
[/home/oframe3/OpenFrame/volume_DEFVOL/SYS1.TSOMAP/LOGOFF.map] create ok.
tsomapgen 7.1.0(1) obuild@tplinux32:ofsrc7/batch(#1) 2007-11-09 16:45:01
[NEWPASS] parsing starts!!
[NEWPASS] parsing ended!!
Compiled map version is [3].
[/home/oframe3/OpenFrame/volume_DEFVOL/SYS1.TSOMAP/NEWPASS.map] create ok.
tsomapgen 7.1.0(1) obuild@tplinux32:ofsrc7/batch(#1) 2007-11-09 16:45:01
[FEXPMAP] parsing starts!!
[FEXPMAP] parsing ended!!
Compiled map version is [3].
[/home/oframe3/OpenFrame/volume_DEFVOL/SYS1.TSOMAP/FEXPMAP.map] create ok.
tsomapgen 7.1.0(1) obuild@tplinux32:ofsrc7/batch(#1) 2007-11-09 16:45:01
[FIMPMAP] parsing starts!!
[FIMPMAP] parsing ended!!
Compiled map version is [3].
[/home/oframe3/OpenFrame/volume_DEFVOL/SYS1.TSOMAP/FIMPMAP.map] create ok.
Do you really want to down whole Tmax? (y : n):
TMDOWN for node(NODE1) is starting:
    TMDOWN: SERVER(TPFMAGENT:36) downed: Tue Mar 16 09:07:22 2021
    TMDOWN: SERVER(ofrsasvr:37) downed: Tue Mar 16 09:07:22 2021
    TMDOWN: SERVER(ofrlhsrv:38) downed: Tue Mar 16 09:07:22 2021
    TMDOWN: SERVER(ofruisvr:42) downed: Tue Mar 16 09:07:22 2021
    TMDOWN: CLL downed: Tue Mar 16 09:07:22 2021
    TMDOWN: TLM downed: Tue Mar 16 09:07:22 2021
    TMDOWN: CLH downed: Tue Mar 16 09:07:22 2021
    TMDOWN: TMM downed: Tue Mar 16 09:07:22 2021
    TMDOWN: TMAX is down

```

2. tmbootを実行してOpenFrameを起動します。

```
$ tmboot
```

3. 起動画面が正常に表示されることを確認します。

```

TMB00T for node(NODE1) is starting:
  TMB00T: TMM is starting: Mon Mar 15 19:13:52 2021
  TMB00T: CLL is starting: Mon Mar 15 19:13:52 2021
  TMB00T: CLH is starting: Mon Mar 15 19:13:52 2021
  TMB00T: TLM(tlm) is starting: Mon Mar 15 19:13:52 2021
  TMB00T: SVR(TPFMAGENT) is starting: Mon Mar 15 19:13:52 2021
  TMB00T: SVR(ofrsasvr) is starting: Mon Mar 15 19:13:52 2021
  TMB00T: SVR(ofrlhsrv) is starting: Mon Mar 15 19:13:52 2021
  TMB00T: SVR(ofrdmsvr) is starting: Mon Mar 15 19:13:52 2021
  TMB00T: SVR(ofrdsedt) is starting: Mon Mar 15 19:13:52 2021
  TMB00T: SVR(ofrcmsvr) is starting: Mon Mar 15 19:13:52 2021
  TMB00T: SVR(ofruisvr) is starting: Mon Mar 15 19:13:52 2021
  TMB00T: SVR(ofruisvr) is starting: Mon Mar 15 19:13:52 2021
  TMB00T: SVR(ofrsmlog) is starting: Mon Mar 15 19:13:52 2021
  TMB00T: SVR(obmjmsvr) is starting: Mon Mar 15 19:13:52 2021
  TMB00T: SVR(obmjmschd) is starting: Mon Mar 15 19:13:52 2021
  TMB00T: SVR(obmjinit) is starting: Mon Mar 15 19:13:52 2021
  TMB00T: SVR(obmjhist) is starting: Mon Mar 15 19:13:52 2021
  TMB00T: SVR(obmjspbk) is starting: Mon Mar 15 19:13:52 2021
  TMB00T: SVR(ofrpmsvr) is starting: Mon Mar 15 19:13:52 2021
  TMB00T: SVR(obmtsmgr) is starting: Mon Mar 15 19:13:52 2021
  TMB00T: SVR(obmjtimr) is starting: Mon Mar 15 19:13:52 2021

```

4. **tmadmin**を実行した後、**si**コマンドを使用してサーバー・リストを出力し、すべてのサーバー・プロセスが正常に起動されたことを確認します。

Batchが正常にインストールおよび起動されると、以下の例のようにすべてのサーバーが**RDY**状態に表示されます。

```

$ tmadmin
--- Welcome to Tmax Admin (Type "quit" to leave) ---

$$1 NODE1 (tmadm): si
-----
  clh   svrname   (svri)  status   count   qcount   qpcount   emcount
-----
    0   TPFMAGENT (  4)    RDY       0         0         0         0
    0   ofrsasvr  (  5)    RDY       0         0         0         0
    0   ofrlhsrv  (  6)    RDY       0         0         0         0
    0   ofrdmsvr  (  7)    RDY       0         0         0         0
    0   ofrdsedt  (  8)    RDY       0         0         0         0
    0   ofrcmsvr  (  9)    RDY       0         0         0         0
    0   ofruisvr  ( 10)    RDY       0         0         0         0
    0   ofrsmlog  ( 11)    RDY       0         0         0         0
    0   obmjmsvr  ( 12)    RDY       0         0         0         0
    0   obmjmschd ( 13)    RDY       1         0         0         0
    0   obmjinit  ( 14)    RDY       2         0         0         0
    0   obmjhist  ( 15)    RDY       0         0         0         0

```

0	obmjspbk	(16)	RDY	0	0	0	0
0	ofrpmsvr	(17)	RDY	0	0	0	0
0	obmtsmgr	(18)	RDY	0	0	0	0
0	obmjtimr	(19)	RDY	0	0	0	0

2.3. アンインストール

インストーラーが提供するアンインストール・ユーティリティを実行して、Batchを削除することができます。

以下は、Batchをアンインストールする手順です。

1. アンインストールを実行する前に、**tmdown**コマンドを実行してOpenFrameを終了します。

```
$ tmdown
```

2. 終了メッセージが正常に表示されることを確認します。

```
Do you really want to down whole Tmax? (y : n): y

TMDOWN for node(NODE1) is starting:
TMDOWN: SERVER(TPFMAGENT:36) downed: Mon Mar 15 19:15:03 2021
TMDOWN: SERVER(ofrdsedt:40) downed: Mon Mar 15 19:15:03 2021
TMDOWN: SERVER(ofrsasvr:37) downed: Mon Mar 15 19:15:03 2021
TMDOWN: SERVER(ofrcmsvr:41) downed: Mon Mar 15 19:15:03 2021
TMDOWN: SERVER(obmjhist:56) downed: Mon Mar 15 19:15:03 2021
TMDOWN: SERVER(ofrdmsvr:39) downed: Mon Mar 15 19:15:03 2021
TMDOWN: SERVER(obmjtimr:60) downed: Mon Mar 15 19:15:03 2021
TMDOWN: SERVER(ofrlhsrv:38) downed: Mon Mar 15 19:15:03 2021
TMDOWN: SERVER(obmjspbk:57) downed: Mon Mar 15 19:15:03 2021
TMDOWN: SERVER(obmjmsvr:53) downed: Mon Mar 15 19:15:03 2021
TMDOWN: SERVER(ofruisvr:43) downed: Mon Mar 15 19:15:03 2021
TMDOWN: SERVER(ofruisvr:42) downed: Mon Mar 15 19:15:03 2021
TMDOWN: SERVER(obmjshcd:54) downed: Mon Mar 15 19:15:03 2021
TMDOWN: SERVER(ofrpmsvr:58) downed: Mon Mar 15 19:15:03 2021
TMDOWN: SERVER(obmtsmgr:59) downed: Mon Mar 15 19:15:03 2021
TMDOWN: SERVER(obmjinit:55) downed: Mon Mar 15 19:15:03 2021
TMDOWN: SERVER(ofrsmlog:52) downed: Mon Mar 15 19:15:03 2021
TMDOWN: CLL downed: Mon Mar 15 19:15:03 2021
TMDOWN: CLH downed: Mon Mar 15 19:15:03 2021
TMDOWN: TLM downed: Mon Mar 15 19:15:03 2021
TMDOWN: TMM downed: Mon Mar 15 19:15:03 2021
TMDOWN: TMAX is down
```

3. OpenFrameの終了を確認した後、UNIXコンソールで\${OPENFRAME_HOME}/UninstallerDataディレクトリに格納されている**Uninstall_Batch**ファイルを実行します。

```
$ ./Uninstall_Batch
```

4. アンインストール・プログラムによってBatchのインストール時に作成されたすべてのファイルが削除され、その環境のTmax設定からBatch関連のすべての設定が削除されます。

2.4. アンインストールの確認

アンインストール・プログラムは、Batchのインストール時に作成されたファイルのみを削除します。したがって、削除されずに残っているディレクトリとファイルは直接削除する必要があります。

第3章 トラブルシューティング

本章では、OpenFrame/Batchのインストールおよび実行時に発生する可能性のあるエラー・タイプと解決方法について説明します。

3.1. 概要

Batchのインストール時に発生するエラーは、以下の3つの方法で確認することができます。

- `${OPENFRAME_HOME}/UninstallerData/log/install_batch.log` ファイルをテキスト・エディターで直接開いて確認します。
- Batchのインストール後、手動でスクリプトを実行する際に記録されたエラー・ログを確認します。
- OpenFrameの起動を確認するときに表示されるサーバー状態のログ情報を確認します。

参考

1. インストール・プロパティ・ファイルの作成についての詳細は、[「1.5. インストール・プロパティ・ファイルの作成」](#)を参照してください。
 2. エラーコードの詳細については、『OpenFrame エラーメッセージリファレンスガイド』を参照してください。
-

3.2. エラー・タイプと解決方法

Batchのインストール時に発生するエラー・タイプと解決方法について説明します。

3.2.1. ライセンス・ファイル

ライセンス・ファイルが存在しないか破損している場合やライセンスが期限切れになった場合、以下のようなエラーが発生します。

- エラー・タイプ
 - Tmaxのライセンス・ファイルが存在しない場合

`batch_init.sh` スクリプト・ファイルを実行すると、次のようなエラーが発生します。

```
(E) CFL2141 failed to read license file :  
/home/oframe/OpenFrame/core/license/license.dat [COM0900]
```

- Tmaxのライセンス・ファイルが期限切れになった場合

batch_init.shスクリプト・ファイルを実行すると、次のようなエラーが発生します。

```
(E) CFL2145 License is expired : [COM0906]
```

- Tmaxのライセンス・ファイルが破損している場合

batch_init.shスクリプト・ファイルを実行すると、次のようなエラーが発生します。

```
(E) CFL2142 Corrupt license file :  
/home/oframe/OpenFrame/core/license/license.dat [COM0902]
```

- Batchのライセンスが存在しないか正しくない場合

OpenFrameの起動時に該当するモジュール・サーバーが正常に実行できません。**tmadmin**を使用してサーバーの状態を確認すると、**NRDY**が表示されます。

参考

サーバーが正常に実行されていることを確認するために、**tmadmin**を実行した後、**si**コマンドを実行します。詳細については、「[2.2. インストールの確認](#)」を参照してください。

● 解決方法

Batchのライセンスが存在しないか正しくない場合は、該当するサーバー・プロセスのログ・ファイルから問題の原因を確認することができます。たとえば、Batchのライセンス・ファイルの **lictjes.dat** に問題が発生すると、**obmjinit**サーバーが正常に実行されません。この場合、`${OPENFRAME_HOME}/core/log/ulog`ディレクトリの「**obmjinit<execution_date>.err**」ログ・ファイルから以下のエラーを確認できます。

```
>> U 2015-07-05 13:14:46 [NODE1:OBMJINIT:1134860:tlic.c:567]  
(CHK0001) /home/oframe/OpenFrame/license/lictjes.dat file open fail: 2  
>> E 2015-07-05 13:14:46 [NODE1:OBMJINIT:1134860:obmjinit.c:58]  
(JES1040E) invalid license. contact the publisher.  
(I) SVR3016 SVR obmjinit (13/45) tpsvrinit fail. [SVR0027]
```

3.2.2. 共有メモリ

以下は、共有メモリ・キーの値が重複する場合です。

● エラー・タイプ: ALC0001E

Batchのインストール後、**tmboot**を実行する際にサーバーが正常に起動されず、以下のエラーが発生する可能性があります。

```
[ALC0001E] cannot get DATASET_SHMKEY value from config subject 'ds' - rc=-22208  
[JES2070E] dsalc initialization failed. rc=-22208.  
[JES6001E] svrinit failed. rc=-22208.
```

- 解決方法

インストール・プロパティ・ファイルに登録した共有メモリ・キーの値を修正して再インストールするか、\${OPEN_FRAME_HOME}/core/configディレクトリのTMAX configの値を修正してから手動で適用します。

以下は、TMAX共有メモリ・キーを手動で適用する例です。

```
# vi $OPENFRAME_HOME/core/config/oframe.m
*DOMAIN
domain
SHMKEY = 38001
# $TMAXDIR/bin/pfmtcacheheadmin -d
# $TMAXDIR/bin/pfmtcacheheadmin -c

# vi $OPENFRAME_HOME/core/config/pfmtcache.cfg
* the configuration file of TCACHE
SHMKEY=39082
# $TMAXDIR/bin/cfl -i $TMAXDIR/config/oframe.m
```

3.2.3. データベース

以下は、データベースの接続情報が正しくない場合です。

- エラー・タイプ

正しくないODBCの接続情報を入力すると、インストーラーの実行時に以下のエラーが発生します。

```
[E] [COM0020E] ofcom_odbc: SQLConnect failed. State: IM002, Native Error: -2048,
Message: [unixODBC] Data source was not found.
```

- 解決方法

スクリプトの実行中に上記のエラーが発生した場合は、正しくないODBCの接続情報を修正した後、OpenFrameを再インストールします。

付録 A. インストール・プロパティ・ファイルの例

以下は、インストール・プロパティ・ファイルの例です。Batchインストーラーを実行すると、プロパティ・ファイルに設定されている順にインストールを行います。

```
#####
#           Configuration Sample for OpenFrame Batch Installation           #
#                                                                           #
#   File : batch.install.properties.sample                               #
#   Date : 20210326                                                       #
#   Version : MVS 7.1                                                     #
#                                                                           #
#####

#####
# Configuration Syntax:                                                  #
#   <name> = character name                                              #
#   <dataset> = dataset name (maximum length is 44 characters)         #
#   <key> = system shared memory key (Decimal, or 0x prefixed for hexa) #
#   <size> = number in bytes                                             #
#   <number> = number                                                    #
#   <A/B> = A | B                                                         #
#   <ip:port> = IP:PORT (e.g. 127.0.0.1:2000)                          #
#   <lang> = US | KR | JP                                                #
#   <path> = unix file or directory path                                #
#   <notspecified> = format not specified (refer to administration guide) #
#                                                                           #
# Comment Syntax:                                                         #
#   - add '#' at the beginning of the line                             #
#                                                                           #
#####

#####
#                               Specifies OpenFrame Home Directory       #
#                               #                                           #
# Entry Descriptions:                                                    #
#   OPENFRAME_HOME = <path>                                              #
#                               #                                           #
#####

OPENFRAME_HOME=/home/oframe3/OpenFrame

#####
#                               Specifies Storage Configuration           #
#                               #                                           #
# Entry Descriptions:                                                    #
```

```

#   DEFAULT_VOLSER = <name> Default volume serial                                #
#   BATCH_TABLE_CREATE = <YES|NO> Automatically create table or not?              #
#   SYSTEM_TABLESPACE = Specifies a TABLESPACE that manages                     #
#                               System-related data separately.                   #
#####

DEFAULT_VOLSER=DEFVOL
BATCH_TABLE_CREATE=YES
SYSTEM_TABLESPACE=OFM_REPOSITORY

#####
#                               Specifies Node Configuration                      #
# Entry Descriptions:                                                         #
#   TP_NODE_NAME = <name> name for TMAX node                                  #
#   TP_NODE_LIST = <TP_NODE_NAME>;<TP_NODE_NAME>;...   TMAX node list(for      #
#                                                         multi-node system only) #
#####

TP_NODE_NAME=NODE1
TP_NODE_LIST=NODE1

#####
#                               Specifies ODBC configuration                    #
# Entry Descriptions:                                                         #
#   ODBC_USERNAME= <name> database username                                  #
#   ODBC_PASSWORD= <password> database user password                        #
#   ODBC_DATABASE= <name> ODBC database data source name(DSN)               #
#   TIBERO_CLIENT_PT= <port> tibero client port                             #
#####

ODBC_USERNAME=tibero
ODBC_PASSWORD=tmax
ODBC_DATABASE=oframe3
TIBERO_CLIENT_PT=7780

#####
#                               Specifies TJES configuration                    #
# Entry Descriptions:                                                         #
#   DEFAULT_JCLLIB_CREATE = <YES|NO> Automatically create default             #
#                               jcllib dataset or not?                         #
#   DEFAULT_PROCLIB_CREATE = <YES|NO> Automatically create default             #
#                               proclib dataset or not?                       #
#   DEFAULT_USERLIB_CREATE = <YES|NO> Automatically create default             #
#                               userlib dataset or not?                       #
#   DEFAULT_TEMPLIB_CREATE = <YES|NO> Automatically create default             #
#                               templib dataset or not?                       #
#####

```

```

DEFAULT_JCLLIB_CREATE=YES
DEFAULT_PROCLIB_CREATE=YES
DEFAULT_USERLIB_CREATE=YES
DEFAULT_TEMPLIB_CREATE=YES

#####
#                               Specifies Application DB                               #
# Entry Descriptions:                                                    #
#   IKJEFT01_DBTYPE = <DB2 | ORACLE | TIBERO | TBOCI | ODBC>           #
#                               Application Database Type                   #
#####

IKJEFT01_DBTYPE=TIBERO

```

