

OpenFrame TSO管理者ガイド

OpenFrame/TSO for MVS 7.1



Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

文書情報

文書名: OpenFrame TSO管理者ガイド

発行日: 2023年12月29日

ソフトウェアバージョン: OpenFrame/Batch for MVS 7.1

ガイドバージョン: v3.1.3

Website

<http://www.tmaxsoft.com>

<https://technet.tmaxsoft.com>

Copyright Notice

Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

Restricted Rights Legend

このソフトウェア（Tmax OpenFrame®）マニュアルの内容とプログラムは、日本国の著作権法および国際条約によって保護されています。マニュアルの内容とプログラムは、TmaxSoft Co., Ltd.との使用許諾契約書の下でのみ使用することができ、マニュアルは使用許諾契約で許可されている範囲を除いては、配布または複製することができません。TmaxSoftの書面による事前の承諾を得ることなく、このマニュアルの全部または一部を電子的または機械的な方法を問わず、転送、複製、配布したり、または二次的著作物を作成する等の行為を一切禁じます。

このソフトウェアのマニュアルとプログラムの使用許諾契約は、いかなる場合においても、マニュアル及びプログラムと関連する知的財産権（登録の有無を問わず）を譲渡するものと解釈されず、TmaxSoftのブランド、ロゴ、商標等の使用権限を与えるものではありません。

このマニュアルは、情報を提供する目的でのみ提供しており、これに伴う契約上の直接的ないしは間接的な責任を負わず、マニュアルの内容は法律上もしくは商業的な特定の条件が満たされることを保証しません。マニュアルの内容は、製品のアップグレード及び修正により、その内容が予告なく変更されることがあり、内容上の誤りがないことを保証しません。

Trademarks

Tmax®およびTmax OpenFrame®は、TmaxSoft Co., Ltd.の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

Open Source Software Notice

この製品には、OpenSSL、RSA Data Security, Inc.、Apache FoundationおよびJean-loup Gaillyと Mark Adlerによって開発またはライセンス取得されたオープンソフトウェアが含まれています。詳細は、製品ディレクトリの\${INSTALL_PATH}/license/oss_licensesに記載されている事項を参照してください。

目次

このガイドについて	xi
第1章 TSOの紹介	1
1.1. TSOの機能	1
1.2. TSO画面の入出力処理の構造	1
第2章 TSOコマンド	3
2.1. 概要	3
2.2. ACTNET文	9
2.3. AIMALLOC文	10
2.4. AIMFREE文	11
2.5. ALLOCATE文	12
2.6. ALTDATE文	18
2.7. ALTJOB文	19
2.8. ASCFILE文	22
2.9. ASCLP文	27
2.10. ATTRIB文	34
2.11. CALL文	40
2.12. CANCEL文	42
2.13. CLSTWS文	43
2.14. COPY文	44
2.15. CPYFILE文	47
2.16. CPYTAP文	50
2.17. CRTFILE文	52
2.18. CRTJOBS文	55
2.19. CVTFPD文	57
2.20. CVTTAP文	58
2.21. DELETE文	62
2.22. DFNFATR文	66
2.23. DISPLAY文	69
2.24. DLTDS文	69
2.25. DLTFIL文	70
2.26. DLTFPD文	71
2.27. DLTJOB文	71
2.28. DROP文	73
2.29. DSN文	76
2.30. EVENT文	77
2.31. EXCCL文	80
2.32. EXCEFI文	84
2.33. EXCEFW文	89
2.34. EXCPGM文	92
2.35. EXEC文	93

2.36.	FEXPORT文	94
2.37.	FETCH文	96
2.38.	FIMPORT文	97
2.39.	FREE文	99
2.40.	FREFILE文	101
2.41.	INANET文	103
2.42.	INTFPD文	104
2.43.	INTTAP文	104
2.44.	LIBRARY文	106
2.45.	LISTCAT文	107
2.46.	LOGOFF文	110
2.47.	LPALLOC文	111
2.48.	LSTFILE文	120
2.49.	LSTVOL文	125
2.50.	NOP文	125
2.51.	OCOPY文	126
2.52.	OUTPUT文	127
2.53.	PANEL 文	128
2.54.	PRINTOFF文	129
2.55.	PROFILE文	134
2.56.	PRTFILE文	139
2.57.	PUTOVL文	149
2.58.	RELEASE文	150
2.59.	RENAME文	150
2.60.	RNMFILE文	151
2.61.	RUN文	152
2.62.	SEND文	152
2.63.	SMCOPY文	153
2.64.	SNDTMSG文	155
2.65.	SRTDS文	157
2.66.	STATUS文	161
2.67.	STPWTR文	162
2.68.	STRWTR文	162
2.69.	SUBMIT文	162
2.70.	VERIFY文	164
2.71.	WAIT文	164
第3章 コマンド・プロシージャ		169
3.1.	制御変数	169
3.2.	組込み関数	172
3.3.	演算子	173
3.4.	コマンド・プロシージャ	174
3.4.1.	ATTN文	175

3.4.2.	CLOSFIL文	175
3.4.3.	CONTROL文	175
3.4.4.	DATA-ENDDATA文	178
3.4.5.	DO-END文	179
3.4.6.	ERROR文	180
3.4.7.	EXIT文	181
3.4.8.	GETFILE文	182
3.4.9.	GLOBAL文	182
3.4.10.	GOTO文	183
3.4.11.	IF-THEN-ELSE文	184
3.4.12.	INDATA文	185
3.4.13.	OPENFILE文	185
3.4.14.	PROC文	186
3.4.15.	PUTFILE文	186
3.4.16.	READ文	187
3.4.17.	READDVAL文	188
3.4.18.	RETURN文	188
3.4.19.	SET文	189
3.4.20.	TERMIN文	189
3.4.21.	WRITE/WRITENR文	190

図目次

[図 1.1]	TSO画面の入出力処理のプロセス	2
[図 2.1]	ACTNET文	9
[図 2.2]	AIMALLOC文	10
[図 2.3]	AIMFREE文	11
[図 2.4]	ALLOCATE文	12
[図 2.5]	ALTDATE文	18
[図 2.6]	ALTJOB文	19
[図 2.7]	ASCFILE文	22
[図 2.8]	ASCLP文	27
[図 2.9]	ATTRIB文	35
[図 2.10]	CALL文	41
[図 2.11]	CANCEL文	42
[図 2.12]	CLSTWS文	43
[図 2.13]	COPY 文	44
[図 2.14]	CPYFILE文	47
[図 2.15]	CPYTAP文	50
[図 2.16]	CRTFILE文	52
[図 2.17]	CRTJOBS文	55
[図 2.18]	CVTFPD文	58
[図 2.19]	CVTTAP文	58
[図 2.20]	DELETE文	62
[図 2.21]	DFNFATR文	66
[図 2.22]	DISPLAY文	69
[図 2.23]	DLTDS文	69
[図 2.24]	DLTFILE文	70
[図 2.25]	DLTFPD文	71
[図 2.26]	DLTJOB文	72
[図 2.27]	DROP文	74
[図 2.28]	EVENT文	77
[図 2.29]	EXCCL文	80
[図 2.30]	EXCEFI文	84
[図 2.31]	EXCEFW文	89
[図 2.32]	EXCPGM文	92
[図 2.33]	EXEC文	93
[図 2.34]	FEXPORT文	94
[図 2.35]	FETCH文	96
[図 2.36]	FIMPORT文	97
[図 2.37]	FREE文	99
[図 2.38]	FREFILE文	101
[図 2.39]	INANET文	103

[図 2.40]	INTFPD文	104
[図 2.41]	INTTAP文	104
[図 2.42]	LIBRARY文	106
[図 2.43]	LISTCAT文	107
[図 2.44]	LOGOFF文	111
[図 2.45]	LPALLOC文	111
[図 2.46]	LSTFILE文	120
[図 2.47]	LSTVOL文	125
[図 2.48]	NOP文	125
[図 2.49]	OCOPY文	126
[図 2.50]	OUTPUT文	127
[図 2.51]	PANEL文	128
[図 2.52]	PRINTOFF文	129
[図 2.53]	PROFILE文	134
[図 2.54]	PRTFILE文	139
[図 2.55]	PUTOVL文	149
[図 2.56]	RELEASE文	150
[図 2.57]	RENAME文	150
[図 2.58]	RNMFILE文	151
[図 2.59]	SEND文	152
[図 2.60]	SMCOPY文	153
[図 2.61]	SNDTMSG文	156
[図 2.62]	SRTDS文	157
[図 2.63]	STATUS文	161
[図 2.64]	STPWTR文	162
[図 2.65]	STRWTR文	162
[図 2.66]	SUBMIT文	163
[図 2.67]	VERIFY文	164
[図 2.68]	WAIT文	165
[図 3.1]	ATTN文	187
[図 3.2]	CLOSF文	175
[図 3.3]	CONTROL文	176
[図 3.4]	DATA-ENDDATA文	178
[図 3.5]	DO-END文	179
[図 3.6]	ERROR文	180
[図 3.7]	EXIT文	181
[図 3.8]	GETFILE文	182
[図 3.9]	GLOBAL文	182
[図 3.10]	GOTO文	183
[図 3.11]	IF-THEN-ELSE文	184
[図 3.12]	INDATA文	185
[図 3.13]	OPENFILE文	185
[図 3.14]	PROC文	186

[図 3.15]	PUTFILE文	187
[図 3.16]	READ文	187
[図 3.17]	READDVAL文	188
[図 3.18]	RETURN文	188
[図 3.19]	SET文	189
[図 3.20]	TERMIN文	189
[図 3.21]	WRITE/WRITENR文	190

このガイドについて

対象読者

本書では、リホスト・ソリューションであるTmax OpenFrame[®](以下、OpenFrame)/BatchシステムでTSOを使用および管理するユーザーを対象に、IBMメインフレームのTSOに対応するOpenFrameのTSOの構文について説明します。

前提知識

本書を理解するには、IBMのメインフレームとコマンド・プロシージャについての知識が必要です。

制限事項

本書では、TSOコマンドとコマンド・プロシージャの構文について説明します。IPF関連機能については、『OpenFrame IPF管理者ガイド』を参照してください。

本書の構成

本書は、計3章で構成されています。

各章の主な内容は以下のとおりです。

- 第1章: TSOの紹介

TSOの概念および機能について説明します。

- 第2章: TSOコマンド

TSOコマンドの使用方法について説明します。

- 第3章: コマンド・プロシージャ

コマンド・プロシージャの使用方法について説明します。

表記上の規則

表記	意味
<AaBbCc123>	プログラム・ソースコードのファイル名
Ctrl+C	CtrlキーとCキーを同時に押す
[Button]	GUIのボタン、メニュー名
太字	強調
「」、『』（鍵カッコ）	関連文書、あるいはガイド内の他の章および節の表示
「入力項目」	画面UI上の入力項目
ハイパーリンク	メール・アカウント、Webサイト
>	メニューの実行順
+----	サブディレクトリ/ファイル有り
----	サブディレクトリ/ファイル無し
参考	参照/注意事項
[図 1.1]	図の名前
AaBbCc123	コマンド、コマンド実行結果の画面出力、サンプル・コード
{ }	必須パラメータ値
[]	オプション・パラメータ値
	選択パラメータ値

システム要件

	要求事項
プラットフォーム	Solaris 11 (SunOS 5.11)以上 (32ビット, 64ビット)
	Linux x86 2.6以上 (32ビット, 64ビット)
	Linux ia64 2.6以上 (32ビット, 64ビット)
ハードウェア	5GB以上のハードディスク
	8GB以上のメモリ
データベース	Tibero 6 (Fixset07)
コンパイラー	Micro Focus COBOL、NetCOBOL、OpenFrame COBOL
	OpenFrame PL/I
	OpenFrame ASM
OpenFrame製品群	OpenFrame/Base 7.1

参考

IBMまたはHP-UXプラットフォームをご使用の場合は、ティーマックスソフトの技術サポート・チームにお問い合わせください。

関連文書

ガイド	説明
OpenFrame Batchガイド	OpenFrame/Batchの紹介および機能について説明しています。
OpenFrame IPF管理者ガイド	OpenFrameシステムのIPF(Interactive Programming Facility)の機能と使用方法について説明しています。
OpenFrame 環境設定ガイド	OpenFrameシステムの運用に必要な環境設定について説明しています。

第1章 TSOの紹介

本章では、TSOの概念および機能について説明します。

1.1. TSOの機能

TSO(Time Sharing Option)は、TSOコマンドおよびコマンド・プロシージャを使用して、端末の入出力、データセットの管理、COBOLプログラムの実行など、さまざまな業務を処理することができる機能です。TSOコマンドは、JCLを使用してバッチ・ジョブとして実行するか、画面入出力を介して対話型で実行することができます。

以下は、TSOが提供する機能です。

- データセット管理
カタログ項目を表示するか、データセットを削除する機能です。
- プログラムの実行
プログラム・ライブラリや実行ファイルを実行する機能です。
- 実行環境の設定
データセットの割り当てまたは削除およびジョブ・ライブラリを設定する機能です。
- バッチジョブの削除
バッチジョブを実行またはキャンセルする機能です。
- 画面の入出力
ディスプレイ端末で画面の入出力を処理する機能です。
- コマンド・プロシージャ
UNIXシェルの組み込みコマンド、制御文、環境変数に似た機能です。

1.2. TSO画面の入出力処理の構造


TSOは、画面の入出力を処理するTSOMGRと、実際にTSOコマンドを処理するプログラムのIKJEFT01で構成されています。IKJEFT01は、JCLに記述されているCLISTおよびTSOコマンドを読み込んで処理するユーティリティです。CLISTに画面呼び出しコマンド(EXCEFW、EXCEFI、PANEL)を記述するか、COBOLでIPFサブルーチンを介して画面を呼び出すと、TSOMGRのTmaxサービスを呼び出してデータとパラメータを渡します。

TSOMGRユーティリティは、事前にコンパイルされたマップ情報ファイルを読み込んで画面のフィールド情報を構成し、OpenFrame GWを介して画面に表示します。画面に値が入力されると、

OpenFrame GWを介してその値がTSOMGRに渡され、必要なデータを抽出した後、IKJEFT01ユーティリティに返します。

以下の図は、TSO画面の入出力処理のプロセスを示しています。

[図 1.1] TSO画面の入出力処理のプロセス



- OpenFrame GW

ユーザーがディスプレイ端末で入力したデータをTSOMGRに渡し、IKJEFT01が処理したデータをTSOMGRを介して受信してディスプレイ端末に表示します。

- TSOMGR

IKJEFT01からデータとパラメータを受け取り、事前にコンパイルされているマップ情報ファイルから必要なマップ情報を読み込んで画面のフィールド情報を構成した後、OpenFrame GWに渡します。ディスプレイ端末に値が入力されると、OpenFrame GWを介してその値がTSOMGRに渡され、必要なデータを抽出した後、アプリケーション・プログラムに返します。

- IKJEFT01

ユーザーがディスプレイ端末よりTSOにアクセスすると、TSOMGRがそれぞれのTSOユーザーに対するジョブを実行させます。それぞれのジョブは、IKJEFT01ユーティリティを使用して指定されたCLISTのスク립ト・ファイルを分析してTSOコマンドを実行させます。TSOコマンドでは、画面を呼び出したり、COBOLアプリケーションなどを実行することができます。

- CLIST (Command Procedure)

TSOのコマンド・リストです。IKJEFT01ユーティリティがCLISTに指定されているTSOコマンドを1行ずつ読み込んで実行します。画面の呼び出し、アプリケーションの実行、データセットの管理、バッチ・ジョブの制御などを行うことができます。

- MAP

画面でデータ入出力を処理するためのマップ・ファイルです。

第2章 TSOコマンド

本章では、TSOのコマンドの使用方法について説明します。

2.1. 概要

以下は、TSOコマンドの一覧です。

TSOコマンド	説明
ACTNET文	指定したワークステーションを有効にします。
AIMALLOC文	PEDおよびリソースを割り当てます。
AIMFREE文	PEDおよびリソースを解放します。
ALLOCATE文	プログラムの実行に必要なデータセットを割り当てます。
ALTDATE文	現在の日付を変更します。
ALTJOB文	ジョブの属性を変更します。
ASCFILE文	プログラムの実行に必要なデータセットを割り当てます。
ASCLP文	SYSOUTデータセットを割り当て、プリンターへの出力情報を設定します。
ATTRIB文	データセットの属性を定義します。
CALL文	外部プログラムを実行します。
CANCEL文	実行されたジョブをキャンセルします。
CLSTWS文	AIMに接続されている特定のワークステーションの接続を終了します。
COPY文	データセットをコピーします。
CPYFILE文	データセットあるいはデータセットのメンバーをコピーします。
CPYTAP文	テープ・ボリウム間の複製を行います。
CRTFILE文	データセットを作成するか、あるいはカタログに登録します。
CRTJOBS文	ジョブの開始を予約します。
CVTFPD文	フロッピーディスクのファイルを一般的なボリウムにコピーするか、あるいはその逆を行います。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
CVTTAP文	テープ・ボリウムのファイルを一般的なボリウムにコピーするか、あるいはその逆を行います。

TSOコマンド	説明
DELETE文	順次データセットまたは区分データセットのメンバーをカタログから削除します。
DFNFATR文	データセットの属性を定義します。
DISPLAY文	データセットの状態を表示します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
DLTDS文	データセットあるいはデータセットのメンバーを削除します。
DLTFILE文	データセットあるいはデータセットのメンバーを削除するか、データセットをカタログから削除します。
DLTFPD文	フロッピーディスクのファイルを削除します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
DLTJOB文	実行中のジョブを停止し、実行待ちのジョブはキャンセルします。また、JOBQから該当するジョブを削除します。
DROP文	EVENT文とWAIT文で指定したイベントへの監視を解除します。
DSN文	新しいDSN(DB2 Command Processor)セッションを開始します。
EVENT文	イベントへの監視を開始します。
EXCCL文	コマンド・プロシージャを呼び出します。
EXCEFI文	PSAMマップを使って画面処理を行います。
EXCEFW文	PSAMマップを呼び出します。
EXCPGM文	外部プログラムを実行します。
EXEC文	コマンド・プロシージャを呼び出します。
FEXPORT文	fexportを実行します。
FETCH文	外部プログラムを実行します。
FIMPORT文	fimportを実行します。
FREE文	ALLOCATE文やATTRIB文などによって割り当てられたデータセットを解放します。
FREFILE文	ASCFILE文やDFNFATR文などによって割り当てられたデータセットを解放します。
INANET文	指定したワークステーションを無効にします。
INTFPD文	フロッピーディスクを初期化します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
INTTAP文	テープ・ボリュームを初期化します。
LIBRARY文	ジョブ・ライブラリにデータセットを登録および解放します。

TSOコマンド	説明
LISTCAT文	カタログ情報を出力します。
LOGOFF文	TSOセッションを終了します。
LPALLOC文	SYSOUTデータセットを割り当て、プリンターへの出力情報を設定します。
LSTFILE文	データセットの内容や属性を端末またはプリンターに出力します。
LSTVOL文	ボリューム情報とボリューム内のファイル情報を出力します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
NOP文	何も行いません。一般的には、IF文またはGOTO文が分岐する位置にラベルと一緒に記述します。
OCOPY文	データセットのメンバーまたはUNIXファイルを他のデータセットのメンバーあるいはファイルにコピーします。
OUTPUT文	出力を制御します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
PANEL文	PSAMマップを使って画面処理を行います。
PRINTOFF文	SYSOUT用のデータセットを割り当てて、データセットの内容をプリンターに出力します。
PROFILE文	各ユーザーの端末運用に関する属性を設定します。
PRTFILE文	データセットの内容をプリンターに出力します。
PUTOVL文	データセットからフォーム・オーバーレイ・パターンを取得します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
RELEASE文	実行保留状態のジョブの処理を再開します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
RENAME文	データセット名またはPDSのメンバー名を変更します。
RNMFILE文	データセット名またはPDSのメンバー名を変更します。
RUN文	DSNのサブコマンドとして、ユーザー・アプリケーションを実行します。
SEND文	システムのコンソールにメッセージを送信します。
SMCOPY文	ストリーム、またはデータセットの全体または一部を他のストリームまたはデータセットにコピーします。
SNDTMSG文	アプリケーション・プログラムまたはAIMに接続されている特定のワークステーションにメッセージを伝送します。
SRTDS文	入力データセットを並び替えるか、特定のレコードを選ぶなどのジョブを実行し、その結果を出力データセットに保存します。
STATUS文	端末にバッチ・ジョブの状態を出力します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

TSOコマンド	説明
STPWTR文	出力中、ジョブ待ち、一時停止状態のライターを停止します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
STRWTR文	停止状態のライターを起動します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
SUBMIT文	ジョブを実行します。
VERIFY文	VSAMデータセットのカatalog情報を更新します。
WAIT文	指定したイベントのいずれかが発生するまで待機します。

各プラットフォームで使用可能なTSOコマンド

以下は、各プラットフォーム(MVS、VOS3、MSP、XSP)で利用できるTSOコマンドを示しています。

TSOコマンド	MVS	VOS3	MSP	XSP
ACTNET	O	O	O	O
AIMALLOC	X	X	O	O
AIMFREE	X	X	O	O
ALLOCATE	O	O	O	O
ALTDATE	X	X	X	O
ALTJOB	X	X	X	O
ASCFILE	X	X	X	O
ASCLP	X	X	X	O
ATTRIB	O	O	O	O
CALL	O	O	O	O
CANCEL	O	O	O	O
CLSTWS	X	X	X	O
COPY	O	O	O	O
CPYFILE	O	O	O	O
CPYTAP	X	X	X	O
CRTFILE	O	O	O	O
CRTJOBS	X	X	X	O
CVTFPD	X	X	X	O

TSOコマンド	MVS	VOS3	MSP	XSP
CVTTAP	X	X	X	O
DELETE	O	O	O	O
DFNFATR	X	X	X	O
DISPLAY	O	O	O	O
DLTDS	X	X	X	O
DLTFILE	O	O	O	O
DLTFPD	X	X	X	O
DLTJOB	X	X	X	O
DROP	X	X	X	O
DSN	O	O	O	O
EVENT	X	X	X	O
EXCCL	X	X	X	O
EXCEFI	X	X	X	O
EXCEFW	X	X	X	O
EXCPGM	X	X	X	O
EXEC	O	O	O	O
FEXPORT	X	X	O	O
FETCH	△	X	X	X
FIMPORT	X	X	O	O
FREE	O	O	O	O
FREFILE	X	X	X	O
INANET	X	X	O	O
INTFPD	X	X	X	O
INTTAP	X	X	X	O
LIBRARY	O	O	O	O
LISTCAT	O	O	O	O
LOGOFF	O	O	O	O
LPALLOC	X	X	X	O
LSTFILE	X	X	O	O
LSTVOL	X	X	O	O

TSOコマンド	MVS	VOS3	MSP	XSP
NOP	X	X	X	O
OCOPY	O	X	X	X
OUTPUT	O	O	O	O
PANEL	X	X	X	O
PRINTOFF	O	O	O	O
PROFILE	O	O	O	O
PRTFILE	X	X	O	O
PUTOVL	X	X	O	O
RELEASE	X	X	O	O
RENAME	O	O	O	O
RNMFILE	X	X	O	O
RUN	O	O	O	O
SEND	O	O	O	O
SMCOPY	O	X	X	X
SNDTMSG	X	X	X	O
SRTDS	X	X	X	O
STATUS	O	X	X	X
STPWTR	X	X	O	O
STRWTR	X	X	O	O
SUBMIT	O	O	O	O
VERIFY	X	X	O	O
WAIT	X	X	X	O

参考


FETCHコマンドは、MVSのISPFサービスを利用してCLISTを実行する場合にのみ動作し、TSOバッチ・モードでは動作しません。

2.2. ACTNET文

指定したワークステーションを有効にします。

使用法

[図 2.1] ACTNET文



項目	説明
id	有効にするワークステーション名です。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
ID	有効にするワークステーションを指定します。

オペランド	説明
SCOPE	有効にするワークステーションの範囲を指定します。OpenFrameではALLへの動作のみ対応しており、それ以外は構文エラーのみチェックします。
LOAD	有効にするワークステーションのロード条件を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

例

以下は、ACTNET文の使用例です。

```
ACTNET ID(OIVPWS01)
ACTNET ID(OIVPWS01) SCOPE(ALL)
```


2.3. AIMALLOC文

PEDとPEDで定義したリソース(データベース、拡張インデックス・データセットなど)を割り当てると同時に、それらをAPGと結合します。

使用法

[図 2.2] AIMALLOC文

aimalloc`stmt



項目	説明
ped_name	割り当てるPEDの名前です。
apg_name	結合するAPGの名前です。
dir_id	PEDが登録されているAIMディレクトリのIDです。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
PED	割り当てるPEDを指定します。
APG	結合するAPGを指定します。

オペランド	説明
DID	PEDが登録されているAIMディレクトリのIDを指定します。

例

以下は、TSOジョブにPED1を割り当てながらAPG1を結合する例です。

```
AIMALLOC PED(PED1) APG(APG1)
```


2.4. AIMFREE文

AIMALLOCコマンドで割り当てられたPEDおよび関連リソースを解放し、APGとの結合を解放します。

使用法

[図 2.3] AIMFREE文

aimfree`stmt`



項目	説明
ped_name	解放するPEDの名前です。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
PED	解放するPEDを指定します。

例

AIMFREEコマンドを使用し、割り当てられているPED1を解放する例です。

```
AIMFREE PED(PED1)
```


2.5. ALLOCATE文

プログラムの実行に必要なデータセットを動的に割り当てます。各種のオペランドを使ってデータセットの属性を指定することもできます。


使用法

[図 2.4] ALLOCATE文


allocate stmt




alloc'qual




alloc'ds




alloc'dd




alloc'dsorg




alloc'recfm




alloc'disp




alloc`sp`unit



alloc`term



input`output



項目	説明
rec_len	データセットのレコード長を指定します。
serial	データセットが存在するボリュームのシリアル番号を指定します。
quantity	データセットを作成する際、最初に割り振るスペースの量を指定します。
increment	データセットの作成中にスペースが不足して追加する必要がある場合、一度に追加する値を指定します。
dir_blocks	区分データセット(PDS)を作成する際にディレクトリ領域のスペースの割り当て量を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
destination	SYSOUTデータセットを出力先を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
unit	データセットを割り当てるデバイスを指定します。
attr_list	使用する属性リストの名前を指定します。
writer	外部ライター名を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
dsname	データセット名を指定します。PDSの場合、括弧内にメンバー名を指定します。
ddname	データセットのDD名を指定します。
sysout_class	SYSOUTデータセットの出力クラスを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

項目	説明
block_size	ブロック長をバイト単位で指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド

以下は、前述のオペランドについての説明です。

オペランド	説明
BLKSIZE	ブロック長をバイト単位で指定します。(略語: BLK, BL)
CATALOG	データセットをカタログに追加します。(略語: CAT, CA)
CYLINDERS	スペースの割り振り量の初期値および追加値の単位がシリンダーであることを意味します。(略語: CYLINDER, CYL, CY)
DATASET	データセット名を指定します。(略語: DA)
DDNAME	データセットのDD名を指定します。(略語: DDN, DD)
DELETE	ジョブ完了後、データセットを削除します。(略語: DEL)
DEST	SYSOUTデータセットの出力先を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
DIR	区分データセット(PDS)を作成する際にディレクトリ部へのスペースの割り振り量を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
DSNAME	データセット名を指定します。(略語: DSN, DS)
DSORG	データセットの構造を指定します。 – DA : 直接アクセス・データセット – DAU : 移動不可直接アクセス・データセット – PO : 区分編成のデータセット – POU : 移動不可区分編成のデータセット – PS : 物理順次のデータセット – PSU : 移動不可物理順次のデータセット
DUMMY	指定のデータセットがDUMMYデータセットであることを意味します。
FILE	DD名を指定します。(略語: FI, F)
HOLD	SYSOUTデータセットを出力保留状態にします。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
KEEP	ジョブの終了後、データセットを保存します。

オペランド	説明
LRECL	レコード長を指定します。
MOD	既存のデータセットの末尾に追加で書き込みます。(既存データセットの拡張)
NEW	新しいデータセットを作成します。略語: NE)
OLD	既存のデータセットを読み込みます。
RECFM	レコードの形式と特性を指定します。 – A : ANSI制御文字がレコードの先頭に存在 – B : ブロック化されたレコード – D : D形式のレコード – F : 固定長レコード – L : ライン単位のレコード – M : マシン制御文字がレコードの先頭に存在 – S : スパン・レコード – T : トラック・オーバーフロー・レコード – U : 長さ未指定のレコード – V : 可変長レコード
RELEASE	データセットを閉じる際に未使用スペースを解放します。
REUSE	既に割り当てられているDD名を解放後に再度割り当てます。(略語: REU) 既に割り当てられているDDのDisposition StatusがOLDで、新しく割り当てるDDのDisposition StatusがSHRの場合は、REUSEオペランドを使用できません。 そのような場合には、FREEコマンドを使用して解放した後、再びALLOCATEコマンドを使用して割り当てます。
ROUND	データセットの初期および追加割り当てをシリンダー単位で行います。 OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: RO)
SHR	既に存在するデータセットであり、他のユーザーが同時に使用することを許可します。(略語: SH)
SPACE	新規データセットのスペースの割り振り量を指定します。(略語: SP)
SYSOUT	SYSOUTデータセットの出力クラスを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: SY)
TRACKS	スペースの割り当て量の初期値および追加値の単位がトラック単位であることを意味します。(略語: TRACK, TRA, TR, T)

オペランド	説明
INPUT	入力処理を行います。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
OUTPUT	出力処理を行います。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
UNCATALOG	データセットをカタログから解放します。
UNIT	データセットを割り当てるデバイスを指定します。
USING	使用する属性リストの名前を記述します。(略語: US)
VOLUME	データセットが存在するボリュームのシリアル番号を指定します。(略語: VOL、VO)
VSEQ	データセットが存在するボリュームのシリアル番号を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: VSE)
WRITER	外部ライター名を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

例

以下は、ALLOCATE文の使用例です。

```
ALLOC DSN(NEW.DATA), NEW, USING(ATTR1), VOL(VOL1)
```


2.6. ALTDATE文

現在の日付を変更します。TSOセッション内でのみ有効です。

使用法

[図 2.5] ALTDATE文

altdate 'stmt'



項目	説明
yymmdd	現在の日付をyy年mm月dd日(YMMDD形式)に変更します。指定しない場合は、変更した日付を以下のように戻します。

項目	説明
	- OpenFrame環境設定のtjclrunサブジェクトのOPTIONセクションのSPARM_DATEキーのVALUE項目が設定されている場合は、SPARM_DATEの値に戻します。 - OpenFrame環境設定のtjclrunサブジェクトのOPTIONセクションのSPARM_DATEキーのVALUE項目が設定されていない場合は、システムの日付に戻します。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
STANDARD	西暦で指定します。
DOMESTIC	和暦で指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

例

以下は、ALTDATE文の使用例です。現在の日付を2016年3月1日に変更します。

```
ALTDATE STANDARD(160301)
```


2.7. ALTJOB文

指定した条件を満足するジョブの属性を変更します。


使用法

[図 2.6] ALTJOB文


altjob`stmt



altjob`qual



altjob`status



項目	説明
jobname	指定したジョブ名を持つジョブの属性を変更します。アスタリスク(*)を使用した場合は、ジョブ名に関係なく属性を変更します。
newclass	ジョブの出力クラスを指定した値に変更します。
newogroup	ジョブの出力ジョブ・グループを指定した値に変更します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
newjgroup	ジョブのグループを指定した値に変更します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
priority	ジョブの優先順位を指定した値に変更します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
jobcode	指定したジョブ・コードを持つジョブの属性を変更します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
user	指定したユーザーが所有するジョブの属性を変更します。アスタリスク(*)を使用した場合は、ジョブの所有に関係なく属性を変更します。
class	指定した出力クラスに含まれているジョブの属性を変更します。

項目	説明
ogroup	指定した出力ジョブ・グループに含まれているジョグの属性を変更します。 OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
jgroup	指定したジョブ・グループに含まれているジョブの属性を変更します。 OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
NEWCLASS	ジョブの出力クラスを指定した値に変更します。変更対象は、出力待ちのジョブのみです。
NEWOGROUP	ジョブの出力ジョブ・グループを指定した値に変更します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
NEWJGROUP	ジョブのジョブ・グループを指定した値に変更します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
PRIORITY	ジョブの優先順位を指定した値に変更します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
JOB CODE	指定したジョブ・コードを持つジョブの属性を変更します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
USER	指定したユーザーが所有するジョブの属性を変更します。
CLASS	指定した出力クラスに含まれているジョブの属性を変更します。変更対象は、出力待ちのジョブのみです。
OGROUP	指定した出力ジョブ・グループに含まれているジョグの属性を変更します。 OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
JGROUP	指定したジョブ・グループに含まれている属性を変更します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
IN	変更対象は、待機中のジョブのみです。
EXEC	変更対象は、実行中のジョブのみです。
OUT	変更対象は、出力待ちのジョブのみです。

例

以下は、ALTJOB文の使用例です。

```
ALTJOB * NEWCLASS(B) OUT CLASS(A)
```


2.8. ASCFILE文

プログラムの実行に必要なデータセットを動的に割り当てます。各種のオペランドを使ってデータセットの属性を指定することもできます。


使用法

[図 2.7] ASCFILE文

ascfile`stmt`




ascfile'qual




ascfile'dd

→ DDNAME → (ddname) →


ascfile'ds




ascfile 'disp




ascfile 'term




ascfile 'space




ascfile 'sp 'unit




ascfile 'volume




ascfile 'label



ascfile 'position



ascfile`retain



項目	説明
dir_blocks	区分データセット(PDS)の作成時、ディレクトリ部に割り当てるスペース量を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
attr_list	使用する属性リスト名を指定します。
unit	データセットを割り当てるデバイスを指定します。
ucount	データセットを割り当てるデバイスの最大数を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
vposition	データセットが複数のボリュームにまたがっている場合、一番最初に処理するボリュームのシリアル番号を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
ddname	データセットのDD名を指定します。
dsname	データセット名を指定します。PDSの場合、括弧内にメンバー名を指定します。
quantity	データセットの作成時、最初に割り当てるスペースの量を指定します。
increment	データセットの作成中にスペースが不足して追加する必要がある場合、一度に追加する値を指定します。
avblock	ブロックの平均長をバイト単位で指定します。
block_size	ブロック長をバイト単位で指定します。
serial	データセットが格納されているボリュームのシリアル番号を指定します。
position	磁気テープのボリュームに格納されているファイルの順序番号を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
REUSE	使用するDDが既に割り当てられている場合、解除後に再度割り当てます。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
DIR	区分データセット(PDS)の作成時、ディレクトリ部へのスペースの割り当て量を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド	説明
USING	使用する属性リスト名を指定します。
RELEASE	データセットを閉じるとき、未使用のスペースを解放します。
LABEL	ラベルのタイプを指定します。 – SL : 標準ラベル – NSL : 標準外ラベル – NL : ラベルなし
UNIT	データセットを割り当てるデバイスを指定します。
UCOUNT	データセットを割り当てるデバイスの最大数を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
VPOSITION	データセットが複数のボリュームにまたがっている場合、一番最初に処理するボリュームのシリアル番号を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
DEFER	データセットの開くとき、磁気テープのボリュームを装置に取り付けます。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
DDNAME	データセットのDD名を指定します。(略語: DDN, DD)
DSNAME	データセット名を指定します。(略語: DSN, DS)
DUMMY	データセットがダミーのデータセットであることを意味します。
NEW	新しいデータセットを作成します。
OLD	既存のデータセットを読み込みます。
SHR	すでに存在するデータセットであり、他のユーザーが同時に使用することを許可します。
MOD	既存のデータセットの末尾に追加で書き込みします。(既存データセットの拡張)
KEEP	ジョブの終了後にデータセットを保存します。
DELETE	ジョブの終了後にデータセットを削除します。
CATALOG	データセットをカタログに追加します。
UNCATALOG	データセットをカタログから削除します。
SPACE	新規データセットへのスペースの割り当て量を指定します。(略語: SPA)
AVBLOCK	ブロックの平均の長さをバイト単位で指定します。(略語: AVB)
BLKSIZE	ブロック長をバイト単位で指定します。
BLOCK	ブロック長をバイト単位で指定します。

オペランド	説明
VOLUME	データセットが格納されているボリュームのシリアル番号を指定します。(略語: VOL)
POSITION	磁気テープ・ボリュームに格納されているファイルの順序番号を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
ADD	磁気テープのボリュームにファイルを追加で作成します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
RETAIN	割り当てられたデータセットの解放時に、磁気テープのボリュームを装置から取り外しません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
UNLOAD	データセットを閉じるとき、磁気テープのボリュームを装置から取り外します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

例

以下は、ASCFILE文の使用例です。

```
ASCFILE DSN(NEW.DATA),NEW,USING(ATTR1),VOL(VOL1)
```


2.9. ASCLP文

SYSOUTデータセットを割り当てて、プリンターへの出力情報を設定します。


使用法

[図 2.8] ASCLP文


asclp`stmt




asclp qual




asclp 'space




asclp 'sp 'unit




asclp 'chars




asclp 'groupvalue




asclp 'landscape




asclp 'lineprinter




asclp 'portrait




asclp`lzoom




asclp`pzoom




asclp`bind




asclp`side




asclp`prtarea



asclp`hopper



asclp'stacker



項目	説明
ddname	SYSOUTデータセットのDD名を指定します。
sysout	SYSOUTデータセットの出力クラスを指定します。
attr_list	使用する属性リスト名を指定します。
code	用紙の書式番号を指定します。
lpci	用紙制御イメージ識別名を指定します。
copies	印刷部数を指定します。
ucs	文字セットの識別名を指定します。
pgm	出力プログラム名を指定します。
overlayname	フォーム・オーバーレイ・モジュールの識別名を指定します。
flashcount	フォーム・オーバーレイ・パターンのコピー部数を指定します。
modify	コピー修正モジュールの識別名を指定します。
modtrc	修正データを印刷する際に使用するテーブル参照番号を指定します。
page	指定されたページ数に達すると、出力が分割され、新しい出力リストになり、出力を待ちます。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
ogroup	出力ジョブ・グループ名を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
quantity	データセットの作成時、最初に割り当てるスペースの量を指定します。
increment	データセットの作成中にスペースが不足して追加する必要がある場合、一度に追加する値を指定します。
avblock	ブロックの平均の長さをバイト単位で指定します。
cs	文字配列テーブルと追加文字セットの識別名を指定します。
group	ページ単位の印刷部数を指定します。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
SYSOUT	SYSOUTデータセットの出力クラスを指定します。
USING	使用する属性リスト名を指定します。
CODE	用紙の書式番号を指定します。
LPCI	用紙制御イメージ識別名を指定します。
COPIES	印刷部数を指定します。(略語: COP)
UCS	文字セットの識別名を指定します。
PGM	出力プログラム名を指定します。
OVERLAYNAME	フォーム・オーバーレイ・モジュールの識別名を指定します。
FLASHCOUNT	フォーム・オーバーレイ・パターンのコピー部数を指定します。
MODIFY	コピー修正モジュールの識別名を指定します。
MODTRC	修正データを印刷する際に使用するテーブル参照番号を指定します。
PAGE	指定されたページ数に達すると、出力が分割され、新しい出力リストになり、出力を待ちます。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
REPEAT	印刷したリストを再印刷します。
OGROUP	出力ジョブ・グループ名を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
SPACE	SYSOUTデータセットへのスペースの割り振り量を指定します。
AVBLOCK	ブロックの平均の長さを指定します。(略語: AVB)
CHARS	文字配列テーブルと追加文字セットの識別名を指定します。
GROUPVALUE	ページ単位の印刷部数を指定します。
LANDSCAPE	SYSOUTデータセットを横書きで印刷します。 – A3 : A3サイズ of 用紙を使用します。 – A4 : A4サイズ of 用紙を使用します。 – A5 : A5サイズ of 用紙を使用します。 – B4 : B4サイズ of 用紙を使用します。 – B5 : B5サイズ of 用紙を使用します。 – LTR : 封筒サイズ of 用紙を使用します。

オペランド	説明
LINEPRINTER	SYSOUTデータセットをLP(ライン・プリンター)モードで印刷します。 – A4 : A4サイズ of 用紙を使用します。 – LTR : 封筒サイズの用紙を使用します。
PORTRAIT	SYSOUTデータセットを縦書きで印刷します。 – A3 : A3サイズの用紙を使用します。 – A4 : A4サイズの用紙を使用します。 – A5 : A5サイズの用紙を使用します。 – B4 : B4サイズの用紙を使用します。 – B5 : B5サイズの用紙を使用します。 – LTR : 封筒サイズの用紙を使用します。
LZOOM	SYSOUTデータセットを80%に縮小して横書きで印刷します。 – A4 : A4サイズの用紙を使用します。 – A5 : A5サイズの用紙を使用します。 – B4 : B4サイズの用紙を使用します。 – B5 : B5サイズの用紙を使用します。 – LTR : 封筒サイズの用紙を使用します。
PZOOM	SYSOUTデータセットを80%に縮小して縦書きで印刷します。 – A4 : A4サイズの用紙を使用します。 – A5 : A5サイズの用紙を使用します。 – B4 : B4サイズの用紙を使用します。 – B5 : B5サイズの用紙を使用します。 – LTR : 封筒サイズの用紙を使用します。
BIND	用紙をバインドする位置を指定します。 – LEFT : 左綴じでバインドします。 – RIGHT : 右綴じでバインドします。 – UPPER : 上綴じでバインドします。 – LOWER : 下綴じでバインドします。
SIDE	印刷したい用紙の面を指定します。

オペランド	説明
	– BOTH : 両面印刷を行います。 – FRONT : 片面印刷を行います。
PRTAREA	印字不可領域の有無を指定します。 – LIMIT : 印字不可領域を設定します。 – NOLIMIT : 印字不可領域を設定しません。
HOPPER	給紙口の位置を指定します。 – PRIME : 用紙によって給紙口1、または給紙口2を使用します。 – PRIME1 : 給紙口1(上部の大容量の給紙口)を使用します。 – PRIME2 : 給紙口2(下部の大容量の給紙口)を使用します。 – SECOND : サブの給紙口を使用します。
STACKER	排紙口を指定します。 – PRIME : 用紙によって排紙口1、または排紙口2を使用します。 – PRIME1 : 排紙口1(上部の大容量の排紙口)を使用します。 – PRIME2 : 排紙口2(下部の大容量の排紙口)を使用します。 – SECOND : サブの排紙口を使用します。

例

以下は、ASCLP文の使用例です。

```
ASCLP LIST1 USING(ATTRLIST)
```


2.10. ATTRIB文

ALLOCATE文より使用できるように、データセットの属性リストを定義します。ALLOCATE文では、ATTRIB文で定義した属性リストを、USINGオペランドを使って使用できます。


使用法

[図 2.9] ATTRIB文


attrib'stmt




attr'qual




attr'dsorg




attr'recfm




input'output




attr'bfaln




attr'bftek




attr'eropt



attr'optcd



keylen mode trtch



項目	説明
name	属性リスト名を指定します。
rec_len	レコード長を指定します。
blksz	ブロックのサイズを指定します。
buflen	バッファのサイズを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
bufno	使用するバッファの数を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
ncp	CHECKの実行前のREAD/WRITEの最大数を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
limct	検索するトラック/ブロックの数を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
expdt	データセットの満了日を指定します。
retpd	データセットの保存期限を日数で指定します。
bufoff	ブロックの接頭語の長さを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
den	テープの記録密度を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
keylen	キーの長さを指定します。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
DSORG	データセットの構造を指定します。(略語: DS) – DA : 直接アクセス・データセット – DAU : 移動不可直接アクセス・データセット – PO : 区分編成のデータセット – POU : 移動不可区分編成のデータセット – PS : 物理順次のデータセット – PSU : 移動不可物理順次のデータセット
RECFM	レコードの形式と特性を指定します。(略語: REC) – A : ANSI制御文字がレコードの先頭に存在 – B : ブロック化されたレコード – D : D形式のレコード – F : 固定長レコード – L : ライン単位のレコード – M : マシン制御文字がレコードの先頭に存在 – S : スパン・レコード – T : トラック・オーバーフロー・レコード – U : 長さが未指定のレコード – V : 可変長レコード
LRECL	レコード長を指定します。(略語: LR)
BLKSIZE	ブロックのサイズを指定します。(略語: BLK, BL)
BUFL	バッファのサイズを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
BUFNO	使用するバッファの数を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: BUFN)
INPUT	入力処理をします。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: I)
OUTPUT	出力処理をします。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: OU)
NCP	CHECKの実行前のREAD/WRITEの最大数を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: N)

オペランド	説明
BFALN	バッファーの境界を合わせます。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: BFA)
BFTEK	バッファーの制御方法を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: BFT)
LIMCT	検索するトラック/ブロックの数を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: LI)
EROPT	データのエラーを検出する際の処理方法を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: ER)
DIAGNS	ジョブ領域とDCBの内容をトレースします。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: DI)
EXPDT	データセットの満了日を指定します。(略語: EX)
RETPD	データセットの保存期間を指定します。(略語: RET)
OPTCD	オプション機能を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: OP)
BUFOFF	ブロックの接頭語の長さを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: BUFO)
DEN	テープの記録密度を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: DE)
KEYLEN	キーの長さを指定します。(略語: K)
MODE	漢字プリンターの使用モードを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: M)
TRTCH	テープの記録方式を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: T)
REUSE	使用するDD名が既に割り当てられている場合は解放し、再度割り当てます。(略語: REU)

例

以下は、ATTRIB文の使用例です。


```
ATTRIB DCB1 RECFM(F,B),LRECL(80),DSORG(P0)
```

2.11. CALL文

アプリケーション・プログラムや動的ライブラリを実行します。プログラムの終了コードがCALLコマンドのリターンコードに設定されます。

使用法

[図 2.10] CALL文



項目	説明
dsname	データセット名を指定します。PDSの場合、括弧内にメンバー名を指定します。
call_param	プログラムに送信するパラメータの値を指定します。
second	制限時間を秒単位で指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
TIME	CPU時間を制限します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: T)
CAPS	パラメータの一覧を大文字に変換します。
ASIS	パラメータの一覧を大文字に変換しません。

例

以下は、CALL文の使用例です。


```
CALL 'SYS1.LINKLIB(JLAASSY)' '12,ALL',ASIS
```

2.12. CANCEL文

SUBMIT文などによってサブミットされた作業をキャンセルします。

使用法

[図 2.11] CANCEL文



項目	説明
jobname	キャンセルするジョブ名を指定します。
jobid	キャンセルするジョブIDを指定します。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
NOPURGE	実行がキャンセルされたジョブの出力データセットを削除しません。(略語: N)
PURGE	実行がキャンセルされたジョブの出力データセットを削除します。(略語: P)

例

以下は、CANCEL文の使用例です。


```
CANCEL (D58B0BTA,D58B0BTB(JOB00051),D58B0BTC)
```

2.13. CLSTWS文

AIMに接続されている特定のワークステーションの接続を終了します。

使用法

[図 2.12] CLSTWS文



項目	説明
ws	AIMから終了するワークステーション名です。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
WS	AIMから終了するワークステーション名を指定します。
MODE	終了モードを指定します - FLASH : 同期化終了(デフォルト値) - EMG : 強制終了

例

以下は、CLSTWS文の使用例です。

```
CLSTWS WS(0IVPWS01)
CLSTWS WS(0IVPWS01) MODE(EMG)
```


2.14. COPY文

順次データセットまたは区分データセットのメンバーを他の順次データセットまたは区分データセットのメンバーにコピーします。


使用法

[図 2.13] COPY 文


copy stmt



copy qual



copy'rcfm



項目	説明
src_dsname	入力データセット名を指定します。
dst_dsname	出力データセット名を指定します。
blksz	出力データセットのブロック長を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
rec_len	出力データセットのレコード長を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
src_pos	入力データセットの行番号フィールドの開始位置を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
src_len	入力データセットの行番号フィールドの長さを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
dst_pos	出力データセットの行番号フィールドの開始位置を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
dst_len	出力データセットの行番号フィールドの長さを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
start	行番号の初期値を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
incr	行番号の増加量を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
BLOCK	出力データセットのブロック長を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: B)
BLKSIZE	出力データセットのブロック長を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
LRECL	出力データセットのレコード長を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: L)
RECFM	出力データセットのレコード形式を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: REC)
NUM	入力データセットの行番号フィールドを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
NONUM	入力データセットの行番号を表示しません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: NO)
NUM2	出力データセットの行番号フィールドを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
RENUM	行番号の初期値と増加量を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: REN)
CONVERT	各レコードの内容をラベルなしでテープに出力します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: C)
ASCII	各レコードの内容をラベルなしでテープに出力します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: AS)
ALIAS	PDSのメンバーをコピーする際のエイリアスも一緒にコピーします。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: AL)
ERCODE	入力データセットのブロック長が出力データセットのブロック長より大きい場合、エラーコードを返します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: E)

例

以下は、COPY文の使用例です。

```
COPY TEST1(MEM1) TEST2(MEM2)
```


2.15. CPYFILE文

データセットあるいはデータセットのメンバーをコピーします。


使用法

[図 2.14] CPYFILE文


cpyfile 'stmt




cpyfile 'qual




cpyfile 'replace




cpyfile 'alias




cpyfile 'insfield



cpyfile 'outsfield



cpyfile 'truncate



項目	説明
src_dsname	入力データセット名を指定します。PDSのメンバーをコピーするときは、PDS名の後ろにメンバー名を括弧で囲んで指定します。
dst_dsname	出力データセット名を指定します。PDSのメンバーをコピーするときは、PDS名の後ろにメンバー名を括弧で囲んで指定します。
mpassword	GEMファイル・メンバーにアクセスするためのパスワードを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
inpassword	入力データセットにアクセスするためのパスワードを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
outpassword	出力データセットにアクセスするためのパスワードを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
involume	入力データセットが含まれているボリュームのシリアル番号を指定します。
outvolume	出力データセットが含まれているボリュームのシリアル番号を指定します。
i_pos	入力データセットの行番号の位置を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
i_len	入力データセットの行番号の長さを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
o_pos	出力データセットの行番号の位置を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
o_len	出力データセットの行番号の長さを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
MPASSWORD	GEMファイル・メンバーにアクセスするためのパスワードを指定します。 OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: MP)
INFPASSWORD	入力データセットにアクセスするためのパスワードを指定します。 OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: INF)
OUTFPASSWORD	出力データセットにアクセスするためのパスワードを指定します。 OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: OUTF)
INVOLUME	入力データセットが含まれているボリュームのシリアル番号を指定します。 カタログに入力データセットが存在しない場合にのみ有効です。(略語: INV)
OUTVOLUME	出力データセットが含まれているボリュームのシリアル番号を指定します。 カタログに出力データセットが存在しない場合にのみ有効です。(略語: OUTV)
MOVE	データセットまたはPDSメンバーを移動します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: MO)
NOREPLACE	出力データセットまたはPDSメンバーが既に存在する場合はエラーが発生します。(略語: NOR)
REPLACE	出力データセットまたはPDSメンバーが既に存在する場合は上書きします。 (略語: REP, R)
NOALIAS	メンバー名が指定された場合、エイリアスはコピーしません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: NOA)
ALIAS	メンバー名が指定された場合、エイリアスもコピーします。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: A)
NOINSFIELD	入力データセットの行番号が存在しません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: NOI)
INSFIELD	入力データセットの行番号の位置と長さを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: I)
NOOUTSFIELD	出力データセットの行番号が存在しません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: NOO)
OUTSFIELD	出力データセットの行番号の位置と長さを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: O)
NOTRUNCATE	入力データセットのレコード長が出力データセットのレコード長より大きい場合はエラーが発生します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: NOT)

オペランド	説明
TRUNCATE	出力データセットのレコード長に合わせてレコード長を調整します。 OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: TR)

例

以下は、CPYFILE文の使用例です。

```
CPYFILE 'USER01.SEQ.IFILE' 'USER01.SEQ.OFILE' REPLACE
```


2.16. CPYTAP文

テープ・ボリューム間の複製を行います。


使用法

[図 2.15] CPYTAP文

cpytap`stmt



cpytap`qual



項目	説明
ivolume	入力テープ・ボリ्यूムのシリアル番号を指定します。
ovolume	出力テープ・ボリ्यूムのシリアル番号を指定します。
iunit	入力テープ装置名またはモデル名を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
ounit	出力テープ装置名またはモデル名を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
den	出力テープ・ボリ्यूムの記録密度を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
REP	入力テープ・ボリ्यूムのファイルを出力テープ・ボリ्यूムの先頭ファイルに上書きします。
ADD	入力テープ・ボリ्यूムのファイルを出力テープ・ボリ्यूムの末尾に追加します。
IVOLUME	入力テープ・ボリ्यूムのシリアル番号を指定します。
INL	ラベルのない入力テープ・ボリ्यूムです。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
OVOLUME	出力テープ・ボリ्यूムのシリアル番号を指定します。
ONL	ラベルのない出力テープ・ボリ्यूムです。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
IUNIT	入力テープ装置名またはモデル名を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
OUNIT	出力テープ装置名またはモデル名を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
DEN	出力テープ・ボリ्यूムの記録密度を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
COMPRESS	出力テープ・ボリ्यूムを圧縮します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
BYPASS	出力テープ・ボリ्यूムの先頭ファイルの有効期限をチェックしません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

例

以下は、CPYTAP文の使用例です。

```
CPYTAP REP IVOLUME(VOL1) OVOLUME(VOL2) IUNIT(UNIT1) OUNIT(UNIT2)
```


2.17. CRTFILE文

データセットを作成するか、あるいはカタログに登録します。


使用法

[図 2.16] CRTFILE文


crtfile'stmt




crtfile'qual




crtfile`dsorg




crtfile`dformat




crtfile`sp`unit



crtfile`format



crtfile`control



項目	説明
volume	データセットが存在するボリュームのシリアル番号を指定します。
quantity	データセットの作成時、最初に割り当てるスペースの容量を指定します。
increment	データセットの作成中にスペースが不足して追加しなければならない場合、一度の追加できる値を指定します。
rlength	最大レコード長を指定します。
blength	ブロック長を指定します。
like	指定したデータセットの属性に従ってファイルを作成します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
partitioned	区分データセットのディレクトリ・ブロック数を指定します。

項目	説明
gem	GEMファイルを作成するように指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
VOLUME	データセットが存在するボリュームのシリアル番号を指定します。(略語: VOL、V)
SPACE	新規データセットのスペース割り当て量を指定します。(略語: SPA、SP)
RLENGTH	最大ブロック長を指定します。(略語: RL、R)
BLENGTH	ブロック長を指定します。(略語: BLE)
LIKE	指定したデータセットの属性に従ってファイルを作成します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: L)
CATALOG	カタログにデータセットを登録します。(略語: CAT、CA)
SEQUENTIAL	順次データセットを作成するように指定します。(略語: SEQ、SE)
PARTITIONED	区分データセットを作成するように指定します。(略語: P)
GEM	GEMファイルを作成するように指定します(略語: G)。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
DFORMAT	区分データセットのディレクトリ形式を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: D)
BLOCKS	スペース割り当て量の初期値と追加値の単位がブロックです。(略語: BLO)
TRACKS	スペース割り当て量の初期値と追加値の単位がトラックです。(略語: TR)
CYLINDERS	スペース割り当て量の初期値と追加値の単位がシリンダーです。(略語: CY)
FORMAT	レコード形式を指定します。(略語: F) – FIXED : 固定長のレコード – VARIABLE : 可変長のレコード – UNDEFINED : 長さが指定されていないレコード
CONTROL	制御文字を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: CO)

例

以下は、CRTFILE文の使用例です。

```
CRTFILE 'USER001.SEQ.FILE' VOL(VOL01) CA
```


2.18. CRTJOBS文

イベントの発生とジョブの開始を連携して予約します。


使用法

[図 2.17] CRTJOBS文


crtjobs'stmt




crtjobs'qual




crtjobs'endjobname




crtjobs'msgid



crtjobs'dataset



crtjobs'keep



項目	説明
jobname	開始するジョブ名を指定します。
dsname	開始するジョブが格納されているPDS名を指定します。
time	指定した時刻にジョブを開始します。HH.MM形式で指定します。
date	指定した日時にジョブを開始します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
week	指定した曜日にジョブを開始します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
message	指定したメッセージの出力時にジョブを開始します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
system	指定したシステム・イベントの発生時にジョブを開始します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
endjobname	指定したジョブの終了時にジョブを開始します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
msgid	指定した識別番号を持つメッセージの出力時にジョブを開始します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
waitdsname	指定したデータセットの作成時にジョブを開始します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
JOBNAME	開始するジョブ名を指定します。(略語: JOBN)
DSNAME	開始するジョブが格納されているPDS名を指定します。(略語: DSN)
TIME	指定した時刻にジョブを開始します。
DATE	指定した日時にジョブを開始します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
WEEK	指定した曜日にジョブを開始します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
MESSAGE	指定したメッセージの出力時にジョブを開始します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
SYSTEM	指定したシステム・イベントの発生時にジョブを開始します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
ENDJOBNAME	指定したジョブの終了時にジョブを開始します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
MSGID	指定した識別番号を持つメッセージの出力時にジョブを開始します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
DATASET	指定したデータセットの作成時にジョブを開始します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
KEEP	イベントが発生しても予約を維持します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
ONCE	イベントが発生したら予約を解除します。

例

以下は、CRTJOBS文の使用例です。

```
CRTJOBS JOBN(JOB01) DSN('SYS1.JCLLIB') TIME(18.00) ONCE
```

2.19. CVTFPD文

フロッピーディスクのファイルを一般的なボリュームにコピーするか、あるいはその逆を行います。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

使用法

[図 2.18] CVTFPD文

cvtfpd`stmt

→ CVTFPD → parameters →

2.20. CVTTAP文

テープ・ボリュームのファイルを一般的なボリュームにコピーするか、あるいはその逆を行います。


使用法

[図 2.19] CVTTAP文


cvttap`stmt

→ CVTTAP → cvttap_qual →
└──────────┘ , ─────────┘

cvttap'qual



cvttap'print



項目	説明
mtdsname	テープ・ボリウムに含まれている入力ファイル名を指定します。
dsname	アクセス・ボリウムに含まれている入力ファイル名を指定します。
odsname	出力ファイル名を指定します。
iunit	入力ファイルが含まれているテープ・ボリウムの装置名またはモデル名を指定します。
ounit	出力ファイルが含まれているテープ・ボリウムの装置名またはモデル名を指定します。
ivolume	入力ファイルが含まれているテープ・ボリウムのシリアル番号を指定します。
ovolume	出力ファイルが含まれているテープ・ボリウムのシリアル番号を指定します。
irecfm	入力ファイルのレコード形式を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
irecl	入力ファイルのレコード長を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
iblksize	入力ファイルのブロック長を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
position	テープ・ボリウムの順序番号を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
oblksize	出力ファイルのブロック長を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
oretpd	出力ファイルの保存期間を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
ddname	DD名を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
sysprint	メッセージの出力クラスを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
print	メッセージを出力するファイルを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
MTDSNAME	テープ・ボリウムに含まれている入力ファイル名を指定します。
DSNAME	アクセス・ボリウムに含まれている入力ファイル名を指定します。
ODSNAME	出力ファイル名を指定します。
IUNIT	入力ファイルが含まれているテープ・ボリウムの装置名またはモデル名を指定します。
OUNIT	出力ファイルが含まれているテープ・ボリウムの装置名またはモデル名を指定します。
IVOLUME	入力ファイルが含まれているテープ・ボリウムのシリアル番号を指定します。
INL	入力ファイルが含まれているテープ・ボリウムがラベルのない形式です。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
OVOLUME	出力ファイルが含まれているテープ・ボリウムのシリアル番号を指定します。
ONL	出力ファイルが含まれているテープ・ボリウムがラベルのない形式です。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
IRECFM	入力ファイルのレコード形式を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
IRECL	入力ファイルのレコード長を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
IBLKSIZE	入力ファイルのブロック長を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
POSITION	テープ・ボリウム内ファイルの順序番号を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
OBLKSIZE	出力ファイルのブロック長を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
ORETPD	出力ファイルの保存期間を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
ADD	出力ファイルがテープ・ボリウムに含まれている場合、テープ・ボリウムにすでに存在しているファイルの後ろに追加します。指定しない場合は、テープ・ボリウムの先頭に追加します。
RETAIN	処理の終了時にテープ・ボリウムの自動分離を迂回します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
DDNAME	DD名を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド	説明
SYSPRINT	メッセージの出力クラスを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
PRINT	メッセージを出力するファイルを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
NOPRINT	メッセージを出力しません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

例

以下は、CVTTAP文の使用例です。

```
CVTTAP MTDSNAME('A.MT') IUNIT(U1) ODSNAME('A.OUT')
```


2.21. DELETE文

順次データセットや区分データセットのメンバーをカタログから削除します。


使用法

[図 2.20] DELETE文


delete stmt




delete 'qual




delete 'purge




delete 'erase




delete 'scratch




delete 'force



delete 'security



delete entry type



項目	説明
dsname	データセット名を指定します。
catalog	削除する項目が登録されているカタログを指定します。
ddname	削除する項目を含むボリュームのDD名を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
CATALOG	削除する項目が登録されているカタログを指定します。(略語: CAT)
FILE	削除する項目を含むボリュームのDD名を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
PURGE	保存期間が残っていても削除します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: PU)
NOPURGE	保存期間が残っている場合は削除しません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: NPRG)
ERASE	クラスターを削除する際にデータ・コンポーネントを0x00に設定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: ERAS)
NOERASE	クラスターを削除する際にデータ・コンポーネントを0x00に設定しません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: NERAS)

オペランド	説明
SCRATCH	カタログを解放する際にボリューム・スペースも削除します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
NOSCRATCH	カタログを解放する際にボリューム・スペースは削除しません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: NSCR)
FORCE	VSAMデータ・スペースに項目があっても強制的に削除します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: FRC)
NOFORCE	VSAMデータ・スペースに項目がある場合は削除しません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: NFRC)
WITHSECURITY	NOSCRATCHが指定されている場合、TRUST安全情報を削除します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: WSEC)
WITHOUTSECURITY	NOSCRATCHが指定されている場合、TRUST安全情報を削除しません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: WOSEC)
PATH	補助索引のアクセス・パスを削除します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
ALTERNATEINDEX	補助索引のクラスターおよび構成要素を削除します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: AIX)
CLUSTER	クラスターおよび構成要素を削除します。(略語: CL)
PAGESPACE	ページ・スペースのクラスターおよび構成要素を削除します。(略語: PGSPC)
NONVSAM	非VSAMのデータセットを削除します。(略語: NVSAM)
ALIAS	エイリアスを削除します。
GENERATIONDATA GROUP	世代別データ・グループを削除します。(略語: GDG)
SPACE	VSAMデータ・スペースを削除します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: SPC)
USERCATALOG	ユーザー・カタログを削除します。(略語: UCAT)

例

以下は、DELETE文の使用例です。

```
DELETE (DS1, DS2)
```


2.22. DFNFATR文

ASCFILE文やASCLP文より使用されるデータセットの属性リストを定義します。DFNFATR文で定義した属性リストは、ASCFILE文やASCLP文でUSINGオペランドを使って使用できます。


使用法

[図 2.21] DFNFATR文


dfnfatr'stmt




dfnfatr'qual




dfnfatr'dsorg




dfnfatr'recfm




dfnfatr'bfaln



dfnfatr'optcd



dfnfatr'eropt



項目	説明
name	属性リスト名を指定します。
blksz	ブロックのサイズを指定します。
rec_len	レコード長を指定します。
expdt	データセットの満了日を指定します。
retpd	データセットの保存期限を日数単位で指定します。

項目	説明
bufno	使用するバッファの数を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
keylen	キーの長さを指定します。
ptcode	紙テープの識別名を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
BLKSIZE	ブロックのサイズを指定します。
LRECL	レコード長を指定します。
EXPDT	データセットの満了日を指定します。
RETPD	データセットの保存期限を指定します。
BUFNO	使用するバッファの数を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
KEYLEN	キーの長さを指定します。
PTCODE	紙テープの識別名を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
DSORG	データセットの構造を指定します。 – PO : 区分編成のデータセット – PS : 物理順次のデータセット
RECFM	レコードの形式と特性を指定します。 – A : ANSI制御文字がレコードの先頭にある – B : ブロック化されたレコード – F : 固定長レコード – M : マシン制御文字がレコードの先頭にある – U : 長さが未指定のレコード – V : 可変長レコード
BFALN	バッファの境界合わせをします。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド	説明
OPTCD	オプション機能を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
EROPT	データ・エラー検出時の処理方法を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

例

以下は、DFNFATR文の使用例です。

```
DFNFATR DCB1 RECFM(F),LRECL(80),DSORG(PS)
```


2.23. DISPLAY文

データセットの状態を表示します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

使用法

[図 2.22] DISPLAY文

display'stmt




2.24. DLTDS文

データセットあるいはデータセットのメンバーを削除します。

使用法

[図 2.23] DLTDS文

dlt ds'stmt



項目	説明
dsname	データセット名を指定します。PDSのメンバーを削除するときは、メンバー名を括弧で囲んで指定します。

例

以下は、DLTDS文の使用例です。


```
DLTDS 'A.PDS(MEMBER1)'
```

2.25. DLTFILE文

データセットあるいはデータセットのメンバーを削除したり、データセットをカタログから削除します。

使用法

[図 2.24] DLTFILE文



項目	説明
dsname	データセット名を指定します。PDSのメンバーを削除するときは、メンバー名を括弧で囲んで指定します。
mpassword	GEMファイル・メンバーのパスワードを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
volume	データセットが含まれているボリュームのシリアル番号を指定します。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
NOALIAS	指定したメンバーのみ削除します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: N)
ALIAS	指定したメンバーのエイリアスも削除します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: A)
CATALOG	カタログ情報のみ削除します。(略語: C)
MPASSWORD	GEMファイル・メンバーのパスワードを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: M)
VOLUME	データセットが含まれているボリュームのシリアル番号を指定します。(略語: V)

例

以下は、DLTFILE文の使用例です。

```
DLTFILE 'USER001.SEQ.FILE'
```

2.26. DLTFPD文

フロッピーディスクのファイルを削除します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

使用法

[図 2.25] DLTFPD文

dltfpd stmt


→ DLTFPD → parameters →

2.27. DLTJOB文

実行中のジョブを停止し、実行待ちのジョブはキャンセルします。また、JOBQから該当するジョブを削除します。

使用法

[図 2.26] DLTJOB文



項目	説明
jobname	指定したジョブ名を持つジョブをJOBQから削除します。アスタリスク(*)を使用した場合は、ジョブ名に関係なくJOBQから削除します。
jobcode	指定したジョブ・コードを持つジョブをJOBQから削除します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
user	指定したユーザーが所有するジョブをJOBQから削除します。アスタリスク(*)を使用した場合は、ジョブの所有者に関係なくJOBQから削除します。

項目	説明
class	指定した出力クラスに含まれているジョブをJOBQから削除します。
ogroup	指定した出力ジョブ・グループに含まれているジョブをJOBQから削除します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
jgroup	指定したジョブ・グループに含まれているジョブをJOBQから削除します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
JOB CODE	指定したジョブ・コードを持つジョブをJOBQから削除します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
USER	指定したユーザーが所有するジョブをJOBQから削除します。アスタリスク(*)を使用した場合は、ジョブの所有者に関係なくJOBQから削除します。
CLASS	指定した出力クラスに含まれているジョブをJOBQから削除します。
OGROUP	指定した出力ジョブ・グループに含まれているジョブをJOBQから削除します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
JGROUP	指定したジョブ・グループに含まれているジョブをJOBQから削除します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
IN	実行待ちのジョブのみ削除します。
EXEC	実行中のジョブのみ削除します。
OUT	出力待ちのジョブのみ削除します。
STEP	現在のジョブ・ステップのみ削除します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
NOSTEP	ジョブ全体を削除します。

例

以下は、DLTJOB文の使用例です。

```
DLTJOB JOBA USER(USER01) EXEC
```


2.28. DROP文

監視中の特定のイベントへの監視を解除します。


使用法

[図 2.27] DROP文


drop stmt




drop qual




drop readyjobname




drop endjobname




drop msgid




drop system




drop`userevent




drop`dataset



drop`mount



drop`sysout



項目	説明
message	メッセージ出力への監視を解除します。指定した文字列とメッセージの先頭が一致すれば対象となります。「%.文字列」形式で指定した場合は、メッセージの中間部分が文字列と一致すれば対象となります。
readyjobname	ジョブの開始への監視を解除します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
endjobname	ジョブの終了への監視を解除します。
msgid	特定の識別番号を持つメッセージへの監視を解除します。
system	システム・イベントの発生への監視を解除します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
userevent	ユーザー・イベントの発生への監視を解除します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
dataset	データセットの作成への監視を解除します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
mount	ボリュームのマウントへの監視を解除します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
sysout	ジョブの出力終了への監視を解除します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
MESSAGE	メッセージの出力への監視を解除します。
READYJOBNAME	ジョブの開始への監視を解除します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
ENDJOBNAME	ジョブの終了への監視を解除します。
MSGID	特定の識別番号を持つメッセージの出力への監視を解除します。
SYSTEM	システム・イベントの発生への監視を解除します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
USEREVENT	ユーザー・イベントの発生への監視を解除します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
DATASET	データセットの作成への監視を解除します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
MOUNT	ボリュームのマウントへの監視を解除します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
SYSOUT	ジョブの出力終了への監視を解除します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

例

以下は、DROP文の使用例です。

```
DROP ENDJOBNAME(JOBA JOBB)
```

2.29. DSN文

新しいDSN(DB2 Command Processor)セッションを開始します。

参考

DSN文の詳細については、『OpenFrame ユーティリティリファレンスガイド』の「4.8 IKJEFT01」の「4.8.2 コマンド設定」を参照してください。


2.30. EVENT文

特定のイベントへの監視を開始します。イベントの発生履歴は内部に保存されます。STACKオペランドを指定すると、イベントの発生履歴を保存しておくことができます。以降、同じイベントに対してWAIT文を実行すると、当該イベントが発生するまで待機します。


使用法

[図 2.28] EVENT文


event 'stmt




event 'qual




event 'readyjobname




event 'endjobname




event`msgid




event`system




event`userevent




event`dataset




event`mount



event`sysout



event`stack



項目	説明
message	特定のメッセージの出力を監視します。指定した文字列とメッセージの先頭が一致すれば対象となります。「%.文字列」形式で指定した場合は、メッセージの中間部分が一致すれば対象となります。
readyjobname	特定のジョブの開始を監視します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
endjobname	特定のジョブの終了を監視します。
msgid	特定の識別番号を持つメッセージの出力を監視します。

項目	説明
system	特定のシステム・イベントの発生を監視します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
userevent	特定のユーザー・イベントの発生を監視します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
dataset	特定のデータセットの作成を監視します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
mount	特定のボリュームのマウントを監視します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
sysout	特定のジョブの出力終了を監視します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
MESSAGE	特定のメッセージの出力を監視します。
READYJOBNAME	特定のジョブの開始を監視します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
ENDJOBNAME	特定のジョブの終了を監視します。(略語: END)
MSGID	特定の識別番号を持つメッセージの出力を監視します。
SYSTEM	特定のシステム・イベントの発生を監視します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
USEREVENT	特定のユーザー・イベントの発生を監視します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
DATASET	特定のデータセットの作成を監視します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
MOUNT	特定のボリュームのマウントを監視します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
SYSOUT	特定のジョブの出力終了を監視します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
STACK	イベントの発生時、その発生履歴を処理する方法を指定します。 – NO : イベントが発生したら、そのイベントへの監視を解除します。 – YES : イベントが発生するたびに発生履歴を保存します。

例

以下は、EVENT文の使用例です。

```
EVENT ENDJOBNAME(JOBA JOBB) STACK(YES)
```


2.31. EXCCL文

コマンド・プロシージャを呼び出します。


使用法

[図 2.29] EXCCL文


exccl'stmt




exccl'qual




exccl'caps




exccl'direct



exccl'msgclass



exccl'slang



項目	説明
member	コマンド・プロシージャが保存されているメンバー名を指定します。
pdsname	コマンド・プロシージャが保存されているPDSの名前を指定します。
param	コマンド・プロシージャ内のPROC文で定義されている記号パラメータに渡す文字列を指定します。
jobname	コマンド・プロシージャをバッチ環境で実行する場合のジョブ名を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
account	コマンド・プロシージャをバッチ環境で実行する場合のアカウント名を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
region	コマンド・プロシージャをバッチ環境で実行する場合のメモリ使用量を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
time	コマンド・プロシージャをバッチ環境で実行する場合のジョブの終了時間を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
spoolprty	コマンド・プロシージャをバッチ環境で実行する場合のジョブの出力優先順位を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
execprty	コマンド・プロシージャをバッチ環境で実行する場合のジョブの実行優先順位を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
jobgroup	コマンド・プロシージャをバッチ環境で実行する場合のジョブのグループ名を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
date	コマンド・プロシージャをバッチ環境で実行する場合、アプリケーション・プログラムのリストをプリンターで出力する日付を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
ogroup	出力ジョブのグループ名を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
msgclass	コマンド・プロシージャをバッチ環境で実行する場合の出力クラスを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
FILE	コマンド・プロシージャが保存されているPDSの名前を指定します。(略語: F)
PARAM	コマンド・プロシージャ内のPROC文で定義されている記号パラメータに渡す文字列を指定します。(略語: P)

オペランド	説明
JOBNAME	コマンド・プロシージャをバッチ環境で実行する場合のジョブ名を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
ACCOUNT	コマンド・プロシージャをバッチ環境で実行する場合のアカウント名を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
REGION	コマンド・プロシージャをバッチ環境で実行する場合のメモリ使用量を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
TIME	コマンド・プロシージャをバッチ環境で実行する場合のジョブの終了時間を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
SPOOLPRTY	コマンド・プロシージャをバッチ環境で実行する場合のジョブの出力優先順位を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
EXECPTY	コマンド・プロシージャをバッチ環境で実行する場合のジョブの実行優先順位を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
JOBGROUP	コマンド・プロシージャをバッチ環境で実行する場合のジョブのグループ名を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
DATE	コマンド・プロシージャをバッチ環境で実行する場合、アプリケーション・プログラムのリストをプリンターで出力する日付を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
OGROUP	出力ジョブのグループ名を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
CAPS	パラメータ・リストを大文字に変換します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
ASIS	パラメータ・リストを大文字に変換しません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
DIRECT	コマンド・プロシージャを直接実行します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
INDIRECT	コマンド・プロシージャをバッチ環境で実行します(略語: IND)。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
MSGCLASS	コマンド・プロシージャをバッチ環境で実行する場合の出力クラスを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
NOMSGCLASS	コマンド・プロシージャをバッチ環境で実行する場合の出力クラスを指定しません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
SLANG	コマンド・プロシージャをバッチ環境で実行する場合の出力メッセージの言語を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

例

以下は、EXCCL文の使用例です。


```
EXCCL EX1 FILE('SYS1.PROCLIB') PARAM(''ABC'')
```

2.32. EXCEFI文


PSAMマップを使って画面を処理します。画面の入力フィールドから入力値を受け取り、その受け取った値はCLISTにより処理されます。

使用法

[図 2.30] EXCEFI文



EXCEFIでは、以下のメイン・パラメータを使用して画面の処理を行います。




項目	説明
INIT	画面処理のための環境および変数を初期化します。
OPEN	初期化された値で画面処理を行います。
PUT	CLISTで宣言された値を指定された変数に割り当てます。
WRITE	指定された画面と変数を出力フィールドに出力します。
READ	画面を介して入力フィールドに入力された値を読み込みます。

項目	説明
GET	入力された値をCLISTの指定変数に割り当てます。
CLOSE	画面処理を終了します。
END	画面処理のための環境および変数をメモリからクリアします。

以下は、各パラメータの使用法とオペランドについての説明です。

● INIT

excefi'init



項目	説明
var_name	項目の変数名を指定します。

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
MESSAGE	メッセージの戻り値を保存します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: M)
DIRECT NODIRECT	– DIRECT : 画面の出力機能が呼び出された時点で画面を出力します。 – NODIRECT : 画面の入力機能が呼び出される時点まで画面を出力しません。 省略可能です。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
MENU	出力するマップファイルが割り当てられたDD名を指定します。省略可能です。

● OPEN

excefi'open

→ OPEN → ddname → MESSAGE(var_name) →

項目	説明
ddname	出力するマップファイルが割り当てられたDD名を指定します。


項目	説明
var_name	項目の変数名を指定します。

以下は、オペランドについての説明です。


オペランド	説明
MESSAGE	メッセージの戻り値を保存します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: M)

● PUT

excefi put



excefi put var




項目	説明
ddname	出力するマップファイルが割り当てられたDD名を指定します。
menu_name	出力するマップファイル名を指定します。
var_name	項目の変数名を指定します。

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
MESSAGE	メッセージの戻り値を保存します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: M)
VAR	画面の入出力フィールドに対する変数名を指定します。

● WRITE

excefi write



項目	説明
ddname	出力するマップファイルが割り当てられたDD名を指定します。
menu_name	出力するマップファイル名を指定します。


項目	説明
var_name	項目の変数名を指定します。

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
MESSAGE	メッセージの戻り値を保存します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: M)

● READ

excefi`read




項目	説明
ddname	出力するマップファイルが割り当てられたDD名を指定します。
menu_name	出力するマップファイル名を指定します。
var_name	項目の変数名を指定します。

以下は、オペランドについての説明です。


オペランド	説明
AID	ファンクションキーの入力を処理します。
MESSAGE	メッセージの戻り値を保存します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: M)

● GET

excefi`get



excefi`get`var



項目	説明
ddname	出力するマップファイルが割り当てられたDD名を指定します。

項目	説明
menu_name	出力するマップファイル名を指定します。
var_name	項目の変数名を指定します。

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
MESSAGE	メッセージの戻り値を保存します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: M)
VAR	画面を介して入力された値を返す変数名を指定します。

● CLOSE

excefi`close

→ CLOSE → ddname → MESSAGE(var_name) →

項目	説明
ddname	終了するマップファイルが割り当てられたDD名を指定します。
var_name	項目の変数名を指定します。

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
MESSAGE	メッセージの戻り値を保存します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: M)

● END

excefi`end

→ END → MESSAGE(var_name) →

項目	説明
var_name	項目の変数名を指定します。

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
MESSAGE	メッセージの戻り値を保存します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: M)

例

以下は、EXCEFI文の使用例です。

```
EXCEFI INIT MESSAGE(INM) DIRECT MENU(FGIFMT)
EXCEFI OPEN FGIFMT MESSAGE(INM)
EXCEFI PUT FGIFMT TMENU M(INM) VAR(NINUSI,KENSYU)
EXCEFI WRITE FGIFMT TMENU M(INM)
EXCEFI READ FGIFMT TMENU AID M(INM)
EXCEFI GET FGIFMT TMENU M(INM) VAR(NINUSI,KENSYU)
EXCEFI CLOSE FGIFMT MESSAGE(INM)
EXCEFI END MESSAGE(INM)
```


2.33. EXCEFW文

PSAMマップを使って画面を処理します。入力値はPSAMマップに返され、その入力値に応じて他のマップを出力するか、CLISTを実行するか、あるいはCOBOLプログラムなどを実行します。


使用法

[図 2.31] EXCEFW文


excefw stmt




excefw'qual




excefw'direct




excefw'test




excefw'comp



excefw'disp



excefw'trace



項目	説明
dsname	画面に表示するPSAMマップ名を指定します。
param	OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
ped_name	OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
apg_name	OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
dir_id	OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
PED	OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
APG	OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
DID	OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
RDBII	OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
SEARCH	OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
DIRECT	OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
NODIRECT	OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
LOG	OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
APLTEST	OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
COMP	OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
NOCOMP	OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
DISP	OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
NODISP	OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
TRACE	OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
NOTRACE	OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

例

以下は、EXCEFW文の使用例です。


```
EXCEFW GCMENU
```

2.34. EXCPGM文

アプリケーション・プログラムや動的ライブラリを実行します。プログラムの終了コードがEXCPGMコマンドのリターンコードに設定されます。

使用法

[図 2.32] EXCPGM文



項目	説明
member	外部プログラムが保存されているメンバー名を指定します。
param	プログラムに渡すパラメータ値を指定します。
pdsname	外部プログラムが保存されているPDSの名前を指定します。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
FILE	外部プログラムが保存されているPDSの名前を指定します。(略語: F)
CAPS	パラメータのリストを大文字に変換します。
ASIS	パラメータのリストを大文字に変換しません。

例

以下は、EXCPGM文の使用例です。


```
EXCPGM JLAASSY '12,ALL' FILE(SYS1.LINKLIB) ASIS
```

2.35. EXEC文

コマンド・プロシーjaを呼び出します。

使用法

[図 2.33] EXEC文



項目	説明
dataset	コマンド・プロシーjaのデータセット名を指定します。
value	記号パラメータの値を指定します。複数の値を指定する場合は、引用符(')で値全体を囲みます。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
NOLIST	コマンドを表示しません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。 (略語: NOL)
LIST	コマンドを表示します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: L)
NOPROMPT	ターミナル・プロンプトを使用しません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: NOP)
PROMPT	ターミナル・プロンプトを使用します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: P)

例

以下は、EXEC文の使用例です。

```
EXEC 'TS01.EX1.CLIST' 'ABC'
```

2.36. FEXPORT文

以下は、FEXPORT文の実行プロセスです。

1. fexportを実行します。fexportはアプリケーション・プログラムまたはシェルスクリプトであり、以下のようなパラメータと一緒に実行されます。

```
fexport [現在接続されている端末名] [一時ファイル名] [パラメータ・ファイル名] [順番]
```

fexportによって作成される一時ファイル名は以下の形式で保存されます。


```
FEXPORT_[現在接続されている端末名][データセット名][現在時刻]
```

2. 一時ファイルの内容をデータセットに記録します。


使用法

[図 2.34] FEXPORT文


fexport stmt




fexport qual




replace add




using



operate nooperate



plist



項目	説明
dsname	データセット名を指定します。
using_filename	fexportの3番目のパラメータです。 ファイルのパスは、OpenFrame環境設定のtsoサブジェクト、 COMMON セクションの PLF_DIRECTORY キーのVALUE項目を参照してください。
section	fexportの4番目のパラメータです。
plist_parameters	PLISTパラメータには、USINGで指定したファイルに記述されるパラメータを記述します。パラメータはコンマで区切ります。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
REPLACE	既存のデータセットを一時ファイルのデータで置き換えます。(略語: R)

オペランド	説明
ADD	一時ファイルのデータを既存のデータセットに追加します。(略語: A)
USING	パラメータ・ファイル名と順番を指定します。 指定されていない場合は、OpenFrame環境設定の tso サブジェクト、 COMMON セクションの DEFAULT_FEXPORT_PLF キーのVALUE項目を参照してください。(略語: U)
PLIST	USINGを指定していない場合、PLISTオペランドでパラメータを直接記述することができます。
OPERATE	パラメータ・ファイルを変更します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: O)
NOOPERATE	パラメータ・ファイルを変更しません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: N)

例

以下は、FEXPORT文の使用例です。

```
FEXPORT MY.DATA ADD USING(PARMLIST 1)
```

2.37. FETCH文

アプリケーション・プログラムやシステム・ユーティリティ、動的ライブラリを実行します。プログラムの終了コードがFETCHコマンドのリターンコードに設定されます。FETCHコマンドは、MVSのISPFサービスを利用してCLISTを実行する場合にのみ動作し、TSOバッチ・モードでは動作しません。

使用法

[図 2.35] FETCH文

fetch 'stmt

→ FETCH → member →

項目	説明
member	実行するアプリケーション・プログラムやユーティリティ、動的ライブラリの名前を指定します。

例

以下は、FETCH文の使用例です。

```
ALLOC FI(SORTIN) DA('TEST.FETCH.SDS01') SHR
ALLOC FI(SORTOUT) DA('TEST.FETCH.SDS02') NEW CATALOG
ALLOC FI(SYSIN) DA('SYS1.PARMLIB(SORTCOMP)') SHR
ALLOC FI(SYSPRINT) DA('TEST.FETCH.OUTPUT01') SHR
FETCH SORT
FREE FI(SORTOUT SORTIN SYSPRINT SYSIN)
```

2.38. FIMPORT文

fimportを実行します。

以下は、FIMPORT文の実行プロセスです。

1. データセットの内容を一時ファイルに記録します。一時ファイル名は以下の形式で保存されます。

```
FIMPORT_[現在接続されている端末名]_[データセット名]_[現在時刻]
```


2. fimportを実行します。fimportはアプリケーション・プログラムまたはシェルスクリプトであり、以下のようなパラメータと一緒に実行されます。

```
fimport [現在接続されている端末名] [一時ファイル名] [パラメータ・ファイル名] [順番]
```


使用法

[図 2.36] FIMPORT文


fimport`stmt`




using



operate`nooperate`



plist



項目	説明
dsname	データセット名を指定します。
using_filename	fexportの3番目のパラメータです。 ファイルのパスは、OpenFrame環境設定の tso サブジェクト、 COMMON セクションの PLF_DIRECTORY キーのVALUE項目を参照してください。
section	fimportの4番目のパラメータです。
plist_parameters	PLISTパラメータには、USINGで指定したファイルに記述されるパラメータを記述します。パラメータはコンマで区切ります。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
USING	パラメータ・ファイル名と順番を指定します。 指定されていない場合は、OpenFrame環境設定の tso サブジェクト、 COMMON セクションの DEFAULT_FIMPORT_PLF キーのVALUE項目を参照してください。(略語: U)
PLIST	USINGを指定していない場合、PLISTオペランドでパラメータを直接記述することができます。
OPERATE	パラメータ・ファイルを変更します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: O)
NOOPERATE	パラメータ・ファイルを変更しません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: N)

例

以下は、FIMPORT文の使用例です。

```
FIMPORT MY.DATA USING(PARMLIST 1)
```


2.39. FREE文

ALLOCATE文とATTRIB文などで割り当てられたデータセットを解放します。


使用法

[図 2.37] FREE文


free`stmt



free`object



free 'qual



項目	説明
dsname	データセット名を指定します。
ddname	DD名を指定します。
listname	ATTRIBコマンドで定義された属性リスト名を指定します。
destination	SYSOUTデータセットの出力先を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
sysout_class	SYSOUTデータセットの出力クラスを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
DSNAME	指定された名前のデータセットを解放します。(略語: DS)
DATASET	指定された名前のデータセットを解放します。(略語: DA)
DDNAME	指定されたDD名のデータセットを解放します。(略語: DDN, DD)
FILE	指定されたDD名のデータセットを解放します。(略語: FI, F)
ATTRLIST	ATTRIBコマンドで定義された属性リストを削除します。(略語: ATTR, AT, A)
ALL	割り当てられたデータセットをすべて解放します。(略語: AL)
HOLD	SYSOUTデータセットを出力保留状態にします。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: H)

オペランド	説明
NOHOLD	SYSOUTデータセットを出力保留状態にしません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: N)
DEST	SYSOUTデータセットの出力先を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: DES)
SYSOUT	SYSOUTデータセットの出力クラスを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: S)
KEEP	データセットを保存します。(略語: K)
DELETE	データセットを削除します。(略語: DEL)
CATALOG	データセットをカタログに追加します。カタログを参照してデータセットを割り当てた場合、再度カタログに追加します。(略語: C)
UNCATALOG	データセットを保存しますが、カタログからは削除します。(略語: U)

例

以下は、FREE文の使用例です。

```
FREE DA(FILE1.ASM)
```


2.40. FREFILE文

ASCFILE文やDFNFATR文などで割り当てられたデータセットを解放します。


使用法

[図 2.38] FREFILE文


frefile stmt



frefile 'object



frefile 'qual



項目	説明
ddname	DD名を指定します。
dsname	データセット名を指定します。
listname	DFNFATRコマンドで定義された属性リスト名を指定します。
sysout_class	SYSOUTデータセットの出力クラスを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
ALL	割り当てられたデータセットをすべて解放します。
DDNAME	指定されたDD名のデータセットを解放します。(略語: DDN)
DSNAME	指定された名前のデータセットを解放します。
ATTRLIST	DFNFATRコマンドで定義された属性リストを削除します。
SYSOUT	SYSOUTデータセットの出力クラスを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド	説明
KEEP	データセットを保存します。
DELETE	データセットを削除します。
CATALOG	データセットをカタログに追加します。カタログを参照してデータセットを割り当てた場合、再度カタログに追加します。
UNCATALOG	データセットを保存しますが、カタログからは削除します。

例

以下は、FREFILE文の使用例です。


```
FREFILE DDNAME(INDD)
```

2.41. INANET文

指定したワークステーションを無効にします。

使用法

[図 2.39] INANET文



項目	説明
id	無効にするワークステーション名です。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
ID	無効にするワークステーションを指定します。
OPT	無効にする方法を指定します。OpenFrameでは、Fへの動作のみ対応しており、それ以外は構文エラーのみチェックします。

例

以下は、INANET文の使用例です。

```
INANET ID(OIVPWS01)
INANET ID(OIVPWS01) OPT(F)
```

2.42. INTFPD文

フロッピーディスクを初期化します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

使用法

[図 2.40] INTFPD文

intfpd'stmt

→ INTFPD → parameters →

2.43. INTTAP文

テープ・ボリュームを初期化します。


使用法

[図 2.41] INTTAP文

inttap'stmt

→ INTTAP → inttap_qual →
 , ←

inttap qual



項目	説明
volume	初期化するボリュームのシリアル番号を指定します。
unit	テープ装置名を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
den	初期化するボリュームの記録密度を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
owner	ボリューム・ラベルに所有者を設定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
VOLUME	初期化するボリュームのシリアル番号を指定します。
NL	ラベルのない形式で初期化します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
UNIT	テープ装置名を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
DEN	初期化するボリュームの記録密度を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
COMPRESS	圧縮メディア・フォーマットを行います。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド	説明
AUTOMNT	テープ・ボリュームを初期化した後、テープをマウント状態にしておきます。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
OWNER	ボリューム・ラベルの所有者を設定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
ERASE	初期化の前にボリューム全体を削除します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

例

以下は、INTTAPの使用例です。

```
INTTAP VOLUME(VOL1)
```


2.44. LIBRARY文

ジョブ・ライブラリで使用するライブラリ・データセット(PDS)を登録または解放します。


使用法

[図 2.42] LIBRARY文

library'stmt



library'qual



項目	説明
pdsname	PDS名を指定します。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
ADD	ジョブ・ライブラリのデータセットを追加します。ADDとDELETEオペランドが省略された場合は、既に登録されているデータセットをすべて解放した後、ジョブ・ライブラリにデータセットを登録します。(略語: A)
TOP	ジョブ・ライブラリの先頭にデータセットを追加します。TOPとBOTTOMを省略した場合は、TOPが指定されたように動作します。(略語: T)
BOTTOM	ジョブ・ライブラリの末尾にデータセットを追加します。(略語: B)
DELETE	ジョブ・ライブラリからデータセットを解放します。(略語: D)
LIST	現在有効なジョブ・ライブラリのデータセットを表示します。
PUSH	ジョブ・ライブラリの先頭にデータセットを追加します。(略語: PU)
POP	ジョブ・ライブラリからデータセットを解放します。(略語: PO)

例

以下は、LIBRARY文の使用例です。

```
LIBRARY (LIB1.LOAD,LIB2.LOAD)
```


2.45. LISTCAT文

カタログに定義されている項目の名前と関連情報を出力します。


使用法

[図 2.43] LISTCAT文


listcat'stmt



listcat qual



entries'level



項目	説明
catalog	表示する項目が登録されているカタログを指定します。
outfile	出力データセットを指定します。

項目	説明
creation	指定された日付より前に作成した項目を表示します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
expiration	指定日が過ぎて有効期限に達している項目を表示します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
file	ボリュームを定義したDD名を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
entry	表示する項目名を指定します。
level	表示する項目名のレベルを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
CATALOG	表示する項目が登録されているカタログを指定します。(略語: CAT)
OUTFILE	出力データセットを指定します。(略語: OFILE)
ENTRIES	表示する項目名を指定します。(略語: ENT)
DSNAME	表示する項目名を指定します。(略語: DS)
DATASET	表示する項目名を指定します。
LEVEL	表示する項目名のレベルを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: LVL)
CREATION	指定された日付より前に作成した項目を表示します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: CREAT)
EXPIRATION	指定日が過ぎて有効期限に達している項目を表示します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: EXPIR)
NOTUSABLE	使用できない項目を表示します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: NUS)
CLUSTER	クラスターを表示します。(略語: CL)
DATA	データの構成要素を表示します。
INDEX	索引の構成要素を表示します。(略語: IX)
ALIAS	エイリアスを表示します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド	説明
SPACE	カタログに定義されているデータ・スペースを含むボリューム項目を表示します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: SPC)
NONVSAM	非VSAMのデータセットを表示します。(略語: NVSAM)
USERCATALOG	ユーザー・カタログを表示します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: UCAT)
GENERATIONDATA GROUP	世代別データ・グループを表示します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: GDG)
PAGESPACE	ページ・スペースを表示します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: PGSPC)
ALTERNATEINDEX	代替索引クラスターを表示します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: AIX)
PATH	パスを表示します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
ALL	すべての情報を表示します。
NAME	項目名を表示します。
HISTORY	項目名、所有者の識別名、作成日、満了日を表示します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: HIST)
VOLUME	項目名、項目のタイプ、割り当てられた装置のタイプ、ボリュームのシリアル番号を表示します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: VOL)
ALLOCATION	ボリューム情報および割り当てに関する情報を表示します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: ALLOC)
FILE	ボリュームを定義したDD名を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
SUMMARY	データセット名、タイプ、日付などを表示します。(略語: SUM)

例

以下は、LISTCAT文の使用例です。


```
LISTCAT CATALOG('SYS1.MASTER.ICFCAT'),ENTRIES('SYS1.JCLLIB')
```

2.46. LOGOFF文

TSOセッションを終了します。

使用法

[図 2.44] LOGOFF文



オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
DISCONNECT	接続を切断します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: D)
HOLD	接続を維持します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: H)

例

以下は、LOGOFF文の使用例です。


```
LOGOFF
```

2.47. LPALLOC文


SYSOUTデータセットを割り当てて、プリンターの出力情報を設定します。

使用法


[図 2.45] LPALLOC文




lppalloc'qual




lppalloc'chars




lpalloc 'groupvalue




lpalloc 'landscape




lpalloc 'lineprinter




lpalloc 'portrait




lpalloc 'lzoom




lpalloc 'pzoom




lpalloc 'original




lpalloc 'layout




lppalloc 'bind




lppalloc 'side




lppalloc 'prtarea




lppalloc 'hopper



lppalloc 'stacker



lppalloc 'prtype



項目	説明
ddname	SYSOUTデータセットのDD名を指定します。
sysout	SYSOUTデータセットの出力クラスを指定します。
attr_list	使用する属性リスト名を指定します。

項目	説明
code	用紙の書式番号を指定します。
fcb	用紙制御するイメージの識別名を指定します。
copies	コピー回数を指定します。
ucs	文字セットの識別名を指定します。
pgm	出力プログラム名を指定します。
overlayname	フォーム・オーバーレイ・モジュールの識別名を指定します。
flashcount	フォーム・オーバーレイ・パターンのコピー部数を指定します。
outlim	出力する論理レコード数の上限値を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
dest	SYSOUTデータセットの出力先を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
modify	修正するコピー・モジュールの識別名を指定します。
modtrc	修正されたデータを印刷する際に使用するテーブル参照番号を指定します。
cs	文字配列テーブルと追加文字セットの識別名を指定します。
group	ページ単位のコピー回数を指定します。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。


オペランド	説明
REUSE	データセットが既に割り当てられている場合、解放後に再度割り当てます。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: REU, R)
SYSOUT	SYSOUTデータセットの出力クラスを指定します。(略語: SY)
USING	使用する属性リスト名を指定します。(略語: US)
CODE	用紙の書式番号を指定します。(略語: COD)
FCB	用紙制御するイメージの識別名を指定します。(略語: FC)
COPIES	コピー回数を指定します。(略語: COP)
UCS	文字セットの識別名を指定します。(略語: UC)
PGM	出力プログラム名を指定します。(略語: P)
OVERLAYNAME	フォーム・オーバーレイ・モジュールの識別名を指定します。(略語: OV)
FLASHCOUNT	フォーム・オーバーレイ・パターンのコピー部数を指定します。(略語: FL)

オペランド	説明
OUTLIM	出力する論理レコード数の上限値を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: OU)
DEST	SYSOUTデータセットの出力先を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: D)
HOLD	データセットの解放時にそのデータセットを出力保留キューに登録します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: H)
NOHOLD	データセットの解放時にそのデータセットを出力保留キューに登録しません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: NOH)
BURST	印刷済みの出力用紙をBTSに入れます。(略語: BU)
NOBURST	印刷済みの出力用紙をCFSに入れます。(略語: NOB)
MODIFY	修正されたコピー・モジュールの識別名を指定します。(略語: MODI)
MODTRC	修正されたデータを印刷する際に使用するテーブルの参照番号を指定します。(略語: MODT)
CHARS	文字配列テーブルと追加文字セットの識別名を指定します。(略語: CH)
GROUPVALUE	ページ単位のコピー回数を指定します。(略語: G)
LANDSCAPE	SYSOUTデータセットに対し、OPR(オフィス・プリンター)の属性のうち、横書式モードで印刷します。(略語: LA) – A3 : A3サイズ of 用紙を使用します。 – A4 : A4サイズ of 用紙を使用します。 – A5 : A5サイズ of 用紙を使用します。 – B4 : B4サイズ of 用紙を使用します。 – B5 : B5サイズ of 用紙を使用します。 – LTR : 封筒サイズ of 用紙を使用します。(略語: L)
LINEPRINTER	SYSOUTデータセットに対し、OPR(オフィス・プリンター)の属性のうち、LP(ライン・プリンター)モードで印刷します。(略語: LI) – A4 : A4サイズ of 用紙を使用します。(略語: A) – B4 : B4サイズ of 用紙を使用します。(略語: B) – LTR : 封筒サイズ of 用紙を使用します。(略語: L)
PORTRAIT	SYSOUTデータセットに対し、OPR(オフィス・プリンター)の属性のうち、縦書式モードで印刷します。(略語: PO) – A3 : A3サイズ of 用紙を使用します。


オペランド	説明
	– A4 : A4サイズ of 用紙を使用します。 – A5 : A5サイズ of 用紙を使用します。 – B4 : B4サイズ of 用紙を使用します。 – B5 : B5サイズ of 用紙を使用します。 – LTR : 封筒サイズ of 用紙を使用します。(略語: L)
LZOOM	SYSOUTデータセットに対し、OPR(オフィス・プリンター)の属性のうち、横書式モードで80%に縮小して印刷します。(略語: LZ) – A4 : A4サイズ of 用紙を使用します。 – A5 : A5サイズ of 用紙を使用します。 – B4 : B4サイズ of 用紙を使用します。 – B5 : B5サイズ of 用紙を使用します。 – LTR : 封筒サイズ of 用紙を使用します。(略語: L)
PZOOM	SYSOUTデータセットに対し、OPR(オフィス・プリンター)の属性のうち、縦書式モードで80%に縮小して印刷します。(略語: PZ) – A4 : A4サイズ of 用紙を使用します。 – A5 : A5サイズ of 用紙を使用します。 – B4 : B4サイズ of 用紙を使用します。 – B5 : B5サイズ of 用紙を使用します。 – LTR : 封筒サイズ of 用紙を使用します。(略語: L)
ORIGINAL	プログラムに設計済みの出力帳票のサイズを指定します。(略語: OR) – A0 : A0サイズに設計された出力帳票です。 – A1 : A1サイズに設計された出力帳票です。 – A2 : A2サイズに設計された出力帳票です。 – A3 : A3サイズに設計された出力帳票です。 – A4 : A4サイズに設計された出力帳票です。 – A5 : A5サイズに設計された出力帳票です。 – B1 : B1サイズに設計された出力帳票です。 – B2 : B2サイズに設計された出力帳票です。 – B3 : B3サイズに設計された出力帳票です。

オペランド	説明
	– B4 : B4サイズに設計された出力帳票です。 – B5 : B5サイズに設計された出力帳票です。 – LP : ライン・プリンターのサイズに設計された出力帳票です。 – LTR : 封筒サイズに設計された出力帳票です。
LAYOUT	用紙1枚に配置される出カスライドのページ数を指定します。(略語: LAY) – 1 : 用紙1枚に出カスライド1ページを配置します。 – 2 : 用紙1枚に出カスライド2ページを配置します。 – 4 : 用紙1枚に出カスライド4ページを配置します。 – 8 : 用紙1枚に出カスライド8ページを配置します。
BIND	用紙をバインドする位置を指定します。(略語: BI) – LEFT : 左綴じでバインドします。(略語: LE) – RIGHT : 右綴じでバインドします。(略語: R) – UPPER : 上綴じでバインドします。(略語: U) – LOWER : 下綴じでバインドします。(略語: LO)
SIDE	印刷したい用紙の面を指定します。(略語: SI) – BOTH : 両面印刷を行います。(略語: B) – FRONT : 片面印刷を行います。(略語: F)
PRTAREA	印字不可領域の有無を指定します。(略語: PR) – LIMIT : 印字不可領域を設定します。(略語: L) – NOLIMIT : 印字不可領域を設定しません。(略語: N)
HOPPER	給紙口の位置を指定します。(略語: HOP) – PRIME : 用紙によって給紙口1、または給紙口2を使用します。 – PRIME1 : 給紙口1(上部の大容量の給紙口)を使用します。 – PRIME2 : 給紙口2(下部の大容量の給紙口)を使用します。 – SECOND : サブの給紙口を使用します。(略語: S)
STACKER	排紙口を指定します。(略語: ST) – PRIME : 用紙によって排紙口1、または排紙口2を使用します。 – PRIME1 : 排紙口1(上部の大容量の排紙口)を使用します。


lstfile 'qual




lstfile 'data




lstfile 'sysprint




lstfile 'title




lstfile 'hex




lstfile 'number



lstfile 'nfield



lstfile 'truncate



項目	説明
dsname	指定したデータセットの内容または属性を出力します。PDSのメンバーを指定する場合は、PDS名の後ろにメンバー名を括弧で囲んで指定します。
level	GEMファイルのメンバー・レベルを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
pos	絶対行の番号を指定した場合、出力するデータセットの行番号の位置を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

項目	説明
len	絶対行の番号を指定した場合、出力するデータセットの行番号の長さを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
lcount	1ページに出力される行数を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
ccount	1行に出力される桁数を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
mpassword	GEMファイル・メンバーのパスワードを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
fpassword	データセットのパスワードを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
volume	データセットが存在するボリュームのシリアル番号を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
sysprint	データセットの内容または属性を指定した出力クラスでスプールに出力します。
pddname	指定したDD名を持つデータセットにデータセットの内容または属性を出力します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
title	出力リストの各ページの上部にタイトルを出力します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
ntitle	出力リストの各ページの上部に日本語のタイトルを出力します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
r_start	指定した相対行番号から出力を開始します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
r_end	指定した相対行番号まで出力します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
a_start	指定した絶対行番号から出力を開始します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
a_end	指定した絶対行番号まで出力します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
LEVEL	GEMファイルのメンバー・レベルを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: LE)
SFIELD	絶対行番号を指定した場合、出力するデータセットの行番号の位置と長さを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: SF)
LCOUNT	1ページに出力される行数を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: LC)
CCOUNT	1行に出力される桁数を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: C)
MPASSWORD	GEMファイル・メンバーのパスワードを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: M)
HOLD	SYSPRINTオペランドが存在する場合、出力を保留状態にします。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: HO)
FPASSWORD	データセットのパスワードを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: F)
VOLUME	データセットが存在するボリュームのシリアル番号を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: V)
DATA	データセットの内容を出力します。(略語: D)
ATTRIBUTE	データセットの属性を出力します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: AT)
SYSPRINT	データセットの内容または属性をスプールに出力します。(略語: SY)
PDDNAME	データセットの内容または属性をデータセットに出力します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: P)
TITLE	出力リストの各ページの上部にタイトルを出力します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: TI)
NTITLE	出力リストの各ページの上部に日本語のタイトルを出力します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: NT)
NOTITLE	出力リストの各ページの上部にタイトルを出力しません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: NOTI)
EBCDIC	データセットの内容をそのまま出力します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: E)
HEXADECIMAL	データセットの内容を16進数で出力します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: HE)
RNUMBER	指定した相対行番号の範囲のみ出力します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: R)

オペランド	説明
ANUMBER	指定した絶対行番号の範囲のみ出力します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: AN)
NFIELD	出力リストの左端に行番号を出力するかどうかを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: NF)
NOTRUNCATE	行を切り詰めません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: NOTR)
TRUNCATE	行を切り詰めます。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: TR)

例

以下は、LSTFILE文の使用例です。

```
LSTFILE 'USER01.PAR.FILE(MEMBER1)' SY(A)
```

2.49. LSTVOL文

ボリューム情報とボリューム内のファイル情報を出力します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

使用法

[図 2.47] LSTVOL文

lstvol`stmt

→ LSTVOL → parameters →

2.50. NOP文

何も行いません。一般的には、IF文またはGOTO文が分岐する位置にラベルと一緒に記述します。

使用法

[図 2.48] NOP文

nop`stmt

→ NOP →


2.51. OCOPY文

データセットのメンバーまたはUNIXファイルを他のデータセットのメンバーあるいはファイルにコピーします。


使用法

[図 2.49] OCOPY文


ocopy'stmt




ocopy_qual




ocopy'type




ocopy'convert



ocopy'pathopt



ocopy'fromto



項目	説明
src_ddname	入力データセットまたは入力ファイルのDD名を指定します。
dst_ddname	出力データセットまたは出力ファイルのDD名を指定します。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
INDD	入力データセットまたは入力ファイルのDD名を指定します。
OUTDD	出力データセットまたは出力ファイルのDD名を指定します。
BINARY TEXT	コピーされるデータ(バイナリ・ファイルまたはテキスト・ファイル)を指定します。
CONVERT	変換に使用する文字変換表を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
PATHOPTS	OCOPYが、割り当て中に指定されるPATHOPTS値を使用するかまたは変更するかを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
TO1047 FROM 1047	文字変換表のTOまたはFROMセクションを使用するように指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

例

以下は、OCOPY文の使用例です。

```
OCOPY INDD(HFSXML) OUTDD(MVSXML) TEXT
```


2.52. OUTPUT文

出力を制御します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

使用法

[図 2.50] OUTPUT文

output stmt




2.53. PANEL 文

PSAMマップを使って画面を処理します。

使用法

[図 2.51] PANEL文



項目	説明
panel_id	画面に出力するマップ・ファイル名を指定します。
var_name	項目の変数名を指定します。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
CURSOR	画面に出力されるカーソルの位置をフィールド名で指定します。

オペランド	説明
LOW	画面の明るさを暗く指定します。指定値がなければ、デフォルト値が使われます。
HIGH	画面の明るさを明るく指定します。
NOPRIMARY	画面を表示中にRETURNキーが入力されると画面表示をせずに終了します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
PRIMARY	画面を表示中にRETURNキーが入力されても画面を表示しつづけます。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

例

以下は、PANEL文の使用例です

```
PANEL GHBM0010 CURSOR(SN,LOW)
```


2.54. PRINTOFF文

SYSOUTデータセットを割り当てて、出力するデータセットの内容をSYSOUTデータセットにコピーし、プリンターに印刷します。出力するデータセットがあらかじめ割り当てられていない場合は、直接割り当てます。


使用法

[図 2.52] PRINTOFF文


printoff stmt




printoff'qual




printoff'output'type



printoff'linespace'type



printoff'chars



項目	説明
dataset_name	出力するデータセットの名前を指定します。
ddname	出力するデータセットのDD名を指定します。
unit-type	出力するデータセットを割り当てる印刷装置を指定します。ボリュームが指定されている場合にのみ有効であり、指定されていない場合は無視されます。
volser	出力するデータセットが存在するボリュームのシリアル番号を指定します。
class	SYSOUTデータセットの出力クラスを指定します。(デフォルト値: A)
destination	SYSOUTデータセットの出力先を指定します。1~8文字のプリンター名のみ指定できます。
nnn(copies)	コピー回数を指定します。(デフォルト値: 1)
form	印刷用紙を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(デフォルト値: \$TST)
fcb	用紙制御バッファを指定します。1~4文字で指定します。
image	印刷時に使用するイメージ名を指定します。1~4文字で指定します。 OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

項目	説明
nnn(linlength)	印刷する行の文字数を指定します。1~208文字まで指定できます。(デフォルト値: 132)
nnn(pagelength)	印刷するページの行数を指定します。1~120行まで指定できます。(デフォルト値: 60)
flash-name	フォーム・フラッシュ・オーバーレイの名前を指定します。
charset-name	印刷時に使用する文字セットを指定します。
progrname	SYSOUTデータセットを移すエクスターナル・ライターの名前を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
font-name	SYSOUTデータセットを印刷時に使用するフォントを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

参考

dataset_nameとDDNAME(FILE)のいずれか1つは必ず指定する必要があります。両方を指定する場合は、必ずdataset_nameを先に指定してください。DDNAME(FILE)のみ指定する場合は、当該DDが割り当てられている必要があり、DDNAME(FILE)とdataset_nameの両方を指定する場合は、すでに割り当てられているDDのdsnameと同じであることを確認します。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
UNIT	データセットを割り当てる印刷装置を指定します。ボリュームが指定されている場合にのみ有効であり、指定されていない場合は無視されます。
VOLUME	データセットが存在するボリュームのシリアル番号を指定します。
NOMESSAGES	エラーメッセージ以外は出力しない場合に指定します。(略語: NOMSGS)
CLASS	SYSOUTデータセットの出力クラスを指定します。
DEST	SYSOUTデータセットの出力先を指定します。
COPIES	コピー回数を指定します。
HOLD	データセットを解放する際に出力保留キューに登録します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
NOHOLD	データセットを解放する際に出力保留キューに登録しません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド	説明
LIST	データセットを印刷する際に別途作成された処理済みメンバー名のリストと一緒に出力する場合に指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
NOLIST	データセットを印刷する際にメンバー名リストを別途作成しない場合に指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
PRINT	メンバー名を印刷する場合に指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
NOPRINT	メンバー名を印刷しない場合に指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
FORMS	印刷用紙を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
FCB	用紙制御バッファを指定します。
TRAIN	印刷時に使用するイメージ名を指定します。
UCS	印刷時に使用するイメージ名を指定します。
HEADING	データセット名を含むタイトルと一緒に印刷する場合に指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
NOHEADING	タイトルと一緒に印刷しない場合に指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
CAPS	大文字に変換して印刷する場合に指定します。
ASIS	大文字に変換せずに印刷する場合に指定します。
FOLD	CAPSのエイリアスです。
NOFOLD	ASISのエイリアスです。
NOCC	SINGLESPEACEのエイリアスです。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
SINGLESPEACE	シングルスペースで印刷する場合に指定します。NOCCのエイリアスです。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: SS)
DOUBLESPEACE	ダブルスペースで印刷する場合に指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: DS)
ASA	データセットの各レコードの最初のバイトにASA制御文字を印刷する場合に指定します。
LINELENGTH	印刷する行の文字数を指定します。(略語: LL)
PAGELength	印刷するページの行数を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: PL)

オペランド	説明
BURST	連続用紙に印刷しない場合に指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
NOBURST	連続用紙に印刷する場合に指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
FLASH	フォーム・フラッシュ・オーバーレイの名前を指定します。
CHARS	印刷時に使用する文字セットを指定します。
PROG	SYSOUTデータセットを移すエクスターナル・ライターの名前を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
UDKFONT	SYSOUTデータセットを印刷時に使用するフォントを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

例

以下は、すでに割り当て済みのTEST.SDS.PRINTOデータセットを出カクラスAで印刷するPRINTOFF文の使用例です。

```
ALLOC FI(TESTDS) DA('TEST.SDS.PRINTO') SHR KEEP
PRINTOFF 'TEST.SDS.PRINTO' CLASS(A)
FREE FI(TESTDS)
```

以下は、TEST.SDS.PRINTOデータセットを直接割り当てて、出カクラスAで印刷するPRINTOFF文の使用例です。コマンドが実行されたら、割り当てられたデータセットの解放も行われます。上記例と動作は同じです。

```
PRINTOFF 'TEST.SDS.PRINTO' CLASS(A)
```


2.55. PROFILE文

各ユーザーの端末運用に関する属性を設定します。


使用法

[図 2.53] PROFILE文


profile`stmt




profile`qual




profile`char




profile`line




profile`intercom




profile 'pause




profile 'msgid




profile 'mode




profile 'prompt




profile 'prefix




profile 'wtpmsg




profile 'recover




profile 'library



profile 'proc



profile`cprof



項目	説明
tlang	端末出力メッセージの言語を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
slang	SYSOUT出力メッセージの言語を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
char	文字の削除キーを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
line	行の削除キーを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
prefix	データセット名に付ける接頭語を指定します。
library	拡張ライブラリの索引を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
proc	コマンド・プロシージャのデータセットを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
cprof	コマンド・プロファイル・データセットを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
CHAR	文字の削除キーを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: C)
NOCHAR	文字の削除キーを解放します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: NOC)
LINE	行の削除キーを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: LIN)
NOLINE	行の削除キーを解放します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: NOLIN)
INTERCOM	他の端末からのメッセージを受信します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: I)

オペランド	説明
NOINTERCOM	他の端末からのメッセージの受信を拒否します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: NOI)
PAUSE	詳細メッセージの表示の可否を問います。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: PA)
NOPAUSE	詳細メッセージの表示の可否を問いません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: NOPA)
MSGID	メッセージIDを含んでメッセージを出力します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: MS)
NOMSGID	メッセージIDを含まずにメッセージを出力します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: NOMS)
MODE	モードの変更に関係なくモード・メッセージを出力します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: MO)
NOMODE	モードを変更する際にモード・メッセージを出力します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: NOMO)
PROMPT	パラメータが正しくない場合、ユーザーに通知します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: PROM)
NOPROMPT	パラメータが正しくない場合もユーザーに通知しません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: NOPROM)
PREFIX	データセット名に付ける接頭語を指定します。(略語: PRE)
NOPREFIX	データセット名に接頭語を付けません(略語: NOPRE)
WTPMSG	WTOマクロのルートコード11のメッセージを端末に出力します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: W)
NOWTPMSG	WTOマクロのルートコード11のメッセージを端末に出力しません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: NOW)
RECOVER	EDITコマンドのチェック・ポイントのリカバリー機能を使用します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: R)
NORECOVER	EDITコマンドのチェック・ポイントのリカバリー機能を使用しません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: NOR)
LIBRARY	拡張ライブラリを使用します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: LIB)
NOLIBRARY	拡張ライブラリを使用しません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: NOLIB)
PROC	コマンド・プロシージャがあるデータセットをライブラリに割り当てます。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド	説明
NOPROC	コマンド・プロシージャがあるデータセットをライブラリに割り当てません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
CPROF	コマンド・プロファイル・データセットを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: CP)
LIST	ユーザー・プロファイルの設定情報を端末に表示します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: LIS)
TLANG	端末出力メッセージの言語を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: TL)
SLANG	SYSOUT出力メッセージの言語を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: SL)

例

以下は、PROFILE文の使用例です。

```
PROFILE NOPREFIX
```


2.56. PRTFILE文

データセットの内容をプリンターに出力します。


使用法

[図 2.54] PRTFILE文


prtfile 'stmt




prtfile'qual




prtfile'shcv




prtfile'column




prtfile'form




prtfile'pline




prtfile'pcolumn




prtfile'keep




prtfile'margin




prtfile'charset




prtfile'separator




prtfile'sheetsize




prtfile'printmode




prtfile'orgn




prtfile'layout




prtfile'prtarea




prtfile'bind




prtfile'side




prtfile'hopper




prtfile'stacker




prtfile'network



prtfile'compress



prtfile`msg



項目	説明
file	出力するデータセット名を指定します。
ddname	出力するデータセットのDD名を指定します。
terminal	プリンター装置に対応する記憶装置名を指定します。
addr_1	プリンターのネットワーク・アドレスを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
addr_2	CFCIII記憶装置名を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
reqname	出力要求の識別名を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
EXTRA	20MB以上のデータを処理します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
l_from	指定した行から出力します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
l_to	指定した行まで出力します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
overlay	フォーム・オーバーレイの識別名を指定します。
ovcopies	フォーム・オーバーレイの出力回数を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
copies	コピー回数を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
skip	行間隔を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
note	指定したコメントを区切り文字に加えて出力します。
c_from	指定した列から出力します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
c_to	出力する列の範囲を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
form	改行を制御するイメージの識別名を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
p_lines	1ページ当たりの最大行数を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

項目	説明
p_lpi	LPI(1インチに印刷する行数)を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
pl_from	データ出力先の行範囲の左枠を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
pl_to	データ出力先の行範囲の右枠を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
pc_from	データ出力先の列範囲の左枠を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
pc_to	データ出力先の列範囲の右枠を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
m_top	上部の余白を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
m_bottom	下部の余白を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
cs	UCS、文字セット、追加文字セット、文字配列テーブルなどの識別名を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
bind_w	製本幅を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
bind_x	出力基本位置のX方向を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
bind_y	出力基本位置のY方向を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
group	回線グループ番号を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
FILE	出力するデータセット名を指定します。
DDNAME	出力するデータセットのDD名を指定します。
TERMINAL	プリンター装置に対応する記憶装置名を指定します。 OpenFrame環境設定のtsoサブジェクトのTERM_CLASSセクションを参照して、このオペランドに対応する出力クラスが決まります。
ADDRESS	プリンターのネットワーク・アドレスとCFCIII記憶装置名を指定します。 OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド	説明
REQNAME	出力要求の識別名を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
EXTRA	20MB以上のデータを処理します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
LINE	出力する行の範囲を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
OVERLAY	フォーム・オーバーレイの識別名を指定します。
OVCOPIES	フォーム・オーバーレイの出力回数を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
COPIES	コピー回数を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
SKIP	行間隔を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
NOCONVERT	無効な文字を空白に変換しません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
IMAGEDENSITY	CFCIIIの保有ピクセルの密度を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
NOTE	指定したコメントを区切り文字に加えて出力します。
STANDARD	入力データを変換しません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
HEX	入力データを16進数のデータに変換して出力します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
CHAR	出力可能な文字サイズを大きくします。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
VECTOR	32KB以上のベクター・データを出力します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
COLUMN	出力する列の範囲を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
FORM	改行を制御するイメージの識別名を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
PAGELEN	1ページ当たりの最大行数とLPIを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
PLINE	データ出力先の行の範囲を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
PCOLUMN	データ出力先の列の範囲を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド	説明
KEEP	データが指定した出力桁数を越えた場合、次の行に出力します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
NOKEEP	データが指定した出力桁数を越えても、次の行に出力しません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
MARGIN	上下余白を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
CHARSET	UCS、文字セット、追加文字セット、文字配列テーブルなどの識別名を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
SEPARATOR	区切り子の位置を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
SHEETSIZE	用紙サイズを指定します。 – A3 : A3サイズの用紙を使用します。 – A4 : A4サイズの用紙を使用します。 – A5 : A5サイズの用紙を使用します。 – A6 : A6サイズの用紙を使用します。 – B4 : B4サイズの用紙を使用します。 – B5 : B5サイズの用紙を使用します。 – LTR : 封筒サイズの用紙を使用します。
PRINTMODE	印刷モードを指定します。 – PORT : 縦書きで印刷します。 – LAND : 横書きで印刷します。 – LP : LP縮小印刷モードで印刷します。 – ZOOM : 横書きで80%縮小して印刷します。 – LZOOM : 横書きで80%縮小して印刷します。 – PZOOM : 縦書きで80%縮小して印刷します。
ORGN	縮小して出力する場合、縮小前の用紙サイズを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
LAYOUT	縮小して出力する場合、用紙1枚にレイアウトするスライド数を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
PRTAREA	出力禁止領域での動作を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド	説明
BIND	製本の方向と幅および出力の基本位置を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
SIDE	印刷したい用紙の面を指定します。 – FRONT : 片面印刷を行います。 – BOTH : 両面印刷を行います。
MANUAL	手動で給紙します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
HOPPER	給紙口を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
STACKER	用紙排出口を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
NETWORK	CFCIII装置が使用する回線の種類を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
COMPRESS	CFCIII装置からファックス装置に送信するデータの圧縮方式を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
MSG	出力開始と終了メッセージを出力します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
NOMSG	出力開始と終了メッセージを出力しません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

例

以下は、PRTFILE文の使用例です。

```
PRTFILE FILE('USER01.SEQ.FILE') TERMINAL(WTR1)
```

2.57. PUTOVL文

データセットからフォーム・オーバーレイ・パターンを取得します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

使用法

[図 2.55] PUTOVL文

putovl'stmt

→ PUTOVL → parameters →


2.58. RELEASE文

実行保留状態のジョブの処理を再開します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

使用法

[図 2.56] RELEASE文

release 'stmt




2.59. RENAME文

データセット名またはPDSのメンバー名を変更します。

使用法

[図 2.57] RENAME文

rename 'stmt



項目	説明
old_name	入力データセット名を指定します。PDSのメンバー名を変更する場合は、PDS名の後ろにメンバー名を括弧で囲んで指定します。
new_name	出力データセット名を指定します。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
ALIAS	PDSのメンバーにエイリアスを追加します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

例

以下は、RENAMEの使用例です。


```
RENAME 'USER01.SEQ.IFILE' 'USER01.SEQ.OFILE'
```

2.60. RNMFILE文

データセット名あるいはPDSのメンバー名を変更します。

使用法

[図 2.58] RNMFILE文



項目	説明
src_dsname	入力データセット名を指定します。PDSのメンバー名を変更する場合は、PDS名の後ろにメンバー名を括弧で囲んで指定します。
dst_dsname	出力データセット名を指定します。
mpassword	GEMファイルのメンバーにアクセスするためのパスワードを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
volume	データセットが含まれているボリュームのシリアル番号を指定します。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
MPASSWORD	GEMファイルのメンバーにアクセスするためのパスワードを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: M)
VOLUME	データセットが含まれているボリュームのシリアル番号を指定します。データセットがカタログに存在しない場合のみ有効です。(略語: V)
NOALIAS	データセットまたはPDSのメンバー名を変更します。(略語: N)
ALIAS	PDSのメンバーにエイリアスを追加します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: A)

例

以下は、RNMFILEの使用例です。

```
RNMFILE 'USER01.SEQ.IFILE' 'USER01.SEQ.OFILE' VOLUME(VOL1)
```

2.61. RUN文

DSNのサブコマンドとして、ユーザー・アプリケーションを実行します。

参考

RUN文の詳細については、『OpenFrame ユーティリティリファレンスガイド』の「4.8 IKJEFT01」の「4.8.2 コマンドの設定」を参照してください。


2.62. SEND文

システムのコンソールにメッセージを送信します。

使用法

[図 2.59] SEND文

send'stmt



項目	説明
parameters	コンソールに送信するメッセージを指定します。

例

以下は、SENDの使用例です。

```
SEND 'TEST MESSAGE'
```


2.63. SMCOPY文

ストリーム、またはデータセットの全体または一部を他のストリームまたはデータセットにコピーします。


使用法

[図 2.60] SMCOPY文


smcopy 'stmt




smcopy 'qual





smcopy 'qual




smcopy 'fs





smcopy fds*smcopy*'ts

smcopy'tds



smcopy trans type


$$smcopy\ fnt\ type$$


項目	説明
sysout_class	SYSOUTクラスを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
start_line	コピーを開始する行を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
stop_line	コピーを終了する行を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
fstream_name	入力ストリームの名前を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
fdsname	コピーするデータセットの名前を指定します。

項目	説明
tstream_name	出力ストリームの名前を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
tdsname	コピー先のデータセットの名前を指定します。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
FROMSTREAM	OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: FS)
FROMDATASET	コピーする情報を含んでいるデータセットの名前を指定します。(略語: FDS)
TSOOUT	OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
PRINT	OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
TODATASET	コピー先のデータセットの名前を指定します。(略語: TDS)
TOSTREAM	OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: TS)
CAPS	OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
ASIS	OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
NOTRANS	OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
FORMAT	OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: FMT)
NOFORMAT	OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: NOFMT)
PREFORMAT	OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: PREFMT)
LINE	OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

例

以下は、SMCOPY文の使用例です。


```
SMCOPY FROMDATASET(TEST1(MEM1)) TODATASET(TEST2(MEM2))
```

2.64. SNDTMSG文

アプリケーション・プログラムまたはAIMに接続されている特定のワークステーションにメッセージを送信します。

使用法

[図 2.61] SNDTMSG文



項目	説明
ws	AIMに接続されているワークステーションの名前です。
apl	アプリケーション・プログラムの名前です。
msg	伝送するメッセージです。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
WS	AIMに接続されているメッセージを伝送するワークステーションを指定します。
ACTWS	AIMに接続されているすべてのワークステーションにメッセージを伝送するときに指定します。
APL	メッセージを伝送するアプリケーション・プログラムを指定します。 OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
MSG	伝送するメッセージを単一引用符(' ')で囲んで指定します。
MODE	メッセージのタイプを指定します。 – EMG : 強制メッセージ(デフォルト値) – URG : 緊急メッセージ

例

以下は、SNDTMSG文の使用例です。

```
SNDTMSG WS(0IVPWS01) MSG('TESTMSG_001')
SNDTMSG WS(0IVPWS01) MODE(URG) MSG('TESTMSG_002')
SNDTMSG ACTWS MSG('TESTMSG_003')
SNDTMSG ACTWS MODE(EMG) MSG('TESTMSG_004')
```


2.65. SRTDS文

入力データセットを並べ替えするか、特定のレコードを選択するなどのジョブを実行し、その結果を出力データセットに保存します。


使用法

[図 2.62] SRTDS文

srt ds stmt



srt ds'qual




srt ds' sp' unit

→ AVBLOCK(avblock) →


srt ds' space

→ SPACE('quantity → , increment → ') →

srt ds' print



srt ds'jef



項目	説明
idsname	入力データセット名を指定します。
iddname	入力データセットのDD名を指定します。
odsname	出力データセット名を指定します。
ovolume	出力データセットが含まれているボリュームのシリアル番号を指定します。
oddname	出力データセットのDD名を指定します。
region	並べ替えに使われるメモリ容量を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
sort	SORT文のオペランドを指定します。詳細については、『OpenFrame SORT ユーティリティ参照ガイド』を参照してください。
record	RECORD文のオペランドを指定します。詳細については、『OpenFrame SORT ユーティリティ参照ガイド』を参照してください。
include	INCLUDE文のオペランドを指定します。詳細については、『OpenFrame SORT ユーティリティ参照ガイド』を参照してください。
omit	INCLUDE文のオペランドを指定します。詳細については、『OpenFrame SORT ユーティリティ参照ガイド』を参照してください。
outrec	OUTREC文のオペランドを指定します。詳細については、『OpenFrame SORT ユーティリティ参照ガイド』を参照してください。
sum	SUM文のオペランドを指定します。詳細については、『OpenFrame SORT ユーティリティ参照ガイド』を参照してください。
altseq	ALTSEQ文のオペランドを指定します。詳細については、『OpenFrame SORT ユーティリティ参照ガイド』を参照してください。
avblock	出力データセットが含まれているブロックの平均の長さを指定します。
quantity	出力データセットを作成する際に最初に割り当てる空間の量を指定します。
increment	出力データセットの作成中にスペースが不足して追加する必要がある場合に、一度に追加する値を指定します。
print	メッセージを出力するファイルを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
sysprint	メッセージの出力クラスを指定します。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
IDSNAME	入力データセット名を指定します。(略語: IDSN)
IDDDNAME	入力データセットのDD名を指定します。(略語: IDDN、IDD)
ODSNAME	出力データセット名を指定します。(略語: ODSN)
OVOLUME	出力データセットが含まれているボリュームのシリアル番号を指定します。(略語: OVOL)
ODDDNAME	出力データセットのDD名を指定します。(略語: ODDN、ODD)
REGION	並べ替えに使われるメモリ容量を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
SORT	SORT文のオペランドを指定します。詳細については、『OpenFrame SORTユーティリティ参照ガイド』を参照してください。
RECORD	RECORD文のオペランドを指定します。詳細については、『OpenFrame SORTユーティリティ参照ガイド』を参照してください。
INCLUDE	INCLUDE文のオペランドを指定します。詳細については、『OpenFrame SORTユーティリティ参照ガイド』を参照してください。
OMIT	OMIT文のオペランドを指定します。詳細については、『OpenFrame SORTユーティリティ参照ガイド』を参照してください。
OUTREC	OUTREC文のオペランドを指定します。詳細については、『OpenFrame SORTユーティリティ参照ガイド』を参照してください。
SUM	SUM文のオペランドを指定します。詳細については、『OpenFrame SORTユーティリティ参照ガイド』を参照してください。
ALTSEQ	ALTSEQ文のオペランドを指定します。詳細については、『OpenFrame SORTユーティリティ参照ガイド』を参照してください。
AVBLOCK	出力データセットが含まれているブロックの平均の長さを指定します。(略語: AVB)
SPACE	出力データセットへのスペースの割当量を指定します。(略語: SPA)
PRINT	メッセージを出力するファイルを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
SYSPRINT	メッセージの出力クラスを指定します。
NOPRINT	メッセージを出力しません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド	説明
JEF	漢字の並べ替え機能を使用します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
NOJEF	漢字の並べ替え機能を使用しません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

例

以下は、SRTDS文の使用例です

```
SRTDS * IDDN(INPUT) ODDN(OUTPUT) SORT('FIELDS=(12,4,ZD,D)')
```


2.66. STATUS文

端末にバッチ・ジョブの状態を出力します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。


使用法

[図 2.63] STATUS文

status`stmt`



status`qual`



項目	説明
jobname	状態を出力するバッチ・ジョブの名前を指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
jobid	状態を出力するバッチ・ジョブのIDを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

例

以下は、STATUS文の使用例です。

```
STATUS TEST(JOB00001)
```

2.67. STPWTR文

出力中、ジョブ待ち、一時停止状態のライターを停止します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

使用法

[図 2.64] STPWTR文

stpwr stmt

→ STPWTR → parameters →

2.68. STRWTR文

停止状態のライターを起動します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

使用法

[図 2.65] STRWTR文

strwtr stmt


→ STRWTR → parameters →

2.69. SUBMIT文

バッチ・ジョブをTJESシステムにサブミットします。TJESシステムについては、『OpenFrame TJESガイド』を参照してください。

使用法

[図 2.66] SUBMIT文



項目	説明
dataset	実行するJCLデータセット名を指定します。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
NOTIFY	ジョブの終了を端末に通知します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: NOT)
NONOTIFY	ジョブの終了を端末に通知しません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: NON)
RUN	ジョブの実行を保留しません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: R)
NORUN	ジョブの実行を保留します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。(略語: NOR)

例

以下は、SUBMIT文の使用例です。

```
SUBMIT 'SYS1.JCLLIB(SORT01)'
```

2.70. VERIFY文

VSAMデータセットのカタログ情報を更新します。

使用法

[図 2.67] VERIFY文

verify stmt



項目	説明
dsname	クラスターあるいは構成要素の名前を指定します。
ddname	クラスターの構成要素のDD名を指定します。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
DATASET	クラスターあるいは構成要素の名前を指定します。(略語: DS)
FILE	クラスターあるいは構成要素のDD名を指定します。(略語: F)

例

以下は、VERIFY文の使用例です。

```
VERIFY FILE(IN)
```

2.71. WAIT文

EVENT文によって監視されているイベントに対してWAIT文を実行する場合、監視の開始点を基準にして監視対象のイベントが発生するまで待機します。

WAIT文で指定したイベントがEVENT文によって監視されていない場合、現在の時点を基準にして監視対象のイベントが発生するまで待機します。すなわち、WAIT文の直前にEVENT文が指定されたかのように動作します。この場合、EVENT文にSTACK(NO)が指定されたのと同様に動作します。


WAIT文は、イベントの発生履歴(スタックで実装されている)を照会します。イベントを登録するとき、STACK(YES)が指定されていると、スタックから項目を取り出します。また、STACK(NO)に指定されている場合は、スタック項目の照会のみ行います。

WAIT文でスタックの項目を取り出したり照会したりすると、イベントの情報が制御変数(例: &SYS#EVENT)に保存されます。制御変数については、[「第3章 コマンド・プロシージャ」](#)を参照してください。


使用法

[図 2.68] WAIT文


wait`stmt




wait`qual




wait'interval




wait'readyjobname




wait'endjobname




wait'msgid




wait'system




wait'userevent




wait'dataset




wait'mount



wait'ondevice



wait'sysout



項目	説明
time	指定した時刻まで待機します。hh.mm形式で指定します。 – hh：24時間形式で時間を2桁で指定します。 – mm：分を2桁で指定します。
date	指定日まで待機します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
week	指定の曜日まで待機します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
message	指定したメッセージが出力されるまで待機します。指定した文字列とメッセージの先頭が一致すれば対象となります。「%.文字列」形式で指定した場合は、メッセージの中間部分が指定した文字列と一致すれば対象となります。
dspmessage	イベント待機状態画面に表示するメッセージを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
sss	指定した期間の間待機します。(秒単位)
mmm	指定した期間の間待機します。(分単位)
readyjobname	指定したジョブが開始するまで待機します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
endjobname	指定したジョブが終了するまで待機します。
msgid	指定した識別番号を持つメッセージが出力されるまで待機します。
system	指定したシステム・イベントが発生するまで待機します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
userevent	指定したユーザー・イベントが発生するまで待機します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
dataset	指定したデータセットが作成されるまで待機します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
mount	指定したボリュームがマウントされるまで待機します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
ondevice	指定したフロッピーディスク装置が準備されるまで待機します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
sysout	指定したジョブの出力が終了するまで待機します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
TIME	指定した時刻まで待機します。
DATE	指定日まで待機します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
WEEK	指定の曜日まで待機します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
MESSAGE	指定したメッセージが出力されるまで待機します。
DSPMESSAGE	イベント待機状態画面に表示するメッセージを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
INTERVAL	指定した期間の間待機します。
READYJOBNAME	指定したジョブが開始するまで待機します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
ENDJOBNAME	指定したジョブが終了するまで待機します。(略語: END)
MSGID	指定した識別番号を持つメッセージが出力されるまで待機します。
SYSTEM	指定したシステム・イベントが発生するまで待機します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
USEREVENT	指定したユーザー・イベントが発生するまで待機します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
DATASET	指定したデータセットが作成されるまで待機します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
MOUNT	指定したボリュームがマウントされるまで待機します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
ONDEVICE	指定したフロッピーディスク装置が準備されるまで待機します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
SYSOUT	指定したジョブの出力が終了するまで待機します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

例

以下は、WAIT文の例です。

```
WAIT MSGID(XDX1000I) INTERVAL(5S)
```

第3章 コマンド・プロシージャ

本章では、コマンド・プロシージャの使用方法について説明します。

3.1. 制御変数

以下は、コマンド・プロシージャで使用される制御変数の一覧です。

制御変数	説明
&LASTCC	最近のリターンコードです。以下は、コマンド・プロシージャのリターンコードとその説明です。 – 300 : 変更できない制御変数を変更した場合です。 – 312 : GLOBAL文が正しくありません。 – 332 : データセット名が有効ではありません。 – 340 : OPENFILE文のオペランドが正しくありません。 – 348 : OPENFILE文に指定されたデータセットを開くことができません。 – 352 : GETFILE文に指定されたデータセットが開かれていません。 – 360 : PUTFILE文に指定されたデータセットが開かれていません。 – 368 : CLOSFILE文に指定されたデータセットが開かれていません。 – 372 : 更新モードで開かれているデータセットに対し、GETFILE文を実行する前にPUTFILE文を実行した場合です。 – 400 : GETFILE文の実行中にファイルの末尾に達した場合です。 – 848 : 算術式に整数以外の変数が記述されています。 – 900 : ampersand(&)の後ろにキーワードが定義されていません。 – 912 : &SUBSTR関数のfromの値がtoの値より大きいです。 – 916 : &SUBSTR関数のfromあるいはtoの値が整数でないか、またはEXIT文のCODEオペランドの値が整数でない場合です。 – 920 : &SUBSTR関数のfromあるいはtoの値が負の値であるか、またはEXIT文のCODEオペランドの値が負の値である場合です。 – 932 : &SUBSTR関数のfromあるいはtoの値が文字列の範囲を超えた場合です。

制御変数	説明
	– 936 : 組み込み関数の形式が正しくありません。 – 952 : GOTO文に指定された移動先が見つかりません。 – 956 : GOTO文に移動先が指定されていません。 – 972 : TERMIN文をバッチジョブに使用した場合です。 – 999 : コマンド・プロシージャの呼び出しに失敗しました。
&MAXCC	リターンコードの最大値です。
&SYS#CC	ENDJOBNAMEイベントが発生した場合に設定されます。完了したジョブの完了コードです。
&SYS#EVENT	発生したイベント名です。この制御変数は以下の値のいずれかを持ちます。 – TIME – DATE – WEEK – INTERVAL – READYJOBNAME – ENDJOBNAME – MESSAGE – MSGID – SYSTEM – USEREVENT – DATASET – MOUNT – SYSOUT – ONDEVICE
&SYS#EVTNO	WAIT文で1つのオペランドに複数の値を指定した場合、指定した値のうち、発生したイベントに対応する値が格納されます。
&SYS#FMSG	MESSAGEイベントまたはMSGIDイベントが発生した場合に設定され、出力されたメッセージ全体が格納されます。
&SYS#JN	ENDJOBNAMEイベントが発生した場合に設定され、完了したジョブのジョブ名です。

制御変数	説明
&SYS#MSG	MESSAGEイベントまたはMSGIDイベントが発生した場合に設定され、出力されたメッセージのボディ部が格納されます。
&SYS#PFX	MESSAGEイベントまたはMSGIDイベントが発生した場合に設定され、出力されたメッセージの識別子が格納されます。
&SYSASIS	– ON : コマンドの実行前に小文字を大文字に変換しません。 – OFF : コマンドの実行前に小文字を大文字に変換します。
&SYSCONLIST	– ON : 記号パラメータの置換後、コマンドを端末に表示します。 – OFF : 記号パラメータの置換後、のコマンドを端末に表示しません。
&SYSDATE	mm/dd/yy形式の現在の日付です。
&SYSDVAL	ユーザーが最近端末に入力した文字列です。
&SYSENV	– BACK : コマンド・プロシージャがバッチジョブの一部として実行中の場合です。 – FORE : コマンド・プロシージャがバッチジョブの一部として実行中ではない場合です。
&SYSFLUSH	– ON : コマンド・プロシージャの実行中にエラーが発生すると、以降のコマンド・プロシージャは実行しません。 – OFF : コマンド・プロシージャの実行中にエラーが発生しても、以降のコマンド・プロシージャを実行します。
&SYSICMD	コマンド・プロシージャ名です。 暗黙的な実行の場合、つまりユーザーがEXEC文を利用して明示的にコマンド・プロシージャを実行しない場合のみ使用されます。
&SYSNEST	– YES : コマンド・プロシージャが他のコマンド・プロシージャによって呼び出された状態です。 – NO : コマンド・プロシージャが他のコマンド・プロシージャによって呼び出された状態ではありません。
&SYSPCMD	最近実行したTSOコマンド(パラメータを除く)です。(デフォルト値: EXEC)
&SYSPREF	データセット名の接頭語です。
&SYSSCAN	各コマンド・プロシージャを実行する前に実行する最大スキャン数(記号パラメータを値に置換するプロセス)を指定します。
&SYSSDATE	yy-mm-dd形式の現在の日付です。

制御変数	説明
&SYSSTIME	hh:mm形式の現在の時刻です。
&SYSSTOP	コマンド・プロシージャ内で実行可能な最大コマンド数です。
&SYSSYMLIST	- ON : 記号パラメータの置換前、コマンドを端末に表示します。 - OFF : 記号パラメータの置換前、コマンドを端末に表示しません。
&SYSTIME	hh:mm:ss形式の現在の時刻です。
&SYSTMID	現在接続されている端末名です。
&SYSUID	TSOセッションのユーザーIDです。

3.2. 組込み関数

以下は、コマンド・プロシージャで使用される組込み関数の一覧です。

組込み関数	説明
&DATATYPE(expr)	表現式のexprの結果が数値の場合はNUMを返し、文字列の場合はCHARを返します。
&EVAL(expr)	数式のexprの演算結果を返します。
&LENGTH(expr)	表現式のexprの演算結果の文字の長さを返します。
&NRSTR(expr)	表現式のexprの記号パラメータは置換するが、ネスト置換はしていない結果を返します。数式演算は実行しません。
&STR(expr)	表現式のexprの記号パラメータを置換し、組込み関数処理した結果を返します。数式演算は実行しません。
&SUBSTR(from:to,str)	文字列のstrのfromの位置からtoの位置まで抽出した部分文字列を返します。toを省略すると、fromの位置の1文字のみ抽出します。
&SUBSTR(from:to,str)	文字列のstrのfromの位置からtoの位置まで抽出した部分文字列を返します。toを省略すると、fromの位置の1文字のみ抽出します。
&SYSDSN(d)	データセットのdの状態チェックし、使用可能な状態にあればOKを返し、そうでなければエラーメッセージを返します。
&SYSINDEX(needle, haystack,start)	文字列haystack内で文字列needleの位置を返します。 startが0か省略された場合、haystack全体でneedleを検索します。startが正の値の場合、haystackのstart番目の文字からneedleを検索します。needleが見付からなかった場合は0を返します。
&SYSNSUB(level,expr)	表現式のexprの記号パラメータを置換します。(最大のlevel回)

3.3. 演算子

IF文のようないくつかのコマンド・プロシージャでは標準式が使用されることがあります。標準式は、整数、文字列、記号パラメータ、制御変数や組込み関数のようなオペランドを演算子を利用して連結した状態を意味します。

演算子は、算術演算子、比較演算子、論理演算子に分類され、各演算子の意味は以下のとおりです。

- 算術演算子

算術演算子	説明
+	加算
-	減算
*	乗算
/	除算
**	指数(右辺が負数の場合、演算結果は0です)
//	残り

- 比較演算子

比較演算子	説明
EQ または =	左辺と右辺が等しい
NE または ^=	左辺と右辺が等しくない
LT または <	左辺が右辺より小さい
GT または >	左辺が右辺より大きい
LE または <=	左辺が右辺より小さいか等しい
GE または >=	左辺が右辺より大きい等しい
NG または ^>	左辺が右辺より大きくない
NL または ^<	左辺が右辺より小さくない

- 論理演算子

論理演算子	説明
AND または &&	論理積
OR または	論理和

3.4. コマンド・プロシージャ

コマンド・プロシージャの種類と機能は以下のとおりです。


コマンド・プロシージャ	説明
ATTN文	割り込みハンドラを設定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
CLOSEFILE文	データセットを閉じます。
CONTROL文	コマンド・プロシージャの実行関連オプションを指定します。
DATA-ENDDATA文	TSOコマンドと画面の出力データ領域を区分します。
DO-END文	1つ以上のコマンド・プロシージャを繰り返し実行します。
ERROR文	エラー・ハンドラを設定します。
EXIT文	コマンド・プロシージャの実行を中止し、上位コマンド・プロシージャに制御を返します。
GETFILE文	データセットからレコードを読み込みます。
GLOBAL文	ネストされたコマンド・プロシージャ間で共有される記号パラメータを宣言します。
GOTO文	指定された場所に移動します。
IF-THEN-ELSE文	指定された条件に基づいて互いに異なる動作を実行します。
INDATA文	画面の出力データが保存されるデータセットを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
OPENFILE文	データセットを開きます。
PROC文	上位のコマンド・プロシージャから受け取った記号パラメータを定義します。
PUTFILE文	データセットにレコードを記録します。
READ文	端末でユーザーから入力されたデータを記号パラメータに保存します。
READDVAL文	&SYSDVALの内容を記号パラメータに保存します。
RETURN文	エラーが発生したコマンド・プロシージャの次のコマンド・プロシージャに制御を返します。
SET文	記号パラメータあるいは制御変数に表現式の値を保存します。
TERMIN文	ユーザーが入力できるように、端末に制御を渡します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
WRITE/WRITENR文	端末に文字列を出力します。

3.4.1. ATTN文

割り込みハンドラを設定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

使用法

[図 3.1] ATTN文




3.4.2. CLOSFILE文

OPENFILE文で開いたデータセットを閉じます。

使用法

[図 3.2] CLOSFILE文



項目	説明
ddname	OPENFILE文で開いたデータセットのDD名です。

例

以下は、CLOSFILE文の使用例です。

```
CLOSFILE SYSUT1
```


3.4.3. CONTROL文

コマンド・プロシージャの実行関連オプションを指定します。


使用法

[図 3.3] CONTROL文


control'stmt




control_qual




control_prompt




control_symlist




control_list




control_conlist




control'caps



control'msg



control'flush



項目	説明
end	DOグループの終了文字列を指定します。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
PROMPT	ターミナル・プロンプトを使用します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
NOPROMPT	ターミナル・プロンプトを使用しません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
SYMLIST	記号パラメータの置換前のコマンドを端末に表示します。
NOSYMLIST	記号パラメータの置換前のコマンドを端末に表示しません。
LIST	コマンドを表示します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
NOLIST	コマンドを表示しません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
CONLIST	記号パラメータの置換後のコマンドを端末に表示します。
NOCONLIST	記号パラメータの置換後のコマンドを端末に表示しません。
CAPS	コマンドの実行前に小文字を大文字に変換します。
NOCAPS	コマンドの実行前に小文字を大文字に変換しません。
ASIS	コマンドの実行前に小文字を大文字に変換しません。
MSG	情報メッセージを表示します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

オペランド	説明
NOMSG	情報メッセージを表示しません。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。
FLUSH	コマンド・プロシーダの実行中にエラーが発生すると、以降のコマンド・プロシーダは実行しません。
NOFLUSH	コマンド・プロシーダの実行中にエラーが発生しても、以降のコマンド・プロシーダを実行します。
MAIN	コマンド・プロシーダが他のコマンド・プロシーダによって呼び出されなかったことを意味します。
END	DOグループの終了文字列を指定します。

例

以下は、CONTROL文の使用例です。


```
CONTROL END(FIN)
```

3.4.4. DATA-ENDDATA文

DATA文とENDDATA文の間のデータを別途処理します。オペランドを指定していない場合は、DATA文とENDDATA文の間のデータをTSOコマンドと見なします。オペランド指定時の処理方法については、以下のオペランドの説明を参照してください。

使用法

[図 3.4] DATA-ENDDATA文



オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
PROMPT	DATA文とENDDATA文の間のデータをプロンプト・データと見なします。記号パラメータがあれば置換えます。

オペランド	説明
TEXT	DATA文とENDDATA文の間のデータをテキストと見なします。記号パラメータがあっても置換えません。

例

以下は、DATA-ENDDATA文の使用例です。

```

DO
  DATA
    PROFILE NOPREFIX
  ENDDATA
END


```

3.4.5. DO-END文

DO文とENDまたはDOEND文の間のTSOコマンドとコマンド・プロシージャ(以下、DOグループ)を実行します。

使用法

[図 3.5] DO-END文



項目	説明
expression	DOグループの繰り返し状態の判断条件を表現式の形式で指定します。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
UNTIL	UNTILの次に指定されている表現式の値が偽の間、DOグループを繰り返し実行します。

オペランド	説明
WHILE	WHILEの次に指定されている表現式の値が真の間、DOグループを繰り返し実行します。

例

以下は、DO-END文の使用例です。

```
DO WHILE &LASTCC LE 4
  SET A=&A+1
  CALL TESTPGM '&A'
END
```

3.4.6. ERROR文

コマンド・プロシージャの実行中に下位TSOコマンドあるいはコマンド・プロシージャのリターンコードが0でない場合に実行するジョブ(以下、エラー・ハンドラ)を指定します。ERROR DOとENDの間でEXIT文、RETURN文、GOTO文が現れると、その位置でエラー・ハンドラを終了します。エラー・ハンドラの実行後、&LASTCCは0でリセットされます。

使用法

[図 3.6] ERROR文

error stmt



項目	説明
action	エラー・ハンドラを指定します。複数の作業を記述するには、DO文とEND文の間に記述します。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
OFF	既に指定されているエラー・ハンドラをキャンセルします。

例

以下は、ERROR文の使用例です。

```
ERROR DO
  WRITE &LASTCC
```

```
RETURN
END
```


3.4.7. EXIT文

コマンド・プロシージャの実行を中止し、上位コマンド・プロシージャに制御を返します。


使用法

[図 3.7] EXIT文

exit stmt



exit qual



項目	説明
code	リターンコードを指定します。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
CODE	リターンコードを指定します。CODEオペランドが省略された場合は&LASTCC値がリターンコードになります。
QUIT	CONTROL NOFLUSHあるいはMAINが指定された上位コマンド・プロシージャで制御を返します。

例

以下は、EXIT文の使用例です。

```
ERROR DO
    EXIT CODE(&MAXCC)
END
```


3.4.8. GETFILE文

データセットからレコードを読み込みます。レコードは指定されたDD名と同じ名前の記号パラメータに保存されます。

使用法

[図 3.8] GETFILE文

getfile stmt



項目	説明
ddname	OPENFILE文で開いたデータセットのDD名を指定します。

例

以下は、GETFILE文の使用例です。

```
OPENFILE FILE1 UPDATE
GETFILE FILE1
SET FILE1=UPDATED
PUTFILE FILE1
CLOSFILE FILE1
```

3.4.9. GLOBAL文

ネストされたコマンド・プロシージャ間で共有される記号パラメータを宣言します。


最上位のコマンド・プロシージャには下位コマンド・プロシージャと共有する記号パラメータが全部宣言されている必要があります。下位コマンド・プロシージャでは最上位のコマンド・プロシージャのGLOBAL文で宣言された記号パラメータ全体または一部をGLOBAL文に別途の名前で宣言後、使用することができます。

上位コマンド・プロシージャのGLOBAL文のn番目の記号パラメータは下位コマンド・プロシージャのGLOBAL文のn番目の記号パラメータと同じ値を参照します。

使用法

[図 3.9] GLOBAL文

global stmt



項目	説明
variable	記号パラメータ名を指定します。

例

以下は、GLOBAL文の使用例です。COMP1でCOMP2を呼び出し、COMP2でCOMP3を呼び出します。GA1とGB1とGC1は同じ値を参照します。GA2とGB2とGC2は同じ値を参照します。GA3とGC3は同じ値を参照します。GA4とGC4は同じ値を参照します。

● COMP1

```
PROC 0 AP1, AP2
GLOBAL GA1, GA2, GA3, GA4
SET &GA1=&AP1
SET &GA2=&AP2
SET &GA3=0
SET &GA4=&AP1+2
EXEC COMP2
```

● COMP2

```
GLOBAL GB1, GB2
EXEC COMP3
```

● COMP3

```
GLOBAL GC1, GC2, GC3, GC4
```


3.4.10. GOTO文

指定された場所に移動します。

使用法

[図 3.10] GOTO文

goto stmt



項目	説明
dest	移動する場所のラベルです。

例

以下は、GOTO文の使用例です。


```
SET &CNT=2
GOTO TAG&CNT
TAG1: WRITE CNT IS NOT TWO
TAG2: WRITE CNT IS TWO
```

3.4.11. IF-THEN-ELSE文

表現式の値に基づいて互いに異なる動作を実行します。

使用法

[図 3.11] IF-THEN-ELSE文



項目	説明
expression	判断の基準になる表現式です。表現式の値が真の場合はthen_actionを実行し、偽の場合はelse_actionを実行します。
then_action	expressionの値が真の場合に実行するTSOコマンドあるいはコマンド・プロシージャです。DOグループの場合もあります。
else_action	expressionの値が偽の場合に実行するTSOコマンドあるいはコマンド・プロシージャです。DOグループの場合もあります。

例

以下は、IF-THEN-ELSE文の使用例です。

```
IF &LASTCC EQ 0 THEN-
  WRITE ZERO
ELSE-
  WRITE NONZERO
```

3.4.12. INDATA文

プロンプト・データが保存されるデータセットを指定します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

使用法

[図 3.12] INDATA文




3.4.13. OPENFILE文

データセットを開きます。

使用法

[図 3.13] OPENFILE文



項目	説明
ddname	データセットのDD名を指定します。

オペランド

以下は、オペランドについての説明です。

オペランド	説明
INPUT	データセットを入力モードで開きます。省略した場合は入力モードで開きます。
OUTPUT	データセットを出力モードで開きます。
UPDATE	データセットを更新モードで開きます。

例

以下は、OPENFILE文の使用例です。


```
ALLOC DD(INP) DS(MY.DATA)
OPENFILE INP
```

3.4.14. PROC文

上位のコマンド・プロシージャから受け取った記号パラメータを定義します。キーワード指定の記号パラメータは位置指定の記号パラメータの後に記述する必要があります。

使用法

[図 3.14] PROC文



項目	説明
n	位置指定の記号パラメータの数を指定します。
name	パラメータの名前を指定します。
default_value	パラメータのデフォルト値を指定します。

例

以下は、PROC文の使用例です。


```
PROC 3 PP1 PP2 PP3 KP1(DEFVAL1) KP2
```

3.4.15. PUTFILE文

指定されているDD名と同じ名前の記号パラメータに保存されたデータをデータセットに記録します。

使用法

[図 3.15] PUTFILE文



項目	説明
ddname	OPENFILE文で開いたデータセットのDD名を指定します。

例

以下は、PUTFILE文の使用例です。


```
OPENFILE FILE1 UPDATE
GETFILE FILE1
SET FILE1=UPDATED
PUTFILE FILE1
CLOSEFILE FILE1
```

3.4.16. READ文

端末でユーザーから入力されたデータを記号パラメータに保存します。オペランドを省略した場合は&SYSDVALに保存します。

使用法

[図 3.16] READ文



項目	説明
param	端末を通じてユーザーが入力したデータが保存される変数名を指定します。

例

以下は、READ文の使用例です。

```
READ  ANS1
```


3.4.17. READDVAL文

制御変数&SYSDVALの内容を指定された記号パラメータに保存します。オペランドを省略した場合は何も行いません。

使用法

[図 3.17] READDVAL文

readdval stmt



項目	説明
param	&SYSDVALの内容が保存される変数名を指定します。

例

以下は、READDVAL文の使用例です。

```
SET READDVAL=&STR(SMITH JONES KELLY)
READDVAL NAME1, NAME2, NAME3
```


3.4.18. RETURN文

エラーが発生したコマンド・プロシージャの次のコマンド・プロシージャに制御を返します。

使用法

[図 3.18] RETURN文

return stmt



例

以下は、RETURN文の使用例です。

```
ERROR DO
    WRITE &LASTCC
    RETURN
END
```


3.4.19. SET文

記号パラメータあるいは制御変数に表現式の値を保存します。

使用法

[図 3.19] SET文

set stmt



項目	説明
param	記号パラメータあるいは制御変数の名前を指定します。
expression	表現式を指定します。

例

以下は、SET文の使用例です。

```
SET A=2*3+1
```


3.4.20. TERMIN文

ユーザーが入力できるように、端末に制御を渡します。OpenFrameでは構文エラーのみチェックします。

使用法

[図 3.20] TERMIN文

termin stmt




3.4.21. WRITE/WRITENR文

端末に文字列を出力します。WRITE文の場合は文字列の出力後にカーソルを次の行に移し、WRITENR文の場合は文字列の出力後にカーソルを次の行に移しません。

使用法

[図 3.21] WRITE/WRITENR文



項目	説明
text	端末に出力する文字列を指定します。

例

以下は、WRITE文の使用例です。

```
WRITE HELLO WORLD
```