

OpenFrame 環境設定ガイド

Base 7.1, Batch for MVS 7.1, TACF 7.1, HiDB 7.2, OSC 7.1, OSI 7.2



Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

文書情報

文書名: OpenFrame 環境設定ガイド

発行日: 2023年12月29日

ソフトウェアバージョン: Base 7.1、Batch for MVS 7.1、TACF 7.1、HiDB 7.2、OSC 7.1、OSI 7.2

ガイドバージョン: v3.1.3

Website

<https://www.tmaxsoft.com>

<https://technet.tmaxsoft.com>

Copyright Notice

Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

Restricted Rights Legend

このソフトウェア（Tmax OpenFrame®）マニュアルの内容とプログラムは、日本国の著作権法および国際条約によって保護されています。マニュアルの内容とプログラムは、TmaxSoft Co., Ltd.との使用許諾契約書の下でのみ使用することができ、マニュアルは使用許諾契約で許可されている範囲を除いては、配布または複製することができません。TmaxSoftの書面による事前の承諾を得ることなく、このマニュアルの全部または一部を電子的または機械的な方法を問わず、転送、複製、配布したり、または二次的著作物を作成する等の行為を一切禁じます。

このソフトウェアのマニュアルとプログラムの使用許諾契約は、いかなる場合においても、マニュアル及びプログラムと関連する知的財産権（登録の有無を問わず）を譲渡するものと解釈されず、TmaxSoftのブランド、ロゴ、商標等の使用権限を与えるものではありません。

このマニュアルは、情報を提供する目的でのみ提供しており、これに伴う契約上の直接的ないしは間接的な責任を負わず、マニュアルの内容は法律上もしくは商業的な特定の条件が満たされることを保証しません。マニュアルの内容は、製品のアップグレード及び修正により、その内容が予告なく変更されることがあり、内容上の誤りがないことを保証しません。

Trademarks

Tmax®およびTmax OpenFrame®は、TmaxSoft Co., Ltd.の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

Open Source Software Notice

この製品には、OpenSSL、RSA Data Security, Inc.、Apache FoundationおよびJean-loup Gaillyと Mark Adlerによって開発またはライセンス取得されたオープンソフトウェアが含まれています。詳細は、製品ディレクトリの\${INSTALL_PATH}/license/oss_licensesに記載されている事項を参照してください。

目次

このガイドについて	ix
第1章 はじめに	1
1.1. 概要	1
1.2. ofconfig	2
第2章 OpenFrame/Baseの環境設定	7
2.1. 概要	7
2.2. acs	10
2.2.1. DSNAME	11
2.2.2. PREFIX	12
2.2.3. SUFFIX	12
2.3. api3270	13
2.3.1. CPM	13
2.3.2. CPM_FLAG	14
2.4. console	15
2.4.1. CONSOLE	15
2.4.2. COMMAND	19
2.5. cpm	21
2.5.1. DEFAULT_CODEPAGE	21
2.6. ds	22
2.6.1. DATASET_DIRECTORY	22
2.6.2. DATASET_RESOURCE	22
2.6.3. DATASET_DEFAULT	23
2.6.4. DATASET_LOCK	39
2.6.5. AMS_DEFAULT	40
2.6.6. ICF_CATALOG	41
2.6.7. FILE_HANDLER	43
2.6.8. TSAM_RDB	48
2.6.9. TSAM_BACKUP	50
2.7. dstool	51
2.7.1. COBGENSCH	51
2.7.2. COMMON	52
2.7.3. DSCREATE	52
2.7.4. DSLOAD	54
2.7.5. DSMIGIN	54
2.7.6. DSVIEW	55
2.7.7. OFRDMSVR	56
2.7.8. OFRDSEDT	57
2.7.9. OFRUISVR	58
2.7.10. SPFEDIT	59
2.8. ofsys	62

2.8.1.	DIRECTORY	62
2.8.2.	EXTENSION	66
2.8.3.	COMPILER	67
2.8.4.	LOG	68
2.8.5.	WEBDE	68
2.8.6.	WEBDE_CPY_LIB	68
2.8.7.	SYSTEM_INFO	69
2.9.	saf	70
2.9.1.	SAF_DEFAULT	70
2.9.2.	AUTH_METHOD	71
2.9.3.	OFRSASVR	72
2.9.4.	ERRCODE	73
2.9.5.	TACF_DUMMY	74
2.10.	smf	74
2.10.1.	DATASET	74
2.11.	sms	75
2.11.1.	DATACLAS	75
2.11.2.	MGMTCLAS	76
2.11.3.	STORCLAS	77
2.12.	sort	78
2.12.1.	WORKSPACE	78
2.12.2.	OPTION	79
2.12.3.	PATH	81
2.12.4.	SEQUENCE	81
2.12.5.	TEXTSM_DEFAULT	82
第3章	OpenFrame/Batchの環境設定	85
3.1.	概要	85
3.2.	adrdssu	90
3.2.1.	DUMP_VSAM	90
3.3.	dbutil	93
3.3.1.	DIRECTORY	93
3.3.2.	EXIT_PROGRAM	94
3.3.3.	DB_LOGIN	95
3.3.4.	DB2HPU	96
3.3.5.	DB2LOAD	98
3.3.6.	ORALOAD	99
3.3.7.	DSNUTILB	100
3.3.8.	OFHPU	100
3.3.9.	DB2CMD	100
3.3.10.	DSNUTILU	101
3.3.11.	UTIL_RETURN	101
3.4.	dsnmtv01	102

3.4.1.	SYSTEM:{system}	102
3.5.	ezaci	103
3.5.1.	E2A	103
3.5.2.	A2E	104
3.6.	ezplus	104
3.6.1.	SYSTEM:{system}	104
3.6.2.	ENV	106
3.7.	ftp	106
3.7.1.	DIRECTORY	107
3.7.2.	UNIT	107
3.7.3.	ERROR	107
3.7.4.	COMMAND_OPERATION	108
3.7.5.	OPTION	108
3.8.	ikjeft01	110
3.8.1.	SYSTEM:{system}	111
3.8.2.	SHARED_OBJECT	113
3.8.3.	REPORT_DBCONN	113
3.8.4.	TACF	114
3.9.	isrsupc	114
3.9.1.	LINECMP	114
3.10.	idcams	115
3.10.1.	DEFAULT_USER	115
3.10.2.	TACF	116
3.10.3.	AMS	117
3.11.	print	118
3.11.1.	PRINTER{n}	118
3.11.2.	INTRDR	119
3.11.3.	WRITER	119
3.11.4.	PMSVR	119
3.11.5.	SSPRT	120
3.12.	rc	120
3.12.1.	PGM_NAME	121
3.12.2.	PGM_TYPE	122
3.13.	textrun	124
3.13.1.	DEFAULT_USER	124
3.13.2.	EXIT_CODE	125
3.13.3.	MONITORING	126
3.13.4.	AUTOEDIT	127
3.13.5.	TWS	127
3.13.6.	OPTION	128
3.14.	tjclrun	129
3.14.1.	JOB	129
3.14.2.	PERFORM	131

3.14.3.	DD	145
3.14.4.	DDTAB	146
3.14.5.	SYSLIB	147
3.14.6.	PRELOAD	149
3.14.7.	PGM	149
3.14.8.	ACCOUNT	150
3.14.9.	TACF	151
3.14.10.	AMS	152
3.14.11.	JCL	153
3.14.12.	OPTION	154
3.14.13.	DEBUG	159
3.14.14.	PGMRTS00	159
3.15.	tjes	160
3.15.1.	NODEINFO	160
3.15.2.	JOBDEF	161
3.15.3.	JOBCLASS	163
3.15.4.	SCHEDULING	163
3.15.5.	PROCLIB	165
3.15.6.	DYNAMIC_LIBRARY	167
3.15.7.	SPOOL	167
3.15.8.	INTRDR	169
3.15.9.	INITDEF	171
3.15.10.	OUTCLASS	173
3.15.11.	OUTDEF	174
3.15.12.	TACF	175
3.16.	tjesmgr	176
3.16.1.	DEFAULT_OPTION	176
3.16.2.	DEFAULT_USER	178
3.16.3.	TACF	179
3.17.	tso	179
3.17.1.	COMMON	180
3.17.2.	TERM_CLASS	182
3.17.3.	MAP	183
3.17.4.	TSOMGR	185
3.17.5.	LOGIN_PROC	187
3.17.6.	SMTP	188
第4章	OpenFrame/TACFの環境設定	189
4.1.	概要	189
4.2.	tacf	189
4.2.1.	TACF_DEFAULT	189
4.2.2.	AUTH_OPTION	193
4.2.3.	SETROPTS	194

第5章	OpenFrame/HiDBの環境設定	197
5.1.	概要	197
5.2.	ims	197
5.2.1.	IMS_DEFAULT	198
5.3.	hidb	199
5.3.1.	HIDB_DEFAULT	199
5.3.2.	DEBUG	205
5.3.3.	DEFAULT_USER	206
第6章	OpenFrame/OSCの環境設定	209
6.1.	概要	209
6.2.	cobnet	211
6.2.1.	GENERAL	211
6.3.	osc	211
6.3.1.	GENERAL	211
6.3.2.	OSCSCSVR	215
6.3.3.	OSCMCSVR	216
6.3.4.	OSCOSSVR	217
6.4.	osc.{servername}	217
6.4.1.	GENERAL	217
6.4.2.	SAF	229
6.4.3.	SD	233
6.4.4.	TDQ	234
6.4.5.	TSQ	235
6.4.6.	CPM	236
6.4.7.	CPM_FLAG	238
6.4.8.	TRANCLASS	239
6.4.9.	CSPG	239
6.4.10.	DB2CONN	240
6.4.11.	AUTINST	240
6.5.	osc.{osctlsvrname}	240
6.5.1.	OSCTLSVR	241
6.6.	osc.{oscmqsvrname}	243
6.6.1.	MQ	243
第7章	OpenFrame/OSIの環境設定	247
7.1.	概要	247
7.2.	osi	248
7.2.1.	GENERAL	248
7.2.2.	CRC	249
7.2.3.	DEFAULT_IMSID	250
7.3.	osi.{IMSID}	250
7.3.1.	GENERAL	250
7.3.2.	LIBRARY	252

7.3.3.	CPM	253
7.3.4.	SECURITY	256
7.3.5.	USER	257
7.3.6.	PRINTER	258
7.3.7.	SCREEN	259
7.3.8.	MQ	260
7.3.9.	USER_PROGRAM	261
7.4.	osi.{osiotmasvrname}	262
7.4.1.	GENERAL	262
7.4.2.	MQ	262
7.5.	ssm.{IMSID}{SSM}	263
7.5.1.	GENERAL	263
索引		265

このガイドについて

対象読者

本書は、リホスト・ソリューションであるTmax OpenFrame[®](以下、OpenFrame)を運用するプログラマーやシステム・エンジニアを対象に、OpenFrameで使用する各種の環境設定を行う方法について説明しています。

前提知識

本書を使用するには、OpenFrameの概念を理解している必要があります。

OpenFrameについての理解を得るために、『OpenFrame スタートガイド』を先にお読みになることをお勧めします。

本書の構成

本書は、計7章で構成されています。

以下は、各章の主な内容です。

- 第1章: はじめに
OpenFrameで使用する設定ファイルの構造について説明します。
- 第2章: OpenFrame/Baseの環境設定
OpenFrame/Baseの環境設定項目について説明します。
- 第3章: OpenFrame/Batchの環境設定
OpenFrame/Batchの環境設定項目について説明します。
- 第4章: OpenFrame/TACFの環境設定
OpenFrame/TACFの環境設定項目について説明します。
- 第5章: OpenFrame/HiDBの環境設定
OpenFrame/HiDBの環境設定項目について説明します。
- 第6章: OpenFrame/OSCの環境設定
OpenFrame/OSCの環境設定項目について説明します。
- 第7章: OpenFrame/OSIの環境設定
OpenFrame/OSIの環境設定項目について説明します。

表記上の規則

表記	意味
<AaBbCc123>	プログラム・ソースコードのファイル名
Ctrl+C	CtrlキーとCキーを同時に押す
[Button]	GUIのボタン、メニュー名
太字	強調
「」、『』（鍵カッコ）	関連文書、あるいはガイド内の他の章および節の表示
「入力項目」	画面UI上の入力項目
ハイパーリンク	メール・アカウント、Webサイト
>	メニューの実行順
+----	サブディレクトリ/ファイル有り
----	サブディレクトリ/ファイル無し
参考	参照/注意事項
[図 1.1]	図の名前
AaBbCc123	コマンド、コマンド実行結果の画面出力、サンプル・コード
{ }	必須パラメータ値
[]	オプション・パラメータ値
	選択パラメータ値

関連文書

ガイド	説明
OpenFrame スタートガイ	OpenFrameの基本概念と開発思想について説明しています。
OpenFrame TJESガイド	TJESを使用してOpenFrameシステムのバッチ・ジョブを管理する方法について説明しています。
OpenFrame Batchガイド	OpenFrame/Batchを構成する機能について説明しています。
OpenFrame Baseガイド	OpenFrame/Baseを構成する機能について説明しています。
OpenFrame データセットガイド	OpenFrameデータセットを紹介し、データセットの種類やカタログ方法などについて説明しています。
OpenFrame OSC管理者ガイド	OpenFrame/OSCシステムを運用および管理するための情報について説明しています。
OpenFrame OSI管理者ガイド	OpenFrame/OSIシステムを運用および管理するための情報について説明しています。
OpenFrame TACF管理者ガイド	OpenFrame/TACFの機能と構造、ユーザーとグループの関連付け、リソースとデータセットへの認証、および多様なTACFコマンドについて説明しています。
OpenFrame ツールリファレンスガイド	OpenFrameシステムの運用に使用する多様なツール・プログラムについて説明しています。

第1章 はじめに

本章では、OpenFrameで使用される設定ファイルの構造について説明します。

1.1. 概要

OpenFrameの各製品の環境設定は、次のパスにファイル形式で保存されます。これらのファイルを ofconfig ツールを利用してノードごとにデータベースにロードします。システム運用の際には、各ノードのTmax TCacheにロードして使用されます。

\$OPENFRAME_HOME/config

製品	環境設定ファイル
OpenFrame/Base	openframe_base.conf
OpenFrame/Batch	openframe_batch.conf
OpenFrame/TACF	openframe_tacf.conf
OpenFrame/HiDB	openframe_hidb.conf
OpenFrame/OSC	openframe_osc.conf
OpenFrame/OSI	openframe_osi.conf

OpenFrameの環境設定ファイルは以下のように構成されます。「SECTION」の「KEY」に「VALUE」を入力します。

```
#
# TYPE
# 1 : Y_N
# 2 : String
# 3 : Number
#
# AVAIL VALUE
# delimiter : COMMA(',') or DASH('-'); NUMBER(TYPE 3) range)
#
#
#
```

SUBJECT	SECTION	KEY	TYPE	DEFAULT_VALUE	VALUE	AVAIL_VALUE	DESCRIPTION
cobol	HCOB85	COMMAND	2	ccbl2002	ccbl2002		
cobol	HCOB85	COPY_EXT	2	cpy,cbl,txt,TXT	cpy,cbl,txt,TXT		
console	CONSOLE	RETRY_COUNT	3	3	3		
console	CONSOLE	RETRY_INTERVAL	3	5	5		
console	CONSOLE	ALIVE_INTERVAL	3	10	10		

console		CONSOLE		CHECK_AUTH		1		NO		YES			
:				:				:		:		:	
:				:				:		:		:	

以下は、環境設定ファイルの構成要素についての説明です。

項目	説明
SUBJECT	環境設定項目のモジュールごとの分類基準になります。
SECTION	環境設定項目のモジュール内の機能ごとの分類基準になります。
KEY	環境設定項目を表すキー名です。
TYPE	環境設定項目の値のデータ型です。 – 1：ブール値（YESまたはNO） – 2：文字列 – 3：数値
DEFAULT_VALUE	VALUE項目を指定していない場合に使用されるデフォルト値です。
VALUE	環境設定項目の値です。
AVAIL_VALUE	指定可能な値、またはその範囲です。
DESCRIPTION	環境設定項目に関する説明です。この項目の値はシステムの動作には影響を与えません。

環境設定ファイルをofconfigツールのimportコマンドでデータベースに保存します。運用中にはTmax TCacheにロードして使用されるため、OpenFrameが正常に動作するためには、TCacheの管理プログラムのpfmtcacheadminの -c コマンドであらかじめキャッシュを割り当てる必要があります。また、OpenFrameが正常にノード別設定にアクセスするためには、OPENFRAME_NODENAME環境変数に、Tmaxのノード名の作成規則に従って16文字以下のノード名を指定する必要があります。設定値を指定時に環境変数値を使用する場合、OpenFrame Managerを利用して確認したときに、環境変数値のパスではなく、環境変数値そのものを表示します。

1.2. ofconfig

ofconfigは、OpenFrameの環境設定を管理するためのツールです。

OpenFrame 7.1からは、環境設定値はデータベースで管理され、実行環境では各ノードのTCacheに保存されます。環境設定値は、サブジェクト、セクション、キーで構成されます。**ofconfig**のコマンドで設定値が変更される場合は、TCacheのサーバーによって自動的に同期されます。ただし、OpenFrameの機能を使用せずにユーザーが直接データベースにアクセスして変更した場合は、変更を適用するためにLOADコマンドを実行する必要があります。また、ofconfigのdeleteコマンドを使用して設定値を削除する場合は、データベースに保存されている対応するキーの設定値が完全に削除されるため、使用には注意が必要です。

使用方法

以下は、ofconfigツールの実行方法です。

```
Usage: ofconfig command [options]
```

- 入力項目

項目	説明
<i>command</i>	– ADD : 新しい環境設定を追加します。 – LIST : 環境設定を表示します。 – UPDATE : 環境設定を変更します。 – IMPORT : 環境設定のダンプ・ファイルを一括でインポートします。同じキーにすでに設定値がある場合は変更されます。 – EXPORT : 環境設定をダンプ・ファイルにエクスポートします。 – LOAD : 環境設定をTCacheに適用します。 – TRUNCATE : 保存されたすべての環境設定値を削除します。 – DELETE : キーの設定値を削除します。

- [options]

以下は、command項目に指定したコマンドごとに使用できるオプションについての説明です。

- ADD

オプション	説明
[-n <i>nodename</i>]	ノード名を指定します。
[-s <i>subject</i>]	サブジェクトを指定します。
[-sec <i>section</i>]	セクションを指定します。
[-k <i>key</i>]	キーを指定します。
[-t <i>type</i>]	データ型を指定します。 – 1 : Yes, No – 2 : 文字列 – 3 : 整数型
[-d <i>default_value</i>]	デフォルト値を指定します。
[-v <i>value</i>]	値を指定します。
[-a <i>avail_value</i>]	指定可能な値を指定します。

オプション	説明
<code>[-desc description]</code>	説明を記述します。

– LIST

オプション	説明
<code>[-n nodename]</code>	表示するノード名を指定します。
<code>[-s subject]</code>	表示するサブジェクトを指定します。
<code>[-sec section]</code>	表示するセクションを指定します。
<code>[-k key]</code>	表示するキーを指定します。
<code>[-l long_format]</code>	詳細情報を表示します。

– UPDATE

オプション	説明
<code>[-n nodename]</code>	ノード名を指定します。
<code>[-s subject]</code>	変更するサブジェクトを指定します。
<code>[-sec section]</code>	変更するセクションを指定します。
<code>[-k key]</code>	変更するキーを指定します。
<code>[-v value]</code>	変更する値を指定します。
<code>[-desc description]</code>	変更する説明を指定します。

– IMPORT

オプション	説明
<code>[-f file]</code>	インポートするファイルを指定します。

– EXPORT

オプション	説明
<code>[-n nodename]</code>	設定値を読み込むノード名を指定します。
<code>[-f file]</code>	エクスポートするファイルを指定します。

– TRUNCATE

オプション	説明
<code>[-n nodename]</code>	設定を初期化するノード名を指定します。

– DELETE

オプション	説明
<code>[-n <i>nodename</i>]</code>	設定を削除するノード名を指定します。
<code>[-s <i>subject</i>]</code>	設定を削除するサブジェクト名を指定します。
<code>[-sec <i>section</i>]</code>	設定を削除するセクションを指定します。
<code>[-k <i>key</i>]</code>	設定を削除するキーを指定します。

使用例

以下は、NODE1に新しい環境設定値を定義する例です。OpenFrameの環境設定の**ds**サブジェクトの**DATASET_DEFAULT**セクションの**DEFAULT_VOLSER**キーの値としてDEFVOLを割り当てています。

```
$ ofconfig add -n NODE1 -s ds -sec DATASET_DEFAULT -k DEFAULT_VOLSER -t 2 -d DEFVOL  
-v DEFVOL -desc "default volume serial."
```

以下は、NODE1の環境設定値を照会する例です。

```
$ ofconfig list -n NODE1 -s ds -sec DATASET_DEFAULT -k DEFAULT_VOLSER
```

=====						
SUBJECT		SECTION		KEY		VALUE
=====						
ds		DATASET_DEFAULT		DEFAULT_VOLSER		DEFVOL
=====						

以下は、NODE1の環境設定値を変更する例です。

```
$ ofconfig update -n NODE1 -s ds -sec DATASET_DEFAULT -k DEFAULT_VOLSER -v 100001
```

以下は、NODE1の環境設定値を削除する例です。

```
$ ofconfig delete -n NODE1 -s ds -sec DATASET_DEFAULT -k DEFAULT_VOLSER
```

参考

環境設定の詳細項目については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

第2章 OpenFrame/Baseの環境設定

本章では、OpenFrame/Baseの環境設定項目について説明します。

2.1. 概要

OpenFrame/Base(以下、Base)を運用するために必要な設定は、openframe_base.confの各「**SECTION**」の「**KEY**」項目の「**VALUE**」値として設定し、**ofconfig**ツールを使用して保存します。

参考

デフォルト値が「(NONE)」である**キー項目**が一部あります。その**キー項目**の値を「(NONE)」に指定した場合の動作については備考欄を参照してください。

以下は、各サブジェクトのセクションの説明です。各セクションのキー項目の値の詳細については、各節を参照してください。

• **acs**

OpenFrameのストレージ管理システムで使用する3つのSMSクラス（データ、マネジメント、ストレージ）の選択ルールを設定します。

セクション	説明
DSNAME	ワイルドカード文字(%、*)を含むデータセット名とJCLのDD文に記述されたユニット名に選択するSMSクラスを設定します。
PREFIX	ワイルドカード文字(%、*)を含むデータセット名のプレフィックスとJCLのDD文に記述されたユニット名に選択するSMSクラスを設定します。
SUFFIX	ワイルドカード文字(%、*)を含むデータセット名のサフィックスとJCLのDD文に記述されたユニット名に選択するSMSクラスを設定します。

• **api3270**

OpenFrameシステムの3270データ・ストリーム変換機能の一般的な設定を行います。

セクション	説明
CPM	3270データ・ストリームを変換する際に使用されるCPMファイルを設定します。
CPM_FLAG	3270データ・ストリームを変換する際に2バイト文字を区切るSOSIコードの設定を行います。

- **console**

OpenFrameシステムのコンソールとコマンドに関する設定を行います。

セクション	説明
CONSOLE	コンソール・サーバーとクライアントの設定を行います。
COMMAND	コマンド・サーバーとコマンド処理インターフェースを設定します。

- **cpm**

OpenFrameシステムのコードページの変換に関する設定を行います。

セクション	説明
DEFAULT_CODEPAGE	デフォルトで使用するCPMデータ・ファイルを指定します。

- **ds**

OpenFrameシステムで使用するデータセットの一般的な設定を行います。

セクション	説明
DATASET_DIRECTORY	データセット関連のディレクトリを設定します。
DATASET_RESOURCE	データセットの各種リソースを設定します。
DATASET_DEFAULT	データセットの基本設定を行います。
DATASET_LOCK	ロック・クライアントの設定を行います。
AMS_DEFAULT	アクセス方式サービスの基本情報を設定します。
ICF_CATALOG	統合カタログの基本情報を設定します。
FILE_HANDLER	外部ファイル・ハンドラーの基本情報を設定します。
TSAM_RDB	業務用VSAMデータセットに対するTSAM使用情報を設定します。
TSAM_BACKUP	業務用VSAMデータセットに対するTSAM接続に失敗した場合に使用するバックアップ接続情報を設定します。

- **dstool**

データセット関連のツールで使用する様々な設定を行います。

セクション	説明
COBGENSCH	cobgenschツールの設定を行います。
COMMON	データセット関連ツールの共通設定を行います。
DSCREATE	dscreateツールの設定を行います。
DSLOAD	dsloadツールとdssaveツールの設定を行います。

セクション	説明
DSMIGIN	dsmiginツールとdsmigoutツールの設定を行います。
DSVIEW	dsviewツールとdseditツールの設定を行います。
OFRDMSVR	ofrdmsvrサーバーの基本設定を行います。
OFRDSEDT	ofrdsedtサーバーの基本設定を行います。
OFRUISVR	ofruisvrサーバーの基本設定を行います。
SPFEDIT	spfeditツールの設定を行います。

- **ofsys**

OpenFrameシステムのシステム・ディレクトリ構造を含む全般的な設定を行います。

セクション	説明
DIRECTORY	OpenFrameシステムのディレクトリ情報を設定します。
EXTENSION	OpenFrameシステムで使用されるファイルの拡張子を設定します。
COMPILER	OpenFrameシステムで使用されるアプリケーション・プログラムをコンパイルするためのCOBOLコンパイラーとPL/Iコンパイラーの種類を設定します。
LOG	OpenFrameシステムで生成されるログ・ファイルの属性情報を設定します。
WEBDE	OpenFrameシステムで使用されるWEBDEに関する設定を行います。
WEBDE_CPY_LIB	OpenFrameシステムで使用されるWEBDEのコピーブックに関する設定を行います。
SYSTEM_INFO	OpenFrameシステムで使用される固有値を設定します。

- **saf**

OpenFrameシステムのアクセス制御に関する設定を行います。

セクション	説明
SAF_DEFAULT	SAFのデフォルト設定を行います。
AUTH_METHOD	SAFで使用する認証方法を設定します。
OFRSASVR	ofrsasvrサーバーの設定を行います。
ERRCODE	ユーザー作成関数(saf_exit)でエラーコードのメッセージを設定します。
TACF_DUMMY	TACFダミーの設定を行います。

- **smf**

SMFで使用する設定を行います。

セクション	説明
DATASET	SMFで使用するデータセットと使用可能なノードを設定します。

- **sms**

OpenFrameのストレージ管理システムで使用する3つのSMSクラス（データ、マネジメント、ストレージ）を設定します。

セクション	説明
SAF_DEFAULT	データ・クラスを設定します。
MGMTCLAS	マネジメント・クラスを設定します。
STORCLAS	ストレージ・クラスを設定します。

- **sort**

OpenFrameシステムで使用するSORTユーティリティの一般設定を行います。

セクション	説明
WORKSPACE	ソートに必要なワークスペースを設定します。
OPTION	SORTユーティリティで使用するオプションを設定します。
PATH	バイナリの場所を設定します。
SEQUENCE	ユーザー定義の照合順序を定義したファイルの場所を設定します。
TEXTSM_DEFAULT	TEXTSMで使用するオプションを設定します。

2.2. acs

OpenFrameのストレージ管理システムで使用する3つのSMSクラス（データ、マネジメント、ストレージ）の選択ルールを設定します。

SMSクラスは、次の3つのルールに基づいて選択されます。

- データセット名を使用します。
- データセット名のプレフィックスを使用します。
- データセット名のサフィックスを使用します。

特定のデータセット名が上記の3つのルールをすべて満たす場合は、データセット名を使用してSMSクラスを指定する方法が最も優先順位が高く、データセット名のサフィックスを使用する方法が最も優先順位が低くなります。また、特定のデータセット名が1つのルール内で複数の項目に対応する

場合、対応する項目の中で最も多くの文字がマッチングされる項目が選択されます。この設定に使用されるSMSクラス名は事前に定義されている必要があります。

参考

この設定に指定されたルールが多い場合、データセットの割り振り速度が低下することがあります。

2.2.1. DSNAME

ワイルドカード文字(%、*)を含むデータセット名とJCLのDD文に記述されたユニット名として選択するSMSクラスを設定します。ユーザーが任意のキーと値を構成して追加することができます。

以下は、デフォルトで提供されるopenframe_base.confファイルに記述されている設定例です。

区分	説明
'%'	1文字の英数字に対応されます。
'*'	1つの修飾子内で1つまたは複数の文字に対応されます。

2.2.1.1. SAMPLE.NV*.%%DS01

データセット名とユニット名に選択されるSMSクラスを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	
有効な値	
備考	- 形式 DsName[+Unit]=[DataClas],[MgmtClas],[StorClas] - 例 以下は、データセット名のルールがキーと合っている場合、データ、マネジメント、ストレージのクラスをDCLAS001、MCLAS001、SCLAS001に指定した例です。これらのクラスは、smsサブジェクトに事前に定義されている必要があります。 DCLAS001,MCLAS001,SCLAS001

2.2.2. PREFIX

ワイルドカード文字(%、*)を含むデータセット名のプレフィックスとJCLのDD文に記述されたユニット名として選択するSMSクラスを設定します。ユーザーが任意のキーと値を構成して追加することができます。

以下は、デフォルトで提供されるopenframe_base.confファイルに記述されている設定例です。

区分	説明
'%'	1文字の英数字に対応されます。
'*'	1つの修飾子内で1つまたは複数の文字に対応されます。

2.2.2.1. SAMPLE.NVSM.

データセット名のプレフィックスとユニットに選択されるSMSクラスを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	
有効な値	
備考	- 形式 <pre>Prefix[+Unit]=[DataClas],[MgmtClas],[StorClas]</pre> - 例 以下は、データセット名のルールがキーと合っている場合、データ、マネジメント、ストレージのクラスをDCLAS001、MCLAS001、SCLAS001に指定した例です。これらのクラスは、smsサブジェクトに事前に設定されている必要があります。 <pre>DCLAS001,MCLAS001,SCLAS001</pre>

2.2.3. SUFFIX

ワイルドカード文字(%、*)を含むデータセット名のサフィックスとJCLのDD文に記述されたユニット名として選択するSMSクラスを設定します。ユーザーが任意のキーと値を構成して追加することができます。

以下は、デフォルトで提供されるopenframe_base.confファイルに記述されている設定例です。

区分	説明
'%'	1文字の英数字に対応されます。

区分	説明
'*'	1つの修飾子内で1つまたは複数の文字に対応されます。

2.2.3.1. .NVSM.DS01

データセット名のサフィックスとユニットに選択されるSMSクラスを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	
有効な値	
備考	- 形式 Suffix[+Unit]=[DataClas],[MgmtClas],[StorClas] - 例 以下は、データセット名のルールがキーと合っている場合、データ、マネジメント、ストレージのクラスをDCLAS001、MCLAS001、SCLAS001に指定した例です。これらのクラスは、smsサブジェクトに事前に設定されている必要があります。 DCLAS001,MCLAS001,SCLAS001

2.3. api3270

OpenFrameシステムの3270データ・ストリーム変換機能の一般的な設定を行います。

2.3.1. CPM

3270データ・ストリームを変換する際に使用されるCPMファイルを設定します。

2.3.1.1. EBCDIC_TO_ASCII

3270データ・ストリームを変換する際に、メインフレームのEBCDICコードをOpenFrameのASCIIコードに変換するために使用されるCPMファイルを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	String
デフォルト値	EBCASCJP.cpm
有効な値	

項目	説明
備考	

2.3.1.2. ASCII_TO_EBCDIC

3270データ・ストリームを変換する際に、OpenFrameのASCIIコードをメインフレームのEBCDICコードに変換するために使用されるCPMファイルを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	String
デフォルト値	ASCEBCJP.cpm
有効な値	
備考	

2.3.2. CPM_FLAG

3270データ・ストリームを変換する際、2バイト文字を区切るためのSOSIコードの設定を行います。

2.3.2.1. EBCDIC_TO_ASCII

3270データ・ストリームを変換する際に、メインフレームのEBCDICコードをOpenFrameのASCIIコードに変換するためのSOSIコードの設定を行います。

項目	説明
パラメータ・タイプ	String
デフォルト値	CPM_CONVERT_SOSI_TO_SPACE
有効な値	
備考	– CPM_CONVERT_SOSI_TO_SPACE : SOSIコードをスペースに変換します。 – CPM_CONVERT_SOSI_TO_NULL : SOSIコードをNULLに変換します。 – CPM_CONVERT_ADD_SOSI : 2バイト文字がある場合、SOSIコードを追加します。

2.3.2.2. ASCII_TO_EBCDIC

3270データ・ストリームを変換する際に、OpenFrameのASCIIコードをメインフレームのEBCDICコードに変換するためのSOSIコードの設定を行います。

項目	説明
パラメータ・タイプ	String

項目	説明
デフォルト値	CPM_CONVERT_SPACE_TO_SOSI
有効な値	
備考	– CPM_CONVERT_SPACE_TO_SOSI : スペースをSOSIコードに変換します。 – CPM_CONVERT_NULL_TO_SOSI : NULLをSOSIコードに変換します。 – CPM_CONVERT_ADD_SOSI : 2バイト文字がある場合、SOSIコードを追加します。

2.4. console

OpenFrameのコンソールとコマンドに関する設定を行います。

2.4.1. CONSOLE

コンソール・サーバーとクライアントの設定を行います。

2.4.1.1. RETRY_COUNT

ofrcmsvrサーバーがダウンした場合に再接続を試みる回数を指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	3
有効な値	0~(2 ³¹ - 1)
備考	

2.4.1.2. RETRY_INTERVAL

ofrcmsvrサーバーがダウンした場合に再接続を試みる時間間隔を指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	5 (単位 : 秒)
有効な値	0~(2 ³¹ - 1)
備考	

2.4.1.3. ALIVE_INTERVAL

tconmgrでサーバーが起動しているかどうかをチェックするための時間間隔を指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	10 (単位 : 秒)
有効な値	0~(2 ³¹ -1) / 10
備考	

2.4.1.4. CHECK_AUTH

データセットを処理する際に権限をチェックするかどうかを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : 権限チェックを行います。 – NO : 権限チェックを行いません。

2.4.1.5. CONSOLE_MSG_TO_SCREEN

TSO CLISTで実行したCOBOLアプリケーションのDISPLAY UPON CONSOLE文の処理方法を指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : TSO画面に出力します。 – NO : コンソール(tconmgr)に出力します。

2.4.1.6. EXTENDED_JOB_INFO

コンソールに送信されるメッセージの先頭にジョブ情報を出力するかどうかを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値

項目	説明
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : メッセージの送信元のユーザー名、ジョブID、ジョブ名を出力します。 – NO : メッセージの送信元のジョブIDを出力します。ジョブIDがない場合には、ユーザー名を出力します。

2.4.1.7. CRITICAL_MSG_MAX_COUNT

OpenFrame/OSCで実行したCOBOLアプリケーション内のEXEC CICS WRITE OPERATOR CRITICAL 文の処理が可能な最大数を指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	1024
有効な値	0~(2 ³¹ - 1)
備考	

2.4.1.8. EXPANDED_CONSOLE

コンソール・ウィンドウの横の長さを拡張するかどうかを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : 横の長さを133バイトに拡張します。 – NO : 横の長さを拡張しません。(80バイト)

2.4.1.9. CLEAR_TERMINATED_REQUEST

クライアントから送信された応答要求メッセージ(accept request)がクライアントの終了後も残っている場合、それを削除するかどうかを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO

項目	説明
有効な値	YES, NO
備考	– YES : 応答要求メッセージを削除します。 – NO : 応答要求メッセージを削除しません。

2.4.1.10. IGNORE_DEFAULT_MSG

コンソールにデフォルト・メッセージを出力するかどうかを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : コマンドや要求を実行時に何のメッセージも出力しません。（出力メッセージを除く） – NO : デフォルト・メッセージを出力します。（「Accept request received!!!」、「Process has been terminated.」）

2.4.1.11. DISPLAY_CONSOLE_MSG_TO_SYSMMSG

COBOLアプリケーションのDISPLAY UPON CONSOLE文のメッセージ、またはASMアプリケーションのWTOROUTCDE=11が指定されたメッセージをジョブ・ステップのSYSMMSGに出力するかどうかを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : コンソール(tconmgr)とSYSMMSGに出力します。 – NO : コンソール(tconmgr)にのみ出力します。

2.4.1.12. PRINT_REPLY_USER

tconmgrなどのコンソール・プログラムで応答メッセージを送信する際に、メッセージのuser項目にプログラムを実行したユーザー名を出力するかどうかを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値

項目	説明
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : プログラムを実行したユーザー名を出力します。 – NO : メッセージの送信元のuser項目の値をそのまま出力します。

2.4.2. COMMAND

コマンド・サーバーとコマンド処理インターフェースを設定します。

2.4.2.1. {COMMAND_NAME}

コマンド処理に使用するコマンドを指定し、そのインターフェースを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	
有効な値	
備考	コマンド処理インターフェースによって値が異なります。

COMMANDセクションは、SERVICE、PGM、PARAM、NOTSUPPORTの4つのコマンド処理インターフェースを持ちます。インターフェースごとに構文が異なります。

```
[COMMAND]
    SERVICE, <service-name>[, <userinfo-opt>][, <service-opt1>
        [, <service-opt2>][, ... <service-opt7>]
    PGM, <program-name>[, <userinfo-opt>][, <program-argument1>
        [, <program-argument2>][, ... <program-argument7>]
    PARAM
    NOTSUPPORT
```

– SERVICE

Tmaxサービスの呼び出しに関するインターフェースです。各設定項目の説明は以下のとおりです。

項目	説明
service-name	呼び出すTmaxサービスの名前を指定します。
userinfo-opt	ユーザー情報です。以下のいずれかを指定します。 – TOKEN: サービスを呼び出す際にユーザー情報をトークンで渡します。 – SACEE : サービスを呼び出す際にユーザー情報をSACEEで渡します。

項目	説明
	– NONE : サービスを呼び出す際にユーザー情報を渡しません。
<i>service-opt</i>	以下のいずれかを指定します。 – FIELD : サービスを呼び出す際にコマンドのパラメータをFB_COMMANDフィールドに保存した後に渡します。 – STRING : サービスを呼び出す際にコマンドのパラメータを文字列で渡します。

– PGM

プログラムの実行に関するインターフェースです。ユーザー情報は、デフォルトでCOMMAND_USERID=<userid>を環境変数にエクスポートします。各設定項目の説明は以下のとおりです。

項目	説明
<i>program-name</i>	実行するプログラムを指定します。
<i>userinfo-opt</i>	ユーザー情報です。以下のいずれかを指定します。 – TOKEN : COMMAND_TOKEN=<taef-token>を環境変数にエクスポートします。 – SACEE : COMMAND_SACEE=<taef-sacee>を環境変数にエクスポートします。 – NONE : 環境変数にエクスポートしません。
<i>program-argument</i>	実行するプログラムの引数を指定します。

– PARAM

このインターフェースは、コマンドの最初のパラメータ値に従ってコマンドの処理を決定します。PARAMを記述したコマンド名でセクションを追加し、そのセクションでコマンドの最初のパラメータに処理を記述します。

以下は、Fコマンドの最初のパラメータのDTSの値に従ってコマンドを処理する例です。

```
[COMMAND]
  F=PARAM
[F]
  DTS=PGM,dts_program
```

– NOTSUPPORT

ログにメッセージを出力し、コマンドを処理しません。

2.5. cpm

OpenFrameシステムのコードページ変換に関する設定を行います。

2.5.1. DEFAULT_CODEPAGE

デフォルトで使用するCPMデータ・ファイルを設定します。

2.5.1.1. EBC2ASC

EBCDICからASCIIへの変換に使用されるデフォルトのCPMデータ・ファイルのUNIXパスを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/cpm/EBCASCUS.cpm
有効な値	
備考	

2.5.1.2. ASC2EBC

ASCIIからEBCDICへの変換に使用されるデフォルトのCPMデータ・ファイルのUNIXパスを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/cpm/ASCEBCUS.cpm
有効な値	
備考	

2.5.1.3. SO

IMS Message Format Service (MFS)で2バイト処理の際にSOに使用されるHEXコードを指定します。
マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	0A42
有効な値	
備考	

2.5.1.4. SI

IMS Message Format Service (MFS)で2バイト処理の際にSIに使用されるHEXコードを指定します。
マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	0A41
有効な値	
備考	

2.6. ds

OpenFrameで使用するデータセットの一般的な設定を行います。

2.6.1. DATASET_DIRECTORY

データセット関連のディレクトリを設定します。

2.6.1.1. SCHEMA_DIR

データセットをマイグレーションするときに使用するデータセット・スキーマ情報を保存するディレクトリを指定します。dsmigin、dsmigoutツールなどで使用されます。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/schema
有効な値	
備考	

2.6.2. DATASET_RESOURCE

データセットの各種リソースを設定します。

2.6.2.1. DATASET_SHMKEY

データセットを割り当てるときに使用する共有メモリのキーを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列

項目	説明
デフォルト値	0x805
有効な値	
備考	10進数または16進数で指定することができます。16進数で指定する場合は、先頭に「0x」を付けます。

2.6.3. DATASET_DEFAULT

データセットの基本設定を行います。

2.6.3.1. DEFAULT_VOLSER

デフォルト・ボリューム・シリアルを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	DEFVOL
有効な値	
備考	6バイト以内

2.6.3.2. DEFAULT_MGMTCLAS

デフォルト・マネジメント・クラスを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	
有効な値	
備考	例) MCLAS001

2.6.3.3. DEFAULT_STORCLAS

デフォルト・ストレージ・クラスを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	

項目	説明
有効な値	
備考	例) SCLAS001

2.6.3.4. SPOOL_VOLSER

スプール・ボリュームのシリアル名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	VSPPOOL
有効な値	
備考	

2.6.3.5. NVSM_BUFFER_SIZE

非VSAMデータセットのバッファ長を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	32 (単位：キロバイト)
有効な値	0~($2^{31} - 1$) / 1024
備考	非VSAMデータセットのブロック・サイズよりも大きすぎる値を指定すると、メモリを過剰に使用するだけでパフォーマンスは向上されません。 一般的にはデフォルト値を使用するか、メモリ容量に余裕がある場合は、パフォーマンス向上のために値を少し大きく指定することができます。

2.6.3.6. NVSM_EXTENT_LIMIT

非VSAMデータセットのエクステンツの最大数を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	15
有効な値	0~($2^{31} - 1$)

項目	説明
備考	デフォルト値を使用することをお勧めします。デフォルト値を指定した際に許可される最大サイズを超える非VSAMデータセットを使用する場合は、デフォルト値より大きい値を指定します。

2.6.3.7. DISP_KEEP_IMPLIES

Disposeを実行時に、DISPOSITIONがKEEPに設定されているデータセットをカタログに登録するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	KEEP
有効な値	CATLG, KEEP
備考	– CATLG : DISPOSITIONがKEEPに設定されているデータセットを破棄するとき、カタログに登録します。つまり、すべてのデータセットがカタログに登録されます。 – KEEP : DISPOSITIONがKEEPに設定されているデータセットを破棄するとき、データセットをカタログに強制登録しません。

2.6.3.8. IGNORE_DS_DUPLICATE

新しく割り当てられたデータセットのボリューム・ディレクトリに同じ名前のファイルが存在する場合の処理方法を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : 同じ名前のファイルが存在してもエラーを発生させません。 – NO : 同じ名前のファイルが存在する場合、エラーを発生させます。

2.6.3.9. VOLUME_SELECT_METHOD

新しいデータセットを割り当てる際に複数のボリュームが指定されている場合、データセットが作成されるボリュームを選択する方法を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	AMPLE
有効な値	AMPLE, FIRST
備考	- AMPLE: 指定された複数のボリュームから、空き領域が最も大きいボリュームを選択します。 - FIRST: 指定された複数のボリュームから、最初のボリュームを選択します。

2.6.3.10. UNIT_VOLUME_MISMATCH

データセットを割り当てる際に指定されたユニット情報とボリューム情報が異なる場合、エラーを発生させるかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	IGNORE
有効な値	IGNORE, STRICT
備考	- IGNORE: エラーを発生させません。 - STRICT: エラーを発生させます。

2.6.3.11. GUARANTEED_DS_SPACE

新しいデータセットを作成する際に、ボリューム・シリアルまたはユニット・デバイスを設定するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	- YES: ボリューム・シリアルまたはユニット・デバイス情報がない場合、エラーを発生させます。 - NO: ボリューム・シリアルまたはユニット・デバイス情報がない場合、エラーを発生させずにSMSストレージ・クラスまたはデフォルト・ボリューム・シリアルを使用します。

2.6.3.12. DS_OLD SHR_UNIT_METHOD

DISPOSITIONがOLDまたはSHRに設定されたデータセットを割り当てる場合、ユニットの指定を考慮した新しい割り当て方法を使用するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	OLD
有効な値	OLD, NEW
備考	– OLD: データセットを割り当てる際にボリュームを指定せずにユニットのみを指定した場合、まずカタログでデータセットを検索し、見つからなかった場合は指定したユニットに含まれているボリュームでデータセットを検索します。ボリュームを指定してユニットを指定しなかった場合は、ボリュームでデータセットを検索します。 – NEW: データセットを割り当てる際にボリュームを指定せずにユニットのみを指定した場合、カタログでデータセットが見つからなかった場合はエラー処理します。ボリュームを指定してユニットを指定しなかった場合も、エラー処理します。

2.6.3.13. DSALC_SLOT_COUNT

データセットに割り当てられるスロットの最大数を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	8192
有効な値	256~65535
備考	スロット番号0はシステム内部で予約されているため、データセットの割り当てには使用できません。したがって、ユーザーが割り当てられる最大数は、「指定した最大の割り当てスロット数 - 1」です。

2.6.3.14. DATASET_SIZE_LIMIT

非VSAMデータセットの最大サイズを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	0 (単位 : キロバイト)

項目	説明
有効な値	0~2147483647
備考	システムで許可する非VSAMデータセットの最大サイズを考慮して指定します。 0に指定する場合、データセットのサイズを制限しません。

2.6.3.15. CHECK_DSAUTH_V2

データセットを割り当てる際に権限チェックを行うかどうかを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : 権限チェックを行います。 – NO : 権限チェックを行いません。

2.6.3.16. USE_PDS_DIRECTORY

区分データセットのディレクトリ機能を使用するかどうかを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	区分データセットのディレクトリはメンバーの所有者情報を含みます。 – YES : 区分データセットのディレクトリ機能を使用します。 – NO : 区分データセットのディレクトリ機能を使用しません。

2.6.3.17. USE_PDSE_SHARING

拡張区分データセットで使われる共有方式を区分データセットに適用するかどうかを指定します。
マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO

項目	説明
備考	– YES : 拡張区分データセットの共有機能を使用します。区分データセットをDISP=SHRで使用する場合に、メンバーのセキュアな共有を保証します。dscreate、dsdelete、dsedit、spfeditツールでDISP=SHRにしてデータセットを割り当てます。 – NO : 拡張区分データセットの共有機能を使用しません。区分データセットをDISP=SHRにして複数のジョブで同じメンバーを使用する場合、データセットの整合性は保証されません。dscreate、dsdelete、dsedit、spfeditツールでは安全性のためにDISP=OLDにしてデータセットを割り当てます。

2.6.3.18. USE_PDSE_SHARING_DBMSLOCK

拡張区分データセットの共有方式を区分データセットに適用する際に、DBMSロック機能を使用するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	YES
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	USE_PDSE_SHARINGキーを「YES」に指定した場合にのみ動作し、RELAX_MEMBER_NAME_LIMITオプションとは一緒に使用できません。 – YES : DBMSロック機能を使用します。 – NO : ファイル・ロック機能を使用します。

2.6.3.19. CHECK_BROKEN_RECORD

レコード形式がFタイプのデータセットが破損され、決められたレコード長でレコード単位が構成されない場合にエラーを発生させるかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	YES
有効な値	YES, NO
備考	– YES : データセットのレコードが破損された場合、エラーを発生させます。 – NO : データセットのレコードが破損された場合でも、警告メッセージのみ出力しエラーは発生させません。

2.6.3.20. VSAM_REPRO_USE_DPL

VSAMデータセットにREPROを実行する際にDPL機能を使用するかどうかを指定します。マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : DPL機能を使用します。 – NO : DPL機能を使用しません。

2.6.3.21. USE_BDAM_AS_TSAM

BDAM(Basic Direct Access Method)データセットとしてTSAMを使用するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : BDAMとしてTSAMを使用します。 – NO : BDAMとしてUNIXファイルを使用します。

2.6.3.22. CREATE_OLD_TEMPORARYDS

DISPOSITIONをOLDに指定するとき、一時データセットが存在しない場合にデータセットを新規作成するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : 一時データセットを作成します。 – NO : 一時データセットを作成せずにエラーを発生させます。

2.6.3.23. RELAX_MEMBER_NAME_LIMIT

区分データセットのメンバー名の長さと特殊文字の使用を制限するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : 63バイトまで使用可能であり、ピリオド(.)、ハイフン(-)、アンダーライン(_)、チルダ(~)文字の使用を制限しません。 – NO : 長さと特殊文字の使用を制限します。

2.6.3.24. PASSED_DS_FORWARD_SEARCH

前のジョブ・ステップから渡されたデータセットを検索する際に、先頭の（先に割り当てられた）データセットから検索するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : 先頭のデータセットから検索します。 – NO : 最後のデータセットから検索します。

2.6.3.25. UNCATLG_DS_WITH_VOL

JCLのDD文にVOL=SERを指定し、DISPOSITIONをUNCATLGに指定する場合、アンカタログを実行するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : アンカタログを実行します。 – NO : アンカタログを実行しません。

2.6.3.26. UPDATE_NVSM_ATTR_AFTER_CREATION

DISPOSITIONがOLDまたはSHRに設定された非VSAMデータセットのDCBパラメータを指定する場合、DCBパラメータの属性でカタログやVTOCの情報を変更するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	YES
有効な値	YES, NO
備考	– YES : DCBパラメータの属性でカタログやVTOCの情報を変更します。 – NO : DCBパラメータの属性でカタログやVTOCの情報を変更せずに既存の情報を維持します。

2.6.3.27. SET_PDS_SIZE_TOTAL

全メンバーの合計を区分データセット(PDS)のサイズとして設定するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : 全メンバーの合計がPDSのサイズになります。 – NO : PDSのサイズが0に設定されます。

2.6.3.28. VOLSER_OVERRIDE_STORCLAS

JCLのDD文にVOL=SERを指定し、システムに登録されたACSルールを満たすデータセットである場合、ボリューム情報を指定されたボリュームにオーバーライドするかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : JCLのDD文のVOL=SERに指定されたボリュームにオーバーライドします。 – NO : ストレージ・クラスに指定されたボリュームをそのまま使用します。

2.6.3.29. UPDATE_GENERATION_AT_END_OF_STEP

GDGの世代番号情報のアップデートをステップの終了時に行うか、ジョブの終了時に行うか指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : ステップの終了時にアップデートします。 – NO : ジョブの終了時にアップデートします。

2.6.3.30. SAME_RELATIVE_GDSNUM_IN_JOB

JCLの特定のステップでGDGの相対世代番号でGDSを割り当てて、以降のステップで同じGDGの相対世代番号で割り当てるときに、同じ絶対世代番号のGDSを参照するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	UPDATE_GENERATION_AT_END_OF_STEP=YESの場合にのみ有効です。 – YES : 以前のステップと同じ絶対世代番号のGDSを参照します。 – NO : 以前のステップでアップデートされた絶対世代番号のGDSを参照します。

2.6.3.31. PASSED_NEW_DATASET_DISP

JCLの特定のステップでDISP=(NEW,PASS)で作成したデータセットを、以降のステップでNORMAL/ABNORMAL DISPOSITIONなしに、DISPOSITION = SHRに指定する場合、Disposeを実行時にDELETEで処理するか、KEEPで処理するかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	KEEP
有効な値	DELETE, KEEP
備考	– DELETE : Disposeを実行時にDELETEで処理します。

項目	説明
	– KEEP : Disposeを実行時にKEEPで処理します。

2.6.3.32. VSAM_REPRO_NULL_PADDING

VSAMデータセットのREPROを実行時に、出力データセットがAVRLRECL=MAXLRECLで、入力レコードの長さが出力データセットのレコード長より小さい場合に、残りのレコード部分をゼロ埋めするかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : ゼロ埋めします。 – NO : 入力レコードの長さだけ書き込みます。

2.6.3.33. SET_OUTPUT_DCB_TO_SMS

SORTやIEBGENERなどのユーティリティを実行する際に、出力データセットのDCB情報をACSルールに従ってSMSクラスで設定するか、あるいは入力データセットのDCB情報と同一に設定するかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : 出力データセットのDCB情報をデータセットのACSルールに従ってSMSクラスで設定します。 – NO : 出力データセットのDCB情報を入力データセットのDCB情報と同一に設定します。

2.6.3.34. DELETE_GDS_AT_END_OF_STEP

JCLのDD文にNORMAL DISPOSITION=DELETEに指定したGDSをステップの終了時に削除するか、ジョブの終了時に削除するか指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値

項目	説明
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : ステップの終了時に削除します。 – NO : ジョブの終了時に削除します。

2.6.3.35. USE_EXPDT_TYPE_NEW

JCLのDD文にデータセットの有効期限を示すEXPDT値を指定する際に、日付の範囲を1~366にするか、0~366にするかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : 日付の範囲を1~366に指定します。 – NO : 日付の範囲を0~366に指定します。

2.6.3.36. VSAM_REPRO_ZERO_RECORD_ERROR

VSAMデータセットのREPROを実行時に、入力レコード数が0件の場合にエラーを発生させるかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : エラーを発生させます。ただし、非VSAMデータセットのREPROを実行する場合は、エラーを発生させません。 – NO : エラーを発生させません。

2.6.3.37. SET_GDG_DATASET_SORT_TYPE

GDGを割り当てる際に、関連付けられたGDSを割り当てる順序を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	FIFO
有効な値	LIFO, FIFO
備考	– LIFO : 最後に作成されたGDSを先に割り当てます。 – FIFO : 最初に作成されたGDSを先に割り当てます。

2.6.3.38. GDG_SCRATCH_DEFAULT

SCRATCH/NOSCRATCHオプションを指定せずにGDGを作成した場合に使用されるデフォルト・オプションを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	NOSCRATCH
有効な値	SCRATCH, NOSCRATCH
備考	– SCRATCH : SCRATCHをデフォルト・オプションとします。 – NOSCRATCH : NOSCRATCHをデフォルト・オプションとします。

2.6.3.39. GDG_LOCK_METHOD

GDSへのロックを要求した場合に、関連付けられたGDGへのロックの要求方法を指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	OLD
有効な値	NEW, OLD, UNSAFE
備考	– NEW : データセット名としてGDS相対番号を指定した場合にのみGDGへのロックを要求します。 – OLD : データセット名としてGDS相対番号とGDS絶対番号を指定したすべての場合に、GDGへのロックを要求します。 – UNSAFE : GDGに対してはロックを要求せず、GDS相対番号とGDS絶対番号に対してステップの実行時にロックを要求します。デッドロックを引き起こす可能性があるため、使用をお勧めしません。

2.6.3.40. ALLOW_FIELD_DUP

コピーブック内のフィールド名の重複を許可するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : コピーブック内のフィールド名の重複を許可します。 – NO : コピーブック内のフィールド名の重複を許可しません。

2.6.3.41. USE_PDS_REMOVE

JCLのDD文にnormal disposition DELETEを指定した状態でデータセット名にPDSメンバーを含める場合、PDSは削除せずにPDSメンバーのみ削除するか、PDSも一緒に削除するかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : PDSも一緒に削除します。 – NO : PDSは削除せず、PDSメンバーのみ削除します。

2.6.3.42. USE_TAPE_FILESEQ

テープ・ボリュームを使用するときにデータセットのシーケンス番号機能を使用するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : テープ・ボリュームに限ってデータセットのシーケンス番号機能を使用します。 – NO : すべてのボリュームに対してデータセットのシーケンス番号機能を使用しません。

2.6.3.43. IGNORE_TAPEDS_DUPLICATE

テープボリュームにNEW dispositionを使用する場合、データセットがすでに存在しているときにエラーを発生させるかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : エラーを発生させずに、スプールに警告メッセージを出力します。 – NO : エラーを発生させます。

2.6.3.44. CREATE_OLD_TAPEDS

テープ・ボリュームのデータセットに対してOLD dispositionを設定したが、データセットが存在しない場合にエラーを発生させるかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : データセットを作成してタスクを続行します。 – NO : データセットを作成せずにエラーを発生させます。 この設定は、USE_TAPE_FILESEQ項目が「NO」の場合にのみ有効であり、そうでない場合は「YES」が適用されます。

2.6.3.45. KEEP_TAPE_DATASET

テープ・ボリュームのデータセットにPASSまたはDELETE dispositionを指定する際、データセットを削除するかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : データセットを削除しません。

項目	説明
	– NO : データセットを削除します。 この設定は、USE_TAPE_FILESEQ項目が「NO」の場合にのみ有効であり、そうでない場合は「YES」が適用されます。

2.6.3.46. VSAM_REPRO_IMPORT_DIR

VSAMデータセットに対してREPROを実行する際、TBLOADERを使用する場合の関連ファイルを格納するパスを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/impor_dir/repro
有効な値	
備考	

2.6.4. DATASET_LOCK

ロック・クライアントの設定を行います。

2.6.4.1. LOCK_FLAG

ロック・クライアントがロック・サーバーにLOCK、UNLOCK、LOCK CLEAR、LOCK LISTなどのロック関連要求を送信するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	LOCK
有効な値	LOCK, NOLOCK
備考	– LOCK : ロック・サーバーにロック関連要求を送信します。 – NOLOCK : ロック・サーバーにロック関連要求を送信しません。

2.6.4.2. REQUEST_RETRYINTERVAL

ロック・クライアントが不安定なネットワークやロック・サーバーの一時停止などの問題のためロック関連の要求の送信に失敗した場合、再試行する時間間隔を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	5 (単位 : 秒)
有効な値	0~(2 ³¹ - 1)
備考	

2.6.4.3. LOCK_WAIT_TIMEOUT

データセットをロックする際、前のロックが解除されるまで待機する時間を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	0
有効な値	
備考	整数のみ有効です。 – 0以下 : 無限に待ちます。 – 1~59 : 最小値の60秒を待ちます。 – 86400以上 : 86400秒(1日)を待ちます。

2.6.5. AMS_DEFAULT

アクセス方式サービスの基本情報を設定します。

2.6.5.1. ERROR_LEVEL

エラーが発生した場合の対処方法を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	IGNORE
有効な値	IGNORE, STRICT
備考	– IGNORE : データセットの削除時にエラーが発生した場合、エラーを無視して続行します。 – STRICT : データセットの削除時にエラーが発生した場合、処理を中断します。

2.6.5.2. AMS_CHECK_CATAUTH

データセットをカタログに登録する際に、ユーザーのTACF権限をチェックするかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : ユーザーのTACF権限をチェックします。 – NO : ユーザーのTACF権限をチェックしません。

2.6.5.3. AMS_CHECK_INVALID_CATALOG_IN_ADVANCE

JCLのJOB CAT、STEP CATにカタログを記述するか、ツールなどのオプションでカタログを指定してデータセットを作成する際、指定されたカタログの有効性を先にチェックするかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : 指定したカタログの有効性を先にチェックします。 – NO : データセットを先に作成した後、カタログに登録する際にカタログの有効性をチェックします。

2.6.6. ICF_CATALOG

統合カタログの基本情報を設定します。

2.6.6.1. MASCAT_VSER

マスター・カタログが作成されたボリュームを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	DEFVOL
有効な値	

項目	説明
備考	

2.6.6.2. MASCAT_NAME

マスター・カタログの名前を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	SYS1.MASTER.ICFCAT
有効な値	
備考	

2.6.6.3. ALIAS_LEVEL

データセットのエイリアス・レベルを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	1
有効な値	1~4
備考	

2.6.6.4. ERROR_LEVEL

エラーが発生した場合の対応策を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	IGNORE
有効な値	IGNORE, STRICT
備考	– IGNORE : データセットの削除時にエラーが発生した場合、エラーを無視して続行します。 – STRICT : データセットの削除時にエラーが発生した場合、処理を中断します。

2.6.6.5. USE_SYSCAT

システム・カタログを使用するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES: システム・カタログを使用します。この場合、SYSCAT_NAMEキーを指定する必要があります。 – NO: システム・カタログを使用しません。

2.6.6.6. SYSCAT_NAME

システム・カタログの名前を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	SYS1.SYSCAT
有効な値	
備考	システム・カタログを使用する場合は、必ず指定します。

2.6.7. FILE_HANDLER

外部ファイル・ハンドラーの基本情報を設定します。

2.6.7.1. CHECK_DSAUTH

データセットにアクセスする際に権限チェックを行うかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	COBOL、PL/I、Cアプリケーション・プログラムのすべてに適用されます。 – YES: 権限チェックを行います。

項目	説明
	– NO : 権限チェックを行いません。

2.6.7.2. ADD_ASA_CODE

アプリケーション・プログラムがASA制御文字を指定してデータセットへの書き込みを実行するときに使用されます。レコードの先頭にASA制御文字1バイトを追加してデータセットに記録するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	COBOL、PL/I、Cアプリケーション・プログラムのすべてに適用されます。WRITE ADVANCING文がある場合にのみ有効な設定です。 – YES : レコードの先頭にASA制御文字1バイトを追加してデータセットに記録します。 – NO : レコードの先頭にASA制御文字1バイトを追加せずに、アプリケーション・プログラムに処理を委任します。

2.6.7.3. REPLACE_ASA_CODE

すべてのAタイプ・データセットに対してレコードの先頭の1バイトをASA制御文字に置き換えてデータセットに記録するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	YES
有効な値	YES, NO
備考	COBOL、PL/I、Cアプリケーション・プログラムのすべてに適用されます。WRITE ADVANCING文があり、ADD_ASA_CODE=NOの場合にのみ有効な設定です。コンパイル時にtextfhモジュールを使用するアプリケーション・プログラムでのみ有効です。 – YES : レコードの先頭の1バイトをASA制御文字に置き換えてデータセットに記録します。 – NO : レコードの先頭の1バイトをASA制御文字に置き換えずに、アプリケーション・プログラムに委任して処理します。

2.6.7.4. CHECK_VBLENGTH_CONFLICT

可変長データセットについて、COBOLアプリケーション・プログラムとデータセット情報上の長さが異なる場合にエラーを発生させるかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	YES
有効な値	YES, NO
備考	– YES : エラーを発生させます。 – NO : エラーを発生させずに、以降の処理をアプリケーション・プログラムに委任します。

2.6.7.5. CHECK_BOUNDARY_VIOLATION

COBOLアプリケーション・プログラムが読み込んだレコードの長さが最大値/最小値を超えた場合にエラーを発生させるかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	YES
有効な値	YES, NO
備考	コンパイル時にtcobfhモジュールを使用するCOBOLアプリケーション・プログラムでのみ有効です。 – YES : エラーを発生させます。 – NO : エラーを発生させずに、以降の処理をアプリケーション・プログラムに委任します。

2.6.7.6. CHECK_OUTPUT_RECFM_CONFLICT

COBOLアプリケーション・プログラムが使用する出力データセットについて、アプリケーション・プログラムとデータセット情報上のレコード形式が異なる場合にエラーを発生させるかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	YES

項目	説明
有効な値	YES, NO
備考	コンパイル時にtextfhモジュールを使用するCOBOLアプリケーション・プログラムでのみ有効です。 – YES : エラーを発生させます。 – NO : エラーを発生させずに、以降の処理をアプリケーション・プログラムに委任します。

2.6.7.7. OVERRIDE_NEW_OUTPUT_DSATTR

COBOLアプリケーション・プログラムが使用する新規の出力データセットについて、アプリケーション・プログラムのデータセット情報でDCB情報をオーバーライドするかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : DCB情報をオーバーライドします。 – NO : DCB情報をオーバーライドしません。

2.6.7.8. OVERRIDE_DSATTR

COBOLアプリケーション・プログラムがオープンするデータセットについて、OPENモードごとにアプリケーション・プログラムのデータセット情報でDCB情報をオーバーライドするかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	NO
有効な値	INPUT, OUTPUT, INOUT, NO
備考	– INPUT : 入力データセットについてのみ、アプリケーション・プログラムのデータセット情報でDCB情報をオーバーライドします。 – OUTPUT : 出力データセットについてのみ、アプリケーション・プログラムのデータセット情報でDCB情報をオーバーライドします。 – INOUT : すべての入出力データセットについて、アプリケーション・プログラムのデータセット情報でDCB情報をオーバーライドします。

項目	説明
	– NO: アプリケーション・プログラムのデータセット情報でDCB情報をオーバーライドしません。

2.6.7.9. VSAM_APPEND_SPACE

レコードの最大長より短いレコードを読み取る際に、残りの領域を埋めるバイト値を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	NO
有効な値	SPACE, NULL, NO
備考	コンパイル時にtextfhモジュールを使用するCOBOLアプリケーション・プログラムでのみ有効です。 – SPACE: 残りの領域をスペース(0x20)で埋めます。 – NULL: 残りの領域をNULL(0x00)で埋めます。 – NO: 残りの領域を埋めません。

2.6.7.10. SET_INDICATOR_START_INVALID_KEY

START文で使用されたキーに該当するレコードが存在しない場合の処理方法を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	コンパイル時にtcobfhモジュールを使用するCOBOLアプリケーション・プログラムとISAMデータセットにのみ有効です。 – YES: 以降の読み取り時に指定したキーのレコードより大きいレコードを読み取り、該当するレコードがない場合は「END OF FILE」エラーを返します。 – NO: 「INVALID KEY」エラーを返します。

2.6.8. TSAM_RDB

業務用VSAMデータセットに対するTSAM使用情報を設定します。

2.6.8.1. DSNAME_USE_COMMENT

TSAMを定義する際に、表の名前の作成ルールを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : 表の名前を任意に簡略化してコメントを追加します。 – NO : 表の名前を任意に簡略化せずに、名前に含まれたピリオド(.)をアンダーライン(_)に置き換えます。

2.6.8.2. TEMP_PATH

TSAMを定義する際に生成されるソース・ファイルの一時保存先を指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/tsam/temp
有効な値	
備考	

2.6.8.3. LIBRARY_PATH

TSAMを定義する際に生成されるライブラリ(.so)ファイルの保存先を指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/tsam/lib
有効な値	
備考	

2.6.8.4. COPYBOOK_PATH

TSAMを定義する際に使用されるコピーブック・ファイルの保存先を指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/tsam/copybook
有効な値	
備考	

2.6.8.5. FETCH_COL_DEFAULT_VALUE

アプリケーション・プログラムがTSAMレコードを読み取る際に、シリアライズによって分割されたフィールドの長さより短いデータが入っている場合に、残りの領域を埋める値を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	20
有効な値	00~99
備考	「0x」を付けていないHex値を示します。 例) 20(SPACE)、00(NULL)

2.6.8.6. MASSINSERT_COUNT

VSAMデータセットにREPROを実行する際に、一度に表に挿入するレコードの件数を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	100
有効な値	50~250
備考	

2.6.8.7. PRINT_DEBUG_MSG_ON

VSAMデータセットに入出力を実行する際に、SQLなどのデバッグ・メッセージを出力するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO

項目	説明
備考	– YES : デバッグ・メッセージを出力します。 – NO : デバッグ・メッセージを出力しません。

2.6.8.8. USE_AUDIT_COLS

VSAMデータセットにAUDIT情報を追加するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : VSAMデータセットにAUDIT情報を追加します。 – NO : VSAMデータセットにAUDIT情報を追加しません。 – 7.1バージョンでは、変更日のみ追加されます。

2.6.8.9. USE_LOADER_FOR_REPRO

VSAMデータセットにREPROを実行する際、TBLOADERを使用するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	Y_N
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : REPROの実行時にTBLOADERを使用します。 – NO : REPROの実行時、TBLOADERを使用せずにデフォルト動作のMASSINSERTを使用します。

2.6.9. TSAM_BACKUP

業務用VSAMデータセットに対するTSAM接続に失敗した場合に使用するバックアップ接続情報を設定します。

2.6.9.1. RETRY_COUNT

接続の再試行回数を指定します。マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	10
有効な値	0~(2 ³¹ - 1)
備考	

2.6.9.2. RETRY_INTERVAL

接続の再試行間隔を指定します。マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	10 (単位 : 秒)
有効な値	0~(2 ³¹ - 1)
備考	

2.7. dstool

データセット関連のツールで使用する様々な設定を行います。

2.7.1. COBGENSCH

cobgenschツールの設定を行います。

2.7.1.1. ODO_MIN_ZERO_AVAILABLE

COBOLのOCCURS DEPENDING ON句で最小値が設定されていない場合の処理方法を指定します。マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO

項目	説明
備考	– YES : OCCURS DEPENDING ON句で最小値が省略された場合、スキーマ・ファイルのOCCURSの最小値に1を出力します。 – NO : OCCURS DEPENDING ON句で最小値が省略された場合、スキーマ・ファイルのOCCURSの最小値に0を出力します。

2.7.1.2. COBCOPY

COBOLのCOPY OF文で指定されたライブラリ・ディレクトリを検索するパスを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	Y_N
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/temp
有効な値	
備考	

2.7.2. COMMON

データセット関連ツールの共通設定を行います。

2.7.2.1. CHECK_DSAUTH

データセットを割り当てる際に権限チェックを行うかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	
備考	– YES : 権限チェックを行います。 – NO : 権限チェックを行いません。

2.7.3. DSCREATE

dscreateツールの設定を行います。

2.7.3.1. DUPLICATE_CATALOG_ERROR

カタログにデータセットが存在する場合、エラーを発生させるかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES: カatalogにデータセットが存在する場合、エラーを発生させます。 – NO: カatalogにデータセットが存在する場合、カatalogに登録せずにデータセットを作成します。

2.7.3.2. RECAT_UPDATE_DSATTR

RECATALOGオプションを指定する際にデータセットの属性をアップデートするかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES: データセットの属性をアップデートします。 – NO: データセットのレポート情報のみアップデートします。

2.7.3.3. DUPLICATE_MEMBER_ERROR

重複するPDSメンバーを作成する場合に、エラーを発生させるかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES: 重複するメンバーを作成する場合、エラーを発生させます。 – NO: 重複するメンバーを作成してもエラーを発生させません。

2.7.4. DSLOAD

dsloadツールとdssaveツールの設定を行います。

2.7.4.1. SIZE_LIMIT

データセットをロードするためのデータセットの最大サイズを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	1000000 (単位 : バイト)
有効な値	0~($2^{63} - 1$)
備考	データセットのサイズが大きいほどロードと保存に時間がかかるので、システムの負荷を減らすためにデータセットのサイズを制限します。

2.7.4.2. LOAD_DIR

データセットをロードする際に、一時ファイルを保存するディレクトリのUNIXパスを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/temp
有効な値	
備考	

2.7.4.3. DELIMITER

データセットをロードする際のレコードの区切り子を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\r\n (単位 : バイト)
有効な値	
備考	

2.7.5. DSMIGIN

dsmiginツールとdsmigoutツールの設定を行います。

2.7.5.1. IGNORE_MAPPING_ERROR

レコードのコードページ変換において、変換コードが指定されていないコードはスキップして、次のレコードの変換を続行するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : スキップして変換を続行します。 – NO : 変換を中止します。ただし、[-i]オプションが指定された状態でNOを指定した場合は、変換が続行されます。

2.7.6. DSVIEW

dsviewツールとdseditツールの設定を行います。

2.7.6.1. NOCATALOG_VIEW

カタログされていないデータセットもビューアーやエディターでサポートするかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	YES
有効な値	YES, NO
備考	– YES : サポートします。 – NO : サポートしません。

2.7.6.2. CPM_PATH

2バイト文字セットを変換するためのCPMファイルの場所を指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)
有効な値	
備考	指定しない場合、CPMファイルの場所は以下のとおり設定されます。

項目	説明
	- LANG環境変数がja_JPの場合 <code>\${OPENFRAME_HOME}/cpm/EBCASCJP.cpm</code> - LANG環境変数がko_KRの場合 <code>\${OPENFRAME_HOME}/cpm/EBCASCKR.cpm</code> - その他の場合 <code>\${OPENFRAME_HOME}/cpm/EBCASCUS.cpm</code>

2.7.6.3. LOCALE

dsviewツールに適用するロケールを指定します。何も指定しない場合は、ロケール関連システム環境変数の設定に従います。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)
有効な値	
備考	例 Windows-31J文字セットを指定する例です。 <code>ja_JP.windows31j</code>

2.7.7. OFRDMSVR

ofrdmsvrサーバーの基本設定を行います。

2.7.7.1. CHECK_EXPIRE_DATE

データセットの終了日を確認して、終了日が過ぎたデータセットを削除するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	YES
有効な値	YES, NO
備考	YES : 削除します。

項目	説明
	– NO : 削除しません。

2.7.7.2. APPLY_GDG_MEMBER

GDSについても、終了日が過ぎたデータセットを削除するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	YES
有効な値	YES, NO
備考	– YES : 削除します。 – NO : 削除しません。

2.7.7.3. CALL_SERVICE_INTERVAL

ofrdmsvrサーバーのサービスを呼び出す時間間隔を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	180 (単位 : 分)
有効な値	0~(2 ³¹ - 1) / 60
備考	

2.7.8. OFRDSEDT

ofrdsedtサーバーの基本設定を行います。

2.7.8.1. CHECK_DSAUTH

ofrdsedtサーバーのサービスを利用してデータセットの処理を行う際に、権限チェックを行うかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO

項目	説明
備考	– YES : 権限チェックを行います。 – NO : 権限チェックを行いません。

2.7.8.2. CLIENT_ALIVE_INTERVAL

ofrdsedtサーバーのサービスを利用するクライアントが現在接続しているかを確認するためのタイムアウト間隔を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	0
有効な値	0~2147483647
備考	

2.7.9. OFRUISVR

ofrUISvrサーバーの基本設定を行います。

2.7.9.1. DSCREOWNER

ofrUISvrサーバーのサービスを利用してデータセットを作成する際に、TACFトークンを使って作成されたデータセットの所有者を変更するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	MASTER
有効な値	MASTER, USER
備考	– MASTER : 作成されたデータセットの所有者を変更しません。データセットの所有者は、ofrUISvrサーバーを起動したユーザーIDになります。 – USER : 作成されたデータセットの所有者をTACFトークンのユーザーIDに変更します。TACFトークンのユーザーIDについては、『OpenFrame TACF 管理者ガイド』を参照してください。

2.7.9.2. CHECK_DSAUTH

ofrUISvrサーバーのサービスを利用してデータセットの処理を行う際に、権限チェックを行うかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : 権限チェックを行います。 – NO : 権限チェックを行いません。

2.7.9.3. COMMAND_LIST

ofruisvrサーバーのOFRUISVRCOMMANDサービスを利用して実行できるコマンド一覧（dslist、dscreate、dsdeleteなど）を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	dslist,dscreate,dsdelete,offile
有効な値	
備考	指定しない場合は、何も実行されません。

2.7.10. SPFEDIT

spfeditツールの設定を行います。

2.7.10.1. RECORD_READ_COUNT

spfeditツールでデータセットを1回読み込むときにメモリにロードするレコードの数を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	1024
有効な値	1024~(2 ⁶³ - 1)
備考	大容量データセットを迅速に開くために、レコードの一部を読み込んで画面に表示します。メモリにロードしたレコードの次の内容を検索する場合は、内部でデータセットを追加で読み込んでメモリにロードします。

2.7.10.2. END_KEY_FUNC_DEL_EOL

データセット編集画面で<End>キーを押したときに、カーソルが置かれた文字から該当するレコードの最後まで削除するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : カーソルが置かれた文字から該当するレコードの最後まで削除します。 – NO : 何も実行されません。

2.7.10.3. F12_KEY_FUNC_RETRIEVE

データセット編集/検索画面で<F12>キーを押したときに、Primary Command lineに最後に入力したコマンドを再表示(Retrieve)するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : Primary Command lineにコマンドを再表示します。 – NO : 何も実行されません。

2.7.10.4. REPLACE_CREATE_NEEDED

REPLACEコマンドでデータセットを置き換える際に、置換対象のデータセットが存在しない場合、新規データセットを作成するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : 新規データセットを作成します。 – NO : エラーを発生させます。

2.7.10.5. EDIT_SIZE_LIMIT

spfedditツールで編集可能なデータセットの最大サイズを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	0 (単位: MB)
有効な値	0~($2^{31} - 1$)
備考	0に指定する場合、spfedditツールでデータセットのサイズを制限しません。

2.7.10.6. DEFAULT_CURSOR_ON_LINE_COMMAND

プライマリ・コマンド行にカーソルがある場合、<Enter>キーを押したときに行コマンド・フィールドにカーソルを移動するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : Line command fieldにカーソルを移動します。 – NO : Line command fieldにカーソルを移動しません。

2.7.10.7. CURSOR_KEY_FUNC_SCROLL

データセット編集/検索画面で、画面に表示しきれないデータセットについて、方向キーを使用してカーソルを移動する際に画面外にスクロールするかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	YES
有効な値	YES, NO
備考	– YES : 画面外にスクロールします。 – NO : 画面をスクロールせずに、カーソルを画面の反対側に移動します。

2.7.10.8. CPM_PATH

日本語などの2バイト文字コードを変換するためのCPMファイルのパスを指定します。指定しない場合は、現在のシステム・ロケール情報に基づいて2バイト文字コードを変換します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)
有効な値	
備考	

2.7.10.9. LOCALE

spfditツールに適用するロケールを指定します。指定しない場合は、ロケール関連のシステム環境変数を設定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)
有効な値	YES, NO
備考	以下は、Windows-31J文字セットを指定する例です。 <code>ja_JP.windows31j</code>

2.8. ofsys

OpenFrameシステムのシステム・ディレクトリ構造を含む全般的な設定を行います。

2.8.1. DIRECTORY

OpenFrameシステムのディレクトリ情報を設定します。

2.8.1.1. HOME_DIR

OpenFrameシステムのホーム・ディレクトリを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}
有効な値	

項目	説明
備考	設定ファイルで環境変数を使用できるので、通常は\${OPENFRAME_HOME}に指定します。

2.8.1.2. BIN_DIR

OpenFrameシステムのバイナリ・ディレクトリを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/bin
有効な値	
備考	UNIXシェルで直接実行できるOpenFrameバイナリが格納されているディレクトリです。通常、この設定に指定されたバイナリ・ディレクトリが環境変数の\$PATHに追加で登録されます。

2.8.1.3. LIB_DIR

OpenFrameシステムのライブラリ・ディレクトリを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/lib
有効な値	
備考	通常は、ここで指定したライブラリ・ディレクトリがUNIXシステムで共有ライブラリを設定する環境変数に追加で登録されます。 Linuxシステムの場合、環境変数名は\$LD_LIBRARY_PATHです。

2.8.1.4. UTIL_DIR

OpenFrameシステムのユーティリティ・ディレクトリを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/util
有効な値	
備考	OpenFrame/BatchでJCLで実行できるユーティリティが格納されているディレクトリです。通常は、ここで指定したユーティリティ・ディレクトリが環境変数の\$PATHに追加で登録されます。

2.8.1.5. TEMP_DIR

OpenFrameシステムで使用する一時ディレクトリを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/temp
有効な値	
備考	通常、ここで指定したディレクトリには一時的に使用された後削除されるデータが保存されます。もし大量のデータが長期間削除されずに残っている場合は、弊社の技術サポート・チームにお問い合わせください。

2.8.1.6. DATA_DIR

OpenFrameシステムで使用するデータ・ディレクトリを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/data
有効な値	
備考	データ・ディレクトリには、OpenFrameシステムで使用する小さいサイズのデータ・ファイルが保存されます。マルチノード環境では、ノード間で共有する必要のないデータが保存されます。

2.8.1.7. LOG_DIR

OpenFrameシステムで生成されるログ・データを保存するディレクトリを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/log
有効な値	
備考	システム管理者はこのディレクトリを定期的にチェックし、不要なログ・ファイルを削除する必要があります。

2.8.1.8. LICENSE_DIR

OpenFrameシステムの起動に必要なライセンス・ファイルを保存するディレクトリを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列

項目	説明
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/license
有効な値	
備考	

2.8.1.9. INCLUDE_DIR

OpenFrameシステムと一緒に提供されるユーザー・インターフェースが含まれたCヘッダー・ファイルを格納するディレクトリを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/include
有効な値	
備考	

2.8.1.10. SHARED_DIR

マルチノード環境でOpenFrameシステムを構成した場合に、すべてのノードからアクセスできるディレクトリを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/shared
有効な値	
備考	このディレクトリには、OpenFrameシステムの全ノードが共有する必要があるデータが保存されます。大容量の業務を処理するシステムでは、共有ディスクで構成されているディレクトリを指定します。

2.8.1.11. PROFILE_DIR

OpenFrameシステムのユーザー・プロファイル・ディレクトリを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/profile
有効な値	

項目	説明
備考	プロファイル・ディレクトリは、OpenFrameの各ユーザーのプロファイルが格納されているディレクトリです。プロファイルのファイル名は、ユーザー・アカウントと同じ名前である必要があります。 tjesmgrやOpenFrame Managerは、ユーザーがログインすると、このディレクトリからユーザー・プロファイル情報を読み込んで、ユーザーのデフォルト・カタログを設定します。 ユーザー・プロファイル内に記述される形式は以下のとおりです。 形式 <pre>UCAT=<user-catalog></pre>

以下は、ユーザーUSER01がユーザー・プロファイル・ファイルを作成および設定する例です。ファイル内に記述されたカタログがシステムに存在する場合、そのユーザーがtjesmgrを実行すると、「Current catalog is SYS1.USR001」というメッセージが出力され、デフォルト・カタログとして設定されます。

```
$ cat ${OPENFRAME_HOME}/profile/USER01
UCAT=SYS1.USR001
```

2.8.1.12. SCRIPT_DIR

OpenFrameシステムで使用するシェル・スクリプトなどのファイルが保存されるディレクトリを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/script
有効な値	
備考	

2.8.2. EXTENSION

OpenFrameシステムで 사용되는ファイルの拡張子を設定します。

2.8.2.1. SHARED_OBJECT

共有オブジェクトの拡張子を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	.so
有効な値	
備考	OpenFrame/Batchシステムで設定されたディレクトリから実行モジュールが見つからなかった場合は、拡張子を含めて実行モジュールをもう一度検索します。 通常UNIXシステムでは、標準として.so拡張子を使用します。

2.8.3. COMPILER

OpenFrameシステムで使用するアプリケーション・プログラムをコンパイルするためのCOBOLコンパイラとPLIコンパイラの種類を設定します。

2.8.3.1. COBOL_COMPILER

COBOLコンパイラの種類を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	OFCOBOL
有効な値	OFCOBOL, MFCOBOL, NETCOBOL
備考	

2.8.3.2. PLI_COMPILER

PLIコンパイラの種類を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	OFPLI
有効な値	IBMPLI, OPENPLI, OFPLI
備考	

2.8.4. LOG

OpenFrameシステムで生成されるログ・ファイルの属性情報を設定します。

2.8.4.1. LOG_FILE_CREAT_MODE

ログ・ファイルを作成する際に権限情報を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	0644
有効な値	
備考	8進数モードで指定します。

2.8.5. WEBDE

OpenFrameシステムで使用されるWEBDEに関する設定を行います。

2.8.5.1. BINARY_PATH

OpenFrame Managerの[Dataset]メニューのビュー機能で使用するバイナリ・ディレクトリを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/webde/bin
有効な値	
備考	

2.8.6. WEBDE_CPY_LIB

OpenFrameシステムで使用されるWEBDEのコピーブックに関する設定を行います。

2.8.6.1. COPYBOOK

OpenFrame Managerの[Dataset]メニューのビュー機能で使用するコピーブック・ディレクトリを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列

項目	説明
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/webde/copybook
有効な値	
備考	

2.8.7. SYSTEM_INFO

OpenFrameシステムで使用される固有値を設定します。

2.8.7.1. BATCH_OS_TYPE

OpenFrame/BatchシステムでJCLを実行時に互換されるオペレーティング・システムを指定します。
マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	MVS
有効な値	MVS, MSP, VOS3
備考	

2.8.7.2. SYSTEM_NAME

OpenFrame/BatchシステムとOpenFrame Onlineシステムで使用するCVT環境変数の
OF_CVT_SYSTEM_NAMEの値を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	OFRAME
有効な値	
備考	

2.8.7.3. SSNAME

OpenFrame/BatchシステムとOpenFrame/Onlineシステムで使用するCVT環境変数のOF_CVT_SSNAME
の値を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	OFRAME

項目	説明
有効な値	
備考	

2.8.7.4. SYSTEM_ID

OpenFrame/BatchシステムとOpenFrame/Onlineシステムで使用するCVT環境変数のOF_CVT_SYSTEM_IDの値を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	OFRAME
有効な値	
備考	

2.8.7.5. LPAR_NAME

OpenFrame/BatchシステムとOpenFrame Onlineで使用するCVT環境変数のOF_CVT_LPAR_NAMEの値を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	OFRAME1
有効な値	
備考	

2.9. saf

OpenFrameシステムのアクセス制御に関する設定を行います。

2.9.1. SAF_DEFAULT

SAFのデフォルト設定を行います。

2.9.1.1. AUDIT_ALL_ACCESS

リソースごとに設定された監査レベルに従ってログを記録するか、あるいはすべてのログを記録するかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : リソースに設定された監査レベルに関係なく、すべてのログを記録します – NO : リソースに設定された監査レベルに従ってログを記録します。

2.9.1.2. ASKGRPNM

端末でログインする際にグループ名を入力するか否かを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : グループ名を入力します。 – NO : グループ名を入力しません。

2.9.2. AUTH_METHOD

SAFで使用する認証方法を設定します。

TACF認証、OS認証、PAM認証などをYESまたはNOに設定できます。

現在OpenFrameでは、TACF認証をYESに設定した場合にのみ接続可能です。TACF認証のみ使用するか、OS認証またはPAM認証をTACF認証と連携して使用することもできます。

2.9.2.1. TACF_AUTH

TACFが提供する認証方法を使用するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	YES
有効な値	YES, NO
備考	– YES : TACF認証を使用します。

項目	説明
	– NO : TACF認証を使用しません。

2.9.2.2. OS_AUTH

オペレーティング・システムが提供する認証方法を使用するかどうかを指定します。OS認証は単独では使用できず、TACF認証と連携して使用する必要があります。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : OS認証を使用します。 – NO : OS認証を使用しません。

2.9.2.3. PAM_AUTH

PAMが提供する認証方法を使用するかどうかを指定します。PAM認証は単独では使用できず、TACF認証と連携して使用しなければなりません。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : PAM認証を使用します。 – NO : PAM認証を使用しません。

2.9.3. OFRSASVR

ofrsasvrサーバーの設定を行います。

2.9.3.1. TOKEN_INTERVAL

SASVRの異常終了などの理由で期限切れになったトークンがメモリに残っていることがあります。このような期限切れトークンが溜まることを防止するためにトークンの削除期限を日単位で指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	0
有効な値	0~(2 ³¹ - 1)
備考	0以上の整数を指定します。0に指定する場合、メモリ・トークンを削除しません。

2.9.4. ERRCODE

ユーザー作成関数(saf_exit)でパスワードをチェックする際に、あらかじめ定義されたユーザー定義エラーコードの出力メッセージを返す場合に設定します。

2.9.4.1. INVALID_PASSWORDn

SAFで認証を試みる際に、ユーザー作成関数(saf_exit)のパスワード・チェックでエラーを返す際に出力するメッセージを指定します。

errcode_saf_exit.hファイルにINVALID_PASSWORD ~ INVALID_PASSWORD9まで最大10つのエラーコードを定義することができます。エラーが発生した場合、本設定を読み込んで該当エラーコードの出力メッセージを返します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)
有効な値	
備考	出力メッセージは、1024バイト以内で指定できます。

以下は、ofconfigツールを使用して検索したキーの設定例です。

```
$ ofconfig list -s saf -sec ERRCODE
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
saf	ERRCODE	INVALID_PASSWORD	password length is wrong.
saf	ERRCODE	INVALID_PASSWORD1	password length is wrong.
saf	ERRCODE	INVALID_PASSWORD2	password is same as userid.
saf	ERRCODE	INVALID_PASSWORD3	password was used before.

2.9.5. TACF_DUMMY

TACFダミーの設定を行います。

2.9.5.1. PRINT_LOG

SAFモジュールがTACFモジュールではなくTACFダミーと連携された場合、デバッグ・メッセージを出力するか否かを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : デバッグ・メッセージを出力します。 – NO : デバッグ・メッセージを出力しません。

2.10. smf

SMFで使用する設定を行います。

2.10.1. DATASET

SMFで使用するデータセットと使用可能なノードを設定します。

2.10.1.1. {Dataset Name}

SMFで使用するデータセット名をキーとして指定し、使用可能なノードを値として指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	NODE1
有効な値	
備考	

以下は、ofconfigツールを使用して検索したキーの設定例です。

```
$ ofconfig list -s smf -sec DATASET
```

=====

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
smf	DATASET	NODE1.SMLOG1	ALL
		NODE1.SMLOG2	ALL
		NODE2.SMLOG1	ALL
		NODE2.SMLOG2	ALL
		SMLOG1.NODE1	ALL
		SMLOG2.NODE2	ALL
		SMLOG3.NODE3	ALL
		SMLOG4.NODE4	ALL

2.11. sms

OpenFrameストレージ管理システムで使用する3つのSMSクラス（データ、マネジメント、ストレージ）を設定します。

設定されたSMSクラスは、JCLのパラメータとして直接使用されるか、ACSルールによって使用されます。

2.11.1. DATACLAS

データ・クラスを設定します。

2.11.1.1. DCLAS001

登録するデータ・クラスの名前と設定値を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	
有効な値	
備考	- 形式 データ・クラスに設定できる有効なキーワードは以下のとおりです。 <pre>Keyword1=Value1,Keyword2=Value2,...</pre> – RECFM : レコード形式 – LRECL : 論理レコード長 – AVGREC : スペース・スケーリング・ファクター(U/K/M)

項目	説明
	– AVGVAL : 平均レコード長 – PRIMARY : 1次割り振り量 – SECONDARY : 2次割り振り量 – DIRECTORY : PDSのディレクトリ・ブロックの数 – EXPDT : データセットの有効期限(YYYYMMDD) – RETPD : データセットの保存期間 (作成日基準) – VOLCNT : ボリューム数 – DSNTYPE : データセット名の種類(EXT/HFS/LIB/PDS) – COMPACT : 圧縮の有無(Y/N/T/G) – SPANNED : スパン・レコードの有無(S/N) – RECORC : VSAMデータセットの種類(KS/ES/RR/LS) – KEYLEN : キー長(バイト) – KEYOFF : キー・オフセット(KSDS) – CISIZE : データ・コンポーネントのCIサイズ (実際には使用されない) – FRSPAC[0] : 制御インターバル(CI)の空き領域の割合 – FRSPAC[1] : 制御エリア(CA)の空き領域の割合 – SHOPTS[0] : リージョンの共有オプション – SHOPTS[1] : システムの共有オプション ● 例 RECFM=FB, LRECL=80

2.11.2. MGMTCLAS

マネジメント・クラスを設定します。

2.11.2.1. MCLAS001

登録するマネジメント・クラスの名前と設定値を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列

項目	説明
デフォルト値	
有効な値	
備考	● 形式 マネジメント・クラスに設定できる有効なキーワードは以下のとおりです。 <pre>Keyword1=Value1, Keyword2=Value2, ...</pre> – EXPDT : データセットの有効期限(YYYYMMDD) – RETPD : データセットの保存期間（作成日基準） – RETPD_NOUSE : データセットの保存期間（最終参照日基準） – RETPD_LIMIT : データセット保存期間の最大限度 ● 例 <pre>EXPDT=99991231, RETPD=NOLIMIT</pre>

2.11.3. STORCLAS

ストレージ・クラスを設定します。

2.11.3.1. SCLAS001

登録するストレージ・クラスの名前と設定値を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	
有効な値	
備考	● 形式 ボリューム・シリアル番号を指定します。 <pre>VolumeSerial1, VolumeSerial2-VolumeSerial3, ...</pre> ● 例 <pre>DEFVOL</pre> <pre>2000000-3000000</pre>

項目	説明
	DEFVOL, 4000000-7000000

2.12. sort

OpenFrameシステムで使用するSORTユーティリティの設定を行います。

2.12.1. WORKSPACE

ソートに必要なワークスペースを設定します。

2.12.1.1. USE

WORKSPACE設定を使用するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	

2.12.1.2. COUNT

ワークスペースをいくつ使用するかを指定します。USEキーを「YES」に指定した場合にのみ有効です。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	3
有効な値	1~10
備考	

2.12.1.3. WORKSPACE{n}

ソートに使用するワークスペースのパスを指定します。このキーはWORKSPACE0からWORKSPACE9まで設定可能で、COUNTキーに設定された数だけ設定できます。

USEキーを「YES」に指定した場合にのみ有効です。設定可能なワークスペースの数はCOUNTキーによって決定されます。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	WORKSPACE0=\${OPENFRAME_HOME}/temp/sort0
有効な値	
備考	

2.12.2. OPTION

SORTユーティリティで使用するオプションを設定します。

2.12.2.1. STABLE_SORT

安定ソート(Stable Sort)を行うかどうかを指定します。ProSortを使用する場合は、SORTスクリプトのEQUALS/NOEQUALS設定やtipファイルの設定を使用します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	YES
有効な値	YES, NO
備考	

2.12.2.2. MEMORY_LIMIT

SORTユーティリティで使用するメモリ・リミットを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	512 (単位 : MB)
有効な値	0~(2 ³¹ -1)
備考	0に指定すると、上限がないことを示します。 32ビット環境で使用できるメモリ・サイズは2GBです。2GBを超える場合は、メモリを割り当てられません。 ProSortで推奨するメモリ・サイズは、64~512MBです。

2.12.2.3. SEQUENCE

SORTを実行する際のソート・シーケンスを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	ASCII
有効な値	ASCII, EBCDIC
備考	

2.12.2.4. SOLRF

SOLRFを使用するかNOSOLRFを使用するかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	YES
有効な値	YES, NO
備考	

2.12.2.5. FSZEST

SORTスクリプト内のFILSZ=n、SIZE=nを実際のファイル・サイズと一致させるかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	

2.12.2.6. NULL_PADDING

SORTOUTがFBであり、SORTOUTのLRECLよりも書き込んだレコードの長さが短い場合は、残りのスペースをスペースの代わりにNULLを使用して埋めるかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値

項目	説明
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	

2.12.3. PATH

バイナリの場所を設定します。

2.12.3.1. EXITLIB

ユーザー出口ライブラリの場所を指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/shared/exitlib
有効な値	
備考	

2.12.4. SEQUENCE

ユーザー定義の照合順序を定義したファイルの場所を設定します。

2.12.4.1. CQ{n}

COLSEQ句のCQ{n}フォーマットを含むファイルの場所を指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/config/sort/cqn.seq
有効な値	
備考	

以下は、ofconfigツールを使用して検索したキーの設定例です。

```
$ ofconfig list -s sort -sec SEQUENCE
```

=====			
SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE

```
=====
sort | SEQUENCE | CQ1 | ${OPENFRAME_HOME}/config/sort/cq1.seq
sort | SEQUENCE | CQ2 | ${OPENFRAME_HOME}/config/sort/cq2.seq
=====
```

2.12.4.2. UC{n}

SyncSortで/COLLATINGSEQUENCE句のUC{n}フォーマットを含むファイルの場所を指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/config/sort/ucn.seq
有効な値	
備考	

以下は、ofconfigツールを使用して検索したキーの設定例です。

```
$ ofconfig list -s sort -sec SEQUENCE

=====
SUBJECT | SECTION | KEY | VALUE
=====
sort | SEQUENCE | UC1 | ${OPENFRAME_HOME}/config/sort/uc1.seq
sort | SEQUENCE | UC2 | ${OPENFRAME_HOME}/config/sort/cq2.seq
=====
```

2.12.5. TEXTSM_DEFAULT

TEXTSMで使用するオプションを設定します。

2.12.5.1. SHOW_SORT_SCRIPT

TEXTSMで作成するSORTスクリプトを出力するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO

項目	説明
有効な値	YES, NO
備考	

第3章 OpenFrame/Batchの環境設定

本章では、OpenFrame/Batchの環境設定項目について説明します。

3.1. 概要

OpenFrame/Batch(以下、Batch)を運用するために必要な設定は、openframe_batch.confの各「SECTION」の「KEY」項目の「VALUE」値として設定し、ofconfigツールを使用して保存します。

参考

デフォルト値が「(NONE)」である**キー項目**が一部あります。その**キー項目**の値を「(NONE)」に指定した場合の動作については備考欄を参照してください。

以下は、各サブジェクトのセクションの説明です。各セクションのキー項目の値の詳細については、各節を参照してください。

• adrdssu

ADRDSSUユーティリティを起動するための設定を行います。

セクション	説明
DUMP_VSAM	DUMPコマンドでTSAMデータセットを保存する場合は、Tiberoのtbexport、tbimportユーティリティを使用します。このユーティリティで使用する情報を設定します。

• dbutil

データベース・コマンドを実行するユーティリティを使用するために必要な設定を行います。

セクション	説明
DIRECTORY	データベース・ユーティリティが使用するディレクトリのパスを設定します。
EXIT_PROGRAM	DSNUTILBが終了処理に使用するプログラムを設定します。
DB_LOGIN	DB2ユーティリティで使用するログイン情報を設定します。
DB2HPU	DB2HPUを使用するために必要な情報を設定します。
DB2LOAD	DSNUTILBユーティリティで使用する情報を設定します。

セクション	説明
ORALOAD	Oracle用のDSNUTILBユーティリティを使用するために必要な情報を設定します。
OFHPU	DB2の接続に必要な情報を設定します。
DB2CMD	DB2のコマンド処理に関する設定を行います。
DSNUTILU	DSNUTILUユーティリティの設定を行います。
UTIL_RETURN	データベース・ユーティリティの特定のエラーコードやリターンコードを別のリターンコードに変更したい場合に設定します。

- **dsnmtv01**

データベースのシステム名とデータベースの接続に必要な設定を行います。

セクション	説明
SYSTEM:{ <i>system</i> }	接続するデータベース・システムの情報を設定します。

- **ezaci**

EZACIの実行に必要な設定を行います。

セクション	説明
E2A	EZACIE2Aプログラムが使用するCPM名を指定します。
A2E	EZACIA2Eプログラムが使用するCPM名を指定します。

- **ezplus**

EZTPA00ユーティリティを起動するための設定を行います。

セクション	説明
SYSTEM:{ <i>system</i> }	EZTPA00ユーティリティが接続するデータベース・システムの情報を設定します。
ENV	EZTPA00ユーティリティが使用する環境設定値を設定します。

- **ftp**

FTPプログラムの実行に必要な設定を行います。

セクション	説明
DIRECTORY	FTPプログラムが使用するディレクトリ情報を設定します。
UNIT	FTPプログラムが使用するユニット情報を設定します。

セクション	説明
ERROR	サーバーから返されたエラー・メッセージがある場合、FTPプログラムが出力するメッセージを設定します。
COMMAND_OPERATION	FTPプログラムのコマンド処理に必要な設定を行います。
OPTION	FTPの基本動作に必要な情報を設定します。

- **ikjeft01**

データベースのシステム名とデータベースの接続に必要な設定を行います。

セクション	説明
SYSTEM:{ <i>system</i> }	接続するデータベース・システムの情報を設定します。
SHARED_OBJECT	IKJEFT01ユーティリティが共有オブジェクト・ファイルを直接閲覧するための設定を行います。
REPORT_DBCONN	データベース接続に関する別途のログを作成したい場合に、共有オブジェクトで作成したログ記録関数を登録します。
TACF	IKJEFT01ユーティリティで実行するプログラムのTACF設定を行います。

- **isrsupc**

ISRSUPCユーティリティの実行に必要な設定を行います。

セクション	説明
LINECMP	行単位で文字列を比較する際の設定を行います。

- **idcams**

IDCAMSまたはKQCAMSユーティリティの動作を設定します。

セクション	説明
DEFAULT_USER	OpenFrameのセキュリティ製品であるTACFとIDCAMS/KQCAMSを連携する場合に使用される基本的なユーザー情報を設定します。
TACF	TACFの動作に関する設定を行います。
AMS	AMSの動作に関する設定を行います。

- **print**

出力処理に関する設定を行います。

セクション	説明
PRINTER <i>n</i>	プリンター情報を設定します。PRINTER1からPRINT9まで設定できます。
INTRDR	内部読み取りプログラムの起動に必要な情報を設定します。
WRITER	外部書き出しプログラムの起動に必要な情報を設定します。
PMSVR	ofrpmsvrサーバーのTPスケジュールの時間間隔と再試行回数のしきい値を設定します。
SSPRT	SSPRT書き出しプログラムを使用する場合に必要な情報を設定します。

- **rc**

ジョブ・ステップで実行したバッチ・プログラムのリターンコード処理を設定します。

セクション	説明
PGM_NAME	プログラムの名前ごとにリターンコードを設定します。
PGM_TYPE	プログラムのタイプごとにリターンコードを設定します。

- **textrun**

textrunツールの実行に必要な設定を行います。

セクション	説明
DEFAULT_USER	textrunツールの実行時に使用するTACFのデフォルト・ユーザー情報を設定します。
EXIT_CODE	リターンコードを設定します。
MONITORING	ジョブ・モニタリングの設定を行います。
AUTOEDIT	Control-M AutoEdit機能を使用するかどうかを設定します。
OPTION	textrunツールの実行時に使用するオプションを設定します。

- **tjclrun**

tjclrunの実行に必要な設定を行います。

セクション	説明
JOB	TJESでジョブを処理するために要求される最小限のJCL JOB文のパラメータが省略された場合に使用するデフォルト値を設定します。
PERFORM	CPUの優先順位の変更有無と優先順位を設定します。
DD	JCLでインストリーム・データセットのDCB情報とスプール・データセットに書き込めるレコード数の制限を設定します。

セクション	説明
DDTAB	ジョブを実行時に使用されるJCL DD文の情報を設定します。
SYSLIB	tjclrunが実行するプログラムのサブバッチ実行プログラムや共有ライブラリなどを検索時に使用されるデフォルト・ディレクトリを設定します。
PRELOAD	tjclrunが特定のプログラムを実行する前にLD_LIBRARY_PATH環境変数に追加するライブラリ・パスを設定します。
PGM	共有ライブラリにコンパイルされたバッチ・アプリケーションを使用するためにtjclrunが利用する間接制御ユーティリティのPGMRTS00の設定を行います。
ACCOUNT	ジョブの実行に必要なユーザー・アカウント情報を設定します。
TACF	tjclrunのTACF対応機能のうち、データセットに対するTACFアクセス権限チェックと主要ユーティリティに対するTACF実行権限チェックを使用するかどうかを設定します。
AMS	ランナーの実行中のAMS処理に関する情報を設定します。
JCL	tjclrunがJCLファイル・スクリプトを処理するために必要な情報を設定します。
OPTION	tjclrunの追加機能を設定します。
DEBUG	tjclrunの動作の分析に必要な情報を設定します。
PGMRTS00	tjclrunの動作の分析に必要な情報を設定します。

- **tjes**

OpenFrame TJESの環境設定を行います。

セクション	説明
NODEINFO	ノード情報を設定します。
JOBDEF	TJESのジョブ管理情報を設定します。
JOBCLASS	TJESのジョブ・クラスのデフォルト属性情報を設定します。
SCHEDULING	TJESのジョブ・スケジューリング情報を設定します。
PROCLIB	ジョブの実行に必要なデータセット情報を設定します。
DYNAMIC_LIBRARY	ユーザー・ライブラリが変更された場合に設定します。
SPOOL	TJESのスプール情報を設定します。
INTRDR	TJESの内部読み取りプログラム情報を設定します。
INITDEF	TJESのランナーの初期値を設定します。

セクション	説明
OUTCLASS	SYSOUTの出力クラスに応じてOUTPUT DISPOSITIONとデフォルト・レコードの長さを設定します。
OUTDEF	TJESの出力処理情報を設定します。
TACF	TACFを使用してジョブとスプールの権限チェックを行うかどうかを設定します。

- **tjesmgr**

tjesmgrの実行に必要な設定を行います。

セクション	説明
DEFAULT_OPTION	tjesmgrのコマンドを実行時に参照する情報を設定します。
DEFAULT_USER	tjesmgrを実行する際に、tjesmgrのオプションやtacfloginでユーザー情報を入力していない場合に使用されるユーザー情報を設定します。
TACF	tjesmgrでTACFの環境を設定します。

- **tso**

TSOユーティリティの実行に必要な設定を行います。

セクション	説明
COMMON	TSOの全般的な情報を設定します。
TERM_CLASS	プリンター出力のための記録装置と出力クラスの情報を設定します。
MAP	メニュー画面を表示するためのマップ情報を設定します。
TSOMGR	画面処理とジョブ管理を行うTSOMGRの情報を設定します。
LOGIN_PROC	DEFAULT_PROCキーを設定しない場合に、ログイン・ユーザーが実行するデフォルト・プロシージャを設定します。
SMTP	SMTP機能を使用するために必要な情報を設定します。

3.2. adrdssu

ADRDSSUユーティリティを起動するための設定項目について説明します。

3.2.1. DUMP_VSAM

DUMPコマンドでTSAMデータセットを保存する場合は、Tiberoのtbexport、tbimportユーティリティを使用します。このユーティリティで使用する情報を設定します。

3.2.1.1. USERNAME

tbexport、tbimportユーティリティで使用するユーザー名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	tibero
有効な値	
備考	

3.2.1.2. PASSWORD

tbexport、tbimportユーティリティで使用するパスワードを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	tmax
有効な値	
備考	PASSWORDキーまたはENPASSWDキーのいずれかを設定します。

3.2.1.3. ENPASSWD

tbexport、tbimportユーティリティで使用する暗号化されたパスワードを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	AA68690384C8042F154AEDF2A7B9F2A52B27EB63AF0777D67076195863248D2A
有効な値	
備考	PASSWORDキーまたはENPASSWDキーのいずれかを設定します。

3.2.1.4. DATABASE

tbexport、tbimportユーティリティで使用する暗号化されたデータベース名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	tb_rb71

項目	説明
有効な値	
備考	

3.2.1.5. PORT

tbexport、tbimportユーティリティで使用するポート番号を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	8629
有効な値	1024~49151
備考	

3.2.1.6. TBEXPORT_PATH

tbexport、tbimportユーティリティが存在するパスを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${TB_HOME}/client/bin
有効な値	
備考	

3.2.1.7. IP

tbexport、tbimportユーティリティで使用するIPアドレスを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	localhost
有効な値	
備考	

3.3. dbutil

データベース・コマンドを実行するユーティリティを使用するために必要な設定項目について説明します。

3.3.1. DIRECTORY

データベース・ユーティリティが使用するディレクトリのパスを設定します。

3.3.1.1. DBUTIL_CONTROL_DIR

スクリプトなどを呼び出すパスを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/temp
有効な値	
備考	

3.3.1.2. DBUTIL_COPYBOOK_DIR

Tibero用のDSNUTILBなど、コピーブック・ファイルを要求するユーティリティから読み込むコピーブック・ファイルのパスを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/data
有効な値	
備考	

3.3.1.3. DBUTIL_LOG_DIR

ログを記録するパスを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/temp
有効な値	
備考	

3.3.1.4. DBUTIL_DATA_DIR

必要な場合にダウンロードしたデータを保存するパスを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/temp
有効な値	
備考	

3.3.1.5. DBUTIL_TEMP_DIR

ユーティリティで一時的に使用するディレクトリ・パスを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/temp
有効な値	
備考	

3.3.1.6. DBUTIL_BACKUP_DIR

バックアップ・データを保存するディレクトリ・パスを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/temp
有効な値	
備考	

3.3.2. EXIT_PROGRAM

DSNUTILBが終了処理に使用するプログラムを設定します。

3.3.2.1. DSNUTILB_EXIT

DSNUTILBがエラーが発生して終了する際に実行する終了プログラムを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列

項目	説明
デフォルト値	exit_test %TABLE %ID %PASSWORD %INSTANCE
有効な値	
備考	「%」で指定する値は終了プログラムのパラメータとして使用されます。 – 例 <pre>program_name %TABLE %ID %PASSWORD %INSTANCE</pre>

3.3.2.2. DSNUTILB_SUCCESS_EXIT

DSNUTILBが正常に終了する際に実行する終了プログラムを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	exit_test_success
有効な値	
備考	「%」で指定する値は終了プログラムのパラメータとして使用されます。 – 例 <pre>program_name %TABLE %ID %PASSWORD %INSTANCE</pre>

3.3.3. DB_LOGIN

DB2ユーティリティで使用するログイン情報を設定します。

3.3.3.1. USERNAME

データベースの接続に使用するユーザー名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	tibero
有効な値	
備考	

3.3.3.2. PASSWORD

データベースの接続に使用するパスワードを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	tmax
有効な値	
備考	

3.3.3.3. DATABASE

データベースの接続に使用するデータベース名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	tb_rb71
有効な値	
備考	

3.3.3.4. INSTANCE

データベースの接続に使用するインスタンス名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	tb_rb71
有効な値	
備考	

3.3.4. DB2HPU

DB2HPUを使用するために必要な情報を設定します。

3.3.4.1. USERNAME

データベースの接続に使用するユーザー名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	tibero
有効な値	
備考	

3.3.4.2. PASSWORD

データベースの接続に使用するパスワードを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	tmax
有効な値	
備考	

3.3.4.3. DATABASE

データベースの接続に使用するデータベース名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	tb_rb71
有効な値	
備考	

3.3.4.4. INSTANCE

データベースの接続に使用するインスタンス名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	tb_rb71
有効な値	
備考	

3.3.4.5. HPU_HEADER{n}

ユーティリティがDB2HPUを使用する際に入力されるスクリプトで使用するヘッダー・フレーズを指定します。セクション名は、HPU_HEADER1からHPU_HEADER4まで4つを指定できます。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	
有効な値	
備考	

3.3.4.6. HPU_TRAILER{n}

ユーティリティがDB2HPUを使用する際に入力されるスクリプトで使用するトレーラー・フレーズを指定します。セクション名は、HPU_TRAILER1からHPU_TRAILER4まで4つを指定できます。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	
有効な値	
備考	

3.3.5. DB2LOAD

DSNUTILBユーティリティで使用する情報を設定します。

3.3.5.1. PROFILE_PATH

ユーティリティでプロファイル情報を保存するファイルのパスを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/temp/db2profile
有効な値	
備考	

3.3.5.2. HPU_HEADER{n}

ユーティリティがDB2HPUを使用する際に入力されるスクリプトで使用するヘッダー・フレーズを指定します。セクション名は、HPU_HEADER1からHPU_HEADER4まで4つを指定できます。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	
有効な値	
備考	

3.3.5.3. HPU_TRAILER{n}

ユーティリティがDB2HPUを使用する際に入力されるスクリプトで使用するトレーラー・フレーズを指定します。セクション名は、HPU_TRAILER1からHPU_TRAILER4まで4つを指定できます。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	
有効な値	
備考	

3.3.6. ORALOAD

Oracle用のDSNUTILBユーティリティを使用するために必要な情報を設定します。

3.3.6.1. ORALOAD_DATA_CONVERSION

ロード操作に使用するデータセット・レコードに改行文字がない場合に、改行文字を挿入するかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : 改行文字を挿入します – NO : 改行文字を挿入しません

3.3.7. DSNUTILB

Tibero用のDSNUTILBユーティリティを使用するために必要な情報を設定します。

3.3.7.1. NVARCHAR_LENGTH

LOADとUNLOADコマンドを実行するテーブルのNVARCHARとNCHAR列の長さを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	NORMAL
有効な値	NORMAL, EBCDIC
備考	EBCDICの場合、NVARCHARとNCHAR列の長さがそのままバイト長になります。NORMALの場合は、Tibero ESQLEの動的SQLによって決まるタイプの長さに従います。

3.3.8. OFHPU

DB2の接続に必要な情報を設定します。

3.3.8.1. FILEPATH

db2hpuファイルが存在するパスを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	/opt/ibm/HPU/V5.1
有効な値	
備考	

3.3.9. DB2CMD

DB2のコマンド処理に関する設定を行います。

3.3.9.1. PATH

IKJEFT01ユーティリティで処理するDB2コマンドが保存されているファイルのパスを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/temp/DB2CMD

項目	説明
有効な値	
備考	

3.3.10. DSNUTILU

DSNUTILUユーティリティの設定を行います。

3.3.10.1. PATH

DSNUTILUユーティリティが存在するパスを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/temp/DSNUTILU
有効な値	
備考	

3.3.11. UTIL_RETURN

データベース・ユーティリティの特定のエラーコードやリターンコードを別のリターンコードに変更したい場合に設定します

3.3.11.1. {utility_name}

指定したユーティリティ内部の特定のエラーコードやリターンコードを別のリターンコードに変更します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	1:0
有効な値	
備考	形式 <pre>from:to;from:to</pre> ユーティリティが子プロセスから取得したfromのリターンコードをtoのリターンコードに置き換えます。

3.4. dsnmtv01

データベースのシステム名とデータベースの接続に必要な設定項目について説明します。

3.4.1. SYSTEM:{system}

接続するデータベース・システムの情報を設定します。

3.4.1.1. DATABASE

接続するデータベース名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	SAMPLE
有効な値	
備考	

3.4.1.2. INSTANCE

データベースのインスタンス名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	SAMPLE
有効な値	
備考	

3.4.1.3. USERNAME

データベースに接続するためのユーザー名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	db2inst1
有効な値	
備考	

3.4.1.4. PASSWORD

データベースに接続するためのパスワードを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	db2inst1a
有効な値	
備考	PASSWORDキーまたはENPASSWDキーのいずれかを設定します。

3.4.1.5. ENPASSWD

データベースに接続するための暗号化されたパスワードを指定します。enpasswdツールを使用して暗号化されたパスワードを作成します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	
有効な値	
備考	PASSWORDキーまたはENPASSWDキーのいずれかを設定します。

3.5. ezaci

EZACIの実行に必要な設定項目について説明します。

3.5.1. E2A

EZACIE2Aプログラムが使用するCPM名を指定します。

3.5.1.1. US

EZACIE2AプログラムのデータをEBCDICからASCIIに変換する際に参照するCPMファイルを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	EBCASCUS.cpm
有効な値	

項目	説明
備考	デフォルトのCPMファイルは、\${OPENFRAME_HOME}/cpmディレクトリにあります。

3.5.2. A2E

EZACIA2Eプログラムが使用するCPM名を指定します。

3.5.2.1. US

EZACIA2EプログラムのデータをASCIIからEBCDICに変換する際に参照するCPMファイルを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	ASCEBCUS.cpm
有効な値	
備考	デフォルトのCPMファイルは、\${OPENFRAME_HOME}/cpmディレクトリにあります。

3.6. ezplus

EZTPA00ユーティリティを起動するための設定項目について説明します。

3.6.1. SYSTEM:{system}

EZTPA00ユーティリティが接続するデータベース・システムの情報を設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

3.6.1.1. DBAUTH

データベースの認証方法を指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	PUBLIC
有効な値	PUBLIC, INDIVIDUAL
備考	– PUBLIC: ログインに必要なユーザー情報をUSERNAMEキー、PASSWORDキーから取得します。

項目	説明
	– INDIVIDUAL: ログインに必要なユーザー情報をSACEEトークンから取得します。

3.6.1.2. DATABASE

接続するデータベース名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	tb_rb71
有効な値	
備考	

3.6.1.3. INSTANCE

接続するデータベース・インスタンスの名前を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	tb_rb71
有効な値	
備考	

3.6.1.4. USERNAME

認証方法をPUBLICに指定した場合に、データベースに接続するためのユーザー名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	tibero
有効な値	
備考	

3.6.1.5. PASSWORD

認証方法をPUBLICに指定した場合に、データベースに接続するためのパスワードを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	tmax
有効な値	
備考	PASSWORDキーまたはENPASSWDキーのいずれかを設定します。

3.6.1.6. ENPASSWD

認証方法をPUBLICに指定した場合に、enpasswdツールを使用して作成した暗号化されたパスワードを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	AA68690384C8042F154AEDF2A7B9F2A52B27EB63AF0777D67076195863248D2A
有効な値	
備考	PASSWORDキーまたはENPASSWDキーのいずれかを設定します。

3.6.2. ENV

EZTPA00ユーティリティが使用する環境設定値を設定します。

3.6.2.1. WORK_DIR

EZTPA00ユーティリティでProTrieveを呼び出して使用するためのワークスペースを指定します。ProTrieveに入力されるスクリプトを一時保存するために使用します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/temp/ezwork
有効な値	
備考	

3.7. ftp

FTPプログラムの実行に必要な設定項目について説明します。

3.7.1. DIRECTORY

FTPプログラムが使用するディレクトリ情報を設定します。

3.7.1.1. FTP_WORK_DIR

FTPプログラムがFTPサーバーにデータを送信する際に使用する作業ディレクトリを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/temp
有効な値	
備考	エントリがない場合や空の値である場合、デフォルト値はofsysサブジェクトのDIRECTORYセクションのTEMP_DIRキーの値が使用されます。

3.7.2. UNIT

FTPプログラムが使用するユニット情報を設定します。

3.7.2.1. DEFAULT

FTPプログラムがデータを送受信する際に使用するデフォルト・ユニット情報を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	3840
有効な値	
備考	JCLのDD文のUNITパラメータの値を使用できます。この値としては、デバイス・タイプとエソテリック・デバイス・グループ名を指定できます。 デバイス・タイプは数字、エソテリック・デバイス・グループ名は文字列を指定しますが、内部で両方を一緒に処理するために数字も文字列として処理します。 GET/PUTコマンドで「//DD:ddname」形式を使用する場合は、使用されません。

3.7.3. ERROR

サーバーから返されたエラー・メッセージがある場合、FTPプログラムが出力するメッセージを設定します。

3.7.3.1. {error-id}

サーバーから返されたエラー・メッセージをキーとして、返すエラー・メッセージを指定します。
マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	
有効な値	
備考	エラー・メッセージを記述します。

3.7.4. COMMAND_OPERATION

コマンドの処理に関する設定を行います。

3.7.4.1. PUT_COND

FTPプログラムのPUTコマンドを実行した際にデータセットがない場合に正常処理するかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : データセットがなくても正常処理します。 – NO : データセットがない場合は、エラー処理します。

3.7.5. OPTION

FTPの基本動作に必要な情報を設定します。

3.7.5.1. SECURE_FTP

FTPプログラムをlftpのsftpモードで使用するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO

項目	説明
有効な値	YES, NO
備考	– SECURE_FTP_LIST、NON_SECURE_FTP_LISTに設定されていないIPに対して適用されます。

3.7.5.2. SECURE_FTP_LIST

FTPプログラムをlftpのsftpモードで使用するターゲット・サーバーのIPまたはホスト名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	0.0.0.0
有効な値	
備考	– セミコロンを区切り文字として使用します。 – IPは128まで指定できます。 – SECURE_FTP_LISTとNON_SECURE_FTP_LISTに同じIPを指定する場合は、sftpが使用されます。

3.7.5.3. NON_SECURE_FTP_LIST

FTPプログラムをlftpのsftpモードで使用しないターゲット・サーバーのIPまたはホスト名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	0.0.0.0
有効な値	
備考	– セミコロンを区切り文字として使用します。 – IPは128まで指定できます。 – SECURE_FTP_LISTとNON_SECURE_FTP_LISTに同じIPを指定する場合は、sftpが使用されます。

3.7.5.4. USE_EXIT

JCLにEXIT文が記述されており、FTPを使用する場合、ERRORセクションに登録したエラーが発生したときにリターンコードを0ではなく16で終了するかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	EXIT文は、PARMのパラメータで記述します。

3.7.5.5. FTP_HANDLE_DATASET

FTPが受信するデータの改行文字処理とデータがデータセット・レコードの長さとは異なる場合の処理方法を設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	- YESを指定し、受信するデータが実際のデータセット・レコードの長さとは異なる場合は、レコード形式とデータ形式に応じて以下のように処理されます。 - ASCII - FBの場合：データがレコード長より長い場合は超えている部分を切り捨て、短い場合は足りない部分を0x20で埋めます。 - VBの場合：データがレコード長より長い場合は超えている部分を切り捨て、短い場合は何も付加しません。 - BINARY - FBの場合：データがレコード長より長い場合は超えている部分を次のレコードとして記録し、短い場合は足りない部分を0x00で埋めます。 - VBの場合：データがレコード長より長い場合は超えている部分を切り捨て、短い場合は何も付加しません。 - YESを指定し、ASCIIの場合は、受信するデータに改行文字(CR+LF or LF)が含まれていると、その改行文字を削除してからデータセットに書き込みます。

3.8. ikjeft01

データベースのシステム名とデータベースの接続に必要な設定項目について説明します。

3.8.1. SYSTEM:{system}

接続するデータベース・システムの情報を設定します。

3.8.1.1. DBTYPE

データベースの種類を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	TIBERO
有効な値	TIBERO, ORACLE, DB2
備考	

3.8.1.2. DBAUTH

データベースの認証方法を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	PUBLIC
有効な値	PUBLIC, INDIVIDUAL
備考	– PUBLIC: ログインに必要なユーザー情報をUSERNAMEキー、PASSWORDキーから取得します。 – INDIVIDUAL: ログインに必要なユーザー情報をSACEEトークンから取得します。

3.8.1.3. DATABASE

TSO(TSS)セッションの接続中に使用されるデータベース名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	tb_rb71
有効な値	
備考	

3.8.1.4. INSTANCE

TSO(TSS)セッションの接続中に使用されるデータベース・インスタンスの名前を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	tb_rb71
有効な値	
備考	

3.8.1.5. USERNAME

認証方法をPUBLICに指定した場合に、データベースに接続するためのユーザー名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	tibero
有効な値	
備考	

3.8.1.6. PASSWORD

認証方法をPUBLICに指定した場合に、データベースに接続するためのパスワードを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	tmax
有効な値	
備考	PASSWORDキーまたはENPASSWDキーのいずれかを設定します。

3.8.1.7. ENPASSWD

認証方法をPUBLICに指定した場合に、enpasswdツールを使用して作成した暗号化されたパスワードを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	AA68690384C8042F154AEDF2A7B9F2A52B27EB63AF0777D67076195863248D2A

項目	説明
有効な値	
備考	PASSWORDキーまたはENPASSWDキーのいずれかを設定します。

3.8.2. SHARED_OBJECT

IKJEFT01/KEQEFT01ユーティリティが共有オブジェクト・ファイルを直接閲覧するための設定を行います。

3.8.2.1. DOPEN_GLOBAL

共有オブジェクトをdopenする際に、RTLD_GLOBALオプションを指定するかどうかを設定します。
マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	

3.8.3. REPORT_DBCONN

データベース接続に関する別途のログを作成したい場合に、共有オブジェクトで作成したログ記録関数を登録します。

3.8.3.1. MODULE

OpenFrameのログを記録する共有オブジェクト・モジュールを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/lib/IKCONN.so
有効な値	
備考	共有オブジェクト・モジュールの拡張子(IKCONN.so)は、システム・デバイスによってIKCONN.so、またはIKCONN.slになります。インストールされたOpenFrameのライブラリ・ディレクトリでIKCONNモジュールの拡張子を確認してファイル名とフルパスを指定します。 一般的に、HPデバイスのうちItanium(IA)系はIKCONN.slファイルを使用し、その他の場合はIKCONN.soファイルを使用します。

項目	説明
	以下は、ログ記録関数のプロトタイプを示します。IKJEFT01/KEQEFT01ユーティリティが実行されるたびにREPORT_DBCONN関数が呼び出され、ログに必要な情報を受けられます。 <pre>int REPORT_DBCONN(char *job_id, char *job_name, char *step_name, char *pgm_name);</pre>

3.8.4. TACF

IKJEFT01ユーティリティで実行するプログラムのTACF設定を行います。

3.8.4.1. CHECK_PGMAUTH

IKJEFT01ユーティリティでプログラムを実行する際にプログラムの権限チェックをするかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	

3.9. isrsupc

ISRSUPCユーティリティの実行に必要な設定項目について説明します。

3.9.1. LINECMP

ISRSUPCユーティリティを使用して行単位で文字列を比較する際の設定を行います。

3.9.1.1. USE_FAST_COMPARE

行を比較する際に1行のみを比較するか、n:nで比較するかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO

項目	説明
備考	– YES : 行を比較する際に1行のみを比較します。 – NO : 行を比較する際にn:nで比較します。

参考

n:nで行を比較する場合、比較データが多くなるほど、多くのデータがメモリに保持されることになるため、パフォーマンスが低下することがあります。

3.10. idcams

IDCAMSまたはKQCAMSユーティリティの動作を調整するために使用する設定項目について説明します。

3.10.1. DEFAULT_USER

OpenFrameのセキュリティ製品であるTACFとIDCAMS/KQCAMSユーティリティを連携した場合、コマンドラインでIDCAMS/KQCAMSを実行すると、ユーザー名、デフォルト・グループ名、パスワードを入力するように要求されます。これらの情報を毎回入力しないためには、以下のキーに基本的なユーザー情報を設定します。

3.10.1.1. USERNAME

ログインに使用されるTACFのユーザー名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	ROOT
有効な値	
備考	

3.10.1.2. PASSWORD

ログインに使用されるTACFのパスワードを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	SYS1

項目	説明
有効な値	
備考	PASSWORDキーまたはENPASSWDキーのいずれかを設定します。

3.10.1.3. ENPASSWD

ログインに使用されるTACFの暗号化されたパスワードを指定します。暗号化されたパスワードは、enpasswdツールを使用して作成します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	F2A136C2D7348F01F1681D0A080EDEE944DFCB714B5038F512A08B202ECBD810
有効な値	
備考	PASSWORDキーまたはENPASSWDキーのいずれかを設定します。

3.10.1.4. GROUPNAME

ログインに使用されるTACFユーザーのグループ情報を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	SYS1
有効な値	
備考	

3.10.2. TACF

TACFの動作に関する設定を行います。

3.10.2.1. CHECK_DSAUTH

それぞれの機能コマンドでデータセットにアクセスする際に権限チェックをするか否かを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO

項目	説明
備考	

3.10.3. AMS

AMSの動作に関する設定を行います。

3.10.3.1. VOLSER_OVERRIDE_STORCLAS

ストレージ・クラスで指定したボリュームをVOLUMEパラメータで指定した値で上書きするかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	YES
有効な値	YES, NO
備考	– YES : VOLUMEパラメータの値で上書きします。 – NO : ACSルールが適用されるデータセットの場合は、SMSストレージ・クラスに指定されたボリューム名を使用します。ACSルールが適用されないデータセットの場合は、VOLUMEパラメータの値でボリューム名を上書きします。

3.10.3.2. USE_MULTI_VOLUME_SELECTION

VOLUMEパラメータで複数のボリュームを指定した場合に、ボリューム情報をすべて確認するかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : パラメータに入力された順にボリュームの存在を確認します。存在するボリューム名を使用し、ボリュームが存在しない場合はデフォルト・ボリューム名を使用します。 – NO : パラメータに入力されたボリュームのうち最初のボリューム名を使用してボリュームの存在を確認します。

3.11. print

出力処理に関する設定項目について説明します。

3.11.1. PRINTER{n}

プリンター情報を設定します。セクション名は、PRINTER1からPRINTER9まで9つを設定できます。

3.11.1.1. CLASS

PRINTER n で処理できる出力の出力クラスを指定します。連続する英大文字、または数字で構成された文字列を指定できます。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	AB
有効な値	
備考	

3.11.1.2. COMMAND

外部プリンター・ソリューションにデータと情報を送信するためのコマンドを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	cat
有効な値	
備考	

3.11.1.3. DRIVER_PATH

外部プリンター・ソリューションのインターフェースのために作成された共有ライブラリのパスを指定します。プリンター・ソリューションごとに異なるので、正しく設定する必要があります。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/lib/libdfltprt.so
有効な値	

項目	説明
備考	

3.11.2. INTRDR

内部読み取りプログラムの起動に必要な情報を設定します。

3.11.2.1. DRIVER_PATH

内部読み取りプログラムの起動のために作成された共有ライブラリのパスを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/lib/libirdrprt.so
有効な値	
備考	

3.11.3. WRITER

外部書き出しプログラムの起動に必要な情報を設定します。

3.11.3.1. SMTPP

SMTP書き出しプログラムを使用するために作成された共有ライブラリのパスを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/lib/libsmtpprt.so
有効な値	
備考	

3.11.4. PMSVR

ofrpmsvrサーバーのTPスケジューリングの時間間隔、再試行回数のしきい値を設定します。

3.11.4.1. INTERVAL

ofrpmsvrサーバーのTPスケジューリングの時間間隔を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	3000000（単位: ミリ秒(μs)）
有効な値	0~10000000
備考	

3.11.4.2. THRESHOLD

ofrpmsvrサーバーの動作中にエラーが発生した場合の再試行回数のしきい値を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	100
有効な値	0~10000
備考	指定した回数を超えて再試行すると、サーバーが自動で終了します。

3.11.5. SSPRT

SSPRT書き出しプログラムを使用する場合に必要な情報を設定します。

3.11.5.1. {class}

特定のクラスのサーバーIPとprintq名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	127.0.0.1;lp1
有効な値	
備考	クラスはA~Z、0~9を指定できます。この設定はSSPRT書き出しプログラムでのみ有効です。

3.12. rc

ジョブ・ステップで実行したバッチ・プログラムのリターンコード処理に関する設定項目について説明します。

ジョブ・ステップで実行したバッチ・プログラムとOpenFrame環境設定のリターンコードの値を比較して、設定した範囲内に含まれる場合にはエラー処理します。

参考

JCLにはジョブ・ステップの終了後にリターンコードを確認して以降のステップを実行するかどうかを決める条件を指定するCONDオペランドがあります。rcの設定はCONDオペランドの設定より優先順位が高いため、rcの設定によりステップがエラー処理される場合は、COND条件によって以降のステップが実行される状況であってもステップを実行せずに終了します。

3.12.1. PGM_NAME

プログラム名ごとにリターンコードを設定します。

3.12.1.1. {program-name}

特定のプログラム名にリターンコードを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	12~4095
有効な値	
備考	リターンコードは0~4096までの数字です。 – 複数のリターンコードを指定する場合は、コンマ(,)で区切ります。 – リターンコードの範囲を指定する場合は、ハイフン(-)を使用します。

以下の例では、IKJEFT01、MYPGM1プログラムは8~255のリターンコードをエラー処理し、MYPGM2プログラムは8と16~4096のリターンコードをエラー処理するように設定しています。

```
$ ofconfig list -n NODE1 -s rc -sec PGM_NAME
```

=====						
SUBJECT		SECTION		KEY		VALUE
=====						
rc		PGM_NAME		IKJEFT01		8-255
				MYPGM1		8-255
				MYPGM2		8,16-4096
=====						

3.12.2. PGM_TYPE

プログラムのタイプごとにリターンコードを設定します。

3.12.2.1. COBOL

COBOLコンパイラで作成したプログラムのリターンコードを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	12~4095
有効な値	
備考	リターンコードは0~4096までの数字です。 – 複数のリターンコードを指定する場合は、コンマ(,)で区切ります。 – リターンコードの範囲を指定する場合は、ハイフン(-)を使用します。

3.12.2.2. PLI

PLIコンパイラで作成したプログラムのリターンコードを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	12~4095
有効な値	
備考	リターンコードは0~4096までの数字です。 – 複数のリターンコードを指定する場合は、コンマ(,)で区切ります。 – リターンコードの範囲を指定する場合は、ハイフン(-)を使用します。

3.12.2.3. OTHER

プログラムの種類が不明な場合やその他のプログラムのリターンコードを指定します。Cやアセンブリ言語で作成されたプログラムがここに該当します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	12~4095

項目	説明
有効な値	
備考	リターンコードは0~4096までの数字です。 – 複数のリターンコードを指定する場合は、コンマ(,)で区切ります。 – リターンコードの範囲を指定する場合は、ハイフン(-)を使用します。

3.12.2.4. ALL

タイプに関係なく、すべてのプログラムのリターンコードを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	12~4095
有効な値	
備考	リターンコードは0~4096までの数字です。 – 複数のリターンコードを指定する場合は、コンマ(,)で区切ります。 – リターンコードの範囲を指定する場合は、ハイフン(-)を使用します。

参考

ALLキーは、他のキーで該当するリターンコードがなかった場合に使用されます。ALLキーによるリターンコードの比較はオプションであり、必ず指定する必要はありません。

以下のようにrcサブジェクトを設定した場合、COBOLプログラムがリターンコード8で終了したとすると、ALLキーのリターンコード設定によりエラー処理されます。ALLキーの設定がない場合は、このプログラムはDoneで処理されます。

```
$ ofconfig list -n NODE1 -s rc -sec PGM_TYPE
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
rc	PGM_TYPE	COBOL	16 - 4096
		ALL	8 - 255

3.13. textrun

textrunツールの実行に必要な設定項目について説明します。

3.13.1. DEFAULT_USER

textrunツールの実行時に使用するTACFのデフォルト・ユーザー情報を設定します。textrunの-iオプションやtacloginでユーザー情報を入力していない場合は、このセクションに設定されたTACFユーザーで認証を行います。

3.13.1.1. USERNAME

TACF認証を行うユーザーを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	ROOT
有効な値	
備考	

3.13.1.2. PASSWORD

TACF認証を行うユーザーのパスワードを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	SYS1
有効な値	
備考	PASSWORDキーまたはENPASSWDキーのいずれかを設定します。

3.13.1.3. GROUPNAME

TACF認証を行うユーザーのグループ情報を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	SYS1
有効な値	

項目	説明
備考	

3.13.1.4. ENPASSWD

TACF認証を行うユーザーの暗号化されたパスワードを指定します。暗号化されたパスワードは、enpasswdツールを使用して作成します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	F2A136C2D7348F01F1681D0A080EDEE944DFCB714B5038F512A08B202ECBD810
有効な値	
備考	PASSWORDキーまたはENPASSWDキーのいずれかを設定します。

3.13.2. EXIT_CODE

リターンコードを設定します。

3.13.2.1. USE_RC_CODE

ジョブの状態によってリターンコードを指定するかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	「YES」に指定した場合、STOPキー、FLUSHキーに設定された値でリターンコードを返します。

3.13.2.2. ERROR

ジョブがERROR状態の場合に返されるリターンコードを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	252
有効な値	1~255

項目	説明
備考	USER_RC_CODEキーの値が「YES」に設定された場合にのみ有効です。

3.13.2.3. STOP

ジョブがSTOP状態の場合に返されるリターンコードを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	253
有効な値	1~255
備考	USER_RC_CODEキーの値が「YES」に設定された場合にのみ有効です。

3.13.2.4. FLUSH

ジョブがFLUSH状態の場合に返されるリターンコードを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	254
有効な値	1~255
備考	USER_RC_CODEキーの値が「YES」に設定された場合にのみ有効です。

3.13.3. MONITORING

ジョブ・モニタリングの設定を行います。

3.13.3.1. RETRY_COUNT

ジョブのモニタリング中にモニタリング・サービスの接続に問題が発生した場合に再試行する回数を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	3
有効な値	
備考	

3.13.3.2. RETRY_INTERVAL

モニタリング・サービスの再接続を試行する時間間隔を秒単位で指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	3
有効な値	
備考	

3.13.4. AUTOEDIT

Control-M AutoEdit機能を使用するかどうかを設定します。

3.13.4.1. USE

外部スケジューラーのControl-MのAutoEdit機能を使用するか否かを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	

3.13.5. TWS

TWS関連の設定を行います。

3.13.5.1. USE

外部スケジューラーであるTivoliのTWSを使用するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	

3.13.6. OPTION

textrunツールの実行時に使用するオプションを設定します。

3.13.6.1. RUN_NODE

ジョブをサブミットする際に-nオプションを指定していない場合にデフォルトで適用するノードを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	*
有効な値	
備考	アスタリスク(*)は、ジョブを実行するノードを特定しない場合に指定します。

3.13.6.2. SUBMIT_DATASET

-jオプションを実行する際に、JCLファイルを指定するパラメータ値がDSNAME(MEMBER)形式の場合にデータセットと見なしてサブミットするか否かを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : FBデータセットの形式でサブミットします。 – NO : ファイル形式でサブミットします。

3.13.6.3. LOG

textrunツールの実行時にログを記録するかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	YES
有効な値	YES, NO
備考	

3.14. tjclrun

tjclrunの実行に必要な設定項目について説明します。

3.14.1. JOB

TJESでジョブを処理するために要求される最小限のJCL JOB文のパラメータが省略された場合に使用するデフォルト値を設定します。

以下は、JOBセクションの設定例です。

```
$ ofconfig list -n NODE1 -s tjclrun -sec JOB
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
tjclrun	JOB	CLASS	A
		MSGCLASS	A
		MSGLEVEL[1]	1
		MSGLEVEL[2]	1
		TIME	NOLIMIT

3.14.1.1. CLASS

JOB文のCLASSパラメータが省略された場合に使用するデフォルトのジョブ・クラスを指定します。
マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	A
有効な値	
備考	英字A-Z、数字0-9の1文字を指定します。

3.14.1.2. MSGCLASS

JOB文のMSGCLASSパラメータが省略された場合に使用するデフォルトのメッセージ・クラスを指定します。
マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	X

項目	説明
有効な値	
備考	英字A-Z、数字0-9の1文字を指定します。

3.14.1.3. MSGLEVEL[1]

JOB文のMSGLEVELパラメータの最初のサブパラメータが省略された場合に使用するデフォルトのメッセージ・レベルを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	0
有効な値	0~2
備考	OpenFrameでは有効な値であるかだけチェックし、現在は使用していません。

3.14.1.4. MSGLEVEL[2]

JOB文のMSGLEVELパラメータの2番目のサブパラメータが省略された場合に使用するデフォルトのメッセージ・レベルを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	0
有効な値	0~1
備考	0 : データセットの割り当て結果やジョブ処理に関するログ・メッセージをジョブ・スプールのSYSMSGに出力しません。 1 : データセットの割り当て結果やジョブ処理に関するログ・メッセージをジョブ・スプールのSYSMSGに出力します。

3.14.1.5. TIME

JCL JOB文のTIMEパラメータが省略された場合に使用するデフォルトのジョブ時間を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	NOLIMIT

項目	説明
有効な値	
備考	– [minutes][,seconds] : 分単位の時間は0~357912、秒単位の時間は0~59の値を指定します。 – NOLIMIT : 時間の制限を設定しません。 – 1440 : NOLIMITと同様に時間の制限を設定しません。 – MAXIMUM : 最大値を使用します。(357912) CPU使用時間を測定する時間間隔が5秒なので、実際の制限時間と最大5秒までの差が発生する可能性があることに注意してください。

3.14.2. PERFORM

CPUの優先順位の変更有無と優先順位を設定します。

3.14.2.1. USE_PERFORM

JCLのPERFORMパラメータを使用してCPUの優先順位を変更するかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	値を指定しない場合、JCLのPERFORMパラメータは無視されます。

3.14.2.2. 1-10

JCLのPERFORMパラメータの設定値1~10に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	1
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.3. 11-20

JCLのPERFORMパラメータの設定値11-20に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	2
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.4. 21-30

JCLのPERFORMパラメータの設定値21-30に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	3
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.5. 31-40

JCLのPERFORMパラメータの設定値31-40に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	4
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。

項目	説明
	JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.6. 41-50

JCLのPERFORMパラメータの設定値41-50に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	5
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.7. 51-60

JCLのPERFORMパラメータの設定値51-60に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	6
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.8. 61-70

JCLのPERFORMパラメータの設定値61-70に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値

項目	説明
デフォルト値	7
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.9. 71-80

JCLのPERFORMパラメータの設定値71-80に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	8
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.10. 81-90

JCLのPERFORMパラメータの設定値81-90に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	9
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.11. 91-100

JCLのPERFORMパラメータの設定値91-100に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	10
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.12. 101-110

JCLのPERFORMパラメータの設定値101-110に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	11
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.13. 111-120

JCLのPERFORMパラメータの設定値111-120に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	12
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.14. 121-130

JCLのPERFORMパラメータの設定値121-130に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	13
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.15. 131-140

JCLのPERFORMパラメータの設定値131~140に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	14
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.16. 141-150

JCLのPERFORMパラメータの設定値1~10に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	15
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。

項目	説明
	JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.17. 151-160

JCLのPERFORMパラメータの設定値151-160に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	16
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.18. 161-170

JCLのPERFORMパラメータの設定値161-170に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	17
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.19. 171-180

JCLのPERFORMパラメータの設定値171-180に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値

項目	説明
デフォルト値	18
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.20. 181-190

JCLのPERFORMパラメータの設定値181-190に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	19
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.21. 191-200

JCLのPERFORMパラメータの設定値191-200に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	20
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.22. 201-210

JCLのPERFORMパラメータの設定値201-210に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	21
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.23. 211-220

JCLのPERFORMパラメータの設定値211-220に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	22
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.24. 221-230

JCLのPERFORMパラメータの設定値221-230に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	23
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.25. 231-240

JCLのPERFORMパラメータの設定値231-240に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	24
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.26. 241-250

JCLのPERFORMパラメータの設定値241-250に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	25
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.27. 251-260

JCLのPERFORMパラメータの設定値251-260に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	26
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。

項目	説明
	JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.28. 261-270

JCLのPERFORMパラメータの設定値261-270に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	27
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.29. 271-280

JCLのPERFORMパラメータの設定値271-280に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	28
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.30. 281-290

JCLのPERFORMパラメータの設定値281-290に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値

項目	説明
デフォルト値	29
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.31. 291-300

JCLのPERFORMパラメータの設定値291-300に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	30
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.32. 301-310

JCLのPERFORMパラメータの設定値301-310に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	31
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.33. 311-320

JCLのPERFORMパラメータの設定値311-320に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	32
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.34. 321-330

JCLのPERFORMパラメータの設定値321-330に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	33
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.35. 331-340

JCLのPERFORMパラメータの設定値331-340に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	34
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.36. 341-350

JCLのPERFORMパラメータの設定値341-350に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	35
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.37. 351-360

JCLのPERFORMパラメータの設定値351-360に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	36
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.38. 361-370

JCLのPERFORMパラメータの設定値361-370に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	37
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。

項目	説明
	JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.39. 371-380

JCLのPERFORMパラメータの設定値371-380に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	38
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.2.40. 381-999

JCLのPERFORMパラメータの設定値381-999に対するCPUの優先順位を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	39
有効な値	
備考	USE_PERFORMキーの値を「YES」に指定した場合には必ず指定します。 JCLのPERFORMパラメータの設定値の範囲は1~999で、UNIXでのCPUの優先順位（ナイス値）の範囲は0-39です。それに合わせてマッピング・テーブルを指定します。

3.14.3. DD

JCLのインストリーム・データセットのDCB情報、スプール・データセットに書き込めるレコード数の制限を設定します。

3.14.3.1. INSDSET_LRECL

JCLのインストリーム・データセットのレコード長を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	80
有効な値	1~4096
備考	tjclrunはインストリーム・データセットのデータの長さが指定した長さより短い場合はスペースで埋めて、長い場合は超える部分を切り捨てます。

3.14.3.2. INSDSET_RECFCM

JCLのインストリーム・データセットのレコードの形式を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	L
有効な値	L,LB,F,FB
備考	

3.14.3.3. OUTLIM

JCLのプール・データセットに書き込めるレコード数の制限を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	0
有効な値	0~16777215
備考	0に設定する場合、レコード数に制限はありません。

3.14.4. DDTAB

ジョブの実行時に使用されるJCL DD文の情報を設定します。

3.14.4.1. DDTAB_MAX

ジョブの実行時に使用される、処理可能なJCL（JCLプロシージャを含む）DD文の最大数を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	512
有効な値	512~65535
備考	たとえば、この値を1024に指定した場合は、INPJCLおよびそのジョブで呼び出されるJCLプロシージャを含めて1つのジョブで1024のDD文を使用することができます。それ以上のDD文が存在する場合はエラーとして処理され、ジョブは異常終了し、SYSMSGに「No free DD entry in ddtab」というエラー・メッセージが出力されます。そのような場合は、DDTAB_MAX値を増やすことを考慮する必要があります。

3.14.5. SYSLIB

tjclrunが実行するプログラムのサブバッチ実行プログラムや共有ライブラリなどを検索時に使用されるデフォルト・ディレクトリを設定します。

3.14.5.1. BIN_PATH

環境変数のPATHに対応する値です。tjclrunが実行するバッチ・プログラムを検索するデフォルト・ディレクトリ・パスのリストを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/bin:\${OPENFRAME_HOME}/util:\${COBDIR}/bin:/usr/local/bin:/bin:/usr/bin
有効な値	
備考	JCLにJOBLIBまたはSTEPLIB DDが設定されている場合は、最初にJOBLIBまたはSTEPLIBから実行ファイルを検索し、その場所がない場合は、BIN_PATHに設定されたディレクトリから検索します。

3.14.5.2. LIB_PATH

環境変数のLIBPATH (IBM AIX)、SHLIB_PATH (HPUX)、LD_LIBRARY_PATH (SunOSやLinux)に対応する値です。tjclrunが実行するバッチ・プログラムで使用される共有ライブラリを検索するデフォルト・ディレクトリ・パスのリストを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	<code>\${OPENFRAME_HOME}/lib:\${TB_HOME}/client/lib:\${PROSORT_HOME}/lib: \${TMAXDIR}/lib:\${TCACHE_HOME}/lib:\${OFCOB_HOME}/lib:\${COBDIR}/lib/usr/lib/lib/usr/local/lib</code>
有効な値	
備考	JCLにJOBLIBまたはSTEPLIB DDが設定されている場合は、最初にJOBLIBまたはSTEPLIBから共有ライブラリを検索し、その場所がない場合は、LIB_PATHに設定されたディレクトリから検索します。

3.14.5.3. COB_PATH

MFCOBOLで使用する環境変数のCOBPATHに対応する値です。tjclrunが実行するCOBOLプログラムで使用するMFCOBOLプログラム用の共有ライブラリやサブプログラムを検索するデフォルト・ディレクトリ・パスのリストを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	<code>\${COBPATH}</code>
有効な値	
備考	JCLにJOBLIBまたはSTEPLIB DDが設定されている場合は、最初にJOBLIBまたはSTEPLIBからMFCOBOLプログラム用の共有ライブラリやサブプログラムを検索し、その場所がない場合は、COB_PATHに設定されたディレクトリから検索します。

設定値のパス・リストは、絶対パスを指定します。複数のパスを指定する場合は、それぞれのパスをコロン(:)で区切ります。パス・リストの値が長くても1行に入力する必要があります。パス・リストの最大長は4096バイトです。

メインフレームではオブジェクトに対してバッチ・プログラムや共有ライブラリといった区分がありませんが、OpenFrame(UNIX)ではそれぞれが区分されているため、JCLに設定されたJOBLIBやSTEPLIB DDはBIN_PATH、LIB_PATH、COB_PATHにすべて影響を及ぼします。

tjclrunセクションにBIN_PATH、LIB_PATH、COB_PATHを別々に設定するようにした理由は、各OpenFrame(UNIX)でバッチ・プログラムや共有ライブラリなどのオブジェクト・タイプごとに検索するディレクトリを別々に設定することで、オブジェクトをより効率的に探せるようにするためです。

特定のUNIX環境で（現在まで確認されたのはIBM AIXシステム）tjclrunプログラムにsetuid root権限を付与してインストールして運用する場合、セキュリティ上の理由でtjclrunプログラムを実行時に運用システムが環境変数のLIBPATH（IBM AIXの場合）をクリアする問題があります。そのような場合は、お客様のOpenFrame環境でtjclrunプログラムを直接再リンクする必要があります。また、BIN_PATH、LIB_PATH、COB_PATHの環境設定も省略せずに明示的に指定する必要があります。

詳細については、『OpenFrame TJESガイド』の「3.2.13 セキュリティ」のsetuid root tjclrunの説明を参照してください。

3.14.6. PRELOAD

tjclrunが特定のプログラムを実行する前にLD_LIBRARY_PATH環境変数に追加するライブラリ・パスを設定します。

3.14.6.1. {program-name}

特定のプログラムを実行する前にLD_LIBRARY_PATH環境変数に追加するライブラリ・パスを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/lib/libofdlopen.so
有効な値	
備考	

以下は、PRELOADセクションにIKJEFT01ユーティリティを設定した例です。

```
$ ofconfig list -n NODE1 -s tjclrun -sec PRELOAD -key IKJEFT01
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
tjclrun	PRELOAD	IKJEFT01	\${OPENFRAME_HOME}/lib/libofdlopen.so

3.14.7. PGM

共有ライブラリにコンパイルされたバッチ・アプリケーションを使用するためにtjclrunが利用する間接制御ユーティリティのPGMRTS00の設定を行います。

3.14.7.1. USE_PGMRTS00

tjclrunがPGMRTS00ユーティリティを利用して共有ライブラリにコンパイルされたバッチ・アプリケーションを呼び出せるようにするかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : tjclrunは指定されたプログラムが実行ファイルでない場合、PGMRTS00ユーティリティを呼び出します。PGMRTS00は、共有ライブラリにコンパイルされたバッチ・プログラムを動的にロードして実行します。 – NO : tjclrunは実行ファイルにコンパイルされたプログラムのみ呼び出せます。

3.14.7.2. USE_PGMRTS00_DLOPEN_GLOBAL

tjclrunがPGMRTS00ユーティリティを使用して共有ライブラリにコンパイルされたバッチ・アプリケーションを呼び出すときに、外部変数を使用できるようにします。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : バッチ・アプリケーションが外部変数を使用するようにします。 – NO : バッチ・アプリケーションが外部変数を使用しないようにします。

3.14.8. ACCOUNT

ジョブの実行に必要なユーザー・アカウント情報を設定します。

3.14.8.1. SETUID

tjclrunプロセス、およびtjclrunがジョブの実行のために呼び出すバッチ・プログラムのプロセスの所有者(owner userid)をJCL JOB文に記述されたUSERパラメータの値で指定するかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO

項目	説明
備考	– YES : tjclrunプログラムをsetuid root権限を付与してインストールする必要があり、ジョブの実行中に呼び出されるプログラムはJOB文のUSERパラメータに設定されたユーザーが実行したとプロセス・アカウンティングされます。ジョブの実行中に生成されるファイルやその他のリソースに対する権限チェック（TACFの権限チェックとは別にオペレーティング・システムで基本的に行われる権限チェック）もJOB文に記述されたユーザーに対して行われます。 – NO : TJESシステムを起動した運用者、特にランナー・スロット・プロセスの所有者がtjclrunおよびジョブ・ステップで実行されるバッチ・プログラムのプロセス所有者として使用されます。その場合、JOB文のUSERパラメータを使用してジョブごとに異なるユーザーが実行するように処理する方法はサポートされません。すべてのオペレーティング・システム・レベルの権限チェックは運用者の権限で行われ、ジョブを実行するプロセスの所有者も同じ運用者のOS USERIDでアカウンティングされます。

3.14.8.2. USERID

ジョブを実行するユーザーを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

参考

このキーは、SETUIDキーの値が「YES」の場合にのみ有効です。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)
有効な値	
備考	このキーを指定する場合、JOB文のUSERパラメータに設定されたユーザーの代わりに常にここで指定したユーザーが使用されます。 このキーを指定しない場合は、JOB文のUSERパラメータに設定されたユーザーが使用されます。

3.14.9. TACF

tjclrunのTACF対応機能のうち、データセットに対するTACFアクセス権限チェックと主要ユーティリティに対するTACF実行権限チェックを使用するかどうかを設定します。

3.14.9.1. CHECK_DSAUTH

tjclrunのTACF対応機能のうち、データセットに対するTACFアクセス権限チェックを使用するかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	

3.14.9.2. CHECK_UTAUTH

tjclrunのTACF対応機能のうち、主要ユーティリティに対するTACF実行権限チェックを使用するかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	

3.14.10. AMS

ランナーの実行中のAMS処理に関する情報を設定します。

3.14.10.1. CONNECTION

ランナーの実行中にAMSの接続を維持し続けるか、それとも必要になるたびに接続を確立して使用するかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	KEEP
有効な値	KEEP, NOKEEP
備考	

3.14.11. JCL

tjclrunがJCLファイル・スクリプトを処理するために必要な情報を設定します。

3.14.11.1. IGNORE_TRAIL

JCLファイルのトレイル（最後の部分）を「//SYSIN DD *」が省略された入カストリーム・データセットとして見なすか、無視するかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	YES
有効な値	YES, NO
備考	JCLファイルのトレイルがJCLステートメントでない場合、メインフレームでは「//SYSIN DD *」が省略された入カストリーム・データセットとして処理されます。 OpenFrameではマイグレーションの際に空白行や不要な行が追加されることが頻繁にあります。そのような場合に、JCLファイルのトレイルを「//SYSIN DD *」が省略された入カストリーム・データセットとして見なすか、無視するかを設定します。 – YES : トレイルを無視して捨てます。 – NO : トレイルを「SYSIN DD *」が省略された入カストリーム・データセットとして処理します。

参考

内容がない空白のトレイルは、この設定に関係なく常に無視されます。

3.14.11.2. SYMBOL_DELIM

デリミターがある場合にのみシンボルの置き換え処理を行うかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : シンボル・デリミターがある場合にのみシンボルを置き換えます。 – NO : シンボル・デリミターの有無に関係なくシンボルを置き換えます。

3.14.11.3. PASSWORD_ENCRYPT

ジョブ・スプールにあるINPJCL内のPASSWORDパラメータの値を「*」で暗号化するかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	このキーを使用する場合は次のような制約があります。 – 1つのJCLファイルに2つ以上のジョブがある場合は機能を保証できません。 – PASSWORDパラメータの値がない場合は処理しません。 – PASSWORDパラメータがある行がコメントとして記述されている場合は処理できません。

3.14.12. OPTION

tjclrunの追加機能を設定します。

3.14.12.1. USE_MAX_RC

tjclrunの終了時にジョブのリターンコード(RC)を処理されたステップの最も大きいRCにするか、最後に処理されたステップのRCにするかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES: 処理されたステップの最も大きいRCがそのジョブのRCになります。 – NO: 最後に処理されたステップのRCがそのジョブのRCになります。

3.14.12.2. PGM_NOT_FOUND

ジョブ・ステップに設定されているプログラムが見つからなかった場合にエラーまたはフラッシュ処理します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	FLUSH
有効な値	FLUSH, ERROR
備考	– ERROR: プログラムが見つからなかった場合にジョブをエラー処理します。 – FLUSH: プログラムが見つからなかった場合にジョブをフラッシュ処理します。

3.14.12.3. IGNORE_USER_ABEND

ユーザー・アベンドを無視するかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES: ユーザー・アベンドを無視します。 – NO: ユーザー・アベンドをリターンコードのルールに従って処理します。

3.14.12.4. FIXED_USER_ABEND_CODE

バッチ・アプリケーションでILBOABN0ユーティリティを呼び出す際に適用する固定されたユーザー・アベンド・コードを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	255
有効な値	1~255
備考	このキーを設定しない場合は、バッチ・アプリケーションでILBOABN0を呼び出す際にUSING句を指定する必要があります。USING句を省略するとエラーが発生します。 このキーを設定すると、バッチ・アプリケーションでILBOABN0を呼び出す際のUSING句の指定の有無に関係なく、このキーに指定したアベンド・コードを適用します。したがって、USING句を使用した場合も入力パラメータは無視されます。

3.14.12.5. TIME_CONTROLLER

メインフレームのHourGlassと似たTIME CONTROLLER機能を使用するかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	

参考

HourGlassは、JCLの特定のDD文の値でアプリケーションの日付と時間などを指定して使用する機能です。

3.14.12.6. TIME_CONTROLLER_PREFIX

TIME CONTROLLERを使用するために2バイトの接頭辞を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	TC
有効な値	
備考	

参考

この設定は、TIME_CONTROLLERキーの値を「YES」に指定した場合にのみ有効です。

3.14.12.7. PUT_DD_INFO

ジョブ・ステップのDD情報を環境変数に保存するかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO

項目	説明
備考	– YES : それぞれのジョブ・ステップのDD情報を「ENV_ddname=dsname,volser」の形式で環境変数に保存します。 – NO : ジョブ・ステップのDD情報を環境変数に保存しません。

3.14.12.8. SYSOUT_DS_ADD_ASA

SYSOUT DDに設定されたデータセットにASA制御文字を追加するかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	

3.14.12.9. SEPARATE_STDOUT_BY_LRECL

アプリケーションのSTDOUTによって送信されたバッファのサイズがSYSOUT DDのデータセットのレコード長より長い場合、バッファをデータセットのレコードの長さに分けて出力するかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : バッファをデータセットのレコードの長さに分けて複数の行にわたって出力します – NO : データセットのレコードの長さだけ出力し、残りのバッファは無視します。 たとえば、出力するメッセージの長さが133バイトで、データセットのレコードの長さが80バイトであるとしたら、SYSOUT DDへの出力動作は以下のようになります。 – YES : 最初のレコードに80バイトを出力した後、次のレコードに続けて53バイトを出力します – NO : 80バイトだけ出力し、残りの53バイトの内容は出力しません。

3.14.12.10. SYSOUT_DS_SPACE_PADDING

アプリケーションのSTDOUTによって送信されたバッファのサイズがSYSOUT DDのデータセットのレコード長より短い場合、足りない部分を半角スペース(0x20)で埋めるか、NULL(0x00)で埋めるかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES:SYSOUTデータセットのレコード長の足りない部分を半角スペース(0x20)で埋めて出力します。 – NO:SYSOUTデータセットのレコード長の足りない部分をNULL(0x00)で埋めて出力します。

参考

この設定は、SYSOUTデータセットのレコードの形式が「F」、「FB」の場合にのみ有効です。

3.14.12.11. SPARM_DATE

アプリケーションが使用するシステム日付を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)
有効な値	
備考	YYYYMMDDの形式で指定します。（例: 20190101） 対応するキーのVALUEを(NONE)に指定した場合は、アプリケーションがOSのシステム日付を使用します。

3.14.12.12. SPARM_TIME

アプリケーションが使用するシステム時間を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)

項目	説明
有効な値	
備考	HHMMSSの形式で指定します。（例: 120000） 対応するキーのVALUEを(NONE)に指定した場合は、アプリケーションがOSのシステム時間を使用します。

3.14.13. DEBUG

tjclrunの動作の分析に必要な情報を設定します。

3.14.13.1. PROFILE

tjclrunの動作を分析するための実行プロファイル情報を出力するかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : tjclrunの内部ログ（ジョブ・スプールのSYSMSGなど）に主な実行段階別の時間情報を含むログ・メッセージを追加で出力します。 – NO : 上記のログ・メッセージを出力しません。

参考

tjclrunの性能問題のために分析する場合以外は、「YES」に設定しないでください。

3.14.14. PGMRTS00

tjclrunの動作を分析するために必要な情報を記述します。

3.14.14.1. USER_EXIT_PRE

PGMRTS00の実行時に前処理アプリケーションの絶対パスを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	String
デフォルト値	(NONE)
有効な値	

項目	説明
備考	前処理を実行するアプリケーションの絶対パスを指定します。アプリケーション名を含む絶対パスを指定する必要があり、パスが指定されていない場合は、前処理が実行されません。

3.14.14.2. USER_EXIT_POST

PGMRTS00の実行時に後処理アプリケーションの絶対パスを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	String
デフォルト値	(NONE)
有効な値	
備考	後処理を実行するアプリケーションの絶対パスを指定します。アプリケーション名を含む絶対パスを指定する必要があり、パスが指定されていない場合は、前処理が実行されません。

3.15. tjes

OpenFrame TJESの環境設定を行います。

3.15.1. NODEINFO

ノード情報を設定します。

3.15.1.1. DOMAINNAME

現在のドメイン名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	DOM1
有効な値	
備考	ドメイン名はTmax環境設定のDOMAINセクションに設定されたドメイン名と同じである必要があります。

3.15.1.2. DOMAINLIST

すべてのドメイン名を指定します。各ドメインはセミコロン(;)で区切ります。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	DOM1
有効な値	
備考	ドメイン名はTmax環境設定のDOMAINセクションに設定されたドメイン名と同じである必要があります。

3.15.1.3. NODENAME

現在のノード名を指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	NODE1
有効な値	
備考	ノード名はTmax環境設定のNODEセクションに設定されたノード名と同じである必要があります。

3.15.1.4. NODELIST

すべてのノード名を指定します。各ノードはセミコロン(;)で区切ります。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	NODE1
有効な値	
備考	ノード名はTmax環境設定のNODEセクションに設定されたノード名と同じである必要があります。

3.15.2. JOBDEF

TJESのジョブ管理情報を設定します。

3.15.2.1. STARTNUM

ジョブIDの開始番号を指定します。

STARTNUMキーとENDNUMキーの変更値をシステムに適用するには、tjesinitツールを利用して初期化操作を行う必要があります。初期化操作を行うとJOBQのすべての情報が削除されるので、現在の

JOBQの情報を保存したい場合はSPOOL BACKUPコマンドでスプールをバックアップすることを推奨します。

JOBQのサイズが大きいほど一度に多くのジョブ情報を溜められますが、各ジョブの状態の変更および確認性能は低下する可能性があるので、JOBQのサイズを適切に調整して使用してください。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	1
有効な値	1~999999
備考	STARTNUMはENDNUMより小さいか等しい必要があります。

3.15.2.2. ENDNUM

ジョブIDの終了番号を指定します。

デフォルトではSTARTNUM=1、ENDNUM=999999に設定されるので、ジョブIDはJOB00001からJOB999999まで作成でき、JOBQには999999のジョブ情報を保存できます。ENDNUMが999999を超える場合のジョブIDの形式はJ0nnnnnnで、99999を超えない場合のジョブIDの形式はJOBnnnnnnになります。ENDNUMに指定可能な数字は999999までです。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	99999
有効な値	1~999999
備考	ENDNUMはSTARTNUMより大きいか等しい必要があります。

3.15.2.3. FULL_WARNING

JOBQがいっぱいになったという警告メッセージを出力する時点をパーセント(%)で指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	100
有効な値	1~100
備考	

3.15.3. JOBCCLASS

TJESのジョブ・クラスのデフォルト属性情報を設定します。

3.15.3.1. {class}

ジョブ・クラスごとにデフォルト属性を設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	START
有効な値	START, HOLD
備考	– START : 設定したクラスのジョブを実行することを指定します。 – HOLD : 設定したクラスのジョブを待機させることを指定します。

以下は、ジョブ・クラスA、Bのデフォルト属性を設定した例です。

```
$ ofconfig list -n NODE1 -s tjес -sec JOBCCLASS
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
tjes	JOBCCLASS	A	START
		B	START

3.15.4. SCHEDULING

TJESのジョブ・スケジューリング情報を設定します。

3.15.4.1. DUPL_JOBNAME

同じジョブ名を持つジョブを同時に実行するかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO

項目	説明
備考	– YES : 同じジョブ名を持つジョブを同時に実行することを許可します。 – NO : 同じジョブ名を持つジョブを同時に実行することを許可しません。

3.15.4.2. PRTYJECL

サブミットしたJES2(MVS) / JES(MSP) JCLのPRIORITYパラメータを使用するかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	YES
有効な値	YES, NO
備考	– YES : PRIORITYパラメータを使用します。 – NO : PRIORITYパラメータを使用しません。

3.15.4.3. PRTYJOB

サブミットしたJCLのPRTYパラメータを使用するかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : PRTYパラメータを使用します。 – NO : PRTYパラメータを使用しません。

3.15.4.4. PRTYHIGH

スケジューラーで優先順位の最大値を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	10
有効な値	0~15
備考	最大値より大きい優先順位はエイジング処理を行いません。

3.15.4.5. PRTYLOW

スケジューラーで優先順位の最小値を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	5
有効な値	0~15
備考	最小値より小さい優先順位はエイジング処理を行いません。

3.15.4.6. PRTYRATE

1日(24時間)の間に優先順位繰り上げを行う回数を指定します。

86400(24時間)/PRTYRATE秒後にジョブの優先順位を1ずつ繰り上げます。一定時間の間実行されなかったジョブの優先順位を高めて、長く待ったジョブほど早く実行できます。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	5
有効な値	0~86400
備考	

3.15.4.7. INTERVAL

スケジューラーでスケジューリングする時間間隔を秒単位で指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	1
有効な値	0以上の整数
備考	

3.15.5. PROCLIB

ジョブの実行に必要なデータセット情報を設定します。複数のデータセットを指定する場合は、それぞれのデータセットをコロン(:)で区切ります。

3.15.5.1. JCLLIB

JCLを検索するユーザーPDSを指定します。JCLをJCLLIBに格納しておく、JCL名だけでジョブをサブミットできます。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	SYS1.JCLLIB
有効な値	
備考	PDS名を指定します。JCLLIBとUSERLIBのうち、USERLIBに設定したデータセットからまずJCLを検索します。

3.15.5.2. USERLIB

JCLを検索するユーザーPDSを指定します。JCLをUSERLIBに格納しておく、JCL名だけでジョブをサブミットできます。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	SYS1.USERLIB
有効な値	
備考	PDS名を指定します。JCLLIBとUSERLIBのうち、USERLIBに設定したデータセットからまずJCLを検索します。

3.15.5.3. {ddname}

DD名で検索するユーザーPDSを指定します。JCL内でJES(MSP)/JES2(MVS) JCLのJOBPARM文にPROCLIB={ddname}オペランドが指定されている場合にのみ使用します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)
有効な値	
備考	該当するキーのVALUEを(NONE)に指定した場合は、JOBPARM文のPROCLIB={ddname}オペランドは使用されません。

3.15.5.4. PROC{nn}

JCL内のプロシージャやインクルード・ファイルを探すときにデフォルトで検索するPDSを指定します。nnは、00から99まで指定できます。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	SYS1.PROCLIB
有効な値	
備考	PDS名を指定します。

3.15.6. DYNAMIC_LIBRARY

ユーザー・ライブラリが変更された場合に設定します。

3.15.6.1. TEMPLIB

ユーザー・ライブラリに変更がある場合に、既存のライブラリを一時保存するPDSを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	SYS1.TEMPLIB
有効な値	
備考	PDS名を指定します。

3.15.7. SPOOL

TJESのスプール情報を設定します。

3.15.7.1. SPOOL_VOLUME_SER

スプールのボリューム・シリアル番号を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	VSPPOOL
有効な値	

項目	説明
備考	

3.15.7.2. SPOOL_BACKUP_DIR

バックアップ機能を使用する場合に、スプールのバックアップ・データを保存するディレクトリを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/spbackup
有効な値	
備考	

3.15.7.3. SPOOL_UNPACK_DIR

バックアップされたスプール・データを閲覧する際に一時的に使用するディレクトリを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/spunpack
有効な値	
備考	

3.15.7.4. USE_DATABASE

スプールのメタ情報をファイルに保存するか、システム・データベースに保存するかを設定します。

スプールのメタ情報をファイルに保存する場合は、STEPINFO、WAITINFO、TEMPINFO、RESUSAGE、IOREPORT、JESQ、.spool.idファイルがそれぞれ生成されます。システム・データベースに保存する場合は、それぞれのファイルに対応するデータベース・テーブルに保存されます。

マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	YES
有効な値	YES, NO
備考	– YES : スプールのメタ情報をシステム・データベースに保存します。 – NO : スプールのメタ情報をスプール・ディレクトリ配下に生成されるファイルに保存します。

3.15.7.5. SYSOUT_AS_A_FILE

スプールに生成されるSYSOUTデータをUNIXファイル形式で生成するか、データセット形式で生成するかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : スプールに生成されるSYSOUTデータをUNIXファイル形式で生成します。SYSOUTデータセットのDCBのRECFM属性を設定しても、システムはRECFM=LAに指定したかのように動作します。 – NO : スプールに生成されるSYSOUTデータをデータセット形式で生成します。

3.15.8. INTRDR

TJESの内部読み取りプログラム情報を設定します。

3.15.8.1. HOLD

内部読み取りプログラムでJCLをサブミットする際にジョブの状態をHOLDにするかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : 内部読み取りプログラムでJCLをサブミットする際にジョブの状態をHOLDにします。 – NO : 内部読み取りプログラムでJCLをサブミットする際にジョブの状態をHOLDにしません。

3.15.8.2. NODENAME

内部読み取りプログラムでJCLをサブミットする際にジョブを実行するノードを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列

項目	説明
デフォルト値	NODE1
有効な値	
備考	

3.15.8.3. USERNAME

内部読み取りプログラムでJCLをサブミットする際にTACF認証を受けるユーザーを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	ROOT
有効な値	
備考	

3.15.8.4. GROUPNAME

内部読み取りプログラムでJCLをサブミットする際にTACF認証を受けるユーザー・グループを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	SYS1
有効な値	
備考	

3.15.8.5. PASSWORD

内部読み取りプログラムでJCLをサブミットする際にTACF認証を受けるユーザーのパスワードを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	SYS1
有効な値	
備考	PASSWORDキーかENPASSWDキーのいずれか1つを設定します

3.15.8.6. ENPASSWD

内部読み取りプログラムでJCLをサブミットする際にTACF認証を受けるユーザーのパスワードを暗号化して指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	F2A136C2D7348F01F1681D0A080EDEE944DFCB714B5038F512A08B202ECBD810
有効な値	
備考	PASSWORDキーまたはENPASSWDキーのいずれかを設定します。

3.15.8.7. ALWAYS_SUBMIT

SYSOUTデータセットを内部読み取りプログラムに送信する場合に、OUTCLASSの設定に関係なく、常に状態をWRITEにするかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : OUTCLASSの設定に関係なく、常に状態をWRITEにします。 – NO : OUTCLASSの設定に従います。

3.15.9. INITDEF

TJESのランナーの初期値を設定します。

3.15.9.1. INITNUM

該当するノード全体のランナー・スロット数を指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	11
有効な値	11~499
備考	メモリのサイズによって256以下に制限があることがあります。その理由は、ランナーの数が1つ増えるたびに、obmjinitによって割り当てられるメモリが約256バイトさらに必要になるためです。しかし、ランナーの数が増えると、

項目	説明
	該当するノードで同時に実行できるジョブの数が増えることを意味するので、適切に数を調整する必要があります。 256未満のランナー・スロットを使用しながら、クラスやステータスの値 (ACTIVE/INACTIVE) で管理するのが適切です。

3.15.9.2. INIT{nnnn}

それぞれのランナー・スロットを設定します。

name、classes、statusの形式で指定します。INITnnnnのnnnnには、ランナー・スロットの番号を指定します。同じ設定を持つ連続した多数のランナーは、INITnnnn-mmmmキーで一度に設定できます。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	
有効な値	
備考	- name: INIT0000から始まるランナー・スロット名を指定します。ランナー・スロットをINIT0000から指定しない場合は、obmjinitサーバーの起動時にエラーが発生します。 - classes: ランナー・スロットに割り当てられるジョブ・クラスを8バイトまで指定します。 - status: ランナー・スロットの初期状態を指定します。ACTIVEに指定するとジョブを実行でき、INACTIVEに指定するとジョブを実行できません。

以下は、ランナー・スロットの設定例です。

\$ ofconfig list -n NODE1 -s tjcs -sec INITDEF			
=====			
SUBJECT		SECTION	KEY VALUE
=====			
tjes		INITDEF	INIT0000 INITA,A,ACTIVE
			INIT0001 INITB,B,ACTIVE
			INIT0002 INITC,C,ACTIVE
			INIT0003 INITZ,Z,ACTIVE
			INIT0004-0005 INITAB,AB,ACTIVE
			INIT0006-0007 INITCZ,CZ,ACTIVE
			INIT0008 A-F,ABCDEF,ACTIVE
			INIT0009 INIT1,1,INACTIVE

		INIT0010		INIT9,9, INACTIVE
=====				

3.15.10. OUTCLASS

SYSOUTデータセットの出力クラスに応じてデフォルトのOUTPUT DISPOSITION、レコード長、レコード形式を設定できます。

3.15.10.1. {class}

OUTPUT DISPOSITIONを設定するクラス名とDISPOSITIONを指定します。

JCLに設定されている出力クラスのうち、本設定で設定していない出力クラスのOUTPUT DISPOSITIONはデフォルトの「PURGE,PURGE」で動作します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	PURGE,PURGE:80
有効な値	
備考	- 形式 <code>class=[normal disp][,abnormal disp][:default lrecl][:default recfm]</code> - normal disp: WRITE、HOLD、KEEP、LEAVE、PURGEのいずれかを指定します。 - abnormal disp: WRITE、HOLD、KEEP、LEAVE、PURGEのいずれかを指定します。 - default lrecl: recfmがF、FBの場合にのみ適用されます。recfmがFBで、この値を指定していない場合は80に設定されます。 - default recfm: この値を指定しない場合は、SYSOUTデータセットのrecfmの属性が設定されます。

以下は、出力クラスA、B、C、D、I、ZのOUTPUT DISPOSITIONの設定例です。

\$ ofconfig list -n NODE1 -s tjcs -sec OUTCLASS				
=====				
SUBJECT		SECTION		KEY VALUE
=====				

tjes	OUTCLASS	A	WRITE,WRITE:133
		B	WRITE,WRITE:133
		C	133
		D	WRITE,WRITE
		I	WRITE,WRITE
		Z	WRITE,WRITE
=====			

3.15.11. OUTDEF

TJESの出力処理情報を設定します。

3.15.11.1. USE_OUTPUTQ

出力処理の実行の有無を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	

3.15.11.2. OUTNUM

OUTPUTQのサイズを指定します。

OUTNUMの値が99999を超える場合に発行されるOUTPUT IDの形式はOTnnnnnnであり、そうでない場合はOUTnnnnnnになります。

OUTPUTQのサイズが大きいほど一度に多くの出力情報が溜められますが、それぞれの出力状態を変更および確認する性能は低下する可能性があるため、OUTPUTQのサイズを適切に調整して使用してください。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	8000
有効な値	1~999999
備考	

3.15.11.3. DATA_DIR

スプールで出力データをコピーするディレクトリを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/shared
有効な値	
備考	

3.15.11.4. REMOVE_SPOOL

出力処理の終了後、後処理を行うかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : 出力処理の終了後、出力をOUTPUTQから削除し、スプールも削除します。 – NO : 出力処理の終了後、スプールを削除しません。

3.15.12. TACF

TACFを使用してジョブとスプールの権限チェックを行うかどうかを設定します。

3.15.12.1. CHECK_JOBNAMEAUTH

SUBMIT、REMOVE、START、HOLDコマンドなどでジョブを制御する際に、ジョブの権限チェックを行うかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	

3.15.12.2. CHECK_SPOOLAUTH

tjesmgrでPODDコマンドを使用してスプールを確認できる権限をチェックするかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	

3.16. tjesmgr

tjesmgrの実行に必要な設定項目について説明します。

3.16.1. DEFAULT_OPTION

tjesmgrのコマンドを実行時に参照する情報を設定します。

3.16.1.1. SPOOL_LIST

tjesmgrのPOSPPOOLコマンドを実行時にスプール・リストを表示する基準を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	ALL
有効な値	ALL,EXIST,GTZERO
備考	– ALL : すべてのスプールを表示します。 – EXIST : スプール・ファイルが存在するスプールのみ表示します。 – GTZERO : スプール・ファイルのサイズが0より大きいスプールのみ表示します。

3.16.1.2. EDITOR

ファイルを開くエディターを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	vi &FILEPATH
有効な値	
備考	

3.16.1.3. VIEWER

スプールを開くビューアーを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	vi &FILEPATH
有効な値	
備考	HPまたはAIXデバイスでは、viのみ指定すると、画面の一部から表示されることがあります。そのような場合には、以下のように設定すると、すべての内容が正常に表示されます。 <pre>vi -w &ROWCOUNT -R &FILEPATH</pre>

3.16.1.4. DEFAULT_RUNNING_NODE

ジョブをサブミットする際にノードが指定されていない場合に使用されるデフォルト・ノードを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	MY
有効な値	MY, ANY
備考	– MY : 自ノードでのみジョブを実行できます。 – ANY : すべてのノードでジョブを実行できます。

3.16.1.5. SUBMIT_DATASET

tjesmgrでRUNコマンドを実行する際に、JCLファイルを指定するパラメータ値がDSNAME(MEMBER)形式の場合にデータセットと見なしてサブミットするかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES,NO
備考	– YES : FBデータセットの形式でサブミットします。 – NO : ファイル形式でサブミットします。

3.16.2. DEFAULT_USER

tjesmgrを実行する際に、tjesmgrのオプションやtacfloginでユーザー情報を入力していない場合に使用されるユーザー情報を設定します。このセクションを設定すると、tjesmgrの実行時にこのセクションに設定されたユーザー情報でログインします。

3.16.2.1. USERNAME

tjesmgrに接続するユーザーを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	ROOT
有効な値	
備考	

3.16.2.2. GROUPNAME

tjesmgrに接続するユーザーが属するグループ名を指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	SYS1
有効な値	
備考	

3.16.2.3. PASSWORD

tjesmgrに接続するユーザーのパスワードを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	SYS1
有効な値	
備考	

3.16.2.4. ENPASSWD

tjesmgrに接続するユーザーの暗号化されたパスワードを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列

項目	説明
デフォルト値	F2A136C2D7348F01F1681D0A080EDEE944DFCB714B5038F512A08B202ECBD810
有効な値	
備考	

3.16.3. TACF

tjesmgrでTACFの環境を設定します。

3.16.3.1. CHECK_CMDAUTH

tjesmgrのコマンドに対する権限チェックを行うかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	

3.16.3.2. ALLOWED_USER

tjesmgrのSWITCHUSERコマンドを実行する際に設定できるユーザーを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)
有効な値	
備考	「user1:user2:user3」の形式で指定します。useridは最大3つまで指定できます。 該当するキーのVALUEを(NONE)に指定した場合は、すべてのユーザーに変更できます。

3.17. tso

TSOユーティリティの実行に必要な設定項目について説明します。

3.17.1. COMMON

TSOの全般的な情報を設定します。

3.17.1.1. EXECLIB

CLISTリソース・ディレクトリを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	SYS1.TSOLIB
有効な値	
備考	

3.17.1.2. COBLIB

COBOLリソース・ディレクトリを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	SYS1.COBLIB
有効な値	
備考	

3.17.1.3. PLF_DIRECTORY

パラメータ・ファイルが存在するディレクトリを指定します。この設定はFEXPORT文とFIMPORT文で参照されます。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/shared/TSO
有効な値	
備考	

3.17.1.4. DEFAULT_FEXPORT_PLF

FEXPORT文にUSINGオペランドが指定されていない場合に使用されるパラメータ・ファイルを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	DEFEXP.PRM;1
有効な値	
備考	

3.17.1.5. DEFAULT_FIMPORT_PLF

FIMPORT文にUSINGオペランドが指定されていない場合に使用されるパラメータ・ファイルを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	DEFIMP.PRM;1
有効な値	
備考	

3.17.1.6. IPF_ERRCODE

COBOLプログラムが確認しないIPFエラー・コードを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	-92065,-92062,-92068,-92067
有効な値	
備考	COBOLでRCAをチェックする際に特定のコードだけチェックしてその他のコードは処理しなかったり、無限ループに陥いたりする場合があります。これを防ぐために、サブルーチンで指定したエラー・コードが発生すると、COBOLを終了して続きの処理を行うようにします。 複数のエラー・コードを指定するときはコンマ(,)で区切ります。

3.17.1.7. ASC2EBC_CPM

ASCIIデータをEBCDICデータに変換するときに使用するCPMマップ・ファイルを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列

項目	説明
デフォルト値	ASCJEFK.cpm
有効な値	
備考	

3.17.1.8. ASCFILE_KEEP_IMPLIES

この値をCATLGに指定すると、ASCFILE文でデータセットを作成する際にKEEPオペランドが指定されていても、CATALOGオペランドが指定されているかのように動作します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	KEEP
有効な値	KEEP, CATLG
備考	

3.17.1.9. READY_SCREEN

SMRモードの最初の画面でREADY画面を呼び出す場合に使用するファンクション・キーを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	F024
有効な値	F001~F024
備考	「F001,F002,...F024」まで指定でき、PSAMマップに設定されている必要があります。

3.17.2. TERM_CLASS

プリンター出力のための記録装置と出力クラスの設定をします。

3.17.2.1. {termname}

プリンター出力を行う記録装置の名前を設定し、出力クラスを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列

項目	説明
デフォルト値	A
有効な値	A~Z, 0~9
備考	

3.17.3. MAP

メニュー画面を表示するためのマップ情報を設定します。

3.17.3.1. DEFAULT_LIB

コンパイルされたメニュー定義ファイル(map)がある区分データセット(PDS)の名前を指定します。
マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	SYS1.TSOMAP
有効な値	
備考	

3.17.3.2. DEFAULT_LOGIN

ログイン画面のためのIPFメニュー名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	LOGIN
有効な値	
備考	

3.17.3.3. DEFAULT_LOGOFF

ログオフ画面のためのIPFメニュー名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	LOGOFF

項目	説明
有効な値	
備考	

3.17.3.4. DEFAULT_NEWPASS

ログイン画面でパスワード期限切れエラーが発生した場合に、パスワードの再設定のためのIPFメニュー名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	NEWPASS
有効な値	
備考	

3.17.3.5. DEFAULT_COMMAND

初期画面のためのIPFメニュー名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	INIT
有効な値	
備考	

3.17.3.6. FIMPORT_MAP

TSO FIMPORTコマンドで必要なパラメータ値の入力を受けるためのIPFメニュー名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	FIMPMAP
有効な値	
備考	

3.17.3.7. FEXPORT_MAP

TSO FEXPORTコマンドで必要なパラメータ値の入力を受けるためのIPFメニュー名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	FEXPMAP
有効な値	
備考	

3.17.4. TSOMGR

画面処理とジョブ管理を行うTSOMGRの情報を設定します。

3.17.4.1. DEFAULT_PROC

JCLで処理するデフォルト・プロシージャ名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	INITPROC
有効な値	
備考	

3.17.4.2. USING_CLASS

JCLをサブミットする際に設定されるジョブのデフォルト・クラスを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	A
有効な値	A~Z, 0~9
備考	

3.17.4.3. USING_OUTCLASS

JCLをサブミットする際にTSO JCLのSYSOUTパラメータに設定するデフォルト・クラスを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列

項目	説明
デフォルト値	A
有効な値	A~Z, 0~9
備考	

3.17.4.4. EXEC_NODE

JCLをサブミットする際に設定されるノード名を指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	*
有効な値	
備考	アスタリスク(*)は、ジョブを実行するノードを特定しない場合に指定します。

3.17.4.5. CHECK_JOB_INTERVAL

TSOジョブをチェックする間隔を秒単位で指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	10
有効な値	
備考	

3.17.4.6. MAX_TSO_COUNT

同時に接続可能な最大のTSOユーザー数を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	30
有効な値	
備考	

3.17.4.7. LOG_LEVEL

TSOMGRのログ・ファイルに出力するログ情報のレベルを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	M
有効な値	D,M,W,E
備考	– E : Error – W : Warning – M : Message – D : Debug

3.17.5. LOGIN_PROC

ログイン・ユーザーが実行するデフォルト・プロシージャを設定します。

参考

TSOMGRセクションのDEFAULT_PROCキーを設定していない場合にのみ有効です。

3.17.5.1. {user-id}

ログインするユーザーIDを指定し、そのユーザーが実行するデフォルト・プロシージャを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	INITPROC
有効な値	
備考	– KEY : ログイン・ユーザーIDを指定します。 – VALUE : ログイン・ユーザーのデフォルト・プロシージャを指定します。

以下は、ROOTユーザーが実行するデフォルト・プロシージャをINITPROCに指定した例です。

```
$ ofconfig list -n NODE1 -s tso -sec LOGIN_PROC -k ROOT
```

```
=====
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
tso	LOGIN_PROC	ROOT	INITPROC

3.17.6. SMTP

SMTP機能を使用するために必要な情報を設定します。

3.17.6.1. DOMAIN_NAME

SMTPNOTE文の内部でHELO文を使用するためにホスト・ドメイン名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	TMAXSOFT
有効な値	
備考	

3.17.6.2. SENDER_ADDRESS

SMTPNOTE文の内部でMAIL FROM文を使用するために送信者のEメール・アドレスを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	ROOT@TMAXSOFT.CO.KR
有効な値	
備考	

第4章 OpenFrame/TACFの環境設定

本章では、OpenFrame/TACFの環境設定項目について説明します。

4.1. 概要

OpenFrame/TACF(以下、TACF)の運用に必要な設定は、openframe_tacf.confの各「**SECTION**」の「**KEY**」項目の「**VALUE**」値として設定し、**ofconfig**ツールを使用して保存します。

参考

デフォルト値が「(NONE)」である**キー項目**が一部あります。その**キー項目**の値を「(NONE)」に指定した場合の動作については備考欄を参照してください。

以下は、各サブジェクトのセクションの説明です。各セクションのキー項目の値の詳細については、各節を参照してください。

- [tacf](#)

OpenFrame/TACFで使用する一般的な設定を行います。

セクション	説明
TACF_DEFAULT	TACFの動作に必要な基本情報を設定します。
AUTH_OPTION	ユーザーが属しているグループだけでなく、すべてのグループに対してリソースへの権限をチェックするかどうかを設定します。
SETROPTS	RACFのオプション設定コマンドであるSETROPTSの機能を設定します。

4.2. tacf

OpenFrame/TACFで使用する一般的な設定を保存します。

4.2.1. TACF_DEFAULT

TACFの動作に必要な基本情報を設定します。

4.2.1.1. HISTORY_COUNT

パスワード履歴の最大数を指定します。

パスワードの変更時に以前のパスワードを再使用できないように、パスワードの変更履歴を保存することができます。設定値を超えた場合は、最も古い履歴から削除されます。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	20
有効な値	1～2147438647
備考	1以上の整数を指定できます。1未満の整数を指定すると、1に設定されます。

4.2.1.2. UTIL_DIRECTORY

tacfcopyの実行によって作成される出力ファイルを出力するディレクトリを設定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/temp
有効な値	
備考	実際のディレクトリを設定します。

4.2.1.3. PASSWORD_INTERVAL

デフォルト値として使用されるパスワードの変更間隔(日単位)を設定します。新しいユーザーの登録時にパスワードの変更間隔を指定しなかった場合、この値がデフォルト値として使用されます。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	30
有効な値	0～2147438647
備考	0以上の整数を指定できます。ユーザー・パスワードを定期的に変更しない場合は、0に設定します。

4.2.1.4. MAX_RETRY_COUNT

ログインの最大試行回数を設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値

項目	説明
デフォルト値	10
有効な値	1~2147438647
備考	1以上の整数を指定できます。指定された試行回数内にログインが成功しない場合は、ACCOUNT_LOCK_PERIODに設定された一定期間の間ユーザー・アカウントがロック状態になります。

4.2.1.5. LOCK_PERIOD_UNIT

MAX_RETRY_COUNTに設定された最大試行回数を超えた場合、アカウント・ロック期間の単位(時間または分)を設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	HOURL
有効な値	HOURL、MINUTE
備考	時間または分単位で設定します。

4.2.1.6. ACCOUNT_LOCK_PERIOD

認証に失敗したユーザー・アカウントをロックする期間をLOCK_PERIOD_UNITに指定された単位(時間または分)で設定します。

アカウントのロックは、ACCOUNT_LOCK_PERIODに設定された時間が経過すると、自動的に解除されます。LOCK_PERIOD_UNITが設定されていない場合は、時間単位で適用されます。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	24
有効な値	0~2147438647
備考	0以上の整数を指定できます。0に設定すると、この機能は無効になります。

4.2.1.7. RETRY_RESET_PERIOD

ユーザー・アカウントのログイン再試行回数を0に初期化する時間を設定します。

ログイン再試行回数は、RETRY_RESET_PERIODに設定された時間が経過すると、0に再設定されます。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	3
有効な値	0~2147438647
備考	0以上の整数を指定できます。0に設定すると、この機能は無効になります。

4.2.1.8. EXPIRE_WARNING_DAYS

ユーザーがシステムに接続した際、パスワードの変更を促す警告メッセージが表示される日数を指定します。

最終変更日が5日であり、変更間隔が10日の場合、パスワードの有効期限は15日になります。警告日数を3日に設定した場合は、12日から15日までの3日間、パスワードを変更するように警告が表示されます。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	0
有効な値	0~2147438647
備考	0以上の整数を指定できます。0に設定すると、この機能は無効になります。

4.2.1.9. EXPIRE_INIT_PASSWORD

初期パスワードを破棄するかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	YES
有効な値	YES、NO
備考	– YES : 初期パスワードを破棄します。 – NO : 初期パスワードを破棄しません。

4.2.1.10. RESTRICTED_LOGIN

tacfmgrへのログイン権限レベルを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値

項目	説明
デフォルト値	NO
有効な値	YES、NO
備考	– YES : 特別な権限を持つユーザーのみログインできます。 – NO : 一般ユーザーもログインできます。

4.2.2. AUTH_OPTION

TACFのユーザーは、デフォルトで属するグループのほか、TACFに登録された1つ以上のグループに属することができます。したがって、ユーザーがグループのメンバーとして特定のリソースに対して権限を持つ場合、ユーザーのデフォルト・グループだけでなく、ユーザーが属するすべてのグループに対して、そのリソースへの権限をチェックするように指定できます。AUTH_OPTIONでは、ユーザーが属するグループ・リストへのチェックとリソース権限に関する処理オプションを設定します。

4.2.2.1. OPTION_LGP

特定のデータセットへのアクセス権限をチェックする際、ユーザーのデフォルト・グループだけでなく、ユーザーが属するすべてのグループに対してチェックします。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES、NO
備考	– YES : ユーザーが属するグループ・リストをチェックします。 – NO : ユーザーが属するグループ・リストはチェックしません。

4.2.2.2. ENABLE_UNIFYDS

UNIFYDSクラスを使用した権限チェックを実行するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES、NO
備考	– YES : UNIFYDSクラスを使用した権限チェックを実行します。 – NO : UNIFYDSクラスを使用した権限チェックを実行しません。

4.2.2.3. SECURITY_MODE

リソース権限のチェック・モードを指定します。リソースへの権限チェックに失敗した場合の処理方法を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	NORMAL
有効な値	NORMAL、WARN
備考	– NORMAL : リソースへの権限がない場合は失敗として処理します。 – WARN : リソースへの権限がなくても、ログに警告メッセージのみ記録して処理します。

4.2.3. SETROPTS

RACFのオプション設定コマンドであるSETROPTSの機能を設定します。現在TACFでは、PROTECTALLとMIXEDCASEオプションのみサポートしています。

4.2.3.1. PROTECTALL

TACFにプロファイルが登録されていないすべてのデータセットに対してアクセスを制限するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES、NO
備考	– YES : TACFにプロファイルが登録されていないすべてのデータセットへのアクセスを制限します。 – NO : TACFにプロファイルが登録されていないすべてのデータセットへのアクセスを許可します。

4.2.3.2. MIXEDCASE

ユーザーIDとパスワードの大文字と小文字を区別するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値

項目	説明
デフォルト値	YES
有効な値	YES、NO
備考	– YES : ユーザーIDとパスワードの大文字と小文字を区別します。 – NO : ユーザーIDとパスワードの大文字と小文字を区別しません。

第5章 OpenFrame/HiDBの環境設定

本章では、OpenFrame/HiDBの環境設定項目について説明します。

5.1. 概要

OpenFrame/HiDB(以下、HiDB)の運用に必要な設定は、openframe_hidb.confの各「**SECTION**」の「**KEY**」項目の「**VALUE**」値として設定し、**ofconfig**ツールを使用して保存します。

参考

デフォルト値が「(NONE)」である**キー項目**が一部あります。その**キー項目**の値を「(NONE)」に指定した場合の動作については備考欄を参照してください。

以下は、各サブジェクトのセクションの説明です。各セクションのキー項目の値の詳細については、各節を参照してください。

- **ims**

OpenFrame/HiDBとOpenFrame/OSIの共通設定を保存します。

セクション	説明
IMS_DEFAULT	HiDBとOSIの共通設定です。

- **hidb**

OpenFrame/HiDBの全般的な設定を保存します。

セクション	説明
HIDB_DEFAULT	HiDBのデフォルト動作を設定します。
DEBUG	デバッグ関連の設定です。
DEFAULT_USER	HiDBを実行するデフォルト・ユーザー情報を設定します。

5.2. ims

OpenFrame/HiDBとOpenFrame/OSIの共通設定を保存します。

5.2.1. IMS_DEFAULT

HiDBとOSIの共通設定です。

5.2.1.1. DBDLIB_NAME

デフォルトで使用されるDBDLIB名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	IMS.DBDLIB
有効な値	
備考	PDS名の形式で指定します。

5.2.1.2. PSBLIB_NAME

デフォルトで使用されるPSBLIB名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	IMS.PSBLIB
有効な値	
備考	PDS名の形式で指定します。

5.2.1.3. RESLIB_NAME

デフォルトで使用されるMDA RESLIB名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	IMS.RESLIB
有効な値	
備考	PDS名の形式で指定します。

5.2.1.4. ACBLIB_NAME

デフォルトで使用されるACBLIB名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	IMS.ACBLIB
有効な値	
備考	PDS名の形式で指定します。

5.3. hidb

OpenFrame/HiDBの全般的な設定を保存します。

5.3.1. HIDB_DEFAULT

HiDBのデフォルト動作を設定します。

5.3.1.1. COPYBOOK_DIR

hdgenschがデフォルトで参照するコピーブックのパスを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/copybook
有効な値	
備考	

5.3.1.2. TABLESPACE

HiDBの表と索引を作成する表領域を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	DEFVOL
有効な値	
備考	

5.3.1.3. HIDB_OBJECT_DIR

hidbmgr dligenが作成するオブジェクト・ファイルのデフォルト・パスを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/obj_dir
有効な値	
備考	

5.3.1.4. FIX_DATA_ERRORS

DLIコマンドの実行中に数値列から正しくないデータが見つかった場合、自動的にゼロ(0)に変更して処理します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES、NO
備考	

5.3.1.5. NO_INDEX_TABLE

二次索引を定義する際、索引表を作成せず、セグメント表に索引を直接定義します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES、NO
備考	YESに指定した方がパフォーマンスが向上し、データベースもよりシンプルに構成されますが、索引セグメントを直接操作することはできません。設定値を変更する場合は、データベースを再構成する必要があります。

5.3.1.6. IGNORE_FILLER

セグメント表を作成してDLIコマンドを処理する際、FILLERを無視します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES、NO

項目	説明
備考	

5.3.1.7. COMMIT_INTERVAL

DLIコマンドを処理する際、DBMSにコミットを要求する間隔を設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	0
有効な値	
備考	0に指定すると、指定のHiDBのステップが終わってから次のコミットを実行します。

5.3.1.8. RESOLVE_HINT_DIR

GET DLI要求を処理する際、SELECTクエリで使用されるユーザー指定のヒント文のパスを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	
有効な値	
備考	

5.3.1.9. FIRST_FETCH_COUNT

GET DLI要求を処理する際、フェッチの数に関するFIRST_ROWS HINT文に使用される値を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	10
有効な値	
備考	

5.3.1.10. HADB_ALTER_KEYSEQ

HiDBは基本的にデータベースのソート順に従いますが、EBCDICコード順および必要な順にデータをソートする場合に指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES、NO
備考	設定を変更する場合は、データベースを再構成する必要があります。 YESの場合、HiDB 7.2ではキー列をTibero機能のNVARCHAR2に定義します。

5.3.1.11. IGNORE_AUTH_CHECK

セグメントを操作する際、TACFの権限をチェックするかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES、NO
備考	

5.3.1.12. FETCH_COL_DEFAULT_VALUE

GET DLIコマンドを実行する際、NULLバイトのデータに代わる16進数の値を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	0x00
有効な値	1バイトの値を16進数形式で指定します。
備考	

5.3.1.13. RESET_APPBUF_IF_GET_FAIL

GET DLIコマンドが失敗した場合、データ・バッファをリセットするかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	YES
有効な値	YES、NO
備考	

5.3.1.14. SKIP_POSITIONING_IF_GET_FAIL

GET DLIコマンドが失敗した場合、現在の位置を最も近い位置に設定するか、一時的な位置に設定するかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	YES
有効な値	YES、NO
備考	YESに指定した方がパフォーマンスが向上します。

5.3.1.15. HIDB_IMPORT_DIR

ローダー・モジュールを使用してhdloadを実行する際、データ・ファイルのパスを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/import_dir
有効な値	
備考	

5.3.1.16. USE_INDICATOR

hidbmgr dligenが作成するDLIライブラリ・ファイルでFETCHコマンドを処理する際、インジケータ変数を使用するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES、NO
備考	

5.3.1.17. ARRAY_BUFFER_MAX_SIZE

GETNEXT要求に使用できる配列バッファの最大サイズを指定します。0に設定すると、配列バッファは使用されません。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	0
有効な値	
備考	

5.3.1.18. USE_KEYFLD_SEQ_FOR_HDAM

HDAM DBDのルート・セグメントをOCC_ID順にソートするか、キー・フィールド順にソートするかを指定します。NOを指定する場合、HiDBの一部の動作(バッファリングを含む)に制約が生じます。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES、NO
備考	設定値を変更すると、データベースを再構築するか、ルート・セグメント表への索引を再定義する必要があります。

5.3.1.19. USE_DBD_DBMS_LOCK

DBMS_LOCKを使用して現在使用中のDBDにDDLが要求されないようにします。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	YES
有効な値	YES、NO
備考	

5.3.1.20. HOLD_SELECT_FOR_UPDATE

GET DLIコマンドをHOLDで要求した場合、SELECTクエリをFOR UPDATEで要求するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	YES
有効な値	YES、NO
備考	NOに指定した方がパフォーマンスは向上しますが、1つのDBDに複数のジョブが同時に実行される場合は、YESに指定することをお勧めします。

5.3.2. DEBUG

HiDBのデバッグ関連の設定です。

5.3.2.1. GENERAL

HiDBのデバッグ情報を表示するかどうかを設定します。要求されたDLIコマンドとDLIコマンドに対するSQLクエリ文、実行時間、DLIコマンドの実行結果のステータス・コードなどが含まれます。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES、NO
備考	

5.3.2.2. SHOW_BUFFER

DLIコマンドを実行した際、INSERTやSELECTなどのSQLクエリ文で使用されるバッファー内容を表示します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES、NO
備考	

5.3.2.3. DISABLE_COMMIT

YESに指定すると、メタ・データおよびDLIコマンドを処理する際にコミットを要求しないため、データベースを変更せずに動作をテストすることができます。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES、NO
備考	

5.3.2.4. PRINT_STATISTICS

HiDB接続の終了時に統計情報を表示するかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES、NO
備考	

5.3.2.5. LOG_PATH

HiDBのデバッグ・ログが出力される場所を指定します。STDOUT、STDERRまたはディレクトリパスを指定できます。ディレクトリを指定すると、そのパスに「hidb_{pid}_{yyyymmdd}.log」形式でログが格納されます。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	STDOUT
有効な値	STDOUT、STDERR、ディレクトリパス
備考	

5.3.3. DEFAULT_USER

HiDBの実行中に使用されるデータベース接続情報を設定します。

5.3.3.1. USERNAME

データベースに接続するためのユーザー名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列

項目	説明
デフォルト値	
有効な値	
備考	

5.3.3.2. ENPASSWD

データベースに接続するための暗号化されたパスワードを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	
有効な値	
備考	

第6章 OpenFrame/OSCの環境設定

本章では、OpenFrame/OSCの環境設定項目について説明します。

6.1. 概要

OpenFrame/OSC(以下、OSC)の運用に必要な設定は、openframe_osc.confの各「**SECTION**」の「**KEY**」項目の「**VALUE**」値として設定し、**ofconfig**ツールを使用して保存します。

参考

デフォルト値が「(NONE)」である**キー項目**が一部あります。その**キー項目**の値を「(NONE)」に指定した場合の動作については備考欄を参照してください。

以下は、各サブジェクトのセクションの説明です。各セクションのキー項目の値の詳細については、各節を参照してください。

- **cobnet**

.NETアプリケーションからCOBOLアプリケーションを呼び出すために提供されるcobnetサーバーの設定を行います。

セクション	説明
GENERAL	cobnetサーバーを起動および運用するための情報を設定します。

- **osc**

OSCシステムの共通情報の設定を行います。

セクション	説明
GENERAL	OSCリージョンを起動および運用するための情報とリソース情報を設定します。
OSCSCSVR	時間条件が設定されたトランザクションをスケジュールするOSCSCSVRサーバーの情報を設定します。
OSCMCSVR	OSCアプリケーション・サーバーを監視するOSCMCSVRサーバーの情報を設定します。
OSCOSSVR	OpenFrame Managerの多様なサービスを提供するためのOSCOSSVRサーバーの情報を設定します。

- **osc.{servername}**

servernameの名前を持つOSCアプリケーション・サーバーで使用する設定を行います。OSCアプリケーション・サーバー名が「OSC00001」であるとした場合、サブジェクト名は「osc.OSC00001」になります。

セクション	説明
GENERAL	OSCアプリケーション・サーバーを起動および運用するための情報とリソース情報を設定します。
SAF	OSCのセキュリティ関連の設定を行います。
SD	OSCアプリケーション・サーバーで使用されるシステム定義に関連する設定を行います。
TDQ	OSCで使用するTDQ(Transient Data Queue)に関連する設定を行います。
TSQ	OSCで使用するTSQ(Temporary Storage Queue)に関連する設定を行います。
CPM	OSCアプリケーション・サーバーとTN3270クライアントで使用するCCSID番号を設定します。
CPM_FLAG	EBCDICからASCIIへの変換時に、またはASCIIからEBCDICへの変換時に使用されるCPMフラグ・オプションを設定します。
TRANCLASS	OSCリージョンのTRANCLASSに関連する設定を行います。
CSPG	OSCでページング機能を使用する際に、該当するコマンドのショートカットキーを設定します。
DB2CONN	DB2セッションを使用する場合にセッション情報を設定します。
AUTINST	OSCリージョンでシステム定義に定義していないリソースを使用するためのAutoInstall機能に関連する設定を行います。

- **osc.{osctlsvrname}**

OSCリージョンでログ・タイプTDQを使用する場合、TDQログ・サーバーで使用する設定を行います。

セクション	説明
OSCTLSVR	TDQログ・サーバーの起動と運用のための情報を設定します。

- **osc.{oscmqsvrname}**

IBM WebSphere MQのトリガー・モニターに接続するために提供するOSCMQSVRサーバーの設定を行います。

セクション	説明
MQ	トリガー・モニター情報を設定します。

6.2. cobnet

.NETアプリケーション からCOBOLアプリケーションを呼び出すために提供されるcobnetサーバーの設定を行います。

6.2.1. GENERAL

cobnetサーバーを起動および運用するための情報を設定します。

6.2.1.1. LOG_LEVEL

cobnetサーバーで出力するログ情報のレベルを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	D
有効な値	D,E,T
備考	– D : Debug – E : Error – T : Test

6.3. osc

OSCシステムの共通情報の設定を行います。

6.3.1. GENERAL

OSCリージョンを起動および運用するための情報とリソース情報を設定します。

6.3.1.1. SYSTEM_LOGLVL

OSCシステムのログ・レベルを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列

項目	説明
デフォルト値	I
有効な値	D,E,I,T
備考	– D : Debug – E : Error – I : Info – T : Test

6.3.1.2. NCS_FILE

名前付きカウンター・サービス(NCS)に使用される情報を保存する一時ファイルを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	/tmp/OSCNCS
有効な値	
備考	UNIXファイルのパスです。

6.3.1.3. NCS_STORAGE

名前付きカウンター・サービス(NCS)に使用される情報を管理するストレージを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	AUX
有効な値	AUX,MAIN
備考	– AUX : ディスクで管理 – MAIN : メモリで管理

6.3.1.4. NCS_WRITE_COUNT

「NCS_STORAGE=AUX」に設定した場合にのみ有効です。oscnsvrの再起動時に、NCS_FILEに記録されたcount値を指定した値だけ増加させます。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値

項目	説明
デフォルト値	1
有効な値	1~2147438640
備考	1または10の倍数で指定します。

6.3.1.5. XA_TSAM_DB

TSAM-XAをサポートするために、Tmax環境設定の[DB]セクションのOPENINFOの値を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)
有効な値	
備考	

6.3.1.6. ASMTBL

ASMテーブルを共有メモリにロードするかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : ロードします。 – NO : ロードしません。

6.3.1.7. REQUEST_FILEOPEN_WITH_LOCK_WAIT

ファイルまたはEXTRA TDQ(DATASET)を開く際に、該当データセットが他のタスクによってすでにロックされている場合、待機するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : 待機します。

項目	説明
	– NO : 待機しません。

6.3.1.8. ENABLE_TX_TIME

CICS ASKTIMEコマンドを実行時に、ユーザーが希望するシステム時間に設定するTX_TIME機能を使用するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	– YES : TX_TIME機能を使用します。 – NO : TX_TIME機能を使用しません。

6.3.1.9. MQ_LIB_PATH

OSCでIBM MQのMQI(MQ Interface)を使用するためのMQライブラリ・パスを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)
有効な値	
備考	UNIXディレクトリ・パスです。

6.3.1.10. GETMAIN_EXTRA_SPACE

GETMAINを実行時に、指定したサイズの追加バッファをメモリに割り当てます。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	0
有効な値	0~(2 ³¹ - 1)
備考	

6.3.1.11. GETMAIN_ENABLE_MONITORING

GETMAIN SHAREDに対するOpenFrame Managerの監視情報を記録するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	YES
有効な値	YES, NO
備考	– YES : 監視情報を記録します。 – NO : 監視情報を記録しません。

6.3.2. OSCSCSVR

時間条件が設定されたトランザクションをスケジュールするOSCSCSVRサーバーの情報を設定します。

6.3.2.1. BACKUP

期限切れになっていないスケジュール情報のバックアップの有無とバックアップ先を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	NONE
有効な値	NONE, TSAM
備考	– NONE : バックアップを使用しません。NONEに指定した場合、BACKUP_DATASETの設定に影響されません。 – TSAM : TSAMデータセットを利用したバックアップを使用します。

6.3.2.2. BACKUP_DATASET

期限切れになっていないスケジュール情報をバックアップするデータセットを指定します。BACKUP キーをTSAMに指定した場合に有効です。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)

項目	説明
有効な値	
備考	TSAMKSDS形式のデータセットです。キー・サイズは20バイトに固定し、レコード・サイズは最小20バイト、最大32700バイトの可変長に設定する必要があります。

6.3.3. OSCMCSVR

OSCアプリケーション・サーバーを監視するOSCMCSVRサーバーの情報を設定します。

6.3.3.1. REGION_ {regionname}

regionnameには、OSCリージョンの名前を指定します。指定したリージョンのパフォーマンス・レコードのデータ・セクション内のフィールドのうち、ログに残す領域を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	0-10,100-30
有効な値	
備考	「オフセット-長さ」で構成された文字列です。それぞれの文字列はコンマ(,)で区切ります。各領域はオフセットを順次に指定する必要があります（例: 1-10, 20-10）。

以下は、OSCMCSVRセクションの設定例です。OSC00001リージョンでは、パフォーマンス・レコードのデータ・セクション内のフィールドのうち、2つの領域を指定しています。最初は、データ・セクションのオフセット0から10バイトの領域、2番目は、オフセット100から30バイトの領域です。OSCMCSVRは、この2つの領域のログを残します。

```
$ ofconfig list -s osc -sec OSCMCSVR
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
osc	OSCMCSVR	REGION_OSC00001	0-10,100-30
		REGION_OSC00002	100-50,200-10,300-65

参考

詳細については、IBMマニュアルの『CICS Customization Guide』のCICS Monitoring関連内容を参照してください。

6.3.4. OSCOSSVR

OpenFrame Managerの多様なサービスを提供するためのOSCOSSVRサーバーの情報を設定します。

6.3.4.1. DEPLOY_SOURCE_PATH

OSCモジュールをデプロイするためのソース・ファイルのパスを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	/tmp
有効な値	
備考	UNIXディレクトリ・パスです。

6.4. osc.{servername}

*servername*の名前を持つOSCアプリケーション・サーバーで使用する設定を行います。OSCアプリケーション・サーバー名が「OSC00001」であるとした場合、サブジェクト名は「osc.OSC00001」になります。

osc.*servername*サブジェクトに設定されたセクションとキーは、oscサブジェクトと重複して設定されることができ、そのような場合は、osc.*servername*サブジェクトの設定の優先順位が高いです。

6.4.1. GENERAL

OSCアプリケーション・サーバーを起動および運用するための情報とリソース情報を設定します。

6.4.1.1. SYSID

OSCリージョンに割り当てるSYSIDを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	CICS
有効な値	
備考	最大4バイトの文字列を指定できます。

6.4.1.2. JOBID

OSCリージョンに割り当てるジョブIDを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	STC00001
有効な値	
備考	8バイトの文字列です。先頭の「JOB」文字を除く3桁の文字と5桁の数字で構成されます。OSCのすべてのリージョンで一意に指定する必要があります。ここで指定したジョブIDは、OSCがスプールにデータを書き込むときに、OpenFrameのスプール・ディレクトリの配下に生成されるディレクトリの名前やデータセットの割り当てと解除のためのジョブID値として使用されます。 SPOOL WRITEコマンドを使用する場合は、指定したジョブIDと同じ名前のディレクトリにスプール・データが保存されます。WRITEQ TDコマンドを使用する場合は、ジョブIDの数字部分の後ろに、コマンドを処理したサーバー・プロセスのSPR ID値を加えた名前のディレクトリにデータが生成されます。

6.4.1.3. JOBNAM

OSCリージョンに割り当てるジョブ名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	OSCAPSVR
有効な値	
備考	

6.4.1.4. SYS_SHMKEY

OSCリージョンで使用する共有メモリ・キーを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	16001
有効な値	
備考	

6.4.1.5. SYS_SHMSIZE

OSCリージョンで使用する共有メモリのサイズを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	67108864
有効な値	
備考	

6.4.1.6. CWA_SIZE

CWA(Common Work Area)の情報を保存する共有メモリのサイズを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	512
有効な値	512~($2^{31} - 1$)
備考	

6.4.1.7. GETMAIN_ATTACH_RETRY

リージョンを起動時に、GETMAINを実行するための共有メモリのアタッチに失敗した場合、リージョンの再起動を試行する回数です。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	10
有効な値	10~($2^{31} - 1$)
備考	Tmax環境設定で、OSCリージョン・サーバーのCLOPT設定で-nオプションが指定されている必要があります。

6.4.1.8. USR_SHMKEY

OSCリージョンでユーザー領域に割り当てるために使用する共有メモリ・キーを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	16002
有効な値	
備考	

6.4.1.9. USR_SHMSIZE

OSCリージョンでユーザー領域に割り当てるために使用する共有メモリのサイズを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	67108864
有効な値	
備考	

6.4.1.10. TASKNO_LOCATION

OSCで使用するタスクの保存先を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	SHM
有効な値	SHM,DB
備考	– SHM : タスク番号を共有メモリに保存して管理します。 – DB : タスク番号をデータベースに保存して管理します。

6.4.1.11. TASKNO_MIN

OSCで使用するタスクの最小値を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	0
有効な値	0~9999999
備考	

6.4.1.12. TASKNO_MAX

OSCで使用するタスクの最大値を指定します。タスクが最大値に達したら、次のタスクを実行時に最小値から再開します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値

項目	説明
デフォルト値	9999999
有効な値	1~9999999
備考	

6.4.1.13. TC_PATH

タスク・コントロールで使用する一時ファイルを保存するディレクトリ・パスを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	/tmp/OSCTCDIR
有効な値	
備考	

6.4.1.14. IMSID

OSCでDL/Iを使用する場合、該当するデータベース情報を管理するOSIコントロール・リージョン名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	IMSA
有効な値	
備考	

6.4.1.15. USERID

OSCリージョンのユーザーを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	OSCAUSER
有効な値	
備考	

6.4.1.16. AREA

ユーザー・アプリケーションから保護するOSCシステムの共有メモリ領域を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)
有効な値	SYS,USR,TSQ,ALL
備考	– SYS : システム共有メモリを保護します。 – USR : ユーザー共有メモリを保護します。 – TSQ : TSQ共有メモリを保護します。 – ALL : 全体共有メモリを保護します。 以下のように、複数のオプションを指定することができます。 SYS, USR, TSQ

6.4.1.17. PROTECT

ユーザー・アプリケーションからのOSCシステムの共有メモリ保護機能を設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	RDWR
有効な値	RDWR,WRONLY,NONE
備考	– RDWR : システム共有メモリの読み書きを保護します。 – WRONLY : システム共有メモリの書き込みのみ保護します。 – NONE : システム共有メモリ保護機能を使用しません。

6.4.1.18. OLOG_DB

トランザクション・ログをデータベースにロギングするかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO

項目	説明
有効な値	YES, NO
備考	

6.4.1.19. MC

OSCのトランザクション監視機能を使用するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	

6.4.1.20. CBLPSHPOP

COBOLプログラムでCALLコマンドを使って他のプログラムを呼び出す際に、ハンドラー情報のPUSH/POP機能を使用するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	

6.4.1.21. SVCTIMEOUT_ABCODE

Tmaxサーバーのタイムアウト時のABCODEを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)
有効な値	
備考	ABCODEは、4バイトの文字列です。

6.4.1.22. SVCTIMEOUT_EXIT

Tmaxサーバーのタイムアウト時に、アプリケーション・サーバー・プロセスを終了するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES, NO
備考	

6.4.1.23. GMTEXT

GMTRANで使用するメッセージを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	'OpenFrame OSC System'
有効な値	
備考	最大長は引用符を除いて246文字です。

6.4.1.24. GMTRAN

端末が初めて接続したときに自動で実行するトランザクションを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	CSGM
有効な値	
備考	

6.4.1.25. MAPDIR

OSCマップをデプロイするディレクトリ・パスを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	\${OPENFRAME_HOME}/osc/region/{regionname}/map

項目	説明
有効な値	
備考	

6.4.1.26. TBLDIR

OSCリソース・コントロール・テーブルをデプロイするディレクトリ・パスを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	<code>\${OPENFRAME_HOME}/osc/region/{regionname}/tbl</code>
有効な値	
備考	

6.4.1.27. TDLDIR

OSCアプリケーションをデプロイするディレクトリ・パスを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	<code>\${OPENFRAME_HOME}/osc/region/{regionname}/tdl</code>
有効な値	
備考	

6.4.1.28. LIBDIR

OSCで使用するライブラリのディレクトリ・パスを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	<code>\${OPENFRAME_HOME}/osc/region/{regionname}/tdl/asm0</code>
有効な値	
備考	

6.4.1.29. PLTPI

OSCリージョンを起動時に実行するPLT(Program List Table)を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	NO
有効な値	YES,NO,suffix
備考	– YES : PLTのSUFFIX文が設定されていないPLTを指定します。 – NO : PLTを指定しません。 – suffix : PLTPIの設定値がPLTのSUFFIX文と一致するPLTを指定します。 (2バイトの文字列)

6.4.1.30. PLTSD

OSCリージョンを終了時に実行するPLT(Program List Table)を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	NO
有効な値	YES,NO,suffix
備考	– YES : PLTの接尾部が設定されていないPLTを指定します。 – NO : PLTを指定しません。 – suffix : PLTSDの設定値がPLTの接尾部と一致するPLTを指定します。(2バイトの文字列)

6.4.1.31. XLT

OSCシステムを終了時に実行するXLT(Transaction List Table)を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	NO
有効な値	YES,NO,suffix
備考	– YES : XLTの接尾部が設定されていないXLTを指定します。 – NO : XLTを指定しません。 – suffix : XLTの設定値がXLTの接尾部と一致するXLTを指定します。(2バイトの文字列)

6.4.1.32. NOUSE

OSCリージョンで使用しないモジュールを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)
有効な値	DL,DS,FC,MS,SA,SP,TD,TS,AS,MQ
備考	– DL : DL/I機能 – DS : データセット・アクセス機能（設定する場合、File、TSQ、TDQ、SPOOLは使用不可） – FC : FILEアクセス機能 – MS : MSCアクセス機能 – SA : SAF(TACF)アクセス機能 – SP : SPOOLアクセス機能 – TD : TDQアクセス機能 – TS : TSQアクセス機能 – AS : OFASMモジュール使用機能 – MQ : MQアクセス機能 以下のように、複数のオプションを指定することができます。 AS, MQ, SA

6.4.1.33. PRINT

TN3270画面のプリント要求に関する設定を行います。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	NO
有効な値	YES,NO,PA1,PA2,PA3
備考	– YES : 画面のプリント要求を処理します。 – NO : 画面のプリント要求を処理しません。 – PA1

項目	説明
PA2	PA3 : 画面をプリントする場合に使用するPA(Program Attention)キーを指定します。

6.4.1.34. FREEKB

トランザクションを終了時にキーボード・ロックを解除するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES,NO
備考	

6.4.1.35. MSGCLASS

EXTRA TDQのうち、TYPEFILE(OUTPUT)のSYSOUTCLASSのデフォルト値を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	A
有効な値	
備考	英字A-Z、数字0-9の中から1文字を指定します。

6.4.1.36. TLSVR_TIMEOUT

TLSVRの起動タイムアウトを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	0
有効な値	0~(2 ³¹ - 1)
備考	0は無制限を意味します。

6.4.1.37. OPEN_FILE_ON_STARTUP

OSCシステムを起動時にファイルを開くか、ファイルに初めてアクセス時に開くかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	YES
有効な値	YES,NO
備考	– YES : リソース定義に指定されているとおりに動作します。 – NO : リソース定義にOPENTIME(STARTUP)が指定されている場合でも、FIRSTREFが指定されたように動作します。リージョンで使用するファイルが多い場合、リージョンの起動時間を減らすために指定します。

6.4.1.38. QMGR_NAME

OSCシステムを起動時にMQにアクセスするQueue Managerの名前を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)
有効な値	
備考	

6.4.1.39. TDL_DLOPEN_GLOBAL

OSCリージョンでtdlcallを使用して共有オブジェクト・タイプのプログラムを動的に呼び出すときに、TDL_RTLD_GLOBALフラグを使用するかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES,NO
備考	– YES : TDL_RTLD_GLOBALフラグを使用してオンライン・トランザクション内で呼び出されるプログラム間で外部変数を使用できるようにします。 – NO : TDL_NOFLAGSフラグを使用します。

6.4.2. SAF

OSCのセキュリティ関連の設定を行います。

6.4.2.1. SEC

OSCアプリケーション・サーバーがアクセスするリソースの権限をチェックするかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES,NO
備考	– YES : 権限をチェックします。 – NO : 権限をチェックしません。

6.4.2.2. SNSCOPE

セキュリティ・ルールを適用する範囲を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	NONE
有効な値	NONE,CICS
備考	CICSを指定した場合、ユーザー名はリージョン内で一意です。すでにサインオンしたユーザー名で他の端末からサインオンを試みた場合、エラーとして処理します。

6.4.2.3. XDCT

TDQをアクセス時に、該当するTDQの権限チェックを行うかどうかと、権限チェックを行う場合に使用するTACFリソース・クラス名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	NO
有効な値	YES,NO, <i>name</i>
備考	– YES : DCICSDCTリソース・クラス、またはECICSDCTグループ・リソース・クラスで権限をチェックします。 – NO : TDQへのTACF権限チェックを行いません。

項目	説明
	– <code>name</code> : 'D' + '<code>name</code>' というリソース・クラス名でTDQへの権限をチェックします。

6.4.2.4. XFCT

FILEリソースにアクセス時に、該当するFILEリソースの権限チェックを行うかどうかと、権限チェックを行う場合に使用するTACFリソース・クラス名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	NO
有効な値	YES,NO, <code>name</code>
備考	– YES : FCICSFCTリソース・クラス、またはHCICSFCTグループ・リソース・クラスで権限をチェックします。 – NO : FILEリソースへのTACF権限チェックを行いません。 – <code>name</code> : 'F' + '<code>name</code>' というリソース・クラス名でFILEリソースへの権限をチェックします。

6.4.2.5. XPCT

STARTでトランザクションを開始時に、該当するトランザクションを開始する権限をチェックするかどうかと、権限チェックを行う場合に使用するTACFリソース・クラス名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	NO
有効な値	YES,NO, <code>name</code>
備考	– YES : ACICSPCTリソース・クラス、またはBCICSPCTグループ・リソース・クラスで権限をチェックします。 – NO : トランザクションへのTACF権限チェックを行いません。 – <code>name</code> : 'A' + '<code>name</code>' というリソース・クラス名で開始する権限があるかどうかをチェックします。

6.4.2.6. XPPT

プログラムへのアクセス時に、該当するプログラムの権限チェックを行うかどうかと、権限チェックを行う場合に使用するTACFリソース・クラス名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	NO
有効な値	YES,NO, <i>name</i>
備考	– YES: MCICSPPTリソース・クラス、またはNCICSPPTグループ・リソース・クラスで権限をチェックします。 – NO: プログラムへのTACF権限チェックを行いません。 – <i>name</i>: 'M' + '<i>name</i>'というリソース・クラス名でプログラムへの権限をチェックします。

6.4.2.7. XTRAN

トランザクションを実行時に、該当するトランザクションの権限チェックを行うかどうかと、権限チェックを行う場合に使用するTACFリソース・クラス名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	NO
有効な値	YES,NO, <i>name</i>
備考	– YES: TCICSTRNリソース・クラス、またはGCICSTRNグループ・リソース・クラスで権限をチェックします。 – NO: トランザクションへのTACF権限チェックを行いません。 – <i>name</i>: 'T' + '<i>name</i>'というリソース・クラス名でトランザクションへの権限をチェックします。

6.4.2.8. XTST

TSQにアクセス時に、該当するTSQの権限チェックを行うかどうかと、権限チェックを行う場合に使用するTACFリソース・クラス名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	NO
有効な値	YES,NO, <i>name</i>
備考	– YES : SCICSTSTリソース・クラス、またはTCICSTSTグループ・リソース・クラスで権限をチェックします。 – NO : TSQへのTACF権限チェックを行いません。 – <i>name</i> : 'S' + '<i>name</i>'というリソース・クラス名でTSQへの権限をチェックします。

6.4.2.9. DFLTUSER

OSCユーザーが端末にログインしていない場合に、端末に付与されるユーザー名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	OSCUSER
有効な値	
備考	TACFに登録された最大8バイトのユーザーIDです。

6.4.2.10. USERAUTH

OpenFrame CTGなどでnopasswordユーザー、またはpasswordユーザーの要求がある場合に、すでに認証されたものとして処理するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	NONE
有効な値	NONE,IDENTIFY
備考	IDENTIFYを指定する場合、CTGなどのDPL(分散プログラム・リンク)を要求する場合に、すでに認証されたものとして処理します。

6.4.3. SD

OSCアプリケーション・サーバーで使用するシステム定義に関連する設定を行います。

6.4.3.1. GRPLIST

システムの起動時にデフォルトで使用するリソース定義グループを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	DFHLIST
有効な値	
備考	2つ以上指定する場合は、コンマ(,)を使用します。最大8バイトの文字列を指定できます。 以下は、DFHLISTとOIVPLISTという名前のリソース定義グループを指定する例です。 DFHLIST, OIVPLIST

6.4.4. TDQ

OSCで使用するTDQ(Transient Data Queue)に関連する設定を行います。

6.4.4.1. TDQ_INTRA_DSNAME

パーティション内TDQを管理するデータセットを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	OSC.TDQLIB.INTRA.OSC00001
有効な値	
備考	

6.4.4.2. TDQ_LOG_ADDRESS

ログTDQを記録するOSC TDQログ・サーバーの接続アドレスを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	127.0.0.1:14000
有効な値	
備考	「IP:PORT」の形式で指定します。

6.4.5. TSQ

OSCで使用するTSQ(Temporary Storage Queue)に関連する設定を行います。

6.4.5.1. DFLTDEST

TSMODELが設定されていないTSQをディスクで管理するかメモリで管理するかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	AUX
有効な値	AUX,MAIN
備考	– AUX : ディスクで管理します。 – MAIN : メモリで管理します。

6.4.5.2. MAINDEST

DFLTDEST=MAINに指定した場合、TSQの保存先を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	SHM
有効な値	SHM,DB
備考	– SHM : 共有メモリに保存します。 – DB : データベースに保存します。

6.4.5.3. QDATA_DSNAME

ディスクで管理されるTSQデータを保存するデータセットを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	OSC.TSQLIB.DATA.OSC00001
有効な値	
備考	

6.4.5.4. QINFO_DSNAME

ディスクで管理されるTSQ情報を管理するデータセットを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	OSC.TSQLIB.INFO.OSC00001
有効な値	
備考	

6.4.5.5. TSQ_SHMKEY

メモリで管理されるTSQを保存する共有メモリ・キーを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	16003
有効な値	
備考	

6.4.5.6. TSQ_SHMSIZE

メモリで管理されるTSQを保存する共有メモリのブロック・サイズを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	67108864
有効な値	
備考	

6.4.6. CPM

OSCアプリケーション・サーバーとTN3270クライアントで使用するCCSID(Coded Character Set Identifier)番号を設定します。

参考

CCSID(Coded Character Set Identifier)は、IBMで使用するコードページ識別番号です。

OSCアプリケーション・サーバーで使用する文字データは一般的なASCIIベースのコードセットでエンコードされていますが、TN3270エミュレーターで使用するデータはEBCDICベースでエンコードされています。そのため、OSCアプリケーション・サーバーは、TN3270エミュレーターから送られたデータやTN3270エミュレーターに送信するデータを適切に変換するプロセスが必要です。このデータ変換プロセスのために3270_CCSIDキーとREGION_CCSIDキーを設定します。

6.4.6.1. 3270_CCSID

TN3270エミュレーターで使用するCCSID番号を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	37
有効な値	
備考	最大2つのCCSIDをコンマ(,)を使用して指定できます。 日本語のように1バイト文字コードページと2バイト文字コードページが一緒に使用される場合、2つのCCSIDを指定します。主に使用されるCCSIDは以下のとおりです。 – 37 : COM EUROPE EBCDIC – 290 : JAPANESE EBCDIC – 300 : JAPAN DB EBCDIC – 933 : KOREAN MIX EBCDIC 以下は、日本語を使用するためのCCSIDを指定する例です。 290,300

6.4.6.2. REGION_CCSID

OSCアプリケーション・サーバーで使用するCCSID番号を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	437
有効な値	
備考	1つのCCSIDを指定できます。主に使用されるCCSIDは以下のとおりです。

項目	説明
	– 437 : USA PC-DATA – 943 : JAPAN OPEN – 949 : KOREA KS PC-DATA

6.4.7. CPM_FLAG

EBCDICからASCIIへの変換時に、またはASCIIからEBCDICへの変換時に使用されるCPMフラグ・オプションを設定します。

6.4.7.1. EBCDIC_TO_ASCII

EBCDICからASCIIへの変換時にフラグを適用します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	CPM_CONVERT_SOSI_TO_SPACE
有効な値	CPM_CONVERT_SOSI_TO_SPACE,CPM_CONVERT_SOSI_TO_NULL
備考	– CPM_CONVERT_SOSI_TO_NULL : SOSI文字をNULLに変換します。マップの初期値またはユーザー・データにSOSI文字が含まれている場合、NULLに変換します。 – CPM_CONVERT_SOSI_TO_SPACE : SOSI文字をスペースに変換します。マップでスペースをSOSI文字として使用する場合に使用します。

6.4.7.2. ASCII_TO_EBCDIC

ASCIIからEBCDICへの変換時にフラグを適用します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	CPM_CONVERT_SPACE_TO_SOSI
有効な値	CPM_CONVERT_SPACE_TO_SOSI,CPM_CONVERT_SOSI_TO_NULL
備考	– CPM_CONVERT_SOSI_TO_NULL : SOSI文字をNULLに変換します。マップの初期値またはユーザー・データにSOSI文字が含まれている場合、NULLに変換します。

項目	説明
	CPM_CONVERT_SPACE_TO_SOSI: スペースをSOSI文字に変換します。マップでスペースをSOSI文字として使用する場合に使用します。

6.4.8. TRANCLASS

OSCリージョンのTRANCLASSに関連する設定を行います。

6.4.8.1. DEFAULT_TRANCLASS

デフォルトのTRANCLASS名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	TCL1
有効な値	
備考	

6.4.9. CSPG

OSCの論理メッセージ出力操作のショートカットキーを設定します。

6.4.9.1. SKRPF{nn}

CSPGコマンドを実行するためのPF01~PF24のうち1つを指定します。SKRPF01からSKRPF24まで最大24個を指定できます。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	CSPG getpage N
有効な値	CSPG getpage F,CSPG getpage P,CSPG getpage N,CSPG getpage L
備考	- CSPG getpage F: 論理メッセージの最初の画面を出力します。 - CSPG getpage P: 論理メッセージの前の画面を出力します。 - CSPG getpage N: 論理メッセージの次の画面を出力します。 - CSPG getpage L: 論理メッセージの最後の画面を出力します。

6.4.10. DB2CONN

DB2セッションを使用する場合にセッション情報を設定します。

6.4.10.1. DB2ID

OSCサーバーと接続したDB2サブシステムの名前を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	
有効な値	
備考	CICS INQUIRE DB2CONN DB2IDコマンドを使用してこの設定値を取得できます。

6.4.11. AUTINST

OSCリージョンでシステム定義に定義していないリソースを使用するためのAutoInstall機能に関連する設定を行います。

6.4.11.1. PGAIEXIT

AutoInstall機能を使用するプログラムを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)
有効な値	
備考	

6.5. osc.{osctlsvrname}

OSCアプリケーション補助サーバーのうち、TDQログ・サーバーで使用する設定を行います。

TDQログ・サーバーの名前をOSC00001TLとした場合、サブジェクト名はosc.OSC00001TLになり、設定値はosctlsvrnameに指定した名前のOSC TDQログ・サーバーでのみ使用されます。

6.5.1. OSCTLSVR

TDQログ・サーバーの起動と運用のための情報を設定します。

6.5.1.1. PORT

アプリケーション・サーバーから指定したTDQログ・サーバーへの接続ポート番号を指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	14000
有効な値	1024~49151
備考	

6.5.1.2. BUFFER_SIZE

内部バッファのサイズを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	524288
有効な値	524288~($2^{31} - 1$)
備考	バッファ・サイズは4KB単位で指定することを推奨します。

6.5.1.3. FLUSH_SIZE

フラッシュが発生する内部バッファのサイズを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	4096
有効な値	4096~($2^{31} - 1$)
備考	このサイズは、BUFFER_SIZEの設定値を超えないように指定します。バッファ・サイズは4KB単位で指定することを推奨します。

6.5.1.4. FLUSH_INTERVAL

フラッシュの周期を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	5
有効な値	
備考	

6.5.1.5. MAX_FILE

処理する最大のファイル数を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	20
有効な値	
備考	

6.5.1.6. APPEND_DATE

ファイルを処理時にファイル名の後ろに日付を追加するかどうかを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES,NO
備考	

6.5.1.7. TIMEOUT

TDQログ・サーバーを起動時にアドレスを先取りされた場合に、ポートを割り当てるために再試行する時間を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	10（単位: 秒）
有効な値	
備考	整数値のみ有効です。

6.6. osc.{oscmqsvrname}

IBM WebSphere MQのトリガー・モニターに接続するために提供するOSCMQSVRサーバーの設定を行います。サーバーの名前をOSCMQ001とした場合、サブジェクト名はosc.OSCMQ001になり、設定値はoscmqsvrnameに指定した名前のOSCMQSVRでのみ使用されます。

参考

接続先のIBM WebSphere MQでMQプロセス・オブジェクトを設定する際に、APPLTYPE属性値をCICSに指定し、APPLICID属性値はトリガーされるOSCトランザクション名を指定します。oscmqsvrnameサーバーは、EXEC CICS STARTコマンドによりOSCトランザクションをトリガーし、起動されたトランザクションのアプリケーション・プログラムはRETRIEVEコマンドによりMQTMデータを取得できます。

6.6.1. MQ

トリガー・モニター情報を設定します。

6.6.1.1. QMGR

トリガーを監視するMQマネージャー名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	QMA
有効な値	
備考	

6.6.1.2. INITQ

トリガーを監視するMQ開始キュー名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	INITQU1
有効な値	
備考	

6.6.1.3. REGION

トリガー監視対象のトランザクションを起動するOSCリージョン名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	OSC00001
有効な値	
備考	

6.6.1.4. RTANSID

トリガー監視対象のトランザクションが、EXEC CICS RETRIEVEコマンドのRTRANSIDオプションで取得するトランザクション名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	CKTI
有効な値	
備考	

6.6.1.5. TIMEOUT

監視中に使用されるMQGET APIのタイムアウト・オプション値を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	10000（単位: ミリ秒）
有効な値	
備考	

6.6.1.6. GW_NAME

トリガー監視対象のトランザクションを実行するOpenFrame GWの名前を指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)

項目	説明
有効な値	
備考	「(NONE)」に指定した場合は、起動しているOpenFrame GWのうち任意のゲートウェイに要求を送信します。

第7章 OpenFrame/OSIの環境設定

本章では、OpenFrame/OSIの環境設定項目について説明します。

7.1. 概要

OpenFrame/OSI(以下、OSI)の運用に必要な設定は、openframe_osi.confの各「**SECTION**」の「**KEY**」項目の「**VALUE**」値として設定し、**ofconfig**ツールを使用して保存します。

参考

デフォルト値が「(NONE)」である**キー項目**が一部あります。その**キー項目**の値を「(NONE)」に指定した場合の動作については備考欄を参照してください。

以下は、各サブジェクトのセクションの説明です。各セクションのキー項目の値の詳細については、各節を参照してください。

- **osi**

OSIシステムのすべてのモジュールで共通して参照する環境設定ファイルです。OSIでサポートされるすべてのサーバー・タイプに共通して適用する項目を設定します。

セクション	説明
GENERAL	OSIシステム・サーバーまたはユーザー・サーバー関連の一般的な動作を設定します。
CRC	OSIコマンドを実行する際、コマンドが実行された制御リージョンを特定の文字(CRC : Command Recognition Character)とマッピングします。
DEFAULT_IMSID	OSIユーザー・サーバーを起動するJCLでIMSIDを記述していない場合に使用されるデフォルトのIMSIDとRESLIBをマッピングします。

- **osi.{IMSID}**

OSIシステムでIMSIDごとに適用する項目を設定します。使用中のシステム・サーバーのIDがIMSAの場合、サブジェクト名は、osi.IMSAとなります。

セクション	説明
GENERAL	OSIシステムでの一般的な動作を設定します。
LIBRARY	OSIシステムが動作するために必要な各種情報が保存されているライブラリの場所を設定します。

セクション	説明
CPM	OSIシステムでEBCDICコードとASCIIコード間でコード変換が必要な場合に使用されるCPMデータ・ファイルを設定します。
SECURITY	OSIシステムで適用するセキュリティを設定します。
USER	OSIシステムでユーザーが指定できる情報を設定します。
PRINTER	OSIシステムで使用するマスター・プリンターを設定します。
SCREEN	OSIシステムで使用する3270画面サイズを設定します。
MQ	OSIシステムで使用するIBM MQの情報を設定します。
USER_PROGRAM	OSIユーザー・サーバーの起動時に実行されるユーザー・プログラムを設定します。

- **osi.{osiotmasvrname}**

OSIとIBM MQ製品間のOTMA機能を提供するosiotmasvrの各サーバーに適用する項目を設定します。サーバー名がIMSAOTMAの場合、サブジェクト名はosi.IMSAOTMAとなり、osi.IMSAOTMAとして設定された項目はIMSAOTMAサーバーにのみ適用されます。

セクション	説明
GENERAL	osiotmasvrの一般的な動作を設定します。
MQ	osiotmasvrでIBM MQ情報を設定します。

- **ssm.{IMSID}{SSM}**

OSIでIMSシステムごとにMultipleRMを使用するために、Tmax XAサーバーに適用する項目を設定します。

セクション	説明
GENERAL	XA接続関連の一般的な情報を設定します。

7.2. osi

OSIシステムのすべてのモジュールで共通して参照する環境設定ファイルです。OSIでサポートされるすべてのサーバー・タイプに共通して適用する項目を設定します。

7.2.1. GENERAL

OSIシステム・サーバーまたはユーザー・サーバー関連の一般的な動作を設定します。

7.2.1.1. LOG_LEVEL

システムで出力するログのレベルを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	M
有効な値	M、D、E、W
備考	– M : Message – D : Debug – E : Error – W : Warning

7.2.2. CRC

OSIコマンドを実行する際、コマンドが実行された制御リージョンを特定の文字(CRC : Command Recognition Character)とマッピングします。この設定により、imscmdツールまたはJCLでコマンドを実行する際、コマンドの先頭にCRC値を指定して実行されるリージョンを決定することができます。各CRCの設定は、重複しないようにします。

7.2.2.1. CRC

コマンドを実行する際、コマンドを実行するリージョンを識別するための文字をKEYとして設定します。VALUEには、指定されたCRCを持つコマンドが実行される制御リージョン名を設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)
有効な値	
備考	KEYは1バイトの文字、VALUEは4バイトまでの文字を指定できます。VALUEを(NONE)に指定した場合は、IMS制御リージョンを空白として処理します。

以下は、「/」文字をIMSAという制御リージョンのCRCとして設定する例です。

```
$ ofconfig list -s osi -sec CRC -n NODE1
=====
SUBJECT | SECTION | KEY | VALUE
=====
osi | CRC | / | IMSA
=====
```

7.2.3. DEFAULT_IMSID

OSIユーザー・サーバー(従属リージョン)を起動するJCLでパラメータとしてIMSIDを指定していない場合に使用されるデフォルトのIMSIDとRESLIBをマッピングします。JCLのDFSRESLB DDとして指定されたデータセット名で設定ファイルを読み込み、起動するサーバーのIMSIDを決定します。

7.2.3.1. {dataset}

RESLIBとして使用するデータセット名を設定します。これは、JCLでDFSRESLB DDとして定義されています。VALUEには、デフォルトのIMSIDを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)
有効な値	
備考	VALUEは、4バイトの文字のみ指定できます。VALUEを(NONE)に指定した場合は、デフォルトのIMSIDを空白として処理します。

以下は、IMS.RESLIBというRESLIBにデフォルトのIMSIDをIMSAとして設定する例です。

```
$ ofconfig list -s osi -sec DEFAULT_IMSID -n NODE1
=====
SUBJECT | SECTION | KEY | VALUE
=====
osi | DEFAULT_IMSID | IMS.RESLIB | IMSA
=====
```

7.3. osi.{IMSID}

OSIシステムでIMSIDごとに適用する項目を設定します。使用中のシステム・サーバーのIDがIMSAの場合、サブジェクト名は、osi.IMSAとなります。

7.3.1. GENERAL

OSIシステムでの一般的な動作を設定します。

7.3.1.1. LOG_LEVEL

システムで出力するログのレベルを設定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	M
有効な値	M、D、E、W
備考	– M : Message – D : Debug – E : Error – W : Warning

7.3.1.2. SCHEDULE_RECOVER_MAXCNT

トランザクションの実行に失敗した場合、再実行回数を設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	5
有効な値	1~10
備考	

以下は、IMSAシステムのログ・レベルをM(Message)に設定し、トランザクションの再実行回数を5回に設定する例です。

```
$ ofconfig list -s osi.IMSA -sec GENERAL -n NODE1
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
osi.IMSA	GENERAL	LOG_LEVEL	M
		SCHEDULE_RECOVER_MAXCNT	5

7.3.1.3. DR_SKIP_ALLOC_HIDB

従属リージョンでデータセットの割り当てをスキップするかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列

項目	説明
デフォルト値	NO
有効な値	YES,NO
備考	

以下は、IMSAというシステムのログ・レベルをメッセージに設定し、トランザクションの再実行回数を5回に、DRでデータセットの割り当てをスキップするように設定する例です。

```
$ ofconfig list -s osi.IMSA -sec GENERAL -n NODE1
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
osi.IMSA	GENERAL	LOG_LEVEL	M
		SCHEDULE_RECOVER_MAXCNT	5
		DR_SKIP_ALLOC_HIDB	YES

7.3.2. LIBRARY

OSIシステムが動作するために必要な各種情報が保存されているステージング・ライブラリの場所を設定します。ステージング・ライブラリは、管理者が運用データを追加または変更するために使用されます。システムを運用するときは、このデータがコピーされているアクティブ・ライブラリを読み込んで使用します。詳細については、『OpenFrame ツールリファレンスガイド』の「10.2.dfsuocu0」と『OpenFrame OSIコマンドリファレンスガイド』の「2.11.MODIFY」を参照してください。

7.3.2.1. MODBLKS

OSIでサポートされる各種リソースの設定が保存されているステージング・ライブラリ・データセットのDSNを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)
有効な値	
備考	現在のバージョンでは、データセットではなく、メタ表に保存および管理されます。VALUEを(NONE)に指定した場合は、データセットのDSNを空白として処理します。

7.3.2.2. IMSACB

ACBが保存されているステージング・ライブラリ・データセットのDSNを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)
有効な値	
備考	現在のバージョンでは、データセットではなく、メタ表に保存および管理されます。VALUEを(NONE)に指定した場合は、データセットのDSNを空白として処理します。

7.3.2.3. FORMAT

MFSが保存されているステージング・ライブラリ・データセットのDSNを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)
有効な値	
備考	VALUEを(NONE)に指定した場合は、データセットのDSNを空白として処理します。

以下は、IMSAシステムでMODBLKSをOSI.IMSQ.DEFLIB、IMSACBをIMS.ACBLIB、FORMATはOSI.IMSA.MFSLIBに設定する例です。

```
$ ofconfig list -s osi.IMSA -sec LIBRARY -n NODE1
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
osi.IMSA	LIBRARY	FORMAT	OSI.IMSA.MFSLIB
		IMSACB	IMS.ACBLIB
		MODBLKS	OSI.IMSA.DEFLIB

7.3.3. CPM

OSIシステムでEBCDICコードとASCIIコード間のコード変換が必要な場合に使用されるCPMデータ・ファイルを設定します。

7.3.3.1. 3270_CCSID

TN3270エミュレーターで使用されるCCSID番号を設定します。最大2つのCCSIDを設定できます。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)
有効な値	
備考	以下は、一般的に使用されるCCSIDです。 – 37 : COM EUROPE EBCDIC – 290 : JAPANESE EBCDIC – 300 : JAPAN DB EBCDIC – 437 : USA PC-DATA – 933 : KOREAN MIX EBCDIC – 943 : JAPAN OPEN – 949 : KOREA KS PC-DATA VALUEを(NONE)に指定した場合は、CCSIDを空白として処理します。

7.3.3.2. REGION_CCSID

OSIシステム内のMFSモジュールで使用されるCCSID番号を設定します。最大1つのCCSIDを設定できます。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)
有効な値	
備考	VALUEを(NONE)に指定した場合は、CCSIDを空白として処理します。

7.3.3.3. EBCDIC_TO_ASCII

EBCDICコードをASCIIコードに変換するときに使用されるCPMデータ・ファイルを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)

項目	説明
有効な値	
備考	OSIでは、REGION_CCSIDが設定されていると、EBCDIC_TO_ASCIIの設定は無視されます。したがって、EBCDIC_TO_ASCIIの設定を使用する必要がある場合は、REGION_CCSIDを使用してはなりません。 VALUEを(NONE)に指定した場合は、CPMデータ・ファイル名を空白として処理します。

7.3.3.4. ASCII_TO_EBCDIC

ASCIIコードをEBCDICコードに変換するときに使用されるCPMデータ・ファイルを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)
有効な値	
備考	OSIでは、REGION_CCSIDが設定されていると、ASCII_TO_EBCDICの設定は無視されます。したがって、ASCII_TO_EBCDICの設定を使用する必要がある場合は、REGION_CCSIDを使用してはなりません。 VALUEを(NONE)に指定した場合は、CPMデータ・ファイル名を空白として処理します。

7.3.3.5. CONVERT_TO_SPACE

画面に表示するとき、空白(X'40')に変換する非表示文字を設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)
有効な値	
備考	設定値は、ASCIIコードを基準にして、X'hh'またはC'c'形式で作成します。コンマ(,)を区切り文字として使用し、2つ以上の値を設定することができます。

以下は、IMSAシステムで韓国語をサポートするCPMデータ・ファイルのEBCASCKR.cpmとASCEBCKR.cpmを使用し、空白に変換する文字をX'00'に設定する例です。

```
$ ofconfig list -s osi.IMSA -sec CPM -n NODE1
```

```
=====
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
osi.IMSA	CPM	ASCII_TO_EBCDIC	ASCEBCKR.cpm
		EBCDIC_TO_ASCII	EBCASCKR.cpm
		CONVERT_TO_SPACE	X'00'

7.3.4. SECURITY

OSIシステムで適用するセキュリティを設定します。**この設定は、端末ユーザーにのみ適用されます。**

7.3.4.1. TYPE

セキュリティ・タイプを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)
有効な値	TACF
備考	現在のバージョンでは、TACFのみサポートします。 VALUEを(NONE)に指定した場合は、オプションが指定されていない場合と同様に処理されます。

参考

TYPEをTACFに設定し、hidbサブジェクトのHIDB_DEFAULTセクションのIGNORE_AUTH_CHECKキーの値をYESにすると、DL/Iの実行中にエラーが発生する可能性があります。そのため、TACFを設定した場合は、IGNORE_AUTH_CHECKをNOに設定する必要があります。

7.3.4.2. TACF_USERID

TACFを設定する場合、IO-PCBに入力されるUSERID(ユーザーIDまたはグループID)を設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	USER
有効な値	USER、GROUP、NODEFGRP
備考	– USER : サインオンの際に入力したユーザーIDが適用されます。

項目	説明
	- GROUP : サインオンの際に入力したグループIDが適用されます。入力しない場合は、デフォルトのグループIDが適用されます。 - NODEFGRP : サインオンの際に入力したグループIDが適用され、入力しない場合は、ユーザーIDが適用されます。

以下は、IMSAシステムでTACFセキュリティを使用し、IO-PCBにグループIDを設定する例です。

```
$ ofconfig list -s osi.IMSA -sec SECURITY -n NODE1
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
osi.IMSA	SECURITY	TACF_USERID	GROUP
		TYPE	TACF

7.3.5. USER

OSIシステムでユーザーが指定できる情報を設定します。

7.3.5.1. LOGON_MOD

OSIシステムにログオンされたとき、最初に画面に表示されるMOD名を設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	OSILOGOO
有効な値	CLEAR、OSILOGOO、その他のユーザーMOD
備考	- CLEAR : トランザクションを入力する空の画面が表示されます。 - OSILOGOO : OpenFrameのデフォルト画面(デフォルト値) - MOD : その他のユーザー

7.3.5.2. LOGON_UC

ユーザー・ログイン画面で小文字入力を大文字に変換するかどうかを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO

項目	説明
有効な値	YES、NO
備考	– YES : 小文字入力を大文字に変換します。 – NO : 小文字入力を大文字に変換しません。(デフォルト値)

以下は、IMSAシステムでOSILOGOO(デフォルトMOD)というMODを最初の画面として設定し、ログイン画面を大文字に変換するように設定する例です。

```
$ ofconfig list -s osi.IMSA -sec USER -n NODE1
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
osi.IMSA	USER	LOGON_MOD	OSILOGOO
		LOGON_UC	YES

7.3.6. PRINTER

OSIシステムで使用するマスター・プリンターを設定します。

7.3.6.1. MASTER_NAME

使用するマスター・プリンター名(8文字以内)を入力します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)
有効な値	VALUEを(NONE)に指定した場合は、マスター・プリンター名を空白として処理します。
備考	

7.3.6.2. BUF_SIZE

プリンターに印刷されるデータのバッファ・サイズを指定します。バッファ・サイズを超える場合は、バッファにあるデータをマスター・プリンターに送信して印刷します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	数値
デフォルト値	0 (単位 : バイト)

項目	説明
有効な値	0~2147483647
備考	

以下は、IMSAシステムでマスター・プリンターをMASTPRNTに設定し、印刷されるデータを1000バイトに設定した例です。

```
$ ofconfig list -s osi.IMSA -sec PRINTER -n NODE1
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
osi.IMSA	PRINTER	BUF_SIZE	1000
		MASTER_NAME	MASTPRNT

7.3.7. SCREEN

OSIシステムで使用する3270画面サイズを設定します。

7.3.7.1. 3270_TYPE

使用する3270画面サイズを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	3270-A2
有効な値	3270-A2、3270-A3、3270-A7
備考	– 3270-A2 : 24*80画面 – 3270-A3 : 32*80画面 – 3270-A7 : 27*132画面

以下は、IMSAシステムで使用する画面サイズを3270-A7(27*132)に設定する例です。

```
$ ofconfig list -s osi.IMSA -sec SCREEN -n NODE1
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
osi.IMSA	SCREEN	3270_TYPE	3270-A7

7.3.8. MQ

OSIシステムで使用するIBM MQの情報を設定します。

7.3.8.1. USE_MQ

IBM MQ製品を使用するかどうかを設定します。YESに設定した場合は、MPPリージョンで出力メッセージの送信時に、入力メッセージのMQMDに明示されたReplyToQMgrのReplyToQにMQPUTを要求します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	ブール値
デフォルト値	NO
有効な値	YES、NO
備考	– YES : IBM MQを使用します。 – NO : IBM MQを使用しません。

7.3.8.2. QMGR_NAME

OTMA機能のためにMQCONNを使用して接続するIBM MQ製品のキュー・マネージャー名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)
有効な値	
備考	VALUEを(NONE)に指定した場合は、キュー・メッセージ名を空白として処理します。

7.3.8.3. MQ_LIB_PATH

OSIでIBM MQのMQI(MQ Interface)を使用するためのMQライブラリ・パスを指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)
有効な値	
備考	VALUEを(NONE)に指定した場合は、MQライブラリ・パスを空白として処理します。

以下は、IMSAというシステムでIBM MQを使用し、キュー・マネージャーはQMA1、MQライブラリ・パスは/opt/mqm/lib64/libmqm.soに設定した例です。

```
$ ofconfig list -s osi.IMSA -sec MQ -n NODE1
=====
SUBJECT  | SECTION  | KEY      | VALUE
=====
osi.IMSA | MQ       | QMGR_NAME | QMA1
          |          | MQ_LIB_PATH | /opt/mqm/lib64/libmqm.so
          |          | USE_MQ     | YES
=====
```

7.3.9. USER_PROGRAM

OSIユーザー・サーバーの起動時に実行されるユーザー・プログラムを設定します。

7.3.9.1. PGM_NAME

ユーザー・プログラムの名前を指定します。

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)
有効な値	
備考	ユーザー・プログラムは、STEPLIB、JOBLIB、LD_LIBRARY_PATHの順に検索します。プログラムが見つからない場合でもエラーは発生しません。 VALUEを(NONE)に指定した場合は、オプションを指定しない場合と同じ動作となります。

以下は、IMSAシステムでユーザー・サーバーを起動する際、ユーザー・プログラムのTEST01を実行するように設定する例です。

```
$ ofconfig list -s osi.IMSA -sec USER_PROGRAM -n NODE1
=====
SUBJECT  | SECTION  | KEY      | VALUE
=====
osi.IMSA | USER_PROGRAM | PGM_NAME | TEST01
=====
```

7.4. osi.{osiotmasvrname}

OSIとIBM MQ製品間のOTMA機能を提供するosiotmasvrの各サーバーごとに適用する項目を設定します。サーバー名をIMSAOTMAにした場合、サブジェクト名はosi.IMSAOTMAとなり、osi.IMSAOTMAとして設定された項目はIMSAOTMAサーバーにのみ適用されます。

7.4.1. GENERAL

7.4.1.1. IMSID

OTMAメッセージを送信するスケジュール・サーバー(osisschd)が属するIMSIDを設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)
有効な値	
備考	VALUEを(NONE)に指定した場合は、IMSIDを空白として処理します。

7.4.2. MQ

OSIシステムでIBM MQ情報を設定します。

7.4.2.1. Q_NAME

MQGETを要求する対象となるキュー名を指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)
有効な値	
備考	VALUEを(NONE)に指定した場合は、開始キュー(Initiation Queue)の名前を空白として処理します。

7.4.2.2. TIMEOUT

MQGET APIのタイムアウト値を設定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト	10000 (単位 : ms)
有効な値	
備考	

以下は、IMSAOTMAというOTMAサーバーがQMA1のA.QUEUEというキューを10秒ごとにモニタリングし、OTMAメッセージをIMSAというIMSIDに伝送するように設定する例です。

```
$ ofconfig list -s osi.IMS -sec MQ -k QMGR_NAME -n NODE1
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
osi.IMSA	MQ	QMGR_NAME	QMA1

```
$ ofconfig list -s osi.IMSAOTMA -n NODE1
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
osi.IMSAOTMA	GENERAL	IMSID	IMSA
	MQ	Q_NAME	A.QUEUE
		TIMEOUT	10000

参考

OTMAは、キュー・マネージャーを介してキューから入力メッセージをGETします。入力メッセージは、**MQ**セクションの**IMSID**キーのVALUE項目に指定されているimsidに属するスケジュール・サーバーに伝送されます。入力メッセージを受け取ったスケジュール・サーバーは、メッセージに記述されている宛先に従ってスケジューリングを実行します。

7.5. ssm.{IMSID}{SSM}

OSIでIMSシステムごとにMultipleRMを使用するために、Tmax XAサーバーに適用する項目を設定します。サブジェクト名の{IMSID}はXAサーバーが属しているIMSシステム名を、{SSM}はOSIユーザー・サーバー(従属リージョン)で使用されるサブシステムIDを示します。OSIユーザー・サーバーは、起動JCL内のEXECパラメータに明示されたSSM名を使用して設定項目を読み取ります。

7.5.1. GENERAL

XA接続関連の一般的な情報を設定します。

7.5.1.1. DLI_CONN_ID

DLI関数を実行するデータベースに接続するCONN_IDを設定します。Tmax設定ファイルのSVRGROUP設定のOPENINFOに指定したCONN_IDと一致する必要があります。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)
有効な値	
備考	VALUEを(NONE)に指定した場合は、CONN_IDを空白として処理します。

7.5.1.2. PRELOAD

XAモードでデータベースが提供するXAスイッチ・ライブラリ・ファイルのパスを指定します。**マルチノード環境ではすべてのノードの設定が一致する必要があります。**

項目	説明
パラメータ・タイプ	文字列
デフォルト値	(NONE)
有効な値	
備考	VALUEを(NONE)に指定した場合は、ライブラリのパスを空白として処理します。

以下は、IMSIDがIMSA、SSMはDB2Tであるシステムで、DLI_CONN_IDをDLI、PRELOADを\${TB_HOME}/client/lib/libtba.so:\${DB2_HOME}/lib/libdb2.soに設定する例です。

```
$ ofconfig list -s ssm.IMSADB2T -sec GENERAL -n NODE1
=====
SUBJECT | SECTION | KEY | VALUE
=====
ssm.IMSADB2T | GENERAL | DLI_CONN_ID | DLI
                |         | PRELOAD | ${TB_HOME}/client/lib/libtba.so:${DB2_HOME}/lib/libdb2.so
=====
```

索引

A

acs, 10
adrdssu, 90
api3270, 13

B

Baseの環境設定(acs)
 [DSNAME], 11
 [PREFIX], 12
 [SUFFIX], 12
Baseの環境設定(acs) - [DSNAME]
 SAMPLE.NV*.%%DS01, 11
Baseの環境設定(acs) - [PREFIX]
 SAMPLE.NVSM., 12
Baseの環境設定(acs) - [SUFFIX]
 .NVSM.DS01, 13
Baseの環境設定(api3270)
 [CPM_FLAG], 14
 [CPM], 13
Baseの環境設定(api3270) - [CPM]
 ASCII_TO_EBCDIC, 14
 EBCDIC_TO_ASCII, 13
Baseの環境設定(api3270) - [CPM_FLAG]
 ASCII_TO_EBCDIC, 14
 EBCDIC_TO_ASCII, 14
Baseの環境設定(console)
 [COMMAND], 19
 [CONSOLE], 15
Baseの環境設定(console) - [CONSOLE]
 ALIVE_INTERVAL, 16
 CHECK_AUTH, 16
 CLEAR_TERMINATED_REQUEST, 17
 COMMAND_NAME, 19
 CONSOLE_MSG_TO_SCREEN, 16
 CRITICAL_MSG_MAX_COUNT, 17
 DISPLAY_CONSOLE_MSG_TO_SYSMMSG, 18

EXPANDED_CONSOLE, 17
EXTENDED_JOB_INFO, 16
IGNORE_DEFAULT_MSG, 18
PRINT_REPLY_USER, 18
RETRY_COUNT, 15
RETRY_INTERVAL, 15
Baseの環境設定(cpm)
 [DEFAULT_CODEPAGE], 21
Baseの環境設定(cpm) - [DATASET_DEFAULT]
 ASC2EBC, 21
 SI, 22
 SO, 21
Baseの環境設定(cpm) - [DEFAULT_CODEPAGE]
 EBC2ASC, 21
Baseの環境設定(ds)
 [AMS_DEFAULT], 40
 [DATASET_DEFAULT], 23
 [DATASET_DIRECTORY], 22
 [DATASET_LOCK], 39
 [DATASET_RESOURCE], 22
 [FILE_HANDLER], 43
 [ICF_CATALOG], 41
 [TSAM_BACKUP], 50
 [TSAM_RDB], 48
Baseの環境設定(ds) - [AMS_DEFAULT]
 AMS_CHECK_CATAUTH, 41
 AMS_CHECK_INVALID_CATALOG_IN_ADVANCE, 41
 ERROR_LEVEL, 40
Baseの環境設定(ds) - [DATASET_DEFAULT]
 ALLOW_FIELD_DUP, 37
 CHECK_BROKEN_RECORD, 29
 CHECK_DSAUTH_V2, 28
 CREATE_OLD_TAPEDS, 38
 CREATE_OLD_TEMPORARYDS, 30
 DATASET_SIZE_LIMIT, 27
 DEFAULT_MGMTCLAS, 23
 DEFAULT_STORCLAS, 23
 DEFAULT_VOLSER, 23
 DELETE_GDS_AT_END_OF_STEP, 34
 DISP_KEEP_IMPLIES, 25
 DS_OLDSHR_UNIT_METHOD, 27
 DSALC_SLOT_COUNT, 27

GDG_LOCK_METHOD, 36
 GDG_SCRATCH_DEFAULT, 36
 GUARANTEED_DS_SPACE, 26
 IGNORE_DS_DUPLICATE, 25
 IGNORE_TAPEDS_DUPLICATE, 38
 KEEP_TAPE_DATASET, 38
 NVSM_BUFFER_SIZE, 24
 NVSM_EXTENT_LIMIT, 24
 PASSED_DS_FORWARD_SEARCH, 31
 PASSED_NEW_DATASET_DISP, 33
 RELAX_MEMBER_NAME_LIMIT, 31
 SAME_RELATIVE_GDSNUM_IN_JOB, 33
 SET_GDG_DATASET_SORT_TYPE, 35
 SET_OUTPUT_DCB_TO_SMS, 34
 SET_PDS_SIZE_TOTAL, 32
 SPOOL_VOLSER, 24
 UNCATLG_DS_WITH_VOL, 31
 UNIT_VOLUME_MISMATCH, 26
 UPDATE_GENERATION_AT_END_OF_STEP, 33
 UPDATE_NVSM_ATTR_AFTER_CREATION, 32
 USE_BDAM_AS_TSAM, 30
 USE_EXPDT_TYPE_NEW, 35
 USE_PDS_DIRECTORY, 28
 USE_PDS_REMOVE, 37
 USE_PDSE_SHARING, 28
 USE_PDSE_SHARING_DBMSLOCK, 29
 USE_TAPE_FILESEQ, 37
 VOLSER_OVERRIDE_STORCLAS, 32
 VOLUME_SELECT_METHOD, 25
 VSAM_REPRO_IMPORT_DIR, 39
 VSAM_REPRO_NULL_PADDING, 34
 VSAM_REPRO_USE_DPL, 30
 VSAM_REPRO_ZERO_RECORD_ERROR, 35
 Baseの環境設定(ds) - [DATASET_DIRECTORY]
 SCHEMA_DIR, 22
 Baseの環境設定(ds) - [DATASET_LOCK]
 LOCK_FLAG, 39
 LOCK_WAIT_TIMEOUT, 40
 REQUEST_RETRYINTERVAL, 39
 Baseの環境設定(ds) - [DATASET_RESOURCE]
 DATASET_SHMKEY, 22
 Baseの環境設定(ds) - [FILE_HANDLER]
 ADD_ASA_CODE, 44
 CHECK_BOUNDARY_VIOLATION, 45
 CHECK_DSAUTH, 43
 CHECK_OUTPUT_RECFCM_CONFLICT, 45
 CHECK_VBLENGTH_CONFLICT, 45
 OVERRIDE_DSATTR, 46
 OVERRIDE_NEW_OUTPUT_DSATTR, 46
 REPLACE_ASA_CODE, 44
 SET_INDICATOR_START_INVALID_KEY, 47
 VSAM_APPEND_SPACE, 47
 Baseの環境設定(ds) - [ICF_CATALOG]
 ALIAS_LEVEL, 42
 ERROR_LEVEL, 42
 MASCAT_NAME, 42
 MASCAT_VSER, 41
 SYSCAT_NAME, 43
 USE_SYSCAT, 43
 Baseの環境設定(ds) - [TSAM_BACKUP]
 RETRY_COUNT, 51
 RETRY_INTERVAL, 51
 Baseの環境設定(ds) - [TSAM_RDB]
 COPYBOOK_PATH, 48
 DSNAME_USE_COMMENT, 48
 FETCH_COL_DEFAULT_VALUE, 49
 LIBRARY_PATH, 48
 MASSINSERT_COUNT, 49
 PRINT_DEBUG_MSG_ON, 49
 TEMP_PATH, 48
 USE_AUDIT_COLS, 50
 USE_LOADER_FOR_REPRO, 50
 Baseの環境設定(dstool)
 [COBGENSCH], 51
 [COMMON], 52
 [DSCREATE], 52
 [DSLOAD], 54
 [DSMIGIN], 54
 [DSVIEW], 55
 [OFRDMSVR], 56
 [OFRDSED], 57
 [OFRUISVR], 58
 [SPFEDIT], 59
 Baseの環境設定(dstool) - [COBGENSCH]
 COBCOPY, 52
 ODO_MIN_ZERO_AVAILABLE, 51

Baseの環境設定(dstool) - [COMMON]
CHECK_DSAUTH, 52

Baseの環境設定(dstool) - [DSCREATE]
DUPLICATE_CATALOG_ERROR, 53
DUPLICATE_MEMBER_ERROR, 53
RECAT_UPDATE_DSATTR, 53

Baseの環境設定(dstool) - [DSLOAD]
DELIMITER, 54
LOAD_DIR, 54
SIZE_LIMIT, 54

Baseの環境設定(dstool) - [DSMIGIN]
IGNORE_MAPPING_ERROR, 55

Baseの環境設定(dstool) - [DSVIEW]
CPM_PATH, 55
LOCALE, 56
NOCATALOG_VIEW, 55

Baseの環境設定(dstool) - [OFRDMSVR]
APPLY_GDG_MEMBER, 57
CALL_SERVICE_INTERVAL, 57
CHECK_EXPIRE_DATE, 56

Baseの環境設定(dstool) - [OFRDSEDIT]
CHECK_DSAUTH, 57
CLIENT_ALIVE_INTERVAL, 58

Baseの環境設定(dstool) - [OFRUISVR]
CALL_SERVICE_INTERVAL, 58
CHECK_DSAUTH, 58
COMMAND_LIST, 59

Baseの環境設定(dstool) - [SPFEDIT]
CPM_PATH, 62
CURSOR_KEY_FUNC_SCROLL, 61
DEFAULT_CURSOR_ON_LINE_COMMAND, 61
EDIT_SIZE_LIMIT, 61
END_KEY_FUNC_DEL_EOL, 60
F12_KEY_FUNC_RETRIEVE, 60
LOCALE, 62
RECORD_READ_COUNT, 59
REPLACE_CREATE_NEEDED, 60

Baseの環境設定(ofsys)
[COMPILER], 67
[DIRECTORY], 62
[EXTENSION], 66
[LOG], 68
[SYSTEM_INFO], 69
[WEBDE_COPY_LIB], 68
[WEBDE], 68

Baseの環境設定(ofsys) - [COMPILER]
COBOL_COMPILER, 67
PLI_COMPILER, 67

Baseの環境設定(ofsys) - [DIRECTORY]
BIN_DIR, 63
DATA_DIR, 64
HOME_DIR, 62
INCLUDE_DIR, 65
LIB_DIR, 63
LICENSE_DIR, 64
LOG_DIR, 64
PROFILE_DIR, 65
SCRIPT_DIR, 66
SHARED_DIR, 65
TEMP_DIR, 64
UTIL_DIR, 63

Baseの環境設定(ofsys) - [EXTENSION]
SHARED_OBJECT, 66

Baseの環境設定(ofsys) - [LOG]
LOG_FILE_CREAT_MODE, 68

Baseの環境設定(ofsys) - [SYSTEM_INFO]
BATCH_OS_TYPE, 69
LPAR_NAME, 70
SSNAME, 69
SYSTEM_ID, 70
SYSTEM_NAME, 69

Baseの環境設定(ofsys) - [WEBDE]
BINARY_PATH, 68

Baseの環境設定(ofsys) - [WEBDE_COPY_LIB]
COPYBOOK, 68

Baseの環境設定(saf)
[AUTH_METHOD], 71
[ERRCODE], 73
[OFRSASVR], 72
[SAF_DEFAULT], 70
[TACF_DUMMY], 74

Baseの環境設定(saf) - [AUTH_METHOD]
OS_AUTH, 72
PAM_AUTH, 72
TACF_AUTH, 71

Baseの環境設定(saf) - [ERRCODE]

INVALID_PASSWORDn, 73	[USE], 78
Baseの環境設定(saf) - [OFRSASVR]	[WORKSPACE]n, 78
TOKEN_INTERVAL, 72	Batchの環境設定(adrdssu)
Baseの環境設定(saf) - [SAF_DEFAULT]	[DUMP_VSAM], 90
ASKGRPNM, 71	Batchの環境設定(adrdssu) - [DUMP_VSAM]
CHECK_DSAUTH, 70	DATABASE, 91
Baseの環境設定(saf) - [TACF_DUMMY]	ENPASSWD, 91
PRINT_LOG, 74	PASSWORD, 91
Baseの環境設定(smf)	PORT, 92
[DATASET], 74	TBEXPORT_PATH, 92
Baseの環境設定(smf) - [DATASET]	USERNAME, 91
{Dataset Name}, 74	Batchの環境設定(dbutil)
Baseの環境設定(sms)	[DB_LOGIN], 95
[DATACLAS], 75	[DB2CMD], 100
[MGMTCLAS], 76	[DB2HPU], 96
[STORCLAS], 77	[DB2LOAD], 98
Baseの環境設定(sms) - [DATACLAS]	[DIRECTORY], 93
DCLAS001, 75	[DSNUTILB], 100
Baseの環境設定(sms) - [MGMTCLAS]	[DSNUTILU], 101
MCLAS001, 76	[EXIT_PROGRAM], 94
Baseの環境設定(sms) - [STORCLAS]	[OFHPU], 100
SCLAS001, 77	[ORALOAD], 99
Baseの環境設定(sort)	[UTIL_RETURN], 101
[OPTION], 79	Batchの環境設定(dbutil) - [DB2CMD]
[PATH], 81	PATH, 100
[SEQUENCE], 81	Batchの環境設定(dbutil) - [DB2HPU]
[TEXTSM_DEFAULT], 82	DATABASE, 97
[WORKSPACE], 78	HPU_HEADERn, 98
Baseの環境設定(sort) - [OPTION]	HPU_TRAILERn, 98
FSZEST, 80	INSTANCE, 97
MEMORY_LIMIT, 79	PASSWORD, 97
SEQUENCE, 80	USERNAME, 96
SOLRF, 80	Batchの環境設定(dbutil) - [DB2LOAD]
STABLE_SORT, 79	HPU_HEADERn, 99
Baseの環境設定(sort) - [PATH]	HPU_TRAILERn, 99
EXITLIB, 81	PROFILE_PATH, 98
Baseの環境設定(sort) - [SEQUENCE]	Batchの環境設定(dbutil) - [DIRECTORY]
CQn, 81	DBUTIL_BACKUP_DIR, 94
UCn, 82	DBUTIL_CONTROL_DIR, 93
Baseの環境設定(sort) - [TEXTSM_DEFAULT]	DBUTIL_COPYBOOK_DIR, 93
SHOW_SORT_SCRIPT, 82	DBUTIL_DATA_DIR, 94
Baseの環境設定(sort) - [WORKSPACE]	DBUTIL_LOG_DIR, 93
[COUNT], 78	DBUTIL_TEMP_DIR, 94

Batchの環境設定(dbutil) - [DSNUTILB]
 NVARCHAR_LENGTH, 100

Batchの環境設定(dbutil) - [DSNUTILU]
 PATH, 101

Batchの環境設定(dbutil) - [EXIT_PROGRAM]
 DATABASE, 96
 DSNUTILB_EXIT, 94
 DSNUTILB_SUCCESS_EXIT, 95
 INSTANCE, 96
 PASSWORD, 96
 USERNAME, 95

Batchの環境設定(dbutil) - [OFHPU]
 FILEPATH, 100

Batchの環境設定(dbutil) - [ORALOAD]
 ORALOAD_DATA_CONVERSION, 99

Batchの環境設定(dbutil) - [UTIL_RETURN]
 utility_name, 101

Batchの環境設定(dsnmtv01)
 [SYSTEM:{system}], 102

Batchの環境設定(dsnmtv01) - [SYSTEM:{system}]
 DATABASE, 102
 ENPASSWD, 103
 INSTANCE, 102
 PASSWORD, 103
 USERNAME, 102

Batchの環境設定(ezaci)
 [A2E], 104
 [E2A], 103

Batchの環境設定(ezaci) - [A2E]
 US, 104

Batchの環境設定(ezaci) - [E2A]
 US, 103

Batchの環境設定(ezplus)
 [ENV], 106
 [SYSTEM:{system}], 104

Batchの環境設定(ezplus) - [DUMP_VSAM]
 IP, 92

Batchの環境設定(ezplus) - [ENV]
 WORK_DIR, 106

Batchの環境設定(ezplus) - [SYSTEM:{system}]
 DATABASE, 105
 DBAUTH, 104
 ENPASSWD, 106

INSTANCE, 105
 PASSWORD, 105
 USERNAME, 105

Batchの環境設定(ftp)
 [COMMAND_OPERATION], 108
 [DIRECTORY], 107
 [ERROR], 107
 [OPTION], 108
 [UNIT], 107

Batchの環境設定(ftp) - [DIRECTORY]
 FTP_WORK_DIR, 107

Batchの環境設定(ftp) - [ERROR]
 {error-id}, 108
 PUT_COND, 108

Batchの環境設定(ftp) - [OPTION]
 FTP_HANDLE_DATASET, 110
 NON_SECURE_FTP_LIST, 109
 SECURE_FTP, 108
 SECURE_FTP_LIST, 109
 USE_EXIT, 109

Batchの環境設定(ftp) - [UNIT]
 DEFAULT, 107

Batchの環境設定(idcams)
 [AMS], 117
 [DEFAULT_USER], 115
 [TACF], 116

Batchの環境設定(idcams) - [AMS]
 USE_MULTI_VOLUME_SELECTION, 117
 VOLSER_OVERRIDE_STORCLAS, 117

Batchの環境設定(idcams) - [DEFAULT_USER]
 ENPASSWD, 116
 GROUPNAME, 116
 PASSWORD, 115
 USERNAME, 115

Batchの環境設定(idcams) - [TACF]
 CHECK_DSAUTH, 116

Batchの環境設定(ikjeft01)
 [REPORT_DBCONN], 113
 [SHARED_OBJECT], 113
 [SYSTEM:{system}], 111
 [TACF], 114

Batchの環境設定(ikjeft01) - [SHARED_OBJECT]
 DLOPEN_GLOBAL, 113

MODULE, 113	PLI, 122
Batchの環境設定(ikjeft01) - [SYSTEM:{system}]	Batchの環境設定(textrun)
DATABASE, 111	[AUTOEDIT], 127
DBAUTH, 111	[EXIT_CODE], 125
DBTYPE, 111	[MONITORING], 126
ENPASSWD, 112	[OPTION], 128
INSTANCE, 112	[TWS], 127
PASSWORD, 112	DEFAULT_USER, 124
USERNAME, 112	Batchの環境設定(textrun) - [AUTOEDIT]
Batchの環境設定(ikjeft01) - [TACF]	USE, 127
CHECK_PGMAUTH, 114	Batchの環境設定(textrun) - [EXIT_CODE]
Batchの環境設定(isrsupc)	ERROR, 125
[LINECMP], 114	FLUSH, 126
Batchの環境設定(isrsupc) - [LINECMP]	STOP, 126
USE_FAST_COMPARE, 114	USE_RC_CODE, 125
Batchの環境設定(print)	Batchの環境設定(textrun) - [MONITORING]
[INTRDR], 119	RETRY_COUNT, 126
[PMSVR], 119	RETRY_INTERVAL, 127
[PRINTERn], 118	Batchの環境設定(textrun) - [OPTION]
[SSPRT], 120	LOG, 128
[WRITER], 119	RUN_NODE, 128
Batchの環境設定(print) - [INTRDR]	SUBMIT_DATASET, 128
DRIVER_PATH, 119	Batchの環境設定(textrun) - [TWS]
Batchの環境設定(print) - [PMSVR]	USE, 127
INTERVAL, 119	Batchの環境設定(textrun) - DEFAULT_USER
THRESHOLD, 120	ENPASSWD, 125
Batchの環境設定(print) - [PRINTERn]	GROUPNAME, 124
CLASS, 118	PASSWORD, 124
COMMAND, 118	USERNAME, 124
DRIVER_PATH, 118	Batchの環境設定(tjclrun)
Batchの環境設定(print) - [SSPRT]	[ACCOUNT], 150
{class}, 120	[AMS], 152
Batchの環境設定(print) - [WRITER]	[DD], 145
SMTPP, 119	[DDTAB], 146
Batchの環境設定(rc)	[DEBUG], 159
[PGM_NAME], 121	[JCL], 153
[PGM_TYPE], 122	[JOB], 129
Batchの環境設定(rc) - [PGM_NAME]	[OPTION], 154
program-name, 121	[PERFORM], 131
Batchの環境設定(rc) - [PGM_TYPE]	[PGM], 149
ALL, 123	[PGMRTS00], 159
COBOL, 122	[PRELOAD], 149
OTHER, 122	[SYSLIB], 147

[TACF], 151

Batchの環境設定(tjclrun) - [ACCOUNT]

 SETUID, 150

 USERID, 151

Batchの環境設定(tjclrun) - [AMS]

 CONNECTION, 152

Batchの環境設定(tjclrun) - [DD]

 INSDSET_LRECL, 146

 INSDSET_RECFM, 146

 OUTLIM, 146

Batchの環境設定(tjclrun) - [DDTAB]

 DDTAB_MAX, 147

Batchの環境設定(tjclrun) - [DEBUG]

 PROFILE, 159

Batchの環境設定(tjclrun) - [JCL]

 IGNORE_TRAIL, 153

 PASSWORD_ENCRYPT, 154

 SYMBOL_DELIM, 153

Batchの環境設定(tjclrun) - [JOB]

 1-10, 131

 101-110, 135

 11-20, 132

 111-120, 135

 121-130, 136

 131-140, 136

 141-150, 136

 151-160, 137

 161-170, 137

 171-180, 137

 181-190, 138

 191-200, 138

 201-210, 138

 21-30, 132

 211-220, 139

 221-230, 139

 231-240, 140

 241-250, 140

 251-260, 140

 261-270, 141

 271-280, 141

 281-290, 141

 291-300, 142

 301-310, 142

 31-40, 132

 311-320, 142

 321-330, 143

 331-340, 143

 341-350, 144

 351-360, 144

 361-370, 144

 371-380, 145

 381-999, 145

 41-50, 133

 51-60, 133

 61-70, 133

 71-80, 134

 81-90, 134

 91-100, 134

 CLASS, 129

 MSGCLASS, 129

 MSGLEVEL[1], 130

 MSGLEVEL[2], 130

 TIME, 130

Batchの環境設定(tjclrun) - [OPTION]

 FIXED_USER_ABEND_CODE, 155

 IGNORE_USER_ABEND, 155

 PGM_NOT_FOUND, 154

 PUT_DD_INFO, 156

 SEPARATE_STDOUT_BY_LRECL, 157

 SPARM_DATE, 158

 SPARM_TIME, 158

 SYSOUT_DS_ADD_ASA, 157

 SYSOUT_DS_SPACE_PADDING, 158

 TIME_CONTROLLER, 156

 TIME_CONTROLLER_PREFIX, 156

 USE_MAX_RC, 154

Batchの環境設定(tjclrun) - [PERFORM]

 USE_PERFORM, 131

Batchの環境設定(tjclrun) - [PGM]

 USE_PGMRTS00, 149

 USE_PGMRTS00_DLOPEN_GLOBAL, 150

Batchの環境設定(tjclrun) - [PGMRTS00]

 USER_EXIT_POST, 160

 USER_EXIT_PRE, 159

Batchの環境設定(tjclrun) - [PRELOAD]

 {program-name}, 149

Batchの環境設定(tjclrun) - [SYSLIB]

BIN_PATH, 147

COB_PATH, 148

LIB_PATH, 147

Batchの環境設定(tjclrun) - [TACF]

CHECK_DSAUTH, 152

CHECK_UTAUTH, 152

Batchの環境設定(tjes)

[DYNAMIC_LIBRARY], 167

[INITDEF], 171

[INTRDR], 169

[JOBCLASS], 163

[JOBDEF], 161

[NODEINFO], 160

[OUTCLASS], 173

[OUTDEF], 174

[PROCLIB], 165

[SCHEDULING], 163

[SPOOL], 167

[TACF], 175

Batchの環境設定(tjes) - [DYNAMIC_LIBRARY]

TEMPLIB, 167

Batchの環境設定(tjes) - [INITDEF]

INIT{nnnn}, 172

INITNUM, 171

Batchの環境設定(tjes) - [INTRDR]

ALWAYS_SUBMIT, 171

ENPASSWD, 171

GROUPNAME, 170

HOLD, 169

NODENAME, 169

PASSWORD, 170

USERNAME, 170

Batchの環境設定(tjes) - [JOBCLASS]

{class}, 163

Batchの環境設定(tjes) - [JOBDEF]

ENDNUM, 162

FULL_WARNING, 162

STARTNUM, 161

Batchの環境設定(tjes) - [NODEINFO]

DOMAINLIST, 160

DOMAINNAME, 160

NODELIST, 161

NODENAME, 161

Batchの環境設定(tjes) - [OUTCLASS]

{class}, 173

Batchの環境設定(tjes) - [OUTDEF]

DATA_DIR, 174

OUTNUM, 174

REMOVE_SPOOL, 175

USE_OUTPUTQ, 174

Batchの環境設定(tjes) - [PROCLIB]

{ddname}, 166

JCLLIB, 166

PROCnn, 167

USERLIB, 166

Batchの環境設定(tjes) - [SCHEDULING]

DUPL_JOBNAME, 163

INTERVAL, 165

PRTYHIGH, 164

PRTYJECL, 164

PRTYJOB, 164

PRTYLOW, 165

PRTYRATE, 165

Batchの環境設定(tjes) - [SPOOL]

SPOOL_BACKUP_DIR, 168

SPOOL_UNPACK_DIR, 168

SPOOL_VOLUME_SER, 167

SYSOUT_AS_A_FILE, 169

USE_DATABASE, 168

Batchの環境設定(tjes) - [TACF]

CHECK_JOBNAMEAUTH, 175

CHECK_SPOOLAUTH, 175

Batchの環境設定(tjesmgr)

[DEFAULT_OPTION], 176

[DEFAULT_USER], 178

[TACF], 179

Batchの環境設定(tjesmgr) - [DEFAULT_OPTION]

DEFAULT_RUNNING_NODE, 177

EDITOR, 176

SPOOL_LIST, 176

SUBMIT_DATASET, 177

VIEWER, 177

Batchの環境設定(tjesmgr) - [DEFAULT_USER]

ENPASSWD, 178

GROUPNAME, 178

PASSWORD, 178
USERNAME, 178
Batchの環境設定(tjesmgr) - [TACF]
 ALLOWED_USER, 179
 CHECK_CMDAUTH, 179
Batchの環境設定(tso)
 [COMMON], 180
 [LOGIN_PROC], 187
 [MAP], 183
 [SMTP], 188
 [TERM_CLASS], 182
 [TSOMGR], 185
Batchの環境設定(tso) - [COMMON]
 ASC2EBC_CPM, 181
 ASCFILE_KEEP_IMPLIES, 182
 COBLIB, 180
 DEFAULT_FEXPORT_PLF, 180
 DEFAULT_FIMPORT_PLF, 181
 EXECLIB, 180
 IPF_ERRCODE, 181
 PLF_DIRECTORY, 180
 READY_SCREEN, 182
Batchの環境設定(tso) - [LOGIN_PROC]
 {user-id}, 187
Batchの環境設定(tso) - [MAP]
 DEFAULT_COMMAND, 184
 DEFAULT_LIB, 183
 DEFAULT_LOGIN, 183
 DEFAULT_LOGOFF, 183
 DEFAULT_NEWPASS, 184
 FEXPORT_MAP, 184
 FIMPORT_MAP, 184
Batchの環境設定(tso) - [SMTP]
 DOMAIN_NAME, 188
 SENDER_ADDRESS, 188
Batchの環境設定(tso) - [TERM_CLASS]
 {termname}, 182
Batchの環境設定(tso) - [TSOMGR]
 CHECK_JOB_INTERVAL, 186
 DEFAULT_PROC, 185
 EXEC_NODE, 186
 LOG_LEVEL, 187
 MAX_TSO_COUNT, 186

USING_CLASS, 185
USING_OUTCLASS, 185

C

cobnet, 211
console, 15
cpm, 21

D

dbutil, 93
ds, 22
dsnmtv01, 102
dstool, 51

E

ezaci, 103
ezplus, 104

F

ftp, 106

H

hidb, 199
HiDBの環境設定(hidb)
 [DEBUG], 205
 [DEFAULT_USER], 206
 [HIDB_DEFAULT], 199
HiDBの環境設定(hidb) - [DEBUG]
 DISABLE_COMMIT, 205
 GENERAL, 205
 LOG_PATH, 206
 PRINT_STATISTICS, 206
 SHOW_BUFFER, 205
HiDBの環境設定(hidb) - [DEFAULT_USER]
 ENPASSWD, 207
 USERNAME, 206
HiDBの環境設定(hidb) - [HIDB_DEFAULT]
 ARRAY_BUFFER_MAX_SIZE, 204
 COMMIT_INTERVAL, 201
 COPYBOOK_DIR, 199
 FETCH_COL_DEFAULT_VALUE, 202
 FIRST_FETCH_COUNT, 201

- FIX_DATA_ERRORS, 200
- HIDB ALTER_KEYSEQ, 202
- HIDB_IMPORT_DIR, 203
- HIDB_OBJECT_DIR, 199
- HOLD_SELECT_FOR_UPDATE, 204
- IGNORE_AUTH_CHECK, 202
- IGNORE_FILLER, 200
- NO_INDEX_TABLE, 200
- RESET_APPBUF_IF_GET_FAIL, 202
- RESOLVE_HINT_DIR, 201
- SKIP_POSITIONING_IF_GET_FAIL, 203
- TABLESPACE, 199
- USE_DBD_DBMS_LOCK, 204
- USE_INDICATOR, 203
- USE_KEYFLD_SEQ_FOR_HDAM, 204
- HiDBの環境設定(ims)
 - [IMS_DEFAULT], 198
- HiDBの環境設定(ims) - [IMS_DEFAULT]
 - ACBLIB_NAME, 198
 - DBDLIB_NAME, 198
 - PSBLIB_NAME, 198
 - RESLIB_NAME, 198

I

- idcams, 115
- ikjeft01, 110
- ims, 197
- isrsupc, 114

O

- ofconfig, 2
- ofsys, 62
- osc, 211
- osc.{oscmqsvrname}, 243
- osc.{osctlsvrname}, 240
- osc.{servername}, 217
- OSCの環境設定(cobnet)
 - [GENERAL], 211
- OSCの環境設定(cobnet) - [GENERAL]
 - LOG_LEVEL, 211
- OSCの環境設定(osc)
 - [GENERAL], 211

- [OSCMCSVR], 216
- [OSCOSSVR], 217
- [OSCSCSVR], 215
- OSCの環境設定(osc) - [GENERAL]
 - ASMTBL, 213
 - ENABLE_TX_TIME, 214
 - GETMAIN_ENABLE_MONITORING, 215
 - GETMAIN_EXTRA_SPACE, 214
 - MQ_LIB_PATH, 214
 - NCS_FILE, 212
 - NCS_STORAGE, 212
 - NCS_WRITE_COUNT, 212
 - REQUEST_FILEOPEN_WITH_LOCK_WAIT, 213
 - SYSTEM_LOGLVL, 211
 - XA_TSAM_DB, 213
- OSCの環境設定(osc) - [OSCMCSVR]
 - REGION_{regionname}, 216
- OSCの環境設定(osc) - [OSCOSSVR]
 - DEPLOY_SOURCE_PATH, 217
- OSCの環境設定(osc) - [OSCSCSVR]
 - BACKUP, 215
 - BACKUP_DATASET, 215
- OSCの環境設定(osc.{oscmqsvrname})
 - [MQ], 243
- OSCの環境設定(osc.{oscmqsvrname}) - [MQ]
 - GW_NAME, 244
 - INITQ, 243
 - QMGR, 243
 - REGION, 244
 - RTANSID, 244
 - TIMEOUT, 244
- OSCの環境設定(osc.{osctlsvrname})
 - [OSCTLSVR], 241
- OSCの環境設定(osc.{osctlsvrname}) - [OSCTLSVR]
 - APPEND_DATE, 242
 - BUFFER_SIZE, 241
 - FLUSH_INTERVAL, 241
 - FLUSH_SIZE, 241
 - MAX_FILE, 242
 - PORT, 241
 - TIMEOUT, 242
- OSCの環境設定(osc.{servername})
 - [AUTINST], 240

[CPM_FLAG], 238
 [CPM], 236
 [CSPG], 239
 [DB2CONN], 240
 [GENERAL], 217
 [SAF], 229
 [SD], 233
 [TDQ], 234
 [TRANCLASS], 239
 [TSQ], 235
 OSCの環境設定(osc.{servername}) - [AUTINST]
 PGAEXIT, 240
 OSCの環境設定(osc.{servername}) - [CPM]
 3270_CCSID, 237
 REGION_CCSSID, 237
 OSCの環境設定(osc.{servername}) - [CPM_FLAG]
 ASCII_TO_EBCDIC, 238
 EBCDIC_TO_ASCII, 238
 OSCの環境設定(osc.{servername}) - [CSPG]
 SKRPF{NN}, 239
 OSCの環境設定(osc.{servername}) - [DB2CONN]
 DB2ID, 240
 OSCの環境設定(osc.{servername}) - [GENERAL]
 AREA, 222
 CBLPSHPOP, 223
 CWA_SIZE, 219
 FREEKB, 228
 GETMAIN_ATTACH_RETRY, 219
 GMTEXT, 224
 GMTRAN, 224
 IMSID, 221
 JOBID, 217
 JOBNAME, 218
 LIBDIR, 225
 MAPDIR, 224
 MC, 223
 MSGCLASS, 228
 NOUSE, 227
 OLOG_DB, 222
 OPEN_FILE_ON_STARTUP, 228
 PLTPI, 225
 PLTSD, 226
 PRINT, 227
 PROTECT, 222
 QMGR_NAME, 229
 SVCTIMEOUT_ABCODE, 223
 SVCTIMEOUT_EXIT, 224
 SYS_SHMKEY, 218
 SYS_SHMSIZE, 218
 SYSID, 217
 TASKNO_LOCATION, 220
 TASKNO_MAX, 220
 TASKNO_MIN, 220
 TBLDIR, 225
 TC_PATH, 221
 TDL_DLOPEN_GLOBAL, 229
 TDLDIR, 225
 TLSVR_TIMEOUT, 228
 USERID, 221
 USR_SHMKEY, 219
 USR_SHMSIZE, 220
 XLT, 226
 OSCの環境設定(osc.{servername}) - [SAF]
 DFLTUSER, 233
 SEC, 230
 SNSCOPE, 230
 USERAUTH, 233
 XDCT, 230
 XFCT, 231
 XPCT, 231
 XPPT, 232
 XTRAN, 232
 XTST, 232
 OSCの環境設定(osc.{servername}) - [SD]
 GRPLIST, 234
 OSCの環境設定(osc.{servername}) - [TDQ]
 TDQ_INTRA_DSNAME, 234
 TDQ_LOG_ADDRESS, 234
 OSCの環境設定(osc.{servername}) - [TRANCLASS]
 DEFAULT_TRANCLASS, 239
 OSCの環境設定(osc.{servername}) - [TSQ]
 DFLTDEST, 235
 MAINDEST, 235
 QDATA_DSNAME, 235
 QINFO_DSNAME, 236
 TSQ_SHMKEY, 236

TSQ_SHMSIZE, 236
osi, 248
OSI (osi.{IMSID}) - [GENERAL]
 DR_SKIP_ALLOC_HIDB, 251
osi.{IMSID}, 250
osi.{osiotmasvrname}, 262
OSIの環境設定(osi)
 [CRC], 249
 [DEFAULT_IMSID], 250
 [GENERAL], 248
OSIの環境設定(osi) - [CRC]
 {crc}, 249
OSIの環境設定(osi) - [DEFAULT_IMSID]
 dataset, 250
OSIの環境設定(osi) - [GENERAL]
 LOG_LEVEL, 249
OSIの環境設定(osi.{IMSID})
 [CPM], 253
 [GENERAL], 250
 [LIBRARY], 252
 [MQ], 260
 [PRINTER], 258
 [SCREEN], 259
 [SECURITY], 256
 [USER_PROGRAM], 261
 [USER], 257
OSIの環境設定(osi.{IMSID}) - [CPM]
 3270_CCSID, 254
 ASCII_TO_EBCDIC, 255
 CONVERT_TO_SPACE, 255
 EBCDIC_TO_ASCII, 254
 REGION_CCSID, 254
OSIの環境設定(osi.{IMSID}) - [GENERAL]
 LOG_LEVEL, 251
 SCHEDULE_RECOVER_MAXCNT, 251
OSIの環境設定(osi.{IMSID}) - [LIBRARY]
 FORMAT, 253
 IMSACB, 253
 MODBLKS, 252
OSIの環境設定(osi.{IMSID}) - [MQ]
 MQ_LIB_PATH, 260
 QMGR_NAME, 260
 USE_MQ, 260

OSIの環境設定(osi.{IMSID}) - [PRINTER]
 BUF_SIZE, 258
 MASTER_NAME, 258
OSIの環境設定(osi.{IMSID}) - [SCREEN]
 3270_TYPE, 259
OSIの環境設定(osi.{IMSID}) - [SECURITY]
 TACF_USERID, 256
 TYPE, 256
OSIの環境設定(osi.{IMSID}) - [USER]
 LOGON_MOD, 257
 LOGON_UC, 257
OSIの環境設定(osi.{IMSID}) - [USER_PROGRAM]
 PGM_NAME, 261
OSIの環境設定(osi.{osiotmasvrname})
 [GENERAL], 262
 [MQ], 262
OSIの環境設定(osi.{osiotmasvrname}) - [GENERAL]
 IMSID, 262
OSIの環境設定(osi.{osiotmasvrname}) - [MQ]
 Q_NAME, 262
 TIMEOUT, 262
OSIの環境設定(ssm.{IMSID}{SSM})
 [GENERAL], 263
OSIの環境設定(ssm.{IMSID}{SSM}) - [GENERAL]
 DLI_CONN_ID, 264
 PRELOAD, 264

P

print, 118

R

rc, 120

S

saf, 70
smf, 74
sms, 75
sort, 78
ssm.{IMSID}{SSM}, 263

T

TACFの環境設定

- [AUTH_OPTION], 193
- [SETOPTS], 194
- [TACF_DEFAULT], 189
- TACFの環境設定 - [AUTH_OPTION]
 - ENABLE_UNIFYDS, 193
 - SECURITY_MODE, 194
- TACFの環境設定 - [SETOPTS]
 - PROTECTALL, 194
- TACFの環境設定 - [SETOPTS]
 - MIXEDCASE, 194
- TACFの環境設定 - [TACF_DEFAULT]
 - ACCOUNT_LOCK_PERIOD, 191
 - EXPIRE_INIT_PASSWORD, 192
 - EXPIRE_WARNING_DAYS, 192
 - HISTORY_COUNT, 189
 - LOCK_PERIOD_UNIT, 191
 - MAX_RETRY_COUNT, 190
 - PASSWORD_INTERVAL, 190
 - RESTRICTED_LOGIN, 192
 - RETRY_RESET_PERIOD, 191
 - UTIL_DIRECTORY, 190
- textrun, 124
- tjclrun, 129
- tjes, 160
- tjesmgr, 176
- tso, 179

さ

- その他のツール
 - ofconfig, 2

