

# OpenFrame Manager インストールガイド

OpenFrame Manager 7.1 Fix#1



Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

## 文書情報

文書名: OpenFrame Manager インストールガイド

発行日: 2023年12月29日

ソフトウェアバージョン: OpenFrame Manager 7.1 Fix#1

ガイドバージョン: v3.1.3

## Website

<http://www.tmaxsoft.com>

<https://technet.tmaxsoft.com>

## Copyright Notice

Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

## Restricted Rights Legend

このソフトウェア（Tmax OpenFrame Manager®）マニュアルの内容とプログラムは、日本国の著作権法および国際条約によって保護されています。マニュアルの内容とプログラムは、TmaxSoft Co., Ltd.との使用許諾契約書の下でのみ使用することができ、マニュアルは使用許諾契約で許可されている範囲を除いては、配布または複製することができません。TmaxSoftの書面による事前の承諾を得ることなく、このマニュアルの全部または一部を電子的または機械的な方法を問わず、転送、複製、配布したり、または二次的著作物を作成する等の行為を一切禁じます。

このソフトウェアのマニュアルとプログラムの使用許諾契約は、いかなる場合においても、マニュアル及びプログラムと関連する知的財産権（登録の有無を問わず）を譲渡するものと解釈されず、TmaxSoftのブランド、ロゴ、商標等の使用権限を与えるものではありません。このマニュアルは、情報を提供する目的でのみ提供しており、これに伴う契約上の直接的ないしは間接的な責任を負わず、マニュアルの内容は法律上もしくは商業的な特定の条件が満たされることを保証しません。マニュアルの内容は、製品のアップグレード及び修正により、その内容が予告なく変更されることがあり、内容上の誤りが無いことを保証しません。

## Trademarks

Tmax®, Tmax OpenFrame®, およびTmax OpenFrame Manager®は、TmaxSoft Co., Ltd.の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

## Font Copyrights

Notoは、Google Inc.の商標です。Notoフォントはオープンソースであり、SIL Open Font License 1.1に準拠します。(<https://www.google.com/get/noto/>)

## Open Source Software Notice

---

この製品には、OpenSSL、RSA Data Security, Inc.、Apache FoundationおよびJean-loup Gaillyと Mark Adlerによって開発またはライセンス取得されたオープンソフトウェアが含まれています。詳細は、製品ディレクトリの`${INSTALL_PATH}/license/oss_licenses`に記載されている事項を参照してください。

---



# 目次

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| このガイドについて .....                       | ix        |
| <b>第1章 インストール前の準備 .....</b>           | <b>1</b>  |
| 1.1. システム要件 .....                     | 1         |
| 1.2. OpenFrame製品群とWASのインストールの確認 ..... | 1         |
| 1.3. 環境変数の設定 .....                    | 2         |
| 1.4. ライセンス・ポリシー .....                 | 2         |
| 1.5. 表領域の作成 .....                     | 3         |
| <b>第2章 インストールとアンインストール .....</b>      | <b>5</b>  |
| 2.1. インストール .....                     | 5         |
| 2.2. 手動での環境設定 .....                   | 18        |
| 2.2.1. スクリプト・ファイル .....               | 18        |
| 2.2.2. スクリプトの実行 .....                 | 19        |
| 2.3. インストールの確認 .....                  | 22        |
| 2.3.1. インストール・ログの確認 .....             | 22        |
| 2.3.2. 環境設定の確認 .....                  | 26        |
| 2.3.3. データベース情報の確認 .....              | 26        |
| 2.3.4. JEUSサーバー起動の確認 .....            | 27        |
| 2.3.5. OpenFrame Managerの起動 .....     | 28        |
| 2.4. アンインストール .....                   | 30        |
| 2.5. アンインストールの確認 .....                | 32        |
| <b>付録 A. JEUSサーバーの起動と終了 .....</b>     | <b>33</b> |
| A.1. JEUSサーバーの起動 .....                | 33        |
| A.2. JEUSサーバーの終了 .....                | 41        |
| <b>付録 B. 環境設定とTACFリソース .....</b>      | <b>43</b> |
| B.1. 環境設定 .....                       | 43        |
| B.1.1. ofmanager.properties .....     | 43        |
| B.1.2. logback.xml .....              | 49        |
| B.2. TACFリソース .....                   | 51        |
| B.3. マルチ・ノードの設定 .....                 | 52        |



## 図目次

|         |                                |    |
|---------|--------------------------------|----|
| [図 2.1] | OpenFrame Managerのログイン画面 ..... | 29 |
| [図 2.2] | OpenFrame Managerrのメイン画面 ..... | 30 |



# このガイドについて

## 対象読者

本書では、Tmax OpenFrame Manager®(以下、OpenFrame Manager)をインストールおよびアンインストールするシステム管理者を対象としています。同書は、UNIXシステム(Linuxを含む)でのOpenFrame Managerアプリケーションのインストールとアンインストール、およびその検証方法について説明します。

## 前提知識

本書の内容を理解するには、以下の事項について熟知する必要があります。

- OpenFrame Managerをインストールするシステム(UNIXシステム、Linuxを含む)
- JEUSのインストールと基本知識
- ネットワーク
- Java環境
- OpenFrame製品群

## 制限事項

本書は、OpenFrame Managerを実務に適用・運用するのに必要なすべての事項を記述しているわけではありません。OpenFrame Managerの使用と管理方法、製品を使用するためにインストールが必要な製品については、関連ガイドを参照してください。

本書は、JEUSとOpenFrameがインストールされていることを前提として説明しています。OpenFrame Managerは、JEUS以外のWebアプリケーション・サーバー(WAS)ではテストおよび検証されていません。

## 本書の構成

本書は、計2章と付録で構成されています。

各章の主な内容は以下のとおりです。

- 第1章: インストール前の準備

OpenFrame Managerをインストールする前の準備事項について説明します。

- 第2章: インストールとアンインストール

OpenFrame Managerをインストールおよびアンインストールする方法について説明します。

- 付録A: JEUSサーバーの起動と終了

JEUSサーバーを起動・終了する手順について説明します。

- 付録B: 環境設定とTACFリソース

OpenFrame Managerを使用するための環境設定とTACFリソースについて説明します。

## 表記上の規則

| 表記            | 意味                          |
|---------------|-----------------------------|
| <AaBbCc123>   | プログラム・ソースコードのファイル名          |
| Ctrl+C        | CtrlキーとCキーを同時に押す            |
| [Button]      | GUIのボタン、メニュー名               |
| 太字            | 強調                          |
| 「」、『』（鍵カッコ）   | 関連文書、あるいはガイド内の他の章および節の表示    |
| 「入力項目」        | 画面UI上の入力項目                  |
| ハイパーリンク       | メール・アカウント、Webサイト            |
| >             | メニューの実行順                    |
| +----         | サブディレクトリ/ファイル有り             |
| ----          | サブディレクトリ/ファイル無し             |
| <div>参考</div> | 参照/注意事項                     |
| [図 1.1]       | 図の名前                        |
| AaBbCc123     | コマンド、コマンド実行結果の画面出力、サンプル・コード |
| { }           | 必須パラメータ値                    |
| [ ]           | オプション・パラメータ値                |
|               | 選択パラメータ値                    |

## 関連文書

| ガイド                          | 説明                                 |
|------------------------------|------------------------------------|
| OpenFrame Manager<br>ユーザーガイド | OpenFrame Managerの使用方法について説明しています。 |

## 参考文書

| 製品       | ガイド  |
|----------|------|
| JEUS 8.5 | 全ガイド |

# 第1章 インストール前の準備

本章では、OpenFrame Managerをインストールする前の準備事項について説明します。

## 1.1. システム要件

以下は、OpenFrame Managerのインストールに必要なハードウェアとソフトウェアの要件です。

| 区分           | 要求事項                                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| プラットフォーム     | Webアプリケーション・サーバー(WAS)がサポートするプラットフォーム                                                   |
| ハードウェア       | 1GB以上のハードディスク空き容量(最小120MB以上のハードディスク空き容量)                                               |
|              | 512MB以上のメモリ容量                                                                          |
| ソフトウェア       | JDK 1.8(Sun、OPEN)以上                                                                    |
|              | Google Chrome、Internet Explorer 11、Microsoft Edge                                      |
| JDBCドライバー    | Tibero、Oracle、MS-SQLなど、JDBC認証ベンダーのJDBCドライバー                                            |
| OpenFrame製品群 | OpenFrame/Base、OpenFrame/Batch、OpenFrame/TACF、OpenFrame/OSC、OpenFrame/AIM、OpenFrame GW |
| WAS製品群       | JEUS 8.5                                                                               |

## 1.2. OpenFrame製品群とWASのインストールの確認

OpenFrame Managerは、以下の独立した製品の影響を受けます。

- データベース(Tibero、Oracle、MS-SQLなど)
- JEUS 8.5
- OpenFrame/Base 7.1、7.3
- OpenFrame/Batch 7.1、7.3
- OpenFrame/TACF 7.1、7.3
- OpenFrame/OSC 7.1、7.3
- OpenFrame/AIM 7.1、7.3
- OpenFrame GW 7.1、7.3

OpenFrame Managerをインストールする前に、データベースとJEUSをインストールする必要がありますが、OpenFrame製品のインストールは必須ではありません。ただし、OpenFrame Managerのインストール中に設定が必要なOpenFrame製品は、事前にインストールされている必要があります。

---

#### 参考

インストール必須製品のインストールと確認方法については、各製品のインストールガイドを参照してください。

---

### 1.3. 環境変数の設定

OpenFrame Managerをインストールする前に、環境変数を確認します。システムには、JDK 1.8がインストールされている必要があります、Java関連の環境変数が正しく設定されている必要があります。

以下は、Javaのバージョンを確認する方法です。

```
[oframejeus1@ofLinux64 ~]$ java -version
openjdk version "1.8.0_275"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_275-b01)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.275-b01, mixed mode)
```

OpenFrame Managerを使用するには、ユーザー環境に合わせて環境変数にエンコード情報が正しく設定されている必要があります。この設定は、.profileまたは.bash\_profileファイルで変更できます。

以下は、.profileまたは.bash\_profileファイルにエンコード設定を追加する例です。(UTF-8の設定例)

```
export LANG=en_US.utf8
```

### 1.4. ライセンス・ポリシー

OpenFrame Managerを使用するには、ライセンスを取得する必要があります。

OpenFrame Managerは、ライセンスに設定されたCPUの数とHostNameに基づいてライセンスの整合性を検証します。ライセンスの整合性検証は、JEUSサーバーの起動時にチェックされるため、OpenFrame Managerを使用する前に、発行されたライセンスがJEUSホームディレクトリに格納されている必要があります。

ライセンスは、OpenFrame Managerのインストール中に次のディレクトリに自動的にコピーされます。

```
$JEUS_HOME/domains/<domain_name>/servers/<server_name>/lib/application/
<application_name>/license
```

## 1.5. 表領域の作成

データベースにOpenFrame Managerで使用する表領域を作成します。

OpenFrameやOpenFrame GWなどの他の製品との連携が不要なため、自由にデータベース・サーバーを選択し、表領域名を設定することができます。

以下は、Tiberoを使用して、100MBのOFMGR01という名前の表領域を作成する例です。

```
CREATE TABLESPACE "OFMGR01" DATAFILE 'OFMGR01.DBF' SIZE 100M AUTOEXTEND ON NEXT 50M;
```

---

### 参考

各データベース製品で表領域を作成する方法については、各データベース・ガイドを参照してください。

---



## 第2章 インストールとアンインストール

本章では、OpenFrame Managerをインストールおよびアンインストールする方法について説明します。

### 2.1. インストール

本節では、UNIX/Linux環境のコンソール・モードでOpenFrame Managerをインストールする方法について説明します。

---

#### 参考

1. JEUS 8.5がインストールされていることを前提としています。JEUSサーバーが作成および起動されている必要があります。OpenFrame Managerは、運用の利便性のために、JEUSのDomain Administration Server(以下、DAS)ではなく、Managed Server(以下、MS)にインストールすることをお勧めします。JEUSサーバーの作成についての詳細は、『JEUS サーバーガイド』の「2.2. サーバーの追加」を参照してください。
  2. インストール時には、DB SQL文の実行が必要であるため、データベース・サーバーが起動されている必要があります。
  3. OpenFrame Managerがすでにインストールされている場合は、正常にインストールできないため、既存のOpenFrame Managerを削除してから再インストールする必要があります。本章では、OpenFrame Managerを初めてインストールすることを前提としています。
- 

次は、テキスト・ベースのシェルを使用してOpenFrame Managerをインストールする方法です。インストールの手順は、システムに関係なく同じです。インストールの実行中に前のステップに戻るときは「back」を、インストールを停止する場合は「quit」を入力してEnterキーを押します。

1. OpenFrame Managerをインストールするには、インストーラー・バイナリ・ファイル (OpenFrame\_Manager7\_1\_1\_Generic.bin)をターゲット・システムの目的の場所にコピーします。
2. インストーラー・バイナリ・ファイルへの実行権限がない場合は、次のようにコンソールで**chmod a+x**コマンドを使用して実行権限を付与します。

```
[oframejeus1@ofLinux64 ~]$ chmod a+x OpenFrame_Manager7_1_1_Generic.bin
```

3. インストーラー・バイナリ・ファイルを実行する次の2つの方法のいずれかを選択して、Enterキーを押します。

– 方法 1

```
./OpenFrame_Manager7_1_1_Generic.bin
```

– 方法 2

```
sh OpenFrame_Manager7_1_1_Generic.bin
```

4. インストールの概要を確認して、Enterキーを押します。

```
[oframejeus1@ofLinux64 ~]$ sh OpenFrame_Manager7_1_1_Generic.bin
Preparing to install...
Extracting the installation resources from the installer archive...
Configuring the installer for this system's environment...

Launching installer...

Preparing CONSOLE Mode Installation...

=====
OpenFrame Manager 7.1 Fix1_using_jeus8_5          (created with InstallAnywhere)
-----

=====

Introduction
-----

InstallAnywhere will guide you through the installation of OpenFrame Manager 7.1
Fix1

It is strongly recommended that you quit all programs before continuing with
this installation.

Respond to each prompt to proceed to the next step in the installation. If you
want to change something on a previous step, type 'back'.

You may cancel this installation at any time by typing 'quit'.

PRESS <ENTER> TO CONTINUE:
```

5. OpenFrame Managerのライセンス使用許諾条件を確認します。

ライセンス契約に同意する場合は「Y」、同意しない場合は「N」を入力してEnterキーを押します。ライセンス契約に同意しない場合は、OpenFrame Managerのインストールは終了されます。

```
=====
License Agreement
-----
```

Installation and Use of OpenFrame Manager 7.1 Fix1 Requires Acceptance of the Following

License Agreement:

TmaxSoft Release

TmaxSoft Co., Ltd. (hereafter, TmaxSoft) End-User License Agreement

Product : OpenFrame Manager 7.1 Fix1

This is a legal agreement between you (either an individual or an company) and TmaxSoft, Incorporated. By opening the sealed software package and/or by using the software, you agree to be bound by the terms of this agreement.

TmaxSoft License

1. Grant of License: This TmaxSoft License Agreement ("License") permits you to use one copy of the TmaxSoft product OpenFrame Manager, on any single computer, provided the software is in use on only one computer at any one time. If this package is a license pack, you may make and use additional copies of the software up to the number of licensed copies authorized. If you have multiple licenses for the software, then at any time you may have as many copies of the software in use as you have licenses.

The software is "in use" on a computer when it is loaded into the temporary memory (i.e., RAM) or installed into the permanent memory (e.g., hard disk, CD-ROM, or other storage devices) of that computer, except that a copy installed on a network server for the sole purpose of distribution to other computers is not "in use". If the anticipated number of users of the software will exceed the number of applicable licenses, then you must have a reasonable

PRESS <ENTER> TO CONTINUE:

mechanism or process in place to ensure that the number of persons using the software concurrently does not exceed the number of licenses.

2. Copyright: The software (including any images, "applets," photographs, animations, video, audio, music and text incorporated into the software) is owned by TmaxSoft or its suppliers and international treaty provisions. Therefore, you must treat the software like any other copyrighted materials (e.g., a book or musical recording) except that you may either (a) make one copy of the software solely for backup or archival purposes, or (b) transfer the software to a single hard disk provided you keep the original solely for backup or archival purposes. You may not copy the printed materials accompanying the software, nor print copies of any user documentation provided in "online" or electronic form.

3. Other restrictions: This license is your proof of license to exercise the rights granted herein and must be retained by you. You may not rent, lease, or transfer your rights under this license on a permanent basis provided you

```
transfer this license, the software, and all accompanying printed materials,
retain no copies, and the recipient agrees to the terms of this license. You
may not reverse engine, decompile, or disassemble the software, except to the
extent that the foregoing restriction is expressly prohibited by applicable
law.
```

```
PRESS <ENTER> TO CONTINUE:
```

```
DO YOU ACCEPT THE TERMS OF THIS LICENSE AGREEMENT? (Y/N):
```

## 6. JEUS\_HOMEディレクトリを指定します。

JEUSのルート・ディレクトリを絶対パスで入力し、Enterキーを押します。（デフォルト値: \$HOME/jeus8\_5）

```
=====
Choose JEUS Folder
-----

Note
1. This OpenFrame Manager7.1 Fix1 is available in the JEUS 8.5 environment.
2. In order to install OpenFrame Manager7.1 Fix1 successfully, Jeus's
   domainServer and DataBase must be running.
3. The tablespace to be used by the OpenFrameManager must be created before
   install.

Please Enter JEUS HOME

Default Install Folder: /home/oframe10/jeus8_5

ENTER AN ABSOLUTE PATH, OR PRESS <ENTER> TO ACCEPT THE DEFAULT
:
```

ユーザーが指定したJEUS\_HOMEディレクトリが見つからないか、JEUS 8.5以前のバージョンが指定された場合は、JEUS\_HOMEディレクトリを変更するか、インストールを中止するかどうかをたずねるメッセージが表示されます。

JEUS\_HOMEディレクトリを変更する場合は「1」を、インストールを中止する場合は「2」を選択してEnterキーを押します。

```
=====
JEUS Application Server Folder Not Found
-----

Installer couldn't find JEUS Application Server folder

Chosen folder is not a JEUS_HOME. To choose a different folder, click 'Change'.
To cancel the installation, click 'Quit'.
```

```

->1- Change
   2- Quit

ENTER THE NUMBER OF THE DESIRED CHOICE, OR PRESS <ENTER> TO ACCEPT THE
DEFAULT:

```

7. OpenFrame ManagerをインストールするJEUSのドメインとサーバー情報を入力します。

```

=====
Get Jeus Information
-----

Plase Enter the Jeus Domain Name and the ManagedServer name
(Installation Server Folder)

JEUS Domain Name (DEFAULT: jeus_domain):

JEUS ManagedServer Name (DEFAULT: server1):

JEUS DomainAdminServer Password (DEFAULT: ): 11111111

JEUS DomainAdminServer IP (DEFAULT: 192.168.105.207):

JEUS DomainAdminServer Base Port (DEFAULT: 9736):

```

以下は、設定項目の説明です。

| 項目                               | 説明                                                                                                                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JEUS Domain Name                 | JEUSのドメイン名を入力します。<br>\$JEUS_HOME/domains/の下の<domain_name>を指定します。<br>(デフォルト値: JEUSのインストール時に指定したドメイン名)                                 |
| JEUS ManagedServer Name          | OpenFrame ManagerをインストールするJEUSのサーバー名を入力します。<br>\$JEUS_HOME/domains/<domain_name>/servers/の下<br><server_name>を指定します。(デフォルト値: server1) |
| JEUS DomainAdminServer Password  | JEUS管理者のパスワードを入力します。(必須項目)                                                                                                           |
| JEUS DomainAdminServer IP        | JEUSのDASがインストールされているIPを入力します。(デフォルト値: ローカルIP)                                                                                        |
| JEUS DomainAdminServer Base Port | JEUSのDASのベース・ポート番号を入力します。<br>\$JEUS_HOME/domains/<domain_name>/config/domain.xmlから確認できます。(デフォルト値: 9736)                              |

8. OpenFrame Managerで使用するJDBCドライバーのデータベース・ベンダーを選択します。(デフォルト値: 1)

「4-other」を選択した場合は、インストール後にユーザーが手動でJEUSのドメイン設定およびOpenFrame Managerで必要なSQL文を実行して、データベース関連情報を直接設定する必要があります。

```
=====
Get DataBase Information
-----

Choose vendor Name of JDBC driver

->1- Tiberio
   2- Oracle
   3- MS-SQL
   4- others

ENTER THE NUMBER FOR YOUR CHOICE, OR PRESS <ENTER> TO ACCEPT THE DEFAULT:
:
```

---

#### 参考

OpenFrame Managerは、デフォルトでTiberio 6 JDBCドライバーを提供します。他のベンダーのJDBCドライバーを使用する場合は、データベース・バージョンに対応するJDBCドライバーを適切な場所にコピーしてください。(場所: \$JEUS\_HOME/lib/datasource)

---

9. OpenFrame Managerが運用されるデータベース情報を入力します。

```
=====
Get DataBase Information
-----

Please Enter Database Information

DataBase Server Name (DEFAULT: 192.168.105.207):

DataBase Port (DEFAULT: ): 8444

DataBase Name (DEFAULT: ): oframe4

DataBase User ID (DEFAULT: ): tiberio

DataBase User PW (DEFAULT: ): tmax
```

以下は、設定項目の説明です。

| 項目                   | 説明                                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| DataBase Server Name | データベースのサーバー名を入力します。(デフォルト値: ローカルIP)                       |
| DataBase Port        | データベースのポート番号を入力します。(必須項目)                                 |
| DataBase Name        | データベースの名前を入力します。Oracleの場合のみ、SID値を入力します。(デフォルト値: \$TB_SID) |
| DataBase User ID     | データベースのユーザーIDを入力します。(必須項目)                                |
| DataBase User PW     | データベースのユーザー・パスワードを入力します。(必須項目)                            |

10 OpenFrame Managerの情報を入力します。

```
=====
Get OpenFrame Manager Information
-----

Enter requested information

Datasource ID (DEFAULT: ds_ofm1):

Application Name (DEFAULT: ofmanager):

TABLESPACE Name (DEFAULT: OFMGR01):
```

以下は、設定項目の説明です。

| 項目               | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datasource ID    | JEUSの設定ファイルに指定するデータソース名を指定します。<br>この値は、JEUSの設定ファイル<br>\$JEUS_HOME/domains/<domain_name>/config/domain.xmlの<br><data-source>に追加され、OpenFrame Managerの設定ファイル<br>ofmanager.propertiesの「ofmanager.datasource」項目に設定さ<br>れます。設定ファイルの詳細については、 <a href="#">「付録 B. 環境設定と<br/>TACFリソース」</a> を参照してください。(デフォルト値: ds_ofm1) |
| Application Name | OpenFrame Managerのアプリケーション名を指定します。アプ<br>リケーションのデプロイ時に使用されます。<br><br>JEUSの設定ファイルdomain.xmlの<deployed-application>に追加<br>され、このアプリケーション名でディレクトリ名が作成されま<br>す。<br><br>(デフォルト値: ofmanager)                                                                                                                         |
| TABLESPACE Name  | OpenFrame Managerで使用する表領域の名前を指定します。                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 項目 | 説明                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 表領域は、製品をインストールする前に作成されている必要があります。インストール中に関連表を作成するスクリプトにこの表領域の名前が挿入されます。(デフォルト値: DEFVOL) |

11 OpenFrame Managerで使用するメニューを選択します。

**[Base]**メニューはデフォルトでインストールされます。コンマ(,)で区切って複数のメニューを入力することができます。ofmanager.properties設定ファイルの「ofmanager.module」項目に設定され、設定されたメニューは変更することが可能です。設定ファイルの詳細については、[「付録 B. 環境設定とTACFリソース」](#)を参照してください。

```
=====
Check the menu to use.
-----

Check all the menus you want to use in the OpenFrame Manager.
(Base menus are set by default.)

->1- Batch Menu (BM)
->2- TACF Menu (TM)
->3- Online Manager (OSC)
->4- Online Manager (AIM)

ENTER A COMMA-SEPARATED LIST OF NUMBERS REPRESENTING THE DESIRED CHOICES, OR
PRESS <ENTER> TO ACCEPT THE DEFAULT:
```

## 参考

現在AIMモジュールの場合は、インストール後にofmanager.properties設定ファイルの「ofmanager.module」項目を変更して使用する必要があります。

12 インストールされるOpenFrameのOSを選択します。(デフォルト値: 2)

インストール後、ofmanager.properties設定ファイルの「openframe.os」項目に設定されます。設定された値は変更できます。設定ファイルの詳細については、[「付録 B. 環境設定とTACFリソース」](#)を参照してください。

```
=====
=====
Get OpenFrame OS Information.
-----

Please Enter OpenFrame OS Information.
(MSP is set by default.)
cf. OSC is only used in MVS, MSP.
```

```
AIM is only used in MSP, XSP.

1- MVS
->2- MSP
3- XSP

ENTER THE NUMBER FOR YOUR CHOICE, OR PRESS <ENTER> TO ACCEPT THE DEFAULT:
:
```

13 インストールされるOpenFrame環境のノード情報を入力します。

```
=====
Get Node Information
-----

Please Enter node Information
Node names must be separated by semicolons.

NodeList (DEFAULT: NODE1;NODE2): NODE1;NODE2

DefaultNode (DEFAULT: NODE1): NODE1
```

以下は、設定項目についての説明です。ofmanager.properties設定ファイルの詳細については、[「付録 B. 環境設定とTACFリソース」](#)を参照してください。

| 項目          | 説明                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| NodeList    | OpenFrame環境のすべてのノード名を入力します。<br>ノードが複数の場合は、各ノードをセミコロン(;)で区切ります。<br>(デフォルト値: NODE1;NODE2) |
| DefaultNode | OpenFrame Managerでデフォルトとして使用されるノードを指定します。<br>(デフォルト値: NODE1)                            |

14 OpenFrame Manageで[OSC]または[AIM]メニューを使用する場合、連携するOpenFrame GW情報を入力する必要があります。このステップは、前のステップで「3- Online Manager (OSC)」または「4- Online Manager (AIM)」を含めて選択した場合にのみ実行されます。

```
=====
Get Online Information
-----

Enter requested information

Webterminal IP (DEFAULT: 192.168.105.207): 192.168.105.191
```

```
Webtermianl Application Name (DEFAULT: webterminal): webterminal7
```

```
OpenFrame GW LU PORT (DEFAULT: 5556): 5699
```

```
OpenFrame GW Name (DEFAULT: ofgw): ofgw7
```

以下は、設定項目の説明です。設定値は、OpenFrame Managerのインストール後、`ofmanager.properties`設定ファイルに適用されます。設定ファイルの詳細については、[「付録B. 環境設定とTACFリソース」](#)を参照してください。

| 項目                           | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Webterminal IP               | Web端末がインストールされているIPを指定します。<br><br>この値は、OpenFrame Managerのインストール後、 <code>ofmanager.properties</code> 設定ファイルの「 <code>openframe.webterminal.url</code> 」項目に設定されます。<br><br>(デフォルト値: ローカルIP)                                                                                                      |
| Webtermianl Application Name | Web端末のアプリケーション名を指定します。<br><br>Web端末がデプロイされているJEUS設定ファイル( <code>domain.xml</code> )から確認できます。この値は、OpenFrame Managerのインストール後、 <code>ofmanager.properties</code> 設定ファイルの「 <code>openframe.webterminal.url</code> 」項目に設定されます。<br><br>(デフォルト値: <code>webterminal</code> )                          |
| OpenFrame GW LU PORT         | OpenFrame GWで使用するLUポートを指定します。<br><br>OpenFrame GWの設定ファイル( <code>\$OFGW_HOME/ofgwconf/ofgw.properties</code> )の「 <code>lu.port</code> 」項目から確認できます。この値は、OpenFrame Managerのインストール後、 <code>ofmanager.properties</code> 設定ファイルの「 <code>openframe.webterminal.url</code> 」項目に設定されます。(デフォルト値: 5556) |
| OpenFrame GW Name            | OpenFrame GWの名前を指定します。<br><br>OpenFrame GWの設定ファイル( <code>ofgw.properties</code> )の「 <code>gw.name</code> 」項目から確認できます。この値は、OpenFrame Managerのインストール後、 <code>ofmanager.properties</code> 設定ファイルの「 <code>openframe.webterminal.name</code> 」項目に設定されます。(デフォルト値: <code>ofgw</code> )              |

15 OpenFrame Managerが接続するTmaxサーバーの接続情報を入力します。

```
=====
Get Tmax Information
```

```
-----

Enter requested information
($OPENFRAME_HOME/core/config/oframe.m)

Tmax NODE IP (DEFAULT: 192.168.105.207):

Tmax NODE PORT (DEFAULT: ): 4394
```

以下は、設定項目の説明です。ofmanager.properties設定ファイルの詳細については、[「付録B. 環境設定とTACFリソース」](#)を参照してください。

| 項目             | 説明                                                                                                                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tmax NODE IP   | Tmax IPを指定します。<br><br>この値は、OpenFrame Managerのインストール後、ofmanager.properties設定ファイルの「openframe.tmax.ip」項目に設定されます。(デフォルト値: ローカルIP)                       |
| Tmax NODE PORT | Tmaxのポート番号を指定します。<br><br>この値は、OpenFrame Managerのインストール後、openframe.tmax.port設定ファイルの「openframe.tmax.port」項目に設定されます。<br><br>(デフォルト値: \$TMAX_HOST_PORT) |

16. OpenFrame Managerライセンスの場所をライセンス・ファイル名を含む絶対パスで入力します。OpenFrame Managerのインストール後、指定されたディレクトリにOpenFrame Managerライセンスがコピーされます。

```
=====
Get OpenFrame Manager license Path
-----

Enter requested information
ex) /home/user/license/OFManagerLicense

OpenFrame Manager License Path (DEFAULT: ):
/home/oframejeus1/License/OFManagerLicense
```

17. OpenFrame Managerのインストール時に、設定を適用するためにOpenFrame ManagerがインストールされるJEUSサーバーを再起動するかどうかを設定します。

```
=====
Restart ManagedServer
-----
```

```

Do you want to restart the server(server1)?
(To apply the changes, restart the server.)

->1- Yes
   2- No

ENTER THE NUMBER OF THE DESIRED CHOICE, OR PRESS <ENTER> TO ACCEPT THE
DEFAULT:

```

以下は、設定項目の説明です。

| 項目     | 説明                                                                                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- Yes | アプリケーションのデプロイおよび設定を適用するために、OpenFrame ManagerがインストールされるJEUSサーバーを再起動します。(デフォルト値)                                 |
| 2- No  | インストール後、ユーザーが手動でスクリプトを実行およびJEUSサーバーを再起動して、設定を直接適用する必要があります。詳細については、 <a href="#">「2.2. 手動での環境設定」</a> を参照してください。 |

18 インストール関連の概要が表示されます。

インストールの詳細を確認してENTERキーを押すと、インストールが行われます。設定を変更する場合は、「quit」を入力してインストールを停止してから再実行するか、「back」を入力して前のステップに戻ります。

```

=====
Pre-Installation Summary
-----

Please Review the Following Before Continuing:

Product Name:
    OpenFrame Manager 7.1 Fix1_using_jeus8_5

JEUS_HOME
    /home/oframejeus1/jeus8_5

Jeus Domain Name
    jeus_domain

Jeus DomainAdminServer PORT
    9736

Jeus ManagerServer Name
    server1

```

```

Data Source ID
    ds_ofm1

Application Name
    ofmanager

Manager TableSpace Name
    DEFV0L

OpenFrame OS
    mvs

OpenFrame Node List
    NODE1;NODE2

OpenFrame Default Node
    NODE1

Tmax NODE IP
    192.168.105.207

Tmax NODE PORT
    4394

OpenFrame Manager License PATH
    /home/oframejeus1/License/OFManagerLicense

OpenFrame Manager Menus
    BM;TM;OSC;

Disk Space Information (for Installation Target):
    Required: 71,953,592 bytes
    Available: 851,980,222,464 bytes

PRESS <ENTER> TO CONTINUE:

```

19 インストールの進行状況が表示されます。

```

=====
Installing...
-----
[=====|=====|=====|=====]
[-----]

```

20 インストールが完了すると、次のようなメッセージが表示されます。

```

=====
Installation Complete

```

```
-----

Congratulations! OpenFrame Manager 7.1 Fix1 has been successfully installed to:

/home/oframejeus1/jeus8_5/domains/jeus_domain/servers/server1/lib/application/ofmanager

Press Done to quit the installer.

PRESS <ENTER> TO EXIT THE INSTALLER:
```

## 2.2. 手動での環境設定

OpenFrame ManagerをインストールするターゲットのJEUSサーバーを再起動しないように設定した場合(**Restart ManagedServer**(インストール手順の15ステップ)を「No」に設定)は、スクリプトの実行中にエラーが発生する可能性があります。さらに、JEUSサーバーまたはDBサーバーの異常な状態や正しくない入力値などが原因で問題が発生することもあります。そのときは、OpenFrame Manager関連のJEUSの設定を再設定するか、スクリプトを直接実行する必要があります。

### 参考

JEUSサーバーを再起動するように「Yes」に設定した場合や正常にインストールされ起動された場合は、このセクションの説明をスキップしてください。

### 2.2.1. スクリプト・ファイル

手動環境設定に必要なスクリプトは、以下の場所に格納されています。

```
$JEUS_HOME/domains/<domain_name>/servers/<server_name>/lib/application/
<application_name>/scripts/
```

**jeusadmin**ツールを使用して上記のパスにあるファイルを実行すると、OpenFrame Managerに必要な環境を手動で設定することができます。

以下は、スクリプト・ファイルの説明です。

| ファイル名         | 説明                                                                                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| datasource.sh | OpenFrame Managerで使用する<data-source>を追加し、サーバーに適用します。                                       |
| deploy.sh     | OpenFrame Managerが提供するofmanagerアプリケーションをデプロイします。デプロイのためにサーバーを再起動し、再起動後にはアプリケーション情報を確認します。 |
| undeploy.sh   | ofmanagerアプリケーションをアンデプロイします。                                                              |

---

## 参考

OpenFrame Managerが正常に動作しない場合は再インストールするか、JEUSドメインのOpenFrame Manager設定を再確認してください。

---

データベース表の手動処理に必要なスクリプトは、以下の場所に格納されています。

```
$JEUS_HOME/domains/<domain_name>/servers/<server_name>/lib/application/<application_name>/scripts/sql
```

以下は、スクリプト・ファイルの説明です。

| ファイル名              | 説明                                                                                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_tables.sql  | OpenFrame Managerで必要な表と索引を作成するSQLスクリプトです。<br>OpenFrame Managerのインストール中にユーザーが入力した表領域の情報がスクリプトに適用されます。                              |
| create_tables.java | create_tables.sqlに定義されたSQL文を実行させるソースコードです。<br>OpenFrame Managerのインストール中にユーザーが入力したデータベース情報がソースコードに適用されます。                          |
| create_compile.sh  | create_tables.javaソースコードをJDBCドライバーを使用してコンパイルおよび実行するシェル・スクリプトです。<br>create_compile.shは、インストール中に実行されるスクリプトです。手動でインストールする場合にも実行できます。 |
| drop_tables.sql    | OpenFrame Managerで必要な表と索引を削除するSQLスクリプトです。                                                                                         |
| drop_tables.java   | drop_tables.sqlに定義されたSQL文を実行させるソースコードです。<br>OpenFrame Managerのインストール中にユーザーが入力したデータベース情報がソースコードに適用されます。                            |
| drop_compile.sh    | drop_tables.javaソースコードをJDBCドライバーを使用してコンパイルおよび実行するシェル・スクリプトです。<br>drop_compile.shは、削除時に実行されるスクリプトです。手動で削除する場合にも実行できます。             |

### 2.2.2. スクリプトの実行

次は、OpenFrame Managerが提供するdatasource.shとdeploy.shを実行して、JEUS環境を手動で設定する手順です。

1. JEUSがインストールされたパスの次の場所からdomain.xmlを検索します。OpenFrame Managerのインストール・パスにサンプル・ファイルのdomain\_ofmanager\_sample.xmlが格納されています。

```
$JEUS_HOME/domains/<domain_name>/config/
```

2. domain.xmlにデータソース関連の<data-source>とアプリケーション関連の<deployed-application>、<database>を追加し、OpenFrame Manager情報を設定します。

次は、OpenFrame Managerをインストールしたサーバーのserver1を設定した例です。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<domain xmlns="http://www.tmaxsoft.com/xml/ns/jeus" version="8.5">
  ....
  <server>
    <name>server1</name>
    <node-name>ofLinux64s</node-name>
    <listeners>
      <base>BASE</base>
      <listener>
        <name>BASE</name>
        <listen-port>9936</listen-port>
        <use-nio>true</use-nio>
        <selectors>1</selectors>
        <use-dual-selector>false</use-dual-selector>
        <backlog>128</backlog>
        <select-timeout>120000</select-timeout>
        <read-timeout>30000</read-timeout>
        <reserved-thread-num>0</reserved-thread-num>
      </listener>
      <listener>
        <name>http-server1</name>
        <listen-port>8088</listen-port>
        <use-nio>true</use-nio>
        <selectors>1</selectors>
        <use-dual-selector>false</use-dual-selector>
        <backlog>128</backlog>
        <select-timeout>120000</select-timeout>
        <read-timeout>30000</read-timeout>
        <reserved-thread-num>0</reserved-thread-num>
      </listener>
    </listeners>
    ....
    <!-- OpenFrame Manager Datasource Start -->
    <data-sources>
      <data-source>ds_ofm1</data-source>
    </data-sources>
    <!-- OpenFrame Manager Datasource End -->
  </server>
</servers>
<deployed-applications>
<!-- OpenFrame Manager DEPLOY Start -->
  <deployed-application>
```

```

        <id>ofmanager</id>
        <path>
/home/oframejeus1/jeus8_5/domains/jeus_domain/servers/server1/lib/application/ofmanager/

        </path>
        <type>WAR</type>
        <targets>
            <server>
                <name>server1</name>
            </server>
        </targets>
        <options>
            <classloading>ISOLATED</classloading>
            <fast-deploy>false</fast-deploy>
            <keep-generated>false</keep-generated>
            <shared>false</shared>
            <security-domain-name>SYSTEM_DOMAIN</security-domain-name>
        </options>
    </deployed-application>
<!-- OpenFrame Manager DEPLOY End -->
</deployed-applications>
<resources>
    <data-source>
<!-- OpenFrame Manager Datasource Start -->
        <database>
            <data-source-id>ds_ofm1</data-source-id>
            <export-name>ds_ofm1</export-name>
            <data-source-class-name>
com.tmax.tibero.jdbc.ext.TbConnectionPoolDataSource
            </data-source-class-name>
            <data-source-type>ConnectionPoolDataSource</data-source-type>
            <vendor>tibero</vendor>
            <server-name>192.168.105.207</server-name>
            <port-number>8444</port-number>
            <database-name>oframe4</database-name>
            <user>tibero</user>
            <password>tmax</password>
            <login-timeout>0</login-timeout>
            <auto-commit>DRIVER</auto-commit>
            <stmt-query-timeout>0</stmt-query-timeout>
            <pool-destroy-timeout>10000</pool-destroy-timeout>
            <support-xa-emulation>false</support-xa-emulation>
            <connection-pool>
                <pooling>
                    <min>2</min>
                    <max>30</max>
                    <step>1</step>
                </pooling>
            </connection-pool>
        </database>
    </data-source>
</resources>

```

```

        <period>3600000</period>
    </pooling>
    <wait-free-connection>
        <enable-wait>false</enable-wait>
        <wait-time>10000</wait-time>
    </wait-free-connection>
    <max-use-count>0</max-use-count>
    <dba-timeout>-1</dba-timeout>
    <stmt-caching-size>-1</stmt-caching-size>
    <stmt-fetch-size>-1</stmt-fetch-size>
    <connection-trace>
        <enabled>false</enabled>
        <get-connection-trace>true</get-connection-trace>
        <auto-commit-trace>false</auto-commit-trace>
    </connection-trace>
    <use-sql-trace>false</use-sql-trace>
    <keep-connection-handle-open>false</keep-connection-handle-open>
</connection-pool>
</database>
<!-- OpenFrame Manager Datasource End -->
</data-source>
</resources>
</domain>

```

---

## 参考

設定の詳細については、『[JEUS XMLリファレンスガイド](#)』を参照してください。

---

3. domain.xmlの設定情報をサーバーに適用するために、JEUSサーバー(server1)を再起動します。  
詳細については、「[付録 A. JEUSサーバーの起動と終了](#)」を参照してください。

## 2.3. インストールの確認

OpenFrame Managerのインストールが完了したら、正常にインストールされたことを確認します。

### 2.3.1. インストール・ログの確認

インストーラーでインストールする場合は、インストールの手順と結果をインストール・ログから確認できます。

```
$OFMANAGER_HOME/UninstallerData/log/install_script.log
```

ログファイルから、次の順でインストール・プロセスを確認することができます。

1. ライセンスのコピー

2. <data-source>の追加および適用
3. データベースの表および索引の作成
4. JEUS(Managed Server)サーバーの再起動
5. アプリケーションのデプロイ
6. デプロイされたアプリケーション状態の確認

以下は、OpenFrame Managerをserver1にインストールしたinstall\_script.logです。

```
### [Install Scripts Start]
#1 [Copy OpenFrame Manager License]
[OpenFrame Manager License] License copy Complete.
#2 [Run datasource.sh]
** Run Jeusadmin (Data-source) **

** Run Add data-source **
Attempting to connect to 192.168.105.184:9736.
The connection has been established to Domain Administration Server adminServer
in the domain ofgw_domain.
The specified data source [ds_ofm1] already exists in domain.xml, so it cannot be
added.

** Run Add Data-sources to server **
Attempting to connect to 192.168.105.184:9736.
The connection has been established to Domain Administration Server adminServer
in the domain ofgw_domain.
Successfully performed the ADD operation for data sources to the server [server1].
Check the results using "add-data-sources-to-server -server server1"

** End Jeusadmin (Data-source) **
#3 [Run create_compile.sh]
=====
DB_DRV : oracle.jdbc.driver.OracleDriver
DB_URL : jdbc:oracle:thin:@192.168.105.64:1521:ORCL12C
DB_ID : c##oframe5
DB_PWD : tmax123
-----
DB Connect Success
=====

=====
SQL File : create_tables.sql
DB SQL Excute Success
=====

#4 [Run deploy.sh]
```

```

*** Server restart result : 0
*** Run Jeusadmin (Server Stop/Start) ***
** Run Stop Server **
Attempting to connect to 192.168.105.207:9736.
The connection has been established to Domain Administration Server adminServer
in the domain jeus_domain.
Server [server1] was successfully stopped.

** Run Start Server **
/home/oframejeus1/jeus8_5/bin
*****

- JEUS Home          : /home/oframejeus1/jeus8_5
- JEUS Base Port     :
- Java Vendor        : Sun
- Added Java Option :
*****

===== JEUS LICENSE INFORMATION =====
=== VERSION : JEUS 8.5 (8.5.0.0-b266025)
=== EDITION: Enterprise (Trial License)
=== NOTICE: This license restricts the number of allowed clients.
=== Max. Number of Clients: 5
=====

[2017.07.01 00:09:00][2] [launcher-1] [SERVER-0201] Successfully connected to the
Domain Administration Server(192.168.105.207:9736).
[2017.09.05 00:09:00][2] [launcher-1] [Launcher-0058] All local configurations are
up-to-date.

...

[2017.09.05 00:09:05][2] [server1-12] [ShoalTransport-0010] Connection of
SocketStream@2aa60941(192.168.105.207:9336(GMS) -> 192.168.105.207:9736(GMS)) has
been allowed.
[2017.09.05 00:09:05][2] [server1-1] [EJB-5501] EJB engine started successfully.
[2017.09.05 00:09:05][2] [server1-1] [JMS-7374] The persistence store manager for
the JMS broker 'server1' has been started.
[2017.09.05 00:09:05][2] [server1-1] [JMS-6822] The JMS engine with the broker
named server1 has started.
[2017.09.05 00:09:05][2] [server1-1] [WEB-1003] Socket send buffer size of this
operating system = [8192], JEUS default output buffer size = [8192]
[2017.09.05 00:09:06][2] [server1-1] [WEB-1030] The web engine has started
successfully.
[2017.09.05 00:09:06][2] [server1-1] [SERVER-0248] The JEUS server is STANDBY.
[2017.09.05 00:09:06][2] [server1-1] [SERVER-0248] The JEUS server is STARTING.
[2017.09.05 00:09:06][2] [server1-1] [WEB-3413] The web engine is ready to receive
requests.

```

```

[2017.09.05 00:09:06][2] [server1-1] [UNIFY-0100] Listener information
base (plain, 192.168.105.207 : 9336) - VIRTUAL - SecurityServer
    - FileTransfer
    - JNDI
    - JMXConnectionServer/JeusMBeanServer

    - JMXConnectionServer/JEUSMP_server1

    - GMS-NetworkManager
    - TransactionManager
    - JMSServiceChannel-default
    - HTTP Listener
http-server1 (plain, 0.0.0.0 : 8588) - HTTP Listener

[2017.09.05 00:09:06][0] [server1-1] [SERVER-0242] Successfully started the server.
[2017.09.05 00:09:06][2] [server1-1] [SERVER-0248] The JEUS server is RUNNING.
[2017.09.05 00:09:06][2] [server1-1] [SERVER-0401] The elapsed time to start:
3891ms.
[2017.09.05 00:09:06][2] [launcher-10] [Launcher-0034] The server[server1]
initialization completed successfully[pid : 21247].
[2017.09.05 00:09:06][0] [launcher-1] [Launcher-0040] Successfully started the
server. The server state is now RUNNING.

*** End Jeusadmin (Server Stop/Start) ***

*** Run Jeusadmin (deploy) ***
** Run deploy-application **
Attempting to connect to 192.168.105.207:9736.
The connection has been established to Domain Administration Server adminServer
in the domain jeus_domain.
deploy the application for the application [ds_ofm1] succeeded.

** Run application info **
Attempting to connect to 192.168.105.207:9736.
The connection has been established to Domain Administration Server adminServer
in the domain jeus_domain.
Application information for the domain [jeus_domain].
=====
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Applicat| Applicati| State  | Target | Target | Application Path |
| ion ID  | on Type  |        | Servers| Clusters|                  |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ofmanager| WAR      | RUNNING | server1 |         | /home/oframejeus1/jeus8_5/do|
|          |          |         |         |         | mains/jeus_domain/servers/se|
|          |          |         |         |         | rver1/lib/application/ofmana|
|          |          |         |         |         | ger                          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
=====
*** End Jeusadmin (deploy) ***
### [Install Scripts End]
```

### 2.3.2. 環境設定の確認

インストールしたアカウントのUNIX profile(環境設定ファイル)に\$OFMANAGER\_HOMEパスの設定が追加されていることを確認します。

```
OFMANAGER_HOME=/home/oframejeus1/jeus8_5/domains/jeus_domain/servers/server1/lib/application/ofmanager
export OFMANAGER_HOME
```

### 2.3.3. データベース情報の確認

OpenFrame Managerで使用する表と索引が正常に作成されたことを確認します。インストール中に指定したデータベース・アカウントで確認できます。

```
SQL> SELECT TABLE_NAME FROM ALL_TABLES WHERE TABLE_NAME LIKE 'OFM_MGR_PGM%' OR
TABLE_NAME LIKE 'OFM_OFMANAGER%';
```

```
TABLE_NAME
```

```
-----
OFM_MGR_PGM_ADMIN
OFM_MGR_PGM_DPLY_HISTORY
OFM_MGR_PGM_DPLY_INFO
OFM_OFMANAGER_LOG_READ
OFM_OFMANAGER_TRAN_STATICS
```

```
5 rows selected.
```

```
SQL> SELECT INDEX_NAME FROM ALL_INDEXES WHERE INDEX_NAME LIKE 'OFM_MGR_PGM%';
```

```
INDEX_NAME
```

```
-----
OFM_MGR_PGM_DPLY_INFO_IDX
OFM_MGR_PGM_DPLY_HISTORY_IDX1
```

```
2 rows selected.
```

## 2.3.4. JEUSサーバー起動の確認

インストールが正常に完了すると、JEUSサーバー(Managed Server)が起動された状態になります。JEUSサーバーの起動時にOpenFrame Managerも一緒に起動され、OpenFrame Managerのライセンスを検証します。

### • プロセスの確認

Javaが提供するjpsツールを使用して該当するプロセスの起動を確認することができます。

```
[oframejeus1@ofLinux64 ~]$ jps
28754 DomainAdminServerBootstrapper
30160 Jps
29642 ServerBootstrapper
```

### • ログの確認

以下のログから、サーバーとOpenFrame Managerが正常に起動されたことを確認します。

#### – DASのログ

```
$JEUS_HOME/domains/<domain_name>/servers/adminServer/logs/JeusServer.log
```

#### – MSのログ

```
$JEUS_HOME/domains/<domain_name>/servers/<server_name>/logs/JeusServer.log
```

#### – OpenFrame Managerのログ

OpenFrame Managerのログは、logback.xmlに指定された場所のファイルに記録されます。次は、デフォルト・パスが設定された例です。

```
$JEUS_HOME/domains/<domain_name>/servers/<server_name>/lib/application/<application_name>/logs/ofmanager_{mm-dd-yyyy.#}.log
```

#### – WebTのログ

```
$JEUS_HOME/domains/<domain_name>/servers/<server_name>/lib/application/<application_name>/logs/webt_{mm-dd-yyyy.#}.log
```

## 2.3.5. OpenFrame Managerの起動

JEUSが正常に起動したら、Webブラウザを実行し、アドレス入力欄にOpenFrame Managerの接続情報を入力してOpenFrame Managerにアクセスします。

```
http://{JEUSがインストールされたIP}:{JEUSサーバーのHTTPポート}/{Application Name}
```

---

### 参考

現在OpenFrame Managerでは、WebブラウザとしてGoogle Chrome、Internet Explorer11、Microsoft Edgeをサポートしています。

---

以下のファイルから、JEUSのIP、HTTPポートおよびOpenFrame Managerのアプリケーション名を確認することができます。

```
$JEUS_HOME/domains/<domain_name>/config/domain.xml
```

以下は、JEUSのサーバー名はserver1、HTTPリスナー・ポートは8088、デプロイされたOpenFrame Managerアプリケーションの名前は「ofmanager」であるdomain.xmlの例です。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<domain xmlns="http://www.tmaxsoft.com/xml/ns/jeus" version="8.5">
...
  <servers>
    <server>
      <name>server1</name>
      <node-name>ofLinux64</node-name>
      <listeners>
        <base>BASE</base>
...
        <listener>
          <name>http-server1</name>
          <listen-port>8088</listen-port>
          <use-nio>true</use-nio>
          <selectors>1</selectors>
          <use-dual-selector>false</use-dual-selector>
          <backlog>128</backlog>
          <select-timeout>120000</select-timeout>
          <read-timeout>30000</read-timeout>
          <reserved-thread-num>0</reserved-thread-num>
        </listener>
...
      <deployed-application>
        <id>ofmanager</id>
        <path>
/home/oframejeus1/jeus8_5/domains/jeus_domain/servers/server1/lib/application/ofmanager

        </path>
      </deployed-application>
    </server>
  </servers>
</domain>
```

```


<type>WAR</type>
<targets>
  <server>
    <name>server1</name>
  </server>
</targets>
<options>
  <classloading>ISOLATED</classloading>
  <fast-deploy>>false</fast-deploy>
  <keep-generated>>false</keep-generated>
  <shared>>false</shared>
</options>
</deployed-application>
...

```


上記の情報を使用して、次のようにアドレスバーにURLを入力すると、OpenFrame Managerアプリケーションに接続できます。

```
http://192.168.105.207:8088/ofmanager
```

OpenFrame Managerログイン画面が表示されたら、「ID」と「Password」項目を入力した後、[Login]ボタンをクリックします。



[図 2.1] OpenFrame Managerのログイン画面



[図 2.2] OpenFrame Managerのメイン画面

## 2.4. アンインストール

本節では、OpenFrame Managerのアンインストール手順について説明します。

### 参考

OpenFrame Managerをアンインストールするために、jeusadminコマンドのundeploy-applicationが実行されます。

DASが終了された状態でアンインストールすると、undeploy-applicationが実行されないため、JEUSのドメイン設定にOpenFrame Managerアプリケーションが削除されずに残っていることがあります。したがって、OpenFrame Managerをアンインストールする際には、JEUSのDASが起動状態である必要があります。

以下は、OpenFrame Managerをアンインストールする手順です。

1. 以下のパスにあるOFMANAGER\_Uninstallシェルを実行するか、インストール・フォルダーにあるコンソール・コマンドを実行します。

```
$JEUS_HOME/domains/<domain_name>/servers/<server_name>/lib/application/<application_name>/UninstallerData
```

2. 以下は、OFMANAGER\_Uninstallシェルを使用してOpenFrame Managerをアンインストールする手順です。

```
[oframejeus1@ofLinux64 UninstallerData]$ sh OFMANAGER_Uninstall
Preparing CONSOLE Mode Installation...
```

```

=====
OpenFrame Manager 7.1 Fix1          (created with InstallAnywhere by
Macrovision)
-----

=====
Uninstall OpenFrame Manager 7.1 Fix1
-----

About to uninstall...

OpenFrame Manager 7.1 Fix1

This will remove features installed by InstallAnywhere.  It will not remove
files and folders created after the installation.

PRESS <ENTER> TO CONTINUE:

=====

Uninstalling...
-----

...*
*
*****
*****
*****
*****

...*
*
*****
*****
*****
*****

...*
*
*****
*****
*****
*****

...*
*

```

```
*****
*****
*****
*****
...*
*
*****
*****
*****
*****
```

```
=====
Uninstall Complete
-----
```

```
Some items could not be removed.
```

## 2.5. アンインストールの確認

以下の方法で、OpenFrame Managerが正常にアンインストールされたことを確認します。

- ファイルとフォルダーの確認

インストーラーで指定したインストール・ディレクトリが完全に削除されたことを確認します。インストール時に作成されるディレクトリ構造以外に別のディレクトリを作成した場合は、削除されずに残っていることがあるため、直接削除する必要があります。

- 環境設定の確認

OpenFrame Managerのインストール時に設定された環境変数の\$OFMANAGER\_HOMEが正常に削除されたことを確認します。JEUSドメインの設定ファイルから、インストール時に設定された<deployed-application>セクションとインストールされたMSの<data-source>セクションが削除されたかどうかを確認します。ただし、<resources>セクションの下に<database>セクションは、他のMSによって参照されることがあるため、削除されません。

- データベース表の確認

OpenFrame Managerのインストール時に作成されたデータベースの表が正常に削除されたことを確認します。

# 付録 A. JEUSサーバーの起動と終了

本付録では、JEUSサーバーを起動および終了する手順について説明します。

システム・エラーまたはユーザーの入力ミスにより、OpenFrame Managerが正常にインストールされなかった場合や、ユーザーがJEUSサーバー(MS)を手動で起動または終了する場合に参照してください。

---

## 参考

JEUSの起動と終了は、WebAdminまたはjeusadminコマンドを使用します。詳細については、『JEUS ドメインガイド』または『JEUS WebAdminガイド』を参照してください。本ガイドでは、UNIX環境でjeusadminコマンドを使用して起動と終了する手順についてのみ説明します。

---

## A.1. JEUSサーバーの起動

JEUSサーバーを起動する手順について説明します。OpenFrame Managerを起動するには、OpenFrame ManagerがデプロイされているJEUSサーバー(MS)を起動する必要があります。

1. 次のスクリプト・ファイルを実行してJEUSのDASとMSを起動します。最初にDASを起動し、正常に起動されたことを確認してから、MSを起動します。

スクリプトを実行するには、ドメイン名とJEUSを開始できる権限を持つユーザー名とパスワードが必要です。JEUS\_HOME/binの配下で実行する場合は、上記のすべての値が必要ですが、DOMAIN\_HOMEの配下で実行する場合は、ドメイン名を省略できます。

### – DASの起動

```
$JEUS_HOME/bin/startDomainAdminServer -domain <domain_name> -u <user_name> -p <password>
```

または

```
$JEUS_HOME/domains/<domain_name>/bin/startDomainAdminServer -u <user_name> -p <password>
```

### – MSの起動

```
$JEUS_HOME/bin/startManagedServer -domain <domain_name> -server <server_name> -u <user_name> -p <password> -dasurl <das_ip:das_baseport>
```

または

```
$JEUS_HOME/domains/<domain_name>/servers/<server_name>/bin/startManagedServer -s <server_name> -u <user_name> -p <password>
```

以下は、MSの起動例です。

```
[oframejeus1@ofLinux64 bin]$ startManagedServer -domain jeus_domain -server
server1 -u administrator -p 1111111 -dasurl 192.168.105.207:9736
*****

- JEUS Home          : /home/oframe10/jeus8_5
- JEUS Base Port     :
- Java Vendor        : etc
- Added Java Option  : -d64 -Djeus.vm.bits=64
-Djeus.io.buffer.size-per-pool=81920 -Djeus.cdi.enabled=false
-Djeus.jms.server.manager.produce-wait-strategy-type=blocking
-Djeus.servlet.sortWebinLibraries=name_asc
*****

... 中略 ...

===== PATCH INFORMATION =====
PATCHES :
jlex/jlex_v8500_202211_unified.jar
- [ims-273350] fix: Managed server is not booted if domains directory does
not exist. Initialize configuration synchronizer domain name using domain
context.
- [ims-275051] [JEUSVIII-3606] Improvement of Log FileHandler's file
permission and owner configuration.
- [ims-280827] IMS-187715, IMS-170995, IMS-133377 patch porting to JEUS 8.5
and merged IMS-273350 patch
- [ims-290821] Subject serialize/deserialize backwards compatibility.
- [ims-294392] Enable bootstrap patch
- [ims-294506] Merged : IMS-2934392, IMS-280827 patch
=====

===== JEUS LICENSE INFORMATION =====
=== VERSION : JEUS 8.5 (8.5.0.0-b266025)
=== EDITION: Enterprise (Trial License)
=== NOTICE: This license restricts the number of allowed clients.
=== Max. Number of Clients: 5
=====

===== PATCH INFORMATION =====
BOOTSTRAP PATCH :
jbext/jbext_v8500_202211_unified.jar
- [ims-285417] [JEUSVIII-3543] Add JeusLogManager to bootstrap module.
=====

[2023.06.20 18:35:21][2] [launcher-1] [SERVER-0201] Successfully connected to
the Domain Administration Server(192.168.105.207:9736).
[2023.06.20 18:35:21][2] [launcher-1] [Launcher-0058] All local configurations
are up-to-date.
This license is not appropriate for product runtime mode. Replace the license
```

```

with an appropriate one.
[2023.06.20 18:35:22][2] [launcher-1] [Launcher-0012] Starting the server
[server1] with the command

... 中略 ...

[2023.06.20 18:35:22][2] [launcher-1] [Launcher-0014] The server[server1] is
being started ...
Listening for transport dt_socket at address: 5060
===== PATCH INFORMATION =====
PATCHES :
jext/jext_v8500_202211_unified.jar
  - [ims-272275] fix the bug that Whenever threadpool monitor try to check
threadpool's condition, it prints out the dump
  - [ims-272371] There is no command to query the entire server group when
in standalone mode.
  - [ims-272590] Add ask for user confirm to suspend-domain, stop-domain, and
local-shutdown commands.
  - [ims-273141] Fix the problem that Managed Server cannot start through SSH
NodeManager.
  - [ims-273803] Fix an issue that a redeployment fails on windows platform
when new application file name is the same as the old one.
  - [ims-274040] Change ClusterLinkName Structure
  - [ims-274047] selector loop seems to have tight spin problem.
  - [ims-274148] modify-session-configuration command is not working for
sticky encoding rule.
  - [ims-274268] add the average number of threadpool usage and the max usage
of threadpool per every hour in the threadinfo
  - [ims-274643] when datasource's user and password are both dynamically
change error appear. when setting datasource without vendor and wrong password
and then later correct the password server couldn't recongnize the change
  - [ims-274777] Check whether the intermediate response for the Expect Header
is properly flushed, and need to consider the situation when both expect
header and request body come within the first packet
  - [ims-274818] diff from svn repository [JEUSVIII-2475][IMS-250040][JDBC]
+ error fixing code for compatibility
  - [ims-274949] NPE occurred 'cause policy is not initialized yet when
transport starts.
  - [ims-275051] [JEUSVIII-3606] Improvement of Log FileHandler's file
permission and owner configuration. [JEUSVIII-3607] Add file permission and
owner config commands for Domain Log files in jeusadmin. - set-domain-log-config
- remove-domain-log-config - show-domain-log-config
  - [ims-275352] When Client send Request with contentLength = -1 and close
the outputStream, Jeus try to read next packet and get EOFExcpetion that leads
to close the connection.
  - [ims-276122] Compression response for HTTP
  - [ims-276401] merge patch ims-274777 and ims-275352

```

- [ims-276531] When scanning jar files, all subdirectories of /WEB-INF/lib/ are scanned.
- [ims-276572] Use fast-deploy when the deployment image of an application is reusable.
- [ims-276582] When jsp file is compiled with TLD, it searches all of WEB-INF subdirectories So, scanning tld listener when deploying is time-consuming job
- [ims-277004] Too many print "Found the session which is copied temporarily." log
- [ims-277036] Supports the boot-time auto deployment feature. Can use jeus.server.enable.auto-deploy system property to enable/disable the feature per server and Can use jeus.server.auto-deploy.dir system property to set location for applications to be auto deployed. Default is DOMAIN\_HOME/auto-deploy.
- [ims-277246] Merge-file: IMS-276531, IMS-276582
- [ims-277745] hazelcast NPE issue when maxInactiveInterval is 0.
- [ims-278067] putting session is not possible If timeout is 0.
- [ims-278391] when calling, default port show up in the URL
- [ims-278750] name of web fragment can be null
- [ims-278929] Provides jeus.deploy.ignore-persistence-descriptor to ignore persistence.xml when deploying an application.
- [ims-279045] jeus.session.redis.connection logger
- [ims-279061] Protect concurrency vulnerability in JNDI authentication service.
- [ims-279105] Fix the problem of filling XML defaults without considering the choice tag, Fix the problem that the NullPointerException is caused by Obtaining an incorrect item from the list-log-handlers command.
- [ims-279182] When QueryString is null, it shows Empty String. Also, provide option named "jeus.servlet.response.sendRedirect\_ignoreXForwardedProtoHeaderWhenRedirected" in order to ignore X-Forwarded-Proto when make url string of Location Header. Move the time to logging after find context.
- [ims-279973] Fix an issue that jeus.cdi.enabled system property is not working for an ejb-in-war.
- [ims-280827] IMS-187715, IMS-170995, IMS-133377 patch porting to JEUS 8.5.
- [ims-280857] When processing an ssl request with a body exceeding 16k, decryption is not possible due to a pending read.
- [ims-283453] XaEmulation cause error when calling Tx resume, suspend api.
- [ims-283888] The NPE occurs when RequestLine exceeds 8K.
- [ims-284872] Fixed a bug that responds with keep-alive to Connection:Close request through WebtoB Connector.
- [ims-285036] Improves performance when loading classes from JARs including META-INF/Manifest.MF.
- [ims-285412] Change the logger level for FileNotFoundException occurred during the processing request

- [ims-285415] add service channel into service channel util when initializing jms engine.
- [ims-285941] Service is unexpectedly delayed when SSL certification is applied in http-listener. This issue happens when the inbound buffer is processed improperly to handle the 'BUFFER\_UNDERFLOW' result of SSL message decryption.
- [ims-286680] If the AJP13 header exceeds 8192, the request cannot be processed.
- [ims-286918] the session manager received error packet.
- [ims-286971] Inconsistent response between JEUS and WebtoB when a request comes to an invalid virtual host.
- [ims-287932] Prevents the NPE that occurred in some condition where the leader has not been determined.
- [ims-289255] Fix bug that could send a message to the JMSLocalServerEntry that was already closed.
- [ims-290033] Allow Multiple defining pageEncoding.
- [ims-290396] backup table is not created when application name and server name are the same.
- [ims-290821] Subject serialize/deserialize backwards compatibility.
- [ims-291311] When graceful-shutdowning server, JEUS accept new request after blocking new request and write 404 response.
- [ims-291639] Do not update attribute to redis when getAttribute, Issue that do not ensure the concurrence of attributes to be updated and update attribute to redis when getAttribute is null.
- [ims-291919] When write text message with RemoteEndpoint.Async, the size of ByteBuffer is initialized with 8k size and reused that makes overflow when encoding with CharBuffer. So, it needs to write buffer more than once that leads to nioStreamHandler blocked. Also, When connection is closed within network layer, websocket Container must be notified that the connection is closed and make sure that websocketSession is closed.
- [ims-292369] When it takes some time to processing request after read long body contents, it causes post data read timeout even if it has read all body.
- [ims-292813] Fixed a violation of servlet specification 8.2.3.4.
- [ims-293310] java.lang.OutOfMemoryError: Direct buffer memory occurs when using HTTPS
- [ims-293754] Merged Patch : ims-274777, ims-275352, ims-276122, ims-278391, ims-279182, ims-272275, ims-276531, ims-276582, ims-283888, ims-285412, ims-286971
- [ims-293757] Merged Patch : ims-291919, ims-291311, ims-292369
- [ims-293758] Merged patch : ims-292813, ims-278750
- [ims-293759] Merged patch : ims-280857, ims-285941, ims-293310
- [ims-293760] Merged patch : ims-280827, ims-277036
- [ims-293767] Merged patch : ims-278067, ims-279045, ims-291639

jext/jext\_v8000\_i140563\_a887701.jar

- Fix the InjecteeSkippingAnalyzer to use repacked classes.Should be used with repacked weld-core.jar

```

=====
[2023.06.20 18:35:24][2] [server1-1] [SERVER-0248] The JEUS server is STARTING.
[2023.06.20 18:35:24:492][0] [server1-1] [SERVER-0000] Version information -
JEUS 8.5 (8.5.0.0-b266026).
[2023.06.20 18:35:24:492][0] [server1-1] [SERVER-0001]
java.specification.version=[1.8], java.runtime.version=[1.8.0_275-b01],
vendor=[Red Hat, Inc.]
[2023.06.20 18:35:24:493][2] [server1-1] [SERVER-0002] Domain=[jeus_domain],
Server=[server1], baseport=[6936], pid=[20574]
[2023.06.20 18:35:24:498][2] [server1-1] [SERVER-0004] The current system time
zone : W
[2023.06.20 18:35:24:520][2] [server1-1] [SERVER-0570] Check
[jeus.jms.server.manager.produce-wait-strategy-type]. It may be incorrect.
[2023.06.20 18:35:24:520][2] [server1-1] [SERVER-0570] Check
[jeus.io.buffer.size-per-pool]. It may be incorrect.
[2023.06.20 18:35:24:520][2] [server1-1] [SERVER-0570] Check [jeus.vm.bits].
It may be incorrect.
[2023.06.20 18:35:24:527][2] [server1-1] [SERVER-0568] Service
address='ofLinux64:6936', hostname='ofLinux64', representation ip='127.0.0.1'
[2023.06.20 18:35:24:539][2] [server1-1] [SERVER-0561] The default RMI export
port = 6943 and bind address = ofLinux64/127.0.0.1.
[2023.06.20 18:35:24:577][2] [server1-1] [NET-0002] Beginning to listen to
NonBlockingChannelAcceptor: ofLinux64:6936.
[2023.06.20 18:35:24:677][1] [server1-1] [CloudSupport-0114]
CloudServiceProvider is
com.tmax.jeus.cloud.provider.JeusNonCloudDefaultProvider.
[2023.06.20 18:35:24:702][2] [server1-1] [SCF-0120] Virtual Multicast Transport
has been successfully initialized.
[2023.06.20 18:35:24:704][2] [server1-1] [SCF-0126] Addresses of whole group
for virtual multicast.
192.168.105.207:9336(SCF)
192.168.105.207:9436(SCF)
127.0.0.1:9536(SCF)
127.0.0.1:9636(SCF)
127.0.0.1:9736(SCF)
127.0.0.1:6936(SCF)
127.0.0.1:9936(SCF)

[2023.06.20 18:35:24:709][2] [server1-1] [SCF-0001] System Clustering Framework
has been successfully initialized.
[2023.06.20 18:35:24:789][2] [server1-1] [JNSS-0009] The JNDI naming server
has been successfully initialized.
[2023.06.20 18:35:24:795][2] [server1-1] [JNDI.Local-0001] Starting JNDI Local
Client...
[2023.06.20 18:35:24:815][2] [server1-1] [JMXR-0138] JMXConnector service URL
: service:jmx:jmxmp://127.0.0.1:6936/JeusMBeanServer
[2023.06.20 18:35:24:816][2] [server1-1] [JMXR-0138] JMXConnector service URL

```

```

: service:jmx:jmxmp://127.0.0.1:6936/JEUSMP_server1
[2023.06.20 18:35:24:832][2] [server1-1] [JMX-0051] JMXConnector started with
the JNDI name [mgmt/rmbs/server1].
[2023.06.20 18:35:24:894][2] [server1-16] [SCF-0122] SCF Connection to server1
has been accepted. Handler is SocketStream@3dcb285(127.0.0.1:6936(SCF) ->
127.0.0.1:9936(SCF)).
[2023.06.20 18:35:24:897][2] [server1-16] [SCF-0122] SCF Connection to server3
has been accepted. Handler is SocketStream@3277be4c(127.0.0.1:6936(SCF) ->
127.0.0.1:9636(SCF)).
[2023.06.20 18:35:24:898][2] [server1-16] [SCF-0122] SCF Connection to server4
has been accepted. Handler is SocketStream@6c00055d(127.0.0.1:6936(SCF) ->
127.0.0.1:9536(SCF)).
[2023.06.20 18:35:24:899][2] [server1-16] [SCF-0122] SCF Connection to server6
has been accepted. Handler is SocketStream@6c797b2(127.0.0.1:6936(SCF) ->
192.168.105.207:9336(SCF)).
[2023.06.20 18:35:24:900][2] [server1-16] [SCF-0122] SCF Connection to
adminServer has been accepted. Handler is
SocketStream@2278a835(127.0.0.1:6936(SCF) -> 127.0.0.1:9736(SCF)).
[2023.06.20 18:35:24:901][2] [server1-16] [SCF-0122] SCF Connection to server5
has been accepted. Handler is SocketStream@5baf09f7(127.0.0.1:6936(SCF) ->
192.168.105.207:9436(SCF)).
[2023.06.20 18:35:24:902][2] [server1-1] [SCF-0210] Leader election state has
been changed from 'UNKNOWN' to 'ELECTING'.
[2023.06.20 18:35:24:913][2] [server1-32] [SCF-0210] Leader election state has
been changed from 'ELECTING' to 'ASSIGNED'.
[2023.06.20 18:35:25:014][2] [server1-1] [Scheduler-0022] The JEUS scheduler
has been exported as jeus_service/Scheduler.
[2023.06.20 18:35:25:014][2] [server1-1] [SERVER-0182] The SchedulerService
started.
[2023.06.20 18:35:25:030][2] [server1-38] [Domain-0113] Processing a
resynchronization request from adminServer[127.0.0.1:9736(SCF)]
[2023.06.20 18:35:25:046][2] [server1-38] [Domain-0101] Domain Administration
Server recovered. server1 is communicating with the domain administration
server.
[2023.06.20 18:35:25:359][2] [server1-38] [SERVER-0201] Successfully connected
to the Domain Administration Server(127.0.0.1:9736).
[2023.06.20 18:35:25:367][2] [server1-38] [SERVER-0308] Resynchronized the
configuration with Domain Administration Server.
[2023.06.20 18:35:25:511][2] [server1-1] [JMS-7374] The persistence store
manager for the JMS server 'server1' has been started.
[2023.06.20 18:35:25:515][2] [server1-1] [JMS-6843] Adding a destination:
type=81, name=JEUSMQ_DLQ, export name=JEUSMQ_DLQ.
[2023.06.20 18:35:25:565][2] [server1-1] [JMS-6843] Adding a destination:
type=81, name=JEUSMQ_AMQPQ, export name=JEUSMQ_AMQPQ.
[2023.06.20 18:35:25:592][2] [server1-1] [JMS-6822] The JMS engine with the
server named server1 has started.
[2023.06.20 18:35:25:610][2] [server1-1] [EJB-5501] EJB engine started

```

```

successfully.
[2023.06.20 18:35:25:622][2] [server1-1] [WEB-1003] Socket send buffer size
of this operating system = [8192], JEUS default output buffer size = [8192]
[2023.06.20 18:35:26:058][2] [server1-1] [WEB-1030] The web engine has started
successfully.
[2023.06.20 18:35:26:090][2] [server1-1] [SERVER-0248] The JEUS server is
STANDBY.
[2023.06.20 18:35:26:091][2] [server1-1] [SERVER-0248] The JEUS server is
STARTING.
[2023.06.20 18:35:26:152][2] [server1-26] [Deploy-0095] Distributing the
application[ofmanager2].
[2023.06.20 18:35:27:011][2] [server1-26] [WEB-3857] <Session information of
Context(ofmanager2)>
- session descriptor -
  - timeout          : 0(min)
  - max session count : -1
  - shared           : false
  - reload-persistent : false
- session tracking mode -
  - Cookie          : true
  - URL Rewrite      : false
  - SSL              : false

- session cookie config -
  - cookie-name      : JSESSIONID
  - url-cookie-name   : jsessionid
  - version          : 0
  - domain           : null
  - path             : null
  - max-age          : -1 (browser-lifetime)
  - secure           : false
  - http-only        : true
  - same-site        : Disable

[2023.06.20 18:35:27:138][2] [server1-26] [JASPER-1002] At least one JAR was
scanned for TLDs yet contained no TLDs. Enable debug logging for this logger
for a complete list of JARs that were scanned but no TLDs were found in them.
Skipping unneeded JARs during scanning can improve startup time and JSP
compilation time.
[2023.06.20 18:35:28:048][1] [server1-26] [CDI-0164] CDI scanning has been
disabled due to user settings.
[2023.06.20 18:35:28:048][2] [server1-26] [WEB-1032] Distributed the web context
[ofmanager2] information
- Virtual host      : DEFAULT_HOST
- Context path      : /ofmanager2
- Document base     :
/home/oframe10/jeus8_5/domains/jeus_domain/servers/server1/lib/application/ofmanager2

```

```
- Module version   : 3.0
- Class loading    : ISOLATED
```

... 中略 ...

```
[2023.06.20 18:35:30:829][0] [server1-1] [SERVER-0242] Successfully started
the server.
```

```
[2023.06.20 18:35:30:829][2] [server1-1] [SERVER-0248] The JEUS server is
RUNNING.
```

```
[2023.06.20 18:35:30][2] [launcher-14] [Launcher-0034] The server[server1]
initialization completed successfully[pid : 20574].
```

```
[2023.06.20 18:35:30][0] [launcher-1] [Launcher-0040] Successfully started the
server[server1]. The server state is now RUNNING.
```

2. JEUSサーバーが起動されたら、ログからDASとMSが正常に起動されたことを確認します。詳細については、[「2.3.4. JEUSサーバー起動の確認」](#)を参照してください。
3. JEUSのMSが起動されるとき、OpenFrame Managerも一緒に起動され、Webブラウザーを介してOpenFrame Managerに接続することができます。接続方法については、[「2.3.5. OpenFrame Managerの起動」](#)を参照してください。

## A.2. JEUSサーバーの終了

OpenFrame Managerを終了するには、OpenFrame ManagerがデプロイされているJEUSサーバー(MS)を終了する必要があります。JEUSサーバーは、jeusadminコマンド、またはstopServerスクリプトを実行して終了することができます。

### jeusadminの使用

次は、jeusadminを使用してJEUSサーバーを終了する手順です。

1. コンソールウィンドウ画面でjeusadminを実行します。デフォルトの管理者アカウントは「administrator」であり、パスワードはJEUSのインストール時に入力した値です。

```
[oframejeus1@ofLinux64 ~]$ jeusadmin -u administrator -p 1111111
Attempting to connect to 127.0.0.1:9736.
The connection has been established to Domain Administration Server adminServer
in the domain jeus_domain.
JEUS8_5 Administration Tool
To view help, use the 'help' command.
[DAS]jeus_domain.adminServer>
```

jeusadminのappinfoコマンドを実行して、JEUSサーバーの状況を確認します。

```
[DAS]jeus_domain.adminServer>appinfo
Application information for the domain [jeus_domain].
=====
```

| Application ID | Application Type | State   | Target Servers | Target Clusters | Application Path                                                                           |
|----------------|------------------|---------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ofmanager      | WAR              | RUNNING | server1        |                 | /home/oframejeus1/jeus8_5/ domains/jeus_domain/serve rs/server1/lib/applicatio n/ofmanager |

2. OpenFrame ManagerがインストールされているJEUSサーバーを終了します。

```
[DAS]jeus_domain.adminServer>stop-server server1
Server [server1] was successfully stopped.
[DAS]jeus_domain.adminServer>
```

local-shutdownコマンドを実行してJEUSサーバーを終了します。local-start-serverコマンドとlocal-shutdownコマンドでJEUSサーバーを制御することができます。

```
[DAS]jeus_domain.adminServer>local-shutdown
The server [adminServer] has been shut down successfully.
offline>
```

3. exitコマンドを実行して、jeusadminを終了します。

```
exit
```

## stopServerスクリプトの使用

jeusadminを使用せずに、stopServerスクリプトを使用してJEUSサーバーを終了することができます。

```
$JEUS_HOME/bin/stopServer -u <user_name> -p <password> -host <das_ip:das_baseport>
```

次は、JEUSサーバーを終了する例です。

```
[oframejeus1@ofLinux64 bin]$ stopServer -u administrator -p 1111111 -host
192.168.105.207:9714

*****
- Usage : stopServer -host host:port -u username -p password
*****
Attempting to connect to 192.168.105.207:9714.
The connection has been established to the managed server server1 in the domain
jeus_domain.
The server [server1] has been shut down successfully.
```

## 付録 B. 環境設定とTACFリソース

OpenFrame Managerを使用するための環境設定とTACFリソースについて説明します。

### B.1. 環境設定

OpenFrame Managerを使用するには、次のファイルを設定する必要があります。

- [ofmanager.properties](#)
- [logback.xml](#)

#### B.1.1. ofmanager.properties

OpenFrame Managerの環境情報とインストール中に設定した情報が次のファイルに保存されます。

```
$OFMANAGER_HOME/conf/ofmanager.properties
```

---

#### 参考

設定ファイルを変更した場合は、アプリケーションがデプロイされているJEUS MS(Managed Server)を再起動する必要があります。

---

以下は、ofmanager.propertiesファイルの形式と、各設定項目の説明です。

```
#####
#####                                     #####
#####          OpenFrame Manager CONFIGURATIONS          #####
#####                                     #####
#####
#####

# DB Property
ofmanager.datasource=<datasource-name>

# OpenFrame GW Property
openframe.webterminal.url=<webterminal-ip>:<ofgw-luport>/<webterminal-name>
openframe.webterminal.name=<ofgw-name>

# Tmax Property
openframe.tmax.ip=<tmax-ip>
openframe.tmax.port=<tmax-port>
openframe.tmax.connection.groupname=<tmax-connection-groupname>
openframe.tmax.connection.init=<tmax-connection-init>
```

```

openframe.tmax.connection.max=<tmax-connection-max>
openframe.tmax.connection.inc=<tmax-connection-inc>

# OS Property
openframe.os = {mvs|msp|xsp}

# CPM Name
openframe.cpm.name=<cpm-name>

# Encoding
encoding = <encoding-name>

# Menus Property
ofmanager.module = [BM|TM|OSC|AIM|NDB]

# Node Information
openframe.defaultNode=<node-name>
openframe.nodelist=<node-list>

# Domain Property
domain.name = <domain-name>
domain.type = {development|operating|test}

# textarea font change
ofmanager.language={english|japanese}

# Auto Refresh Interval in CM > Console > Reply
ofmanager.consoleReplyRefreshInterval = ( 0(default) ~ 4 : not using auto-refresh,
5 and over : using auto-refresh)

# Allow editing jcl
ofmanager.jclSave = {yes|no}# Using UserSpool
ofmanager.userSpool = {true|false}

```

| 項目                        | 説明                                                                                                                                                               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ofmanager.datasource      | <p>OpenFrame Managerでデータベース表を作成および使用するためのデータソース名を指定します。</p> <p>この値は、JEUSドメイン設定の&lt;data-source&gt;項目の&lt;data-source-id&gt;値を設定する必要があります。</p>                    |
| openframe.webterminal.url | <p>OpenFrame Managerの[OSC]メニューで端末情報を確認するために使用されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>webterminal-ip: OpenFrame GWのWeb端末がインストールされているIPを指定します。</li> </ul> |

| 項目                                   | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– ofgw-luport : OpenFrame GWのLU PORTを指定します。OpenFrame GW設定ファイルのofgw.propertiesのlu.port項目から確認できます。</li> <li>– webterminal-name : OpenFrame GWのWeb端末アプリケーション名を指定します。OpenFrame GWがインストールされたJEUSのdomain.xmlから確認できます。</li> </ul>                                           |
| openframe.webterminal.name           | <p>OpenFrame Managerの[OSC]メニューでオンライン・トランザクションの状態を確認するために使用されます。</p> <p>OpenFrame GWのゲートウェイ名を指定します。OpenFrame GW設定ファイルのofgw.propertiesのgw.name項目から確認できます。</p>                                                                                                                                                 |
| openframe.tmax.ip                    | OpenFrame Managerが接続するOpenFrame TmaxサーバーのIPを指定します。                                                                                                                                                                                                                                                          |
| openframe.tmax.port                  | <p>OpenFrame Managerが接続するOpenFrame Tmaxサーバーのポート番号を指定します。</p> <p>OpenFrameの「\$TMAX_HOST_PORT」設定で確認できます。</p>                                                                                                                                                                                                  |
| openframe.tmax.connection.group name | <p>WebTを使用してTmaxに接続します。</p> <p>指定したグループ名でWebtConnectionPoolが作成されます。(デフォルト値: tmax1)</p>                                                                                                                                                                                                                      |
| openframe.tmax.connection.init       | Tmaxに接続するためのWebtConnectionPoolの初期数を設定します。(デフォルト値: 10)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| openframe.tmax.connection.max        | Tmaxに接続するためのWebtConnectionPoolの最大数を設定します。(デフォルト値: 100)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| openframe.tmax.connection.inc        | 使用できる接続が足りない場合、接続数を増やす増分値を設定します。(デフォルト値: 10)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| openframe.os                         | <p>インストールされるOpenFrameのOSを入力します。(デフォルト値: mvs)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mvs : ManagerをMVS OSのOpenFrameと連携するときに設定します。データセット関連のコマンドを実行する際、BaseのIDCAMSユーティリティを介して実行されます。</li> <li>– msp : ManagerをMSP OSのOpenFrameと連携するときに設定します。データセット関連のコマンドを実行する際、BaseのKQCAMSユーティリティを介して実行されます。</li> </ul> |

| 項目                 | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>xsp : ManagerをXSP OSのOpenFrameと連携するときに設定します。データセット関連のコマンドを実行する際、BaseのKQCAMSユーティリティを介して実行されます。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| openframe.cpm.name | <p>OpenFrame Managerの<b>[Base]</b>メニューのデータセット・ビューに表示される文字セットに従ってCPMを指定します。(デフォルト値: EBCASCUS.cpm)</p> <p>設定可能なCPMテーブルは、\$OFMANAGER_HOME/data/cpmディレクトリにあります。</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| encoding           | <p>OpenFrame Managerの<b>[Base]</b>メニューでスプール、JCL、ログなどのファイルを読み込むとき、文字変換に使用される文字セットです。(デフォルト値: iso-8859-15)</p> <p>Oracle JDKでサポートされるエンコーディングの値をサポートします。OpenFrameのインストール環境と同様に設定します。サポートされるエンコーディングについては、<br/> <a href="https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/intl/encoding.doc.html">「https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/intl/encoding.doc.html」</a>を参照してください。</p> |
| ofmanager.module   | <p>OpenFrame Managerで管理するモジュールを設定します。</p> <p>各モジュールは略語で設定できます。複数を設定する場合は、セミコロン(;)で区切ります。設定されたモジュールは、OpenFrame Managerに表示され、<b>[Base]</b>メニューは設定と関係なく、常に表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BM : <b>[Batch]</b>メニュー</li> <li>TM : <b>[TACF]</b>メニュー</li> <li>OSC : <b>[OSC]</b>メニュー</li> <li>AIM : <b>[AIM]</b>メニュー</li> <li>NDB: <b>[NDB]</b>メニュー</li> </ul>                           |
| NodeList           | <p>Openframe環境のノード名を入力します。</p> <p>ノードが複数の場合は、各ノードをセミコロン(;)で区切ります。(デフォルト値: NODE1;NODE2)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DefaultNode        | <p>OFManagerでデフォルトとして使用されるノードを指定します。(デフォルト値: NODE1)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| domain.name        | <p>OpenFrame Managerのドメイン名を指定します。</p> <p>サイト環境に応じて設定することができ、OpenFrame Managerメイン画面の「情報領域」に表示されます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 項目                                     | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| domain.type                            | <p>OpenFrame Managerのドメイン・タイプを指定します。</p> <p>OpenFrame Managerを使用する目的に応じて次のいずれかに設定することができます。メイン画面の左上にあるタイトル領域に表示されます。ただし、オペレーティングを設定した場合は、タイトル領域にOpenFrame Managerのみが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– development</li> <li>– operating</li> <li>– test</li> </ul> |
| ofmanager.language                     | <p>テキストエリアのフォントを設定します。(例: JCL Details)</p> <p>指定しない場合は、デフォルト値が使用されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– english : Noto Sans CJKフォントで表示されます。(デフォルト値)</li> <li>– japanese : MS gothicフォントで表示されます。</li> </ul>                                                                |
| ofmanager.consoleReplyRefresh Interval | <p>ユーザー指定の間隔に基づいて、コンソール応答の自動更新されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 0~4 : 自動更新を使用しません。(デフォルト値: 0)</li> <li>– 5以上 : 自動更新の間隔を設定します。(単位 : 秒)</li> </ul>                                                                                                                    |
| ofmanager.jclSave                      | <p>OpenFrame Managerの<b>[Batch] &gt; [JCLs] &gt; [JCL Details]</b>に移動してJCLを編集および保存します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– yes : <b>[Save]</b>ボタンが表示されます。</li> <li>– no : <b>[Save]</b>ボタンが表示されません。(デフォルト値)</li> </ul>                                                      |
| ofmanager.userSpool                    | <p>OpenFrame Managerの<b>[Batch] &gt; [User Spool]</b>メニューを使用するかどうかを設定します。</p> <p><b>[User Spool]</b>メニューは、出力クラスがWであるスプールを表示します。指定しない場合は、デフォルト値のfalseが適用されます。</p>                                                                                                                     |

## 参考

OpenFrame GWのWeb端末の設定については、『OpenFrame GW管理者ガイド』の「2.2. OpenFrame GWの設定ファイル」を参照してください。

以下は、設定例です。

```
#####
#####                                     #####
#####          OpenFrame Manager CONFIGURATIONS          #####
#####                                     #####
#####
#####

# DB Property
ofmanager.datasource = ds_ofm1

# OpenFrame GW Property
openframe.webterminal.url = 192.168.105.191:5699/webterminal7
openframe.webterminal.name= ofgw7

# TMAX WebT Property

# Tmax Property
openframe.tmax.ip=192.168.105.207
openframe.tmax.port=4394

openframe.tmax.connection.groupname=tmax1
openframe.tmax.connection.init=10
openframe.tmax.connection.max=100
openframe.tmax.connection.inc=10

# OS Property
openframe.os = msp

# CPM Name
openframe.cpm.name=EBCASCUS.cpm

# Encoding
encoding = iso-8859-15

# Menus Property
ofmanager.module = BM;TM;OSC;

# Node Information
openframe.defaultNode=NODE1
openframe.nodelist=NODE1;NODE2;

# Domain Property
domain.name = OPENFRAME Env.
domain.type = development

# textarea MS gothic font
```

```

ofmanager.language=japanese

# Auto Refresh Interval in CM > Console > Reply
ofmanager.consoleReplyRefreshInterval = 5

# Using UserSpool
ofmanager.userSpool=true

# Menu Authority Check
ofmanager.menuAuthChk=true

```

## B.1.2. logback.xml

logback.xmlにログファイルのファイル形式とログレベルを定義します。

以下は、属性ファイルの設定例です。

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration scan="true" scanPeriod="30 seconds">
  <appender name="STDOUT" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
    <encoder class="ch.qos.logback.classic.encoder.PatternLayoutEncoder">
      <pattern>
        [%d{yyyy-MM-dd}T%d{HH:mm:ss.SSSSS}] [OFMANAGER|%-24logger{0}] [%.-1level]
        %msg%n
      </pattern>
    </encoder>
  </appender>
  <property name="USER_HOME" value="/home/user/logs" />

  <appender name="ROLLING" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">

    <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
      <!-- daily rollover -->

    <fileNamePattern>${USER_HOME}/ofmanager_%d{MM-dd-yyyy}.%i.log</fileNamePattern>

    <timeBasedFileNamingAndTriggeringPolicy
    class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeAndTimeBasedFNATP">
      <!-- or whenever the file size reaches 50MB -->
      <maxFileSize>300MB</maxFileSize>
    </timeBasedFileNamingAndTriggeringPolicy>
    <!-- keep 30 days' worth of history -->
    <maxHistory>30</maxHistory>
  </rollingPolicy>
  <encoder>
    <pattern>
      [%d{yyyy-MM-dd}T%d{HH:mm:ss.SSSSS}] [OFMANAGER|%-24logger{0}] [%.-1level]

```

```

    %msg%n
    </pattern>
    </encoder>
</appender>

<logger name="org.springframework" level="OFF">
</logger>
<logger name="com.tmax.ofmanager" additivity="false" level="DEBUG">
<appender-ref ref="ROLLING" />
</logger>

<root level="WARN">
    <appender-ref ref="ROLLING" />
</root>
</configuration>

```

以下は、各項目の説明です。

| 項目                | 説明                                                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <configuration>   | scanとscanperiod項目を設定すると、ログレベルを動的に変更することができます。                                                                                                           |
| <appender>        | LogBackが提供するロガー形式を追加することができます。(イベントごとにログを記録できます)<br>– ConsoleAppender : ロギング・イベントをコンソールに出力します。<br>– RollingFileAppender : ファイルの最大サイズを指定してファイルにログを出力します。 |
| <property>        | <property>に設定した値は、変数として使用することができます。<br>USER_HOMEは、ログファイルのパスとして使用されます。                                                                                   |
| <fileNamePattern> | ログファイル名のパターンを指定します。<br>デフォルト値は、日付形式と索引("%i")を使用します。                                                                                                     |
| <maxFileSize>     | ファイルの最大サイズを設定します。                                                                                                                                       |
| <maxHistory>      | ファイルのログを保持する最大日数を設定します。指定した日数を超えると、最も古いログから自動的に削除されます。                                                                                                  |
| <pattern>         | 出力されるログの形式を指定します。                                                                                                                                       |
| <root>            | ログレベルを設定し、<appender>を追加して該当のロガー形式でログレベルを出力します。                                                                                                          |

---

## 参考

これらの項目はデフォルトで提供されるため、管理者は環境に応じてカスタマイズする必要があります。追加項目については、ログバック関連のガイドを参照してください。

---

## B.2. TACFリソース

OpenFrame Managerの一部の機能は、TACF認証を通じてアクセスを制限することができます。各リソースをOFMANAGRクラスに定義する場合、TACF認証を通過したユーザーのみがその機能を使用することができます。リソースがOFMANAGRクラスで定義されていない場合、すべてのユーザーがアクセスできます。

以下は、OFMANAGRクラスで各リソースを定義するときに設定されるアクセス権限です。

| リソース・プロファイル | 説明                                                                                                                                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOGIN       | OFMANAGRクラスにLOGINリソースを定義する場合、LOGINリソースの読み取り権限を持つユーザーのみがOpenFrame Managerにログインすることができます。                                                                                                          |
| ST.OFCONFIG | OFMANAGRクラスにST.OFCONFIGリソースを定義する場合、ST.OFCONFIGリソースの読み取り権限を持つユーザーに対してのみ、 <b>[Config]</b> ボタンが表示されます。                                                                                              |
| CM.COMMAND  | OFMANAGRクラスにCM.COMMANDリソースを定義する場合、CM.COMMANDリソースの読み取り権限を持つユーザーに対してのみ、 <b>[Base] &gt; [Command]</b> メニューが表示されます。                                                                                  |
| OM.PGMADMIN | OFMANAGRクラスにOM.PGMADMINリソースを定義する場合、OM.PGMADMINリソースの読み取り権限を持つユーザーに対してのみ、 <b>[OSC] &gt; [Program Deploy]</b> メニューの <b>[Add]</b> 、 <b>[Import]</b> 、 <b>[Edit]</b> 、 <b>[Delete]</b> ボタンが有効になります。   |
| OM.AIM      | OFMANAGRクラスにOM.AIMリソースを定義する場合、OM.AIMリソースのREAD権限を持つユーザーのみ <b>[AIM]</b> メニューが表示されます。                                                                                                               |
| TM.USER     | OFMANAGRクラスにTM.USERリソースを定義する場合、TM.USERリソースの読み取り権限を持つユーザーに対してのみ、 <b>[TACF] &gt; [Users]</b> メニューが表示されます。<br><br>ofmanager.menuAuthChkをfalseに設定した場合は、 <b>[Users]</b> メニューに対するTACF権限チェックを行いません。     |
| TM.GROUP    | OFMANAGRクラスにTM.GROUPリソースを定義する場合、TM.GROUPリソースの読み取り権限を持つユーザーに対してのみ、 <b>[TACF] &gt; [Groups]</b> メニューが表示されます。<br><br>ofmanager.menuAuthChkをfalseに設定した場合は、 <b>[Groups]</b> メニューに対するTACF権限チェックを行いません。 |

| リソース・プロファイル  | 説明                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TM.RESOURCE  | OFMANAGRクラスにTM.RESOURCEソースを定義する場合、TM.RESOURCEリソースの読み取り権限を持つユーザーに対してのみ、 <b>[TACF] &gt; [General Resources]</b> メニューが表示されます。<br><br>ofmanager.menuAuthChkをfalseに設定した場合は、 <b>[General Resources]</b> メニューに対するTACF権限チェックを行いません。 |
| TM.DATASET   | OFMANAGRクラスにTM.DATASETソースを定義する場合、TM.DATASETリソースの読み取り権限を持つユーザーに対してのみ、 <b>[TACF] &gt; [Datasets]</b> メニューが表示されます。<br><br>ofmanager.menuAuthChkをfalseに設定した場合は、 <b>[Datasets]</b> メニューに対するTACF権限チェックを行いません。                     |
| BM.USERSPOOL | OFMANAGRクラスにBM.USERSPOOLソースを定義する場合、BM.USERSPOOLリソースの読み取り権限を持つユーザーに対してのみ、 <b>[Batch] &gt; [User Spool]</b> メニューが表示されます。                                                                                                      |
| NDB          | OFMANAGRクラスにNDBリソースを定義する場合、NDBリソースの読み取り権限を持つユーザーに対してのみ、 <b>[NDB]</b> メニューが表示されます。                                                                                                                                           |

#### 参考

リソース・プロファイルへの権限を持つユーザーが利用できるメニューの詳細については、本ガイドの各機能についての説明を参照してください。

## B.3. マルチ・ノードの設定

マルチ・ノード環境でOpenFrame Managerを実行するには、次のような追加設定が必要です。また、同じドメインに属するすべてのノードのTmax設定ファイルは同じである必要があります。

以下は、NODE1とNODE2でマルチ・ノード環境を構成する例です。マルチ・ノード環境でOpenFrame Managerを実行するために、一部のサービスはTmaxのデータ駆動型ルーティング機能を使用します。ルーティングに使用されるデータはノード名です。SERVICEセクションは、サービス全体ではなく、変更が必要なサービスのみ表示されます。OSCOIVP1\_OMC1サービスは、OpenFrame OSCがインストールされている環境で必要です。

```
*ROUTING
rt_nodename FIELD = "FIELD/FB_NODENAME",
               RANGES = "'NODE1':svg_node1,'NODE2':svg_node2,*:svg_node1"

*SERVICE
OFRUISVRCONFIG  SVRNAME = ofruisvr, ROUTING = rt_nodename
OFRUISVRDFFILE  SVRNAME = ofruisvr, ROUTING = rt_nodename
OFRUISVRDDIR    SVRNAME = ofruisvr, ROUTING = rt_nodename
```

```
OBJMSVRJDETAIL SVRNAME = objmsvr, ROUTING = rt_nodename

OBJINITCHECK   SVRNAME = objinit, ROUTING = rt_nodename
OBJINITCTLNODE SVRNAME = objinit, ROUTING = rt_nodename
OBJINITCTLJOB  SVRNAME = objinit, ROUTING = rt_nodename
OBJINITCTLINIT SVRNAME = objinit, ROUTING = rt_nodename
OBJINITRUN     SVRNAME = objinit, ROUTING = rt_nodename
OBJINITSTATUS  SVRNAME = objinit, ROUTING = rt_nodename

OSCOIVP1_OMC1  SVRNAME = OSCOIVP10MC, ROUTING = rt_nodename
```

---

## 参考

マルチ・ノード環境でTJESを使用するための設定については、『OpenFrame TJESガイド』の「7.1.2 マルチノードの設定」を参照してください。

---

