#### 第 0006 讲 1Linux 内核《内存布局和堆管理》

# 1、通过 cat /proc/cpuinfo 输出可访问地址空间,具体其它 部分选项参数如下:

vendor id: GenuineIntel // CPU 制造商

cpu family: 6 // CPU 产品代号

model: 142 // CPU 属于其系列当中的哪一个代号

model name: Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz //

CPU 属于的名称、编号、主频

stepping: 12 // CPU 属于制作更新版本

cpu MHz: 2303.996 // CPUr 实际使用主频

cache size: 8192 KB // CPU 二级缓存

physical id: 0 // 单个 CPU 的标号

siblings: 1 // 单个 CPU 逻辑物理核数

core id: 0 // 当前物理核 在其所处的 CPU 中编号

cpu cores: 1 // 逻辑核所在 CPU 的物理核数

apicid: 0 // 用来区分不同逻辑核的编号

bogomips: 4607.99 // 系统内核启动时测算的 CPU 速度

clflush size: 64 // 每次刷新缓存的大小单位

cache alignment: 64 // 缓存地址空间对齐单位

address sizes: 45 bits physical, 48 bits virtual // 可以访问的地

址空间位数

## 2、通过 cat /proc/meminfo 输出系统架构内存分布情况, 具体如下:

root@ubuntu:/home/vico# cat /proc/meminfo

MemTotal: 12165668 kB // 所有可用内存空间的大小

MemFree: 10151616 kB // 系统还没有使用内存

MemAvailable: 10570548 kB // 真正系统可用内存

Buffers: 52596 kB // 专用用来给块设备做缓存的内存

Cached: 575008 kB // 分配给文件缓冲区的内存

SwapCached: 0 kB // 被高速缓冲缓存使用的交换空间

大小

Active: 1158808 kB // 使用高速缓冲存储器页面文件大

小

Inactive: 345196 kB // 没有经常使用的高速缓存存储器

大小

Active(anon): 870720 kB // 活跃的匿名内存

Inactive(anon): 12504 kB // 不活跃的匿名内存

Active(file): 288088 kB // 活跃的文件使用内存

Inactive(file): 332692 kB // 不活跃的文件使用内存

Unevictable: 16 kB // 不能被释放的内存页

Mlocked: 16 kB // 系统调用 mlock 允许程序在物理内

存上锁住部分或全部地址空间

SwapTotal: 2097148 kB // 交换空间总内存大小

SwapFree: 2097148 kB // 交换空间空闲的内存大小

Dirty: 24 kB // 等待被写回到磁盘

Writeback: 0 kB // 正在被写加的大小

AnonPages: 876420 kB // 未映射页的内存/映射到用户空

间的非文件页表大小

Mapped: 255420 kB // 映射文件内存

Shmem: 13896 kB // 已经被分配 的共享内存

KReclaimable: 70884 kB // 可回收的 slab 内存

Slab: 151976 kB // 内存数据结构缓存大小

CommitLimit: 8179980 kB // 系统实际可以分配内存

Committed\_AS: 4649264 kB // 系统当前已经分配的内存

VmallocTotal: 34359738367 kB // 预留虚拟内存的总量

VmallocUsed: 27836 kB // 已经被使用的虚拟内存

VmallocChunk: // 0 kB // 可分配的最大逻辑地址连续的虚

拟内存

#### 3、Linux 内核动态内存分配通过系统接口实现

alloc\_pages/\_\_get\_free\_page: 以页为单位分配

vmalloc: 以字节为单位分配虚拟地址连续的内存块

kmalloc: 以字节为单位分配物理地址连续的内存块,它是

以 slab 为中心

我们也可以通过 vmalloc 分配的内存将它统计输出,具体如下:

```
File Edit View Search Terminal Help

root@ubuntu:/home/vico# clear

root@ubuntu:/home/vico# grep vmalloc /proc/vmallocinfo

0xffffaba00001000-0xffffaba000110000 8192 gen_pool_add_owner+0x42/0xb0 pages=1 vmalloc N0=1

0xffffaba00011000-0xffffaba000110000 0xffffaba000110000 20480 do_fork+0x76/0x370 pages=4 vmalloc N0=4

0xffffaba00012000-0xffffaba00021000 20480 do_fork+0x76/0x370 pages=4 vmalloc N0=4

0xffffaba00031000-0xffffaba00031000 0xffffaba00031000 8192 bpf_prog_alloc_no_stats+0x4c/0xf0 pages=1 vmalloc N0=4

0xffffaba00031000-0xffffaba00031000 0xffffaba00031000 8192 bpf_prog_alloc_no_stats+0x4c/0xf0 pages=1 vmalloc N0=1

0xffffaba00031000-0xffffaba0003000 8192 bpf_prog_alloc_no_stats+0x4c/0xf0 pages=1 vmalloc N0=1

0xffffaba00031000-0xffffaba00030000 8192 bpf_prog_alloc_no_stats+0x4c/0xf0 pages=1 vmalloc N0=1

0xffffaba00071000-0xffffaba00003000


0xffffaba00071000-0xffffaba00003000

0xffffaba00031000-0xffffaba0003000

0xffffaba00031000-0xfffaba0003000

0xffffaba00031000-0xfffaba0003
```

4、Linux 内核内存布局(ARM64 架构处理器内存分布图),具体如下:



### ARM64架构处理器Linux内核内存分布图

KASAN(影子区): 它是一个动态检测内存错误的工具,原理利用额外的内存标记可用内存的状态(将 1/8 内存作为影子区)

modules: 内核模块使用的虚拟地址空间

vmalloc: vmalooc 函数使用的虚拟地址空间

.text: 代码段

.init: 模块初始化数据

.data: 数据段

.bss: 静态内存分配段

fixed: 固定映射区域

PCI I/O: PCI 设备的 I/O 地址空间

vmemmap: 内存的物理地址如果不连续的话,就会存在内

存空洞(稀疏内存)vmemmap 就用来存放稀疏内存的 page

结构体的数据的虚拟地址空间

memory: 线性映射区域

5、我们可以通过内存布局打印输出(Linux 内核初始化完成后,整体布局稳定。通过 Vexpress 平台输出即可):

```
WATER LINUX
init > C main.c > ۞ mm_init(void)
                                                                                              The Linux H
  795
       static void __init mm_init(void)
            * page_ext requires contiguous pages,
            * bigger than MAX_ORDER unless SPARSEMEM.
 800
           page_ext_init_flatmem();
           init_debug_pagealloc();
           report_meminit();
           mem_init();
           kmem_cache_init();
           kmemleak_init();
           pgtable_init();
           debug_objects_mem_init();
 808
 809
           vmalloc_init();
           ioremap_huge_init();
           init_espfix_bsp();
           /* Should be run after espfix64 is set up. */
           pti_init();
```

```
arch > x86 > mm > C init_32.c > 🗇 mem_init(void)
         after_bootmem = 1;
         x86_init.hyper.init_after_bootmem();
         mem init_print_info(NULL);
         791
                                             (%41d kB)\n"
             " cpu_entry : 0x%08lx - 0x%08lx
                                             (%41d kB)\n"
     #endif
                 vmalloc : 0x%081x - 0x%081x
                                             (%41d MB)\n"
                 lowmem : 0x%081x - 0x%081x
                                             (%41d MB)\n"
                   .init : 0x%081x - 0x%081x
                                             (%41d kB)\n"
                   .data : 0x%081x - 0x%081x
                                             (%41d kB)\n"
800
                   .text : 0x%081x - 0x%081x
                                             (%41d kB)\n",
             FIXADDR_START, FIXADDR_TOP,
             (FIXADDR_TOP - FIXADDR_START) >> 10,
             CPU_ENTRY_AREA_BASE,
             CPU_ENTRY_AREA_BASE + CPU_ENTRY_AREA_MAP_SIZE,
             CPU_ENTRY_AREA_MAP_SIZE >> 10,
     #ifdef CONFIG_HIGHMEM
             PKMAP_BASE, PKMAP_BASE+LAST_PKMAP*PAGE_SIZE,
             (LAST_PKMAP*PAGE_SIZE) >> 10,
              #endif
```

6、内存描述 mm\_struct 结构体当中,有堆起始地址和结束的成员,具体内核源码如下:

```
C mm_types.h > 등 mm_struct > 등 _unnamed_struct_d5d1_16
             unsigned long total_vm;
                                         /* Total pages mapped */
450
             unsigned long locked_vm;
                                         /* Pages that have PG_mlocked set */
             atomic64_t
                           pinned_vm;
                                         /* VM_WRITE & ~VM_SHARED & ~VM_STACK */
             unsigned long data_vm;
             unsigned long exec_vm;
                                         /* VM_EXEC & ~VM_WRITE & ~VM_STACK */
             unsigned long stack_vm;
             unsigned long def_flags;
             spinlock_t arg_lock; /* protect the below fields */
             unsigned long start_code, end_code, start_data, end_data;
             unsigned long start_brk, brk, start_stack;
             unsigned long arg_start, arg_end, env_start, env_end;
```

brk 系统调用内核源码如下:

```
mm > C mmap.c > @ SYSCALL_DEFINE1(brk, unsigned long, brk)

192    SYSCALL_DEFINE1(brk, unsigned long, brk)

193    {
        unsigned long retval;
        unsigned long newbrk, oldbrk, origbrk;
        unsigned long newbrk, oldbrk, origbrk;
        struct mm_struct *mm = current->mm;
        struct vm_area_struct *next;
        unsigned long min_brk;
        bool populate;
        bool downgraded = false;
        LIST_HEAD(uf);

202
203    if (down_write_killable(&mm->mmap_sem))
        return -EINTR;

205
206    origbrk = mm->brk;
207
```


#### Linux 系统当中有两个方法可以创建堆:

brk()是系统调用,实际是设置进程数据段的结束地址,将数据段的结束地址向高地址移动。

mmap()向操作系统申请一段虚拟地址空间(使用映射到某个文件)。当不用此空间来映射到某个文件时,这块空间称为匿名空间可以用来作为堆空间。

#### 7、per-CPU 计数器

案例分析如下:



THE HEAD IN THE REAL PROPERTY OF THE PARTY O THE THE WAR TH THE REPORT OF THE PARTY OF THE THE HARD LINUX HARD THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE 大大利利 表。据从为析课程