kouassi & adjon : nanminsi@yahoo.fr 19/05/05 14:56:29

## STRUCTURE de NESTOR

#### A- Fichiers du CODE SOURCE de NESTOR

#### INCLUDE

LOCfil.inc : localisation des différents fichiers de données;

**NSTdim.inc :** dimensions horizontale et verticale des domaines de grande échelle (LSC) et de MAR.

#### CODE PRINCIPAL DE NESTOR

**NESTOR.f**: fichier principal du code source de Nestor, il contient le code principal de la structure de NESTOR, lit les données inputs de NSTing.ctr et appelle les autres sous-programmes (du code fortran).

#### CODES FORTRAN

BELveg.f: traite de la couverture végétale sur la Belgique.

CHKcel.f : recherche des cellules du domaine forcé dans les données de grandes échelle.

CORveg : traite de la couverture végétale sur l'Europe.

CPLhgd.f : traite de la création de la grille horizontale du modèle hydrologique couplé (CPL).

CPLvgd.f, ECMvgd.f, ECPvgd.f, GRAvgd.f, NCPvgd.f : utilisé pour la création de la grille verticale de CPL, ECM, ECP, GRADs, NCP.

DATcnv.f : est un sous-programme de contrôle des dates.

 ${\tt DEShgd.f}$  : traite de la création de la grille horizontale du modèle de désagrégation de pluie (RDM).

ETOPOg.f: utilisé pour les données topographiques ETOPO (5 mn).

FAOsol.f: traite de la classification des types de sol FAO.

**FILTER.f**: utilisé pour le filtrage du domaine horizontal dans le code 3D et contient le sous-programme DYNfil\_2H appelée par PRCdes.f.

GEOpot.f: intégre de la relation de l'hydrostatique.

version 4.1.8 1/15

- **GLOfrc.f**: traite de la correction des fractions de végétaux et des index NDVI(1 ou 8 km de résolution) en cas d'utilisation des données IGBP ou CORINE.
- **GLOglf.f**: traite de la correction des fractions de feuilles à l'aide des index de NDVI.
- **GLOveg.f**: traite les caractéristiques du couvert végétal global avec les données IGBP.
- GRAhgd.f : traite de la création de la grille horizontale du modèle
  GRADS.
- GRDsig.f : utilisé pour l'initialisation de la grille verticale.
- **GSWPsl.f** : traite de la classification des types de sols (données GSWP).
- **GTOPO30.f**: utilisation des données topographiques GTOPO (résolution 30 s).
- INTERp.f: traite de l'interpolation horizontale des LSC au domaine de nesting suivant l'option bilinéaire ou bicubique.
- INTmsk.f: traite de l'extrapolation des données sur la mer issue des LS sur le continent.
- **LSCinp.f**: utilisé pour l'interpolation forcée du domaine à modéliser (Nesting) en cas de non-utilisation des radiosondages et du modèle de sol de De Ridder et Schayes.
- MARfil.f: utilisé pour le filtre horizontal 1D et 2D.
- MARhgd.f : traite de la création de la grille horizontale de MAR et MAR 2D.
- MARout.f: traite des fichiers de sortie de NESTOR pour l'initialisation et le forçage de MAR, MAR\_2D et CPL.
- MARvgd.f: lit les données (input) de MARgrd.ctr pour création de la grille verticale du MAR.
- ${f NSTint.f:}$  interpolation horizontale et verticale de la température (T), les composantes U, V et W du vent, humidité du relative (Q), etc.
- **NSTout.f:** traite des fichiers de sorties standard en NetCDF de la forme NST.xxx.nc.

version 4.1.8 2/15

- PRCdes.f : fichier pilote du modèle de désagrégation de pluies (NESTOR de configuration).
- PRCout.f : traite des fichiers de sorties (champs de précipitation) pour le modèle de désagrégation (Nestor de Configuration).
- **PRJctr.f** : conversion des coordonnées latitude-longitude en coordonnées Lambert (projection sphérique).
- **SETsig :** fixe les valeurs standard des paramètres de la grille verticale.
- **SL\_cor.f**: traite de la correction des couches de surface dans le domaine modélisé.
- SNDweb.f : utilise les radiosondages du Web, elle appelle les sous routine VERgrd.f et INTlim.f de INTERp.f.
- **SOLdom.f** : traite des caractéristiques des surfaces de sol (texture du sol).
- SOUNDg.f: initialisation du MAR utilisant les radiosondages.
- **SSTint.f**: traite du forçage des températures de surface de la mer (SST) avec les SST de Reynold.
- **SVTpar.f** : création des variables pronostiques et additionnelles du modèle SVAT de De Ridder et Schayes.
- **TOPcor.f**: correction de la topographie ( en option : topographie constante au niveau des bords latéraux du domaine, topographie nulle dans la zone de relaxation, filtrage de la topographie; lissage, etc.)
- URSxxx.f : adapte Nestor sur la région xxx.
- **VERgrd.f**: crée la grille verticale du modèle MAR appelle MARvgd.f et est appelé par NSTint.f.
- **VERhyb.f** : calcule les coordonnées hybrides locales pour l'interpolation verticale.
- **VERhyd.f**: calcule l'altitude du géopotentiel avec la relation de l'hydrostatique (il est appelé par NSTint.f).
- **WGEout.f** : traite des fichiers de sortie pour la méthode d'estimation des vents de rafale.

version 4.1.8 3/15

# B- <u>Variables de contrôle du fichier NSTing.ctr lu par NESTOR.f</u>

SELECT		onfiguration de NESTOR    NESTOR CONFIGURATION	
1		/ - 1 = Nesting field computation	1
		- 2 = Rain disagregation   - 3 = Wind gust estimate	 
LABlio	: label de	l'expérience	
AFW		Label experience	(a3)
		<i>+</i>	+
NSTdir	<del>-</del>	e pour les sorties du NESTOF	R +
Output/			
		<i>+</i>	<i>+</i>
		modèle de grande l'échelle	,
E40		Large-scale model, e.g. E15, E40	(a3)
		modèle à forcer	
MAR		/ Nested model, e.g. MAR, EUR	(a3)
_	: région à		
AFW		Region .e.g. AFW, ANT, EUR, GRD	(a3)
		/	
RUNiyr	: année, RU	Nmma : mois, RUNjda : jour,	RUNjdu :
_		jours , <b>DURjdu :</b> nombre het	_
_		ntervalle de forçage (en heu	
		DATE of RUN START	 (YY,mm,dd,hh)
1992,08,1	00,12	/ RUN LENGHT	(dd, hh)
		Time interval between two forcings	(hh)

 $\ensuremath{\textbf{LoutLS}}$  : fichiers en format netCDF des champs LSC sur la grille MAR pour une verification

ASCfor : fichiers de sortie ou pour le forçage (ASCII)

version 4.1.8 4/15

F

```
----- OUTPUT :
              | - initial/forcing files (*.DAT)
F
              | - ASCII format init./for. files (MAR only)(F/T)
T
              | - graphic check file (NST*.nc) (F/T)
SPHgrd : projection en coordonnées stéréographique pour LSC
(option)
------
              | Stereographic coordinates for LSC grid (F/T)
Type d'interpolation
HORint : type d'interpolation horizontale (bilinéaire ou bicubique)
_____/___/___/
              | Horizontal interpol. type (1=bilin, 3=bicub)
VERint : type d'interpolation verticale (bilinéaire ou bicubique)
1 | Vertical interpol. type (1=linear, 3=cubic)
<u>Végétation</u>
TOPetopo: topographie ETOPO (5 minutes)
TOP30 : topographie GTOPO (30 minutes)
-----| TOPOGRAPHY SOURCE :
              | - ETOPO data set (resol. : 5 minutes ) (F/T)
              | - GTOPO data set (resol. : 30 secondes) (F/T)
Topographie
TOPcst: topographie constante au niveau des bords latéraux du
TOPcstLS: topographie constante imposée par les LSC
TOPdom : topographie du LSC imposée dans tout le domaine de forçage
TOPcst0: topographie nulle dans la zone de relaxation
TOPfilt : filtrage de la topographie
-----|-----
----| TOPOGRAPHY TREATMENT :
              | - border of constant topography at boundaries |
F
              | - imposed LSC topography in the const. border |
F
              | - imposed LSC topography in the whole domain |
```

version 4.1.8 5/15

| - zero topography in the const. border |

#### Correction apportée aux champs météorologiques

```
CORzz6 : correction à la hauteur du géopotentiel à 600 hpa
CORsur : correction à la couche de mélange de surface
----- CORRECTION APPLIED TO METEO. FIELDS :
               | - 600-hPa geopotential height
               | - mixed surface layer
-----|
Hauteur de rugosité
RUGdat : utilisé sur le continent
------
-----| ROUGHNESS LENGHT :
              | Computed from land use datasets
                                           (T/F)
Couverture végétal
VEGdat : couverture végétale globale des données IGBP
VEGcor : couverture végétale européenne des données Corine
VEGbel: couverture végétale sur la Belgique
----- VEGETATION COVER :
               | - Global land cover (IGBP)
T
F
               | - European land cover (Corine) : Europe (T/F)
               | - Vegetation of Belgium (V.d.Auwera-IRM) (T/F)
Fraction de végétation
NDV1km : correction de la fraction de végétation avec les index
NDVI (1 km de résolution)
NDV8km : correction de la fraction de végétation avec les index
NDVI (8 km de résolution)
F
               | - Correction with NDVI index (res. 1 km) (T/F)
               | - Correction with NDVI index (res. 8 km) (T/F)
Modèle de sol
SVTmod : modèle de sol de De Ridder et Schayes
SVTwet : humidité du sol imposée dans toutes les couches du sol (0
à 100 %)
SVTlsc : humidité du sol donnée par les ré-analyses de LSC
   -----
| De Ridder and Schayes (1997) soil model
70.
               | Imposed soil wetness in all layers (0 to 100 %)
               | Soil wetness from ECMWF fields
```

version 4.1.8 6/15

version 4.1.8 7/15

| 2 = BRN method (without TKE) of Ramel (2001)

| 3 = Ratio method

\_\_\_\_\_\_

# C- <u>Variables de contrôle du fichier MARgrd.ctr lu par</u> <u>MARhqd.f</u> (et DEShqd.f, MARvgd.f, MARout.f)

```
PARAMETERS FOR MAR GRID CREATION
______
maptyp: type de projection pour le grille horizontale
   -----
               | Map type (0=polar,1=stereo,2=lambert)
GELon0: coordonnées du centre du domaine (longitude)
imez: coordonnées de centre du domaine (point de grille sur l'axe
OX)
GELat0: coordonnées du centre du domaine (latitude)
jmez: coordonnées de centre du domaine (point de grille sur l'axe
OY)
               | MAR domain center longitude
-3.5
               | MAR domain center longitude (grid point = imez)
| MAR domain center latitude
| MAR domain center latitude (grid point = jmez)
7.5
46
_____
dx: résolution horizontale (km)
               | MAR mesh size (km)
-----|----
Geddxx: orientation de l'axe OX par rapport à l'axe OY
| x-Direction (2D runs only ; 0=North, clockwise)
ptopDy: pression au sommet du modèle
_____/___/___/
               | Pressure at top (kPa)
 -----/---
Zmin: altitude du 1er niveau sigma
aavu, bbvu, ccvu: paramètres d'interpolation verticale
10.
               | zzmin= STD NEW (0=>OK) Vertical discretisation
               | aavu= STD NEW (0=>OK) "
0
0
               | bbvu= STD NEW (0=>OK) "
0
               / ccvu= STD NEW (0=>OK) "
```

version 4.1.8 8/15

kouassi & adjon : nanminsi@yahoo.fr 19/05/05 14:56:29

version 4.1.8 9/15

## D- STRUCTURE GENERALE DE NESTOR (NESTOR.f)

- 1. Lecture des inputs (fichiers en format ASCII)
  - NSTing.ctr
  - MARgrd.ctr
  - LSCfil.dat (voir annexe 1)
  - NSTdim.inc (voir annexe 2)
- 2. DATE : contrôle des dates
  - DAT.cnv.f
- 3. GRILLE : création de la grille horizontale du modèle
  - MARhqd.f
  - GRADhgd.f
  - CPLhgd.f
- 4. TOPOGRAPHIE
  - 4.1 Appel des données de topographie
    - ETOPOg.f (5 minutes)
    - GTOPO30.f (30 secondes)
    - URSxxx.f sur xxx
  - 4.2 Traitement de la topographie imposée (lissage)
    - Topcor.f
- 5. SOL
  - 5.1 Traitement des caractéristiques de la végétation
    - GLOveg.f
    - CORveg.f
    - BELveg.f
  - 5.2 Traitement des caractéristiques du sol
    - FAOsol.f
    - GSWPsl.f
    - SOLdom.f
- 5.3 Correction des fractions de végétation utilisant les index de NDVI
  - GLOfrc.f (Index de NDVI à 1 ou 8 km de résolution)
- 6. BOUCLE PRINCIPALE
  - 6.1.1 Sélection des données de grandes échelles
    - LSCinp.f

version 4.1.8 10/15

- LSCfil.dat

#### 6.1.2 Traitement principal des données (interpolation des LSC)

- NSTint.f
- Méthode des rafales de vents
- SSTint.f (choix)
- SOUNDg.f (possibilité)
- PRCdes.f (possibilité)

### 6.2.1 Correction des caractéristiques de surface.

- SOLdom.f

NB: corrections utiles si des corrections ont été apportées dans le fichier NSTint.f spécifié dans les variables de NSTsol.

- 6.2.2 Correction au niveau de la couche de mélange de surface.
  - SL\_cor.f
- 6.2.3 Traitement des variables pronostiques et additionnelles pour le modèle de SVAT.
  - SVTpar.f
- 6.2.4 Correction apportée aux fractions de feuilles vertes avec les NDVI (1 ou 8 km de résolution)
  - GLOglf.f

#### 7. Sorties de NESTOR

- MARout.f pour MAR,
- NSTout.f pour LSC sur la grille MAR,
- PRCout.f pour le modèle de désagrégation,
- WGEout.f pour les rafales de vents.

version 4.1.8

### STRUCTURE de NESTOR (version 4.1.8)

#### 1-Paramètres d'entrée :

- taille des domaines
- paramètres de controle
- grille du domaine MAR
- localisation des fichiers

: Source/NSTdim.inc

: NSTing.ctr

: MARgrd.ctr

: LOCfil.inc & LSCfil.dat

#### 2-Création de la grille horizontale

## 3- Traitement de la topographie

- source de données topographiques

- correction de la zone de relaxation

- filtrage de la topographie

# : MARhgd

: ETOPOg ou GTOP30

: TOPcor

: TOPcor


### 4- Traitement des caractéristiques de surface

- végétation
- types de sol
- paramétres de sol
- Cor. végétation avec NDVI

# : GLOveg ou CORveg

- : FAOsol ou GSWPsI (defaut)
- : SOLdom
- : GLOfrc

# itération



version 4.1.8 12/15

## E- Fichiers créés par le fichiers MARout.f

MARdim.inc: contient les paramètres concernant le domaine à modélisés:

- point de grille suivant X et Y,
- niveau sigma,
- zone de relaxation.

MAR\_SV.inc: contient les paramètres relatifs aux couches de sol.

MARdom.dat: sortie pour les caractéristiques de surface.

- type,
- projection,
- émissivité,
- albédo,
- résistance des feuilles de surfaces,
- topographie,
- type de sol,
- hauteur de rugosité, (vitesses, chaleur, humidité)
- (température initiale du sol)
- (courant océanique (direction X et Y)),
- latitude, longitude, sigma etc.

MARsnd.dat: données de sondage pour l'initialisation du MAR.

#### Fichiers d'initialisation

MARdyn.DAT: fichier d'initialisation en format binaire contienant les champs dynamiques d'initialisation.

- vents u et v, T, Q...,
- forçage aux frontières,
- date de simulation etc.

MARsol.DAT: fichier d'initialisation (sol et couches de surface).

MARsvt.DAT: fichier d'initialisation du modèle SVAT.

## Fichiers de forçage toutes les 6 ou 12 heures

MARglf.DAT: fichier de forçage pour les fractions de feuilles vertes.

**MARlbc.DAT:** fichier de forçage aux frontières latérales: u, v, T, Q, etc.

version 4.1.8 13/15

```
MARubc.DAT fichier de forçage à la frontière supérieure.
```

```
MARsic.DAT: fichier de forçage pour la glace de mer (2D).
```

NB: les fichiers MARXXX.DAT peuvent être sortis en format ASCII ou en format binaire.

#### F- ANNEXES

#### annexe 1 : LSCfil.dat

```
Input/ERA-40/ECM.1992.06.01-30.AFW.nc
Input/ERA-40/ECM.1992.07.01-31.AFW.nc
Input/ERA-40/ECM.1992.08.01-31.AFW.nc
Input/ERA-40/ECM.1992.09.01-30.AFW.nc
Input/ERA-40/ECM.1992.10.01-31.AFW.nc
Input/ERA-40/ECM.1992.11.01-30.AFW.nc
```

#### annexe 2 : NSTdim.inc

```
C +---NST domain dimensions
    ______
     INTEGER mx, my, mz, mzabso, mw, nvx, nsl, nbdom, nsno
     PARAMETER (mx = 112)
PARAMETER (my = 92)
(mz = 40)
                              ! X-grid
                               ! Y-grid
                               ! Z-grid
                              ! Z-grid
     PARAMETER (mzabso= 7)
     PARAMETER (nvx = 3) ! Sub-division of grid cell (SVAT)
     PARAMETER (mw = 3) ! Sub-division of grid cell (Deardorff)
     PARAMETER (nsl = 7) ! Soil layers
                                                          (SVAT)
     PARAMETER (nsno = 20) ! Snow layers
                                                          (Snow model)
     PARAMETER (nbdom = 2) ! Number of continents
                                                          ("GLOveg.f")
C +---LSC domain dimensions
     INTEGER ni, nj, njv, nk, bi, bj, isLMz
     A sub-region of the external large-scale domain is defined in order to
     reduced the CPU cost and the memory requirement for the interpolation.
C +---1. SIZE of the SUB-REGION (in grid points)
     PARAMETER (isLMz = 0)
     PARAMETER (ni = 55)
     PARAMETER (nj = 45)
     PARAMETER (njv= nj-isLMz)
```

version 4.1.8 14/15

```
PARAMETER (nk = 60)
C
    Warning:
C
    For LMDz, you may use the scalar grid size, nj= size(lat_s)
C
    but in that case, you must set isLMz=1 (njv = nj-1)
    For all other models, please set isLMz=0 (njv = nj )
C +---2. BEGINNING INDEX of the SUB-REGION
     PARAMETER (bi = 1)
     PARAMETER (bj = 1)
C +---Selector for vectorization of the MAR code
    LOGICAL vector
     PARAMETER (vector = .false.)
C
    "vector" is true only if the MAR code is run on vectorial computer
C +---Dimensions of the RELAXATION ZONE towards LATERAL BOUNDARIES
     INTEGER n6, n7, n8, n9, n10
     PARAMETER (n6 = 6)
    ...... ^ number of grid points of the relaxation zone
C
    PARAMETER (n10=5)
    ...... ^ number of grid points of constant topo. zone
C
    PARAMETER (n8 = 3)
C
     ..... ^ number of grid points of the topography
              transition zone (valid if using LS constant
C
C
               topography at boundaries).
     PARAMETER(n7 = n6+1)
     PARAMETER (n9 = n10-1)
    Explanation of boundary structure :
C
     C
    1. TOPOGRAPHY
C
C
     _____
C
      | Constant | Transition | Computation | Transition | Constant |
      | topography | zone | domain | zone | topography |
      / zone / (LS -> MAR) /
                                             | (LS -> MAR)| zone |
C
C
      1
           \dots n10 \dots n10+n8+1 \dots mx-n9-n8-1 \dots mx-n9 \dots mx
C
C
   2. RELAXATION LSC --> NST
C
C
                                Computation |
domain |
      1
            Relaxation |
                                                      Relaxation
C
       /
            zone |
C
       1
           ... n6-1 |
                             \dots /mx-n6+2 \dots mx
C
```

version 4.1.8 15/15