



Manual do usuário

Automação SIAT · SEFAZ-PI

Da instalação às ferramentas do dia a dia

Agendamento e download automáticos das exportações de **NFC-e**, **NF-e emitidas** e **NF-e recebidas** do SIAT Web (SEFAZ-PI), para vários clientes, com o certificado digital de cada empresa.

Versão do robô: **1.2.16**

Atualizado em: **29/09/2026**

Painel: **<https://jrsistema.com>**

Sumário

1. O que é o JR Sistema Robô	3
2. Antes de começar	4
3. Instalação do robô	5
4. Acesso ao painel e perfis	7
5. Clientes e certificados	9
6. Agendar exportações (Automação)	10
7. Acompanhar a Fila	11
8. Downloads e pastas das notas	12
9. Histórico, Erros, Dashboard, Consulta EFD e Configurações	14
10. O ícone ao lado do relógio	16
11. Como o robô trabalha no dia a dia	18
12. Segurança e dados	19
13. Problemas comuns	20
14. Glossário	21

1. O que é o JR Sistema Robô

O JR Sistema Robô faz sozinho o trabalho repetitivo de entrar no SIAT Web com o certificado de cada cliente, pedir a exportação das notas de uma competência e, quando a SEFAZ libera, baixar os arquivos ZIP e organizá-los em pastas por empresa.

As duas partes do sistema

Parte	Onde fica	Para que serve
Painel (site)	Na internet: https://jrsistema.com	Cadastrar clientes e certificados, pedir agendamentos, acompanhar a fila, ver histórico, erros e downloads. Funciona em qualquer computador ou celular.
Robô	Instalado em um ou mais computadores Windows do escritório	Abre o Chrome com o certificado do cliente, entra no SIAT, agenda as exportações e baixa os ZIPs. Precisa dos certificados A1 instalados naquele computador.

O caminho de uma competência

1. Você escolhe a competência e os clientes no painel (tela **Automação**).
2. O robô entra no SIAT com o certificado de cada cliente e agenda NFC-e, NF-e emitidas e NF-e recebidas. O SIAT responde: "download disponível em até 1 dia útil".
3. O robô volta ao SIAT a cada 30 minutos para ver se os arquivos ficaram prontos.
4. Quando ficam prontos, ele baixa os ZIPs e guarda em pastas com o nome da empresa.
5. O painel mostra tudo em tempo real, e o ícone ao lado do relógio avisa quando as notas chegam.

Dica: O robô só trabalha no que você pede no painel. Com tudo concluído, ele fica ligado, mas parado, sem abrir o Chrome nem acessar o SIAT.

2. Antes de começar

O que você precisa ter

Item	Detalhes
Computador	Windows 10 ou 11, 64 bits, com internet. Pode ser um computador de uso normal.
Usuário do Windows	Precisa ser administrador . O robô usa essa permissão para fazer o Chrome escolher o certificado de cada cliente sozinho.
Google Chrome	Instalado. O instalador tenta instalar se faltar.
Certificados A1	O arquivo .pfx (ou .p12) e a senha de cada cliente. Certificado A3 (cartão/token) exige seleção manual.
Código de ativação	Gerado no painel, em Computadores → Adicionar computador . Tem 8 caracteres (ex.: ABCD-EFGH), vale por 30 minutos e só pode ser usado uma vez.
Inscrição Estadual	De cada cliente. O SIAT web identifica o contribuinte pela IE.

Como o computador se conecta

Cada computador é **ativado** com um código gerado pelo administrador do escritório. Depois da ativação, o robô daquele computador só enxerga os dados do próprio escritório, e o computador pode ser desativado a qualquer momento na tela **Computadores**. Nenhuma chave do sistema fica guardada no computador: o acesso é exclusivo dele e fica no cofre do Windows.

3. Instalação do robô

Passo 1: instalar os certificados dos clientes

1. Dê dois cliques no arquivo **.pfx** do cliente.
2. Escolha **Usuário Atual** e clique em Avançar.
3. Digite a senha do certificado e conclua o assistente.
4. Repita para cada cliente, sempre com o **mesmo usuário do Windows** que vai rodar o robô.

Passo 2: baixar e executar o instalador

1. Baixe o **Instalar-SIAT-Robo-1.2.16.exe** em <https://github.com/jhoncr38-sketch/siat-robo-releases/releases/latest>
2. Dê dois cliques no arquivo. Se aparecer **"O Windows protegeu o computador"**, clique em **Mais informações** → **Executar assim mesmo**. O aviso aparece porque o instalador ainda não tem assinatura digital paga.
3. Clique em **Sim** no pedido de permissão de administrador.

Passo 3: as telas do assistente

Tela	O que fazer
Boas-vindas	Avançar.
Pasta de instalação	Deixe o padrão C:\SIAT-Robo.
Ativar este computador	Digite o código de ativação gerado no painel (Computadores → Adicionar computador). Esta tela só aparece na primeira instalação.
Opções	Deixe marcado Impedir a suspensão na tomada (recomendado) e, se quiser, o atalho do painel na Área de Trabalho.
Instalando	Copia os arquivos, instala o Python, prepara o robô e confere os certificados. Leva alguns minutos na primeira vez.
Concluído	O robô já fica ligado, com o ícone ao lado do relógio.

Dica: Se algum certificado não estiver instalado, o instalador avisa no final. O relatório completo fica em C:\SIAT-Robo\storage\logs\instalacao.log.

Atualizações: automáticas

O robô se atualiza sozinho quando sai uma versão nova. Ele nunca interrompe um trabalho em andamento:

- **Ao ligar o computador:** antes de pegar qualquer trabalho, o robô instala a versão nova (1 a 2 minutos) e já começa atualizado.
- **Computador ligado direto:** instala no primeiro momento em que o robô ficar 10 minutos parado.
- **Na hora:** pelo ícone ao lado do relógio, **Atualizar agora**.
- Antes de instalar, o robô confere o código de conferência (SHA-256) do instalador. Arquivo divergente é descartado.

- As chaves, as notas e as configurações são mantidas. Na tela **Configurações** do painel, cada computador aparece com a versão instalada.

Também é possível atualizar à mão: baixe a versão nova no mesmo endereço e execute por cima.

Desinstalar

Configurações do Windows → Aplicativos → **JR Sistema Robô** → Desinstalar. As notas baixadas em storage\downloads **não são apagadas**.

Instalar em mais de um computador

- Repita os passos 1 a 3 em cada computador. Cada um precisa dos certificados instalados.
- O computador que estiver ligado pega os agendamentos da fila. Se os dois estiverem ligados, eles dividem o trabalho, e o mesmo cliente nunca é processado por dois robôs ao mesmo tempo.
- Sem o Google Drive, cada computador guarda as notas que **ele** baixou. Com o Google Drive (capítulo 8), use a **mesma pasta** em todos os computadores: as notas ficam juntas e o “Baixar pasta do mês” sai completo.

4. Acesso ao painel e perfis

Acesse **<https://jrsistema.com>** e entre com seu e-mail e senha. O primeiro usuário cadastrado vira Administrador; os demais são criados na tela **Usuários**.

O que pode fazer	Administrador	Operador	Visualizador
Ver dashboard, fila, histórico, downloads e erros	Sim	Sim	Sim
Criar agendamentos (Automação)	Sim	Sim	Não
Cancelar um agendamento	Sim	Sim	Não
Reprocessar um agendamento com erro	Sim	Sim	Não
Forçar novo agendamento mesmo se já existir	Sim	Sim	Não
Cadastrar e editar clientes e certificados	Sim	Sim	Não
Excluir clientes e certificados, ativar computadores	Sim	Não	Não
Alterar configurações	Sim	Não	Não
Gerenciar usuários	Sim	Não	Não

Menu do painel

O menu fica à esquerda, em três grupos: **Operação**, **Cadastros** e **Sistema**. Os números ao lado dos itens mostram quantos agendamentos estão na fila, quantas notas foram baixadas e quantos clientes estão ativos. No alto, a busca (**Ctrl+K**) encontra um cliente pelo nome, código ou CNPJ, e o selo **Robô ativo** mostra se algum computador com o robô está ligado. Clicando no seu nome, em **Tema**, dá para usar o modo **Noturno** (ou **Automático**, igual ao Windows); a escolha vale para aquele navegador.

Tela	Para que serve
Dashboard	Situação da competência, o que o robô está fazendo agora e o que precisa de atenção.
Automação SIAT	Pedir agendamentos de uma competência para vários clientes.
Consulta EFD	Ver se a EFD de cada cliente foi processada (mensagens do DT-e).
Fila de processamento	Acompanhar em tempo real o que o robô está fazendo.
Clientes	Cadastro das empresas.
Certificados	Certificado digital de cada cliente e sua validade.
Downloads	Notas baixadas, com o botão Abrir pasta.
Histórico	Todas as execuções, com detalhes, logs e resultado.
Erros	Falhas, com o motivo e o print da tela.
Usuários	Quem acessa o painel e com qual perfil.
Computadores	Computadores com o robô: ativar (código), ver versão e último sinal, desativar.
Escritórios	Só para o dono da plataforma: criar, suspender e limitar escritórios.

Tela	Para que serve
Configurações	Intervalo das consultas, limites e alertas.

5. Clientes e certificados

Cadastrar um cliente

Tela **Clientes** → **Novo cliente**. Os campos principais:

Campo	Observação
Razão social *	Nome oficial da empresa.
Nome fantasia	Aparece nas telas e no nome da pasta das notas, quando preenchido.
CNPJ *	O robô confere o CNPJ no SIAT antes de agendar.
Inscrição estadual	Obrigatória para o robô. O SIAT web identifica o contribuinte pela IE, e o robô confere a IE em cada linha antes de agendar ou baixar.
UF *	PI.
Operações	Quais notas a empresa usa: NFC-e, NF-e emitidas, NF-e recebidas. Na Automação, o robô só pede o que estiver marcado aqui.
Ativo	Clientes inativos não aparecem para agendamento.

Cada cliente recebe um código automático (CLI000001, CLI000002...).

Associar o certificado

1. Tela **Certificados** → **Associar certificado** (ou dentro do cliente).
2. Escolha o cliente.
3. Em **Ler dados do arquivo PFX**, selecione o .pfx, digite a senha e clique em **Ler**. O painel preenche titular, emissor, série e validade. O arquivo e a senha são lidos só no seu navegador e não são enviados a lugar nenhum.
4. Confira os dados e clique em **Salvar**.
 - **Seleção manual do certificado:** marque se quiser que o robô sempre espere você escolher o certificado (necessário para certificado A3).
 - O painel avisa quando o certificado está perto de vencer (padrão: 30 dias). O robô não usa certificado vencido.
 - Se o CNPJ do certificado for diferente do cliente, o painel avisa. Isso é esperado apenas para certificado de procurador ou contador.

Atenção: Cadastrar o certificado no painel não basta: o .pfx precisa estar instalado no Windows de **cada computador** que roda o robô (seção 3, passo 1).

6. Agendar exportações (Automação)

1. Abra a tela **Automação SIAT** (ou, no Dashboard, **Processar competência** ou **Agendar pendentes**).
2. **Competência:** use as setas < > para escolher o mês. A tela abre no mês anterior, que é o mais comum; meses futuros não aparecem.
3. **Operações:** ligue ou desligue NFC-e, NF-e emitidas e NF-e recebidas.
4. **Clientes:** cada cliente mostra a situação dele naquela competência (Concluído, Na fila, Aguardando SEFAZ, Erro, Não solicitado...). Os filtros **Todos**, **Pendentes** e **Já solicitados** ajudam a achar quem falta.
5. Marque os clientes, ou use **Selecionar pendentes** no resumo ao lado.
6. Confira o **Resumo do agendamento** (clientes, exportações e tempo estimado) e clique em **Processar**. Os pedidos vão para a Fila.

O que o robô usa em cada exportação

Nota	Configuração no SIAT
NFC-e	Contribuinte como emitente; tipo saída; status todas .
NF-e emitidas	Contribuinte como emitente; tipo de nota todas ; status ativas .
NF-e recebidas	Contribuinte como destinatário; tipo de nota todas ; status ativas .
Período	Do primeiro ao último dia da competência.

Pedidos repetidos

- Cliente que já tem pedido na competência aparece com um **cadeado** ("será ignorado"). Erro e Cancelado podem ser agendados de novo.
- Se o SIAT responder "Já existe um agendamento com os parâmetros passados", o robô aproveita o número (ID) do agendamento que já existe, em vez de dar erro.
- **Forçar reagendamento** (administrador e operador), no rodapé do resumo, libera os clientes com cadeado e pede de novo, com confirmação. Se o SIAT responder que o agendamento já existe, o robô **exclui esse agendamento no SIAT** (só o ID informado pelo SIAT e só se for da inscrição do cliente) e faz um novo. Os arquivos já baixados continuam nas pastas.
- Se agendar o **mês atual** antes de ele acabar, o SIAT só entrega as notas emitidas até aquele momento. Depois que o mês fechar, agende de novo com Forçar reagendamento para o arquivo vir completo.

7. Acompanhar a Fila

A tela **Fila** atualiza sozinha, em tempo real. As abas separam: **Em andamento**, **Aguardando SEFAZ**, **Intervenção**, **Finalizados** e **Todos**.

Colunas

Coluna	O que mostra
Cliente	Nome, código e competência.
Status	Situação atual, a etapa e, se houve, o número da tentativa.
Progresso	Em que etapa está (tabela abaixo). Não é estimativa de tempo.
Tempo	Robô : quanto o robô levou para agendar (para de contar quando termina). SEFAZ há : há quanto tempo a SEFAZ está processando (continua contando até o arquivo ficar pronto). Concluídos mostram o Total .
Última mensagem	O último passo do robô; passe o mouse para ler inteira.
Ações (três pontinhos)	Detalhes e logs, Reprocessar, Cancelar.

A barra de progresso

%	Etapa	Quem faz
0%	Na fila	Aguardando o robô
5 a 48%	Abrindo o navegador, entrando no SIAT e no e-AGEAT	Robô
50 / 60 / 70%	Agendando NFC-e / NF-e emitidas / NF-e recebidas	Robô
80%	Aguardando SEFAZ : tudo agendado, falta a SEFAZ processar	SEFAZ (até 1 dia útil)
85%	Consultando se ficou pronto (a cada 30 minutos)	Robô
90 a 98%	Baixando e organizando os arquivos	Robô
100%	Concluído	

Dica: Ficar muito tempo em 80% é normal: é a SEFAZ processando. Só se preocupe com os status Erro ou Intervenção.

Ações

- **Detalhes e logs:** passo a passo do robô, notas, IDs do SIAT e prints.
- **Reprocessar** (administrador e operador): coloca de novo na fila um agendamento com erro. O que já foi agendado no SIAT não é pedido de novo.
- **Cancelar:** interrompe o agendamento. Se o computador do robô estiver desligado, o cancelamento é concluído assim que algum robô estiver ligado.
- **Continuar automação:** aparece quando o robô pede uma ação sua (status Intervenção). Faça a ação no Chrome aberto pelo robô e clique em continuar.

8. Downloads e pastas das notas

Onde ficam os arquivos

Os ZIPs ficam **no computador que fez o download** (ou no Google Drive, veja abaixo), organizados por mês e depois por empresa:

C:\SIAT-Robo\storage\downloads\2026\08\NOME DA EMPRESA\NFCE\CLI000001_2026-08_NFCE.zip

- Ano e mês primeiro: todas as notas de uma competência ficam numa pasta só.
- Dentro do mês, uma pasta por empresa, só com o nome dela. Se o nome mudar no painel, as pastas são renomeadas sozinhas. Se duas empresas tiverem o mesmo nome, a segunda ganha o código no fim, por exemplo SILVA VARIEDADES (CLI000013).
- O nome de cada arquivo começa pelo código do cliente (CLI000001_2026-08_NFCE.zip): é por ele que o robô e o painel sabem de quem é a nota.
- Dentro da empresa, o tipo (NFCE, NFE_EMITIDAS, NFE_RECEBIDAS).
- O robô **nunca apaga** os ZIPs. Você apaga quando quiser. Notas antigas, no formato empresa/ano/mês (até a versão 1.2.7) ou com o código na frente do nome da empresa (até a 1.2.10), são reorganizadas sozinhas.

Salvar as notas no Google Drive (opcional)

Assim a equipe baixa as notas de qualquer lugar, pelo navegador, e as notas de todos os computadores com o robô ficam na mesma pasta.

1. Instale o **Google Drive para computador** e entre na conta Google.
2. No primeiro computador, a ferramenta do passo 4 cria a pasta **JR Sistema - Notas**. Nos outros computadores com o robô, compartilhe essa pasta com a conta Google usada ali como **Editor**. Depois, em drive.google.com dessa conta, abra **Compartilhados comigo**, clique com o botão direito na pasta e escolha **Organizar** → **Adicionar atalho** → **Meu Drive**.
3. Espere 1 minuto para o Google Drive sincronizar.
4. Menu Iniciar → JR Sistema → **Salvar notas no Google Drive** e clique em **Sim** no pedido de administrador. A ferramenta testa a gravação, copia as notas já baixadas (sem apagar nada), troca a pasta do robô e confere que ele passou a usá-la. Se algo falhar, nada é mudado.

Dica: Para a equipe só consultar, compartilhe a pasta com o e-mail de cada pessoa como **Leitor**. Evite "Qualquer pessoa com o link": as notas têm dados fiscais dos clientes.

Se o Google Drive estiver fechado na hora de um download, o robô salva a nota na pasta do próprio computador (C:\SIAT-Robo\storage\downloads), avisa no histórico e a envia para o Drive sozinho quando ele voltar. Sem internet, o próprio Google Drive guarda e envia depois.

Tela Downloads

Lista todas as notas baixadas, com filtros por competência, cliente e tipo. O ícone de informação (i), ao lado do nome, mostra o caminho completo e o código de conferência (SHA-256) do arquivo.

Trocar a conta do Google Drive

1. No Google Drive para computador (ícone ao lado do relógio → engrenagem → Preferências), **adicione** a conta nova sem desconectar a antiga.

2. Rode **Salvar notas no Google Drive** e escolha, na lista, o Drive da conta nova. A ferramenta copia as notas para lá (nada é apagado) e troca a pasta do robô.
3. O robô percebe a troca e refaz os links dos botões Baixar na conta nova em alguns minutos.
4. Faça o mesmo em todos os computadores com robô e compartilhe a pasta nova com a equipe. Depois, se quiser, desconecte a conta antiga.

Baixar uma nota ou o mês inteiro (Google Drive)

Com as notas no Google Drive, a tela Downloads mostra o botão **Baixar** em cada nota: ele baixa o ZIP direto do Drive, em qualquer computador, para quem tem a pasta **JR Sistema - Notas** compartilhada. O botão libera alguns minutos depois que a nota chega ao Drive.

1. Para baixar **todas as notas de um mês**, escolha a competência no filtro e clique em **Baixar pasta do mês**. Para as de **um cliente** no mês, escolha também o cliente e clique em **Baixar pasta do cliente**.
2. A pasta abre no Google Drive. Clique na setinha ao lado do nome da pasta (no topo) → **Fazer download**.
3. O Drive gera um ZIP com as pastas dos clientes e dos tipos de nota, e o download começa.

Botão Abrir pasta

1. Clique em **Abrir pasta** na linha da nota.
2. Na primeira vez, o navegador pergunta “**Abrir JR Sistema Robô?**”: marque **Sempre permitir** e clique em Abrir.
3. O Explorer abre com o ZIP já selecionado.

Dica: O botão funciona no computador onde o robô está instalado. Se a nota foi baixada por outro computador, aparece um aviso e abre a pasta de notas deste computador.

9. Histórico, Erros, Dashboard, Consulta EFD e Configurações

Histórico

Todas as execuções, com quem pediu, resultado e duração. Ao abrir uma, aparecem: período, tarefas de cada nota com o ID do SIAT, notas baixadas, o passo a passo (logs) e os prints.

Quando a empresa não teve notas no mês, o SIAT mostra “Processado sem notas” e não oferece arquivo. O robô conclui sem erro e a tarefa aparece como **Sem notas no período**.

Erros

Lista das falhas com o código do erro, a mensagem e o print da tela no momento do erro.

Dashboard

A tela inicial do painel, atualizada em tempo real:

- **Competência atual** (o mês anterior): barra colorida com a situação de cada cliente, downloads disponíveis, concluídos e erros. **Agendar pendentes** abre a Automação com quem falta já selecionado.
- **Últimas execuções**, com as abas Todas, Em andamento e a competência.
- **Agora**: o cliente que o robô está processando, a etapa e o tempo, e quando será a próxima consulta à SEFAZ.
- **Precisa de atenção**: intervenções, esperas longas da SEFAZ, erros, clientes sem pedido e certificados vencendo.
- **Certificados**: válidos, vencendo em 30 dias, vencidos e o próximo a vencer.

Consulta EFD

Mostra se a EFD de cada cliente foi processada pela SEFAZ-PI, lendo as notificações “**EPE - EFD - Período AAAAMM**” do Domicílio Eletrônico (DT-e) do SIAT.

1. Abra **Consulta EFD** e escolha a competência com as setas.
2. Marque os clientes (ou **Selecionar os sem resultado**) e clique em **Consultar processamento de EFD**.
3. O robô entra no SIAT de cada cliente, lê as mensagens da EFD e o resultado aparece sozinho.

Situação	O que significa
Processada	A SEFAZ-PI processou a declaração sem inconsistências.
Processada com malha	Inconsistência tipo 3 (alerta): pode ser analisada por Auditor Fiscal.
Processada com pendência	Inconsistência tipo 2: regularizar em até 45 dias.
Não processada	Inconsistência tipo 1 (impeditiva): a EFD não tem validade para a SEFAZ-PI.
Sem mensagem no DT-e	EFD não entregue ou mensagem expirada (o SIAT mantém por cerca de 60 dias).

- Clique no cliente para ver finalidade (original ou retificadora), EPE, datas, as inconsistências e a mensagem completa. Quando há retificadora, vale a declaração processada por último.
- O robô abre **somente** as notificações da EFD e nunca exclui mensagens. Abrir registra a data de leitura no SIAT, como quando você abre à mão.

Configurações (administrador)

Parâmetro	Padrão	Efeito
Intervalo de consulta do Collector	30 min	De quanto em quanto tempo o robô verifica se a SEFAZ liberou.
Máximo de consultas por agendamento	96	Depois disso (cerca de 48 h), o agendamento é encerrado com aviso.
Alerta de vencimento de certificado	30 dias	Antecedência do aviso de certificado vencendo.

A tela também lista os **computadores com o robô**: nome, versão instalada, se está online e quando deu sinal pela última vez. Computadores com versão antiga aparecem como **Desatualizado** até se atualizarem sozinhos.

10. O ícone ao lado do relógio

Nos computadores com o robô, um ícone perto do relógio mostra o estado do robô. Na primeira vez, o Windows o esconde na setinha ^: arraste-o para a barra para deixá-lo sempre visível.

Ícone	Ponto	Significado
	Verde	Robô ligado, aguardando trabalho.
	Azul	Trabalhando no SIAT (agendando ou baixando).
	Vermelho	Algum agendamento falhou ou precisa de você.
	Cinza	Robô parado.

Menu (botão direito)

Item	O que faz
(linha cinza)	Estado atual do robô. Se houver problemas, aparece “Precisam de atenção” com a lista.
Abrir painel	Abre o site. Dois cliques no ícone fazem o mesmo.
Abrir pasta das notas	Abre a pasta das notas em uso (a do Google Drive, se estiver ligada).
Ligar robô	Liga o robô, se estiver parado.
Parar robô	Termina o trabalho atual e para. Nada se perde.
Atualizar agora	Aparece quando há versão nova. O robô termina o trabalho atual, instala e volta sozinho.
Status e verificação	A mesma janela do menu Iniciar (veja abaixo).
Salvar notas no Google Drive	Liga o robô a uma pasta do Google Drive (capítulo 8). Pede permissão de administrador.
Ativar este computador	Aparece só enquanto o computador não foi ativado com o código do painel.
Ajuda e suporte	Manual do JR Sistema (este documento), Falar com o suporte (abre uma conversa no WhatsApp) e Mensagens do robô (log) , o registro técnico que o suporte pode pedir.
Sair	O robô termina o trabalho atual e para, e o ícone fecha. Para ligar de novo: menu Iniciar → JR Sistema → Ligar robô (ou entrar no Windows de novo).

O ícone também mostra avisos no canto da tela, por exemplo “Notas baixadas: EMPRESA 08/2026 (NFC-e, NF-e emitidas, NF-e recebidas)”.

Atalhos no menu Iniciar → JR Sistema

- **Robô (ícone ao lado do relógio)**: reabre o ícone.
- **Painel JR Sistema** e **Pasta das notas** (abre a pasta em uso, inclusive a do Google Drive).
- **Salvar notas no Google Drive**: veja o capítulo 8.

- **Ligar robô e Parar robô.**
- **Status e verificação:** janela que mostra se o robô está ligado e a versão, e confere o acesso ao painel, o Chrome, a pasta das notas, o certificado de cada cliente e o início automático. Os itens com □ precisam de correção.
- **Desinstalar o robô.**

11. Como o robô trabalha no dia a dia

Liga sozinho

- O robô inicia **1 minuto depois que você entra no Windows**, sem janela, como administrador.
- Se ele cair por algum erro, volta sozinho.
- Tela bloqueada (Windows + L): o robô continua. Logoff, desligar ou suspender: o robô para até o computador voltar.

Enquanto trabalha

- Uma janela do Chrome abre sozinha. **Não clique nela nem a feche.** Pode minimizar e usar o computador normalmente.
- Evite entrar no SIAT com a mesma empresa no seu navegador ao mesmo tempo: o SIAT pode derrubar uma das sessões.
- O e-AGEAT do SIAT às vezes abre com "Error 500" ou "Usuário não identificado". O robô fecha e tenta de novo sozinho, até 7 vezes.

Quando não há nada pendente

O robô fica ligado, mas parado: só consulta o painel de tempos em tempos, sem abrir o Chrome nem acessar o SIAT. Gasta pouca memória e praticamente nada de processador.

Se o computador desligar no meio de um trabalho

- Nada se perde. Se outro computador com o robô estiver ligado, ele assume o trabalho em cerca de **3 minutos**.
- Se só faltava baixar, o robô continua de onde parou, sem pedir de novo ao SIAT.
- Se não houver outro computador, o trabalho continua quando este for religado.
- Um cancelamento feito no painel nesse meio tempo é respeitado.

Se uma nota não baixar

As outras notas continuam sendo baixadas. O robô tenta a nota com problema de novo em 5, 15, 30 e 60 minutos; depois de 5 falhas, ela fica marcada com erro para você conferir no SIAT.

12. Segurança e dados

Proteção contra cliente errado

- Antes de qualquer ação, o robô confere se o SIAT abriu com o CNPJ do cliente certo.
- No SIAT web, confere a Inscrição Estadual do usuário e de cada linha antes de agendar ou baixar.
- Se algo não bater, **para na hora** e registra o erro, sem agendar nem baixar nada.
- A regra que faz o Chrome escolher o certificado vale só durante o trabalho daquele cliente e é apagada em seguida.

Senhas e chaves

- O arquivo .pfx e a senha do certificado nunca são enviados ao painel nem ao banco de dados.
- A Secret key fica só no arquivo .env de cada computador.
- O robô não tenta burlar CAPTCHA nem verificação em duas etapas: se o SIAT pedir, ele aguarda você.

Quanto tempo os dados ficam guardados

O quê	Onde	Por quanto tempo
ZIPs das notas	Computador que baixou	Para sempre; você apaga quando quiser
Histórico, logs e lista de downloads	Painel (banco de dados)	60 dias após o download
Logs técnicos detalhados	Painel	7 dias
Prints de etapas e erros	Computador do robô	60 dias
Clientes, certificados, usuários	Painel	Enquanto existirem

Atenção: A legislação exige guardar os XMLs das notas por 5 anos, e a guarda é responsabilidade do contribuinte. Importe as notas no sistema contábil ou guarde uma cópia de segurança.

13. Problemas comuns

Situação	O que fazer
O ícone está cinza (robô parado)	Botão direito no ícone → Ligar robô , ou menu Iniciar → JR Sistema → Ligar robô.
Agendamento parado em 80% por muito tempo	Normal: é a SEFAZ processando (até 1 dia útil). O robô consulta a cada 30 minutos.
Status Erro: "Contribuinte aberto no portal difere do cliente"	O SIAT abriu com outro certificado. Nada foi feito. Confira se o .pfx certo está instalado e clique em Reprocessar.
Verificação: "Certificado NÃO instalado neste Windows"	Instale o .pfx do cliente com o mesmo usuário que roda o robô.
Status Intervenção	O robô precisa de você (por exemplo, escolher o certificado). Faça a ação no Chrome aberto pelo robô e clique em Continuar automação.
Abrir pasta avisa que o arquivo não está neste computador	A nota foi baixada por outro computador. Pegue lá ou refaça o agendamento neste: o SIAT reaproveita o pedido existente.
Salvar notas no Google Drive: "Não encontrei o Google Drive"	Abra o Google Drive para computador e entre na conta. Se ele já está aberto, o Windows está escondendo a unidade de programas de administrador: fale com o suporte.
Salvar notas no Google Drive: "Não consegui gravar"	A conta deste computador está como Leitor na pasta: mude para Editor .
"O Windows protegeu o computador" ao instalar	Clique em Mais informações → Executar assim mesmo.
O código de ativação foi recusado	Ele vale 30 minutos e só uma vez. Gere outro em Computadores → Adicionar computador.
O ícone mostra "Ativar este computador"	O computador ainda usa o acesso antigo. Gere um código em Computadores e clique na opção (ou menu Iniciar → JR Sistema → Ativar este computador).
Uma nota ficou com erro depois de 5 tentativas	Confira no SIAT o agendamento com o ID mostrado nos detalhes. Se precisar, peça de novo com Forçar novo agendamento.

Onde ficam os registros para o suporte

- C:\SIAT-Robo\storage\logs\worker.log: mensagens do robô.
- C:\SIAT-Robo\storage\logs\instalacao.log: relatório da instalação.
- C:\SIAT-Robo\storage\errors: prints dos erros.

14. Glossário

Termo	Significado
Competência	Mês/ano das notas (por exemplo, 08/2026).
Agendamento	Pedido de exportação feito no SIAT; o SIAT devolve um número (ID).
Collector	A parte do robô que volta ao SIAT para baixar os arquivos prontos.
e-AGEAT	Área do SIAT por onde o robô chega ao SIAT web de exportação.
Certificado A1	Certificado digital em arquivo (.pfx), instalado no Windows.
IE	Inscrição Estadual do contribuinte.
Código de ativação	Código de uso único que vincula um computador ao escritório.
Escritório	Cada empresa de contabilidade que usa o sistema; os dados de um não aparecem para outro.
Reprocessar	Colocar de novo na fila um agendamento que deu erro.
SHA-256	Código de conferência do arquivo; prova que o ZIP não foi alterado.