



SIAT Robô

Manual do usuário

Da instalação às ferramentas do dia a dia

Agendamento e download automáticos das exportações de **NFC-e**, **NF-e emitidas** e **NF-e recebidas** do SIAT Web (SEFAZ-PI), para vários clientes, com o certificado digital de cada empresa.

Versão do robô: **1.0.9**

Atualizado em: **26/09/2026**

Painel: **<https://robosefaz.vercel.app>**

Sumário

1. O que é o SIAT Robô	3
2. Antes de começar	4
3. Instalação do robô	5
4. Acesso ao painel e perfis	7
5. Clientes e certificados	8
6. Agendar exportações (Automação)	9
7. Acompanhar a Fila	10
8. Downloads e pastas das notas	11
9. Histórico, Erros, Dashboard e Configurações	12
10. O ícone ao lado do relógio	13
11. Como o robô trabalha no dia a dia	14
12. Segurança e dados	15
13. Problemas comuns	16
14. Glossário	17

1. O que é o SIAT Robô

O SIAT Robô faz sozinho o trabalho repetitivo de entrar no SIAT Web com o certificado de cada cliente, pedir a exportação das notas de uma competência e, quando a SEFAZ libera, baixar os arquivos ZIP e organizá-los em pastas por empresa.

As duas partes do sistema

Parte	Onde fica	Para que serve
Painel (site)	Na internet: https://robosfaz.vercel.app	Cadastrar clientes e certificados, pedir agendamentos, acompanhar a fila, ver histórico, erros e downloads. Funciona em qualquer computador ou celular.
Robô	Instalado em um ou mais computadores Windows do escritório	Abre o Chrome com o certificado do cliente, entra no SIAT, agenda as exportações e baixa os ZIPs. Precisa dos certificados A1 instalados naquele computador.

O caminho de uma competência

1. Você escolhe a competência e os clientes no painel (tela **Automação**).
2. O robô entra no SIAT com o certificado de cada cliente e agenda NFC-e, NF-e emitidas e NF-e recebidas. O SIAT responde: "download disponível em até 1 dia útil".
3. O robô volta ao SIAT a cada 30 minutos para ver se os arquivos ficaram prontos.
4. Quando ficam prontos, ele baixa os ZIPs e guarda em pastas com o nome da empresa.
5. O painel mostra tudo em tempo real, e o ícone ao lado do relógio avisa quando as notas chegam.

Dica: O robô só trabalha no que você pede no painel. Com tudo concluído, ele fica ligado, mas parado, sem abrir o Chrome nem acessar o SIAT.

2. Antes de começar

O que você precisa ter

Item	Detalhes
Computador	Windows 10 ou 11, 64 bits, com internet. Pode ser um computador de uso normal.
Usuário do Windows	Precisa ser administrador . O robô usa essa permissão para fazer o Chrome escolher o certificado de cada cliente sozinho.
Google Chrome	Instalado. O instalador tenta instalar se faltar.
Certificados A1	O arquivo .pfx (ou .p12) e a senha de cada cliente. Certificado A3 (cartão/token) exige seleção manual.
Secret key do Supabase	A chave que conecta o robô ao painel (começa com sb_secret_). É pedida só na primeira instalação de cada computador.
Inscrição Estadual	De cada cliente. O SIAT web identifica o contribuinte pela IE.

Onde encontrar a Secret key

- No computador onde o robô já está instalado: abra o arquivo C:\SIAT-Robo\.env no Bloco de Notas e copie o que vem depois de SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=.
- Ou no site do Supabase: **Project Settings** → **API Keys** → **Secret keys**, botão copiar.

Atenção: Quem tem a Secret key consegue mexer no banco de dados inteiro. Não envie por WhatsApp ou e-mail; leve por pen drive ou cole direto no computador. Não confunda com a Publishable key (sb_publishable_), que não serve para o robô.

3. Instalação do robô

Passo 1: instalar os certificados dos clientes

1. Dê dois cliques no arquivo **.pfx** do cliente.
2. Escolha **Usuário Atual** e clique em Avançar.
3. Digite a senha do certificado e conclua o assistente.
4. Repita para cada cliente, sempre com o **mesmo usuário do Windows** que vai rodar o robô.

Passo 2: baixar e executar o instalador

1. Baixe o **Instalar-SIAT-Robo-1.0.9.exe** em <https://github.com/jhoncr38-sketch/Robosefaz/releases/latest>
2. Dê dois cliques no arquivo. Se aparecer **"O Windows protegeu o computador"**, clique em **Mais informações** → **Executar assim mesmo**. O aviso aparece porque o instalador ainda não tem assinatura digital paga.
3. Clique em **Sim** no pedido de permissão de administrador.

Passo 3: as telas do assistente

Tela	O que fazer
Boas-vindas	Avançar.
Pasta de instalação	Deixe o padrão C:\SIAT-Robo.
Conexão com o painel	A URL já vem preenchida. Cole a Secret key ; os caracteres não aparecem enquanto você cola. Esta tela só aparece na primeira instalação.
Opções	Deixe marcado Impedir a suspensão na tomada (recomendado) e, se quiser, o atalho do painel na Área de Trabalho.
Instalando	Copia os arquivos, instala o Python, prepara o robô e confere os certificados. Leva alguns minutos na primeira vez.
Concluído	O robô já fica ligado, com o ícone ao lado do relógio.

Dica: Se algum certificado não estiver instalado, o instalador avisa no final. O relatório completo fica em C:\SIAT-Robo\storage\logs\instalacao.log.

Atualizações: automáticas

O robô se atualiza sozinho quando sai uma versão nova. Ele nunca interrompe um trabalho em andamento:

- **Ao ligar o computador:** antes de pegar qualquer trabalho, o robô instala a versão nova (1 a 2 minutos) e já começa atualizado.
- **Computador ligado direto:** instala no primeiro momento em que o robô ficar 10 minutos parado.
- **Na hora:** pelo ícone ao lado do relógio, **Atualizar agora**.
- Antes de instalar, o robô confere o código de conferência (SHA-256) do instalador. Arquivo divergente é descartado.

- As chaves, as notas e as configurações são mantidas. Na tela **Configurações** do painel, cada computador aparece com a versão instalada.

Também é possível atualizar à mão: baixe a versão nova no mesmo endereço e execute por cima.

Desinstalar

Configurações do Windows → Aplicativos → **SIAT Robô** → Desinstalar. As notas baixadas em storage\downloads **não são apagadas**.

Instalar em mais de um computador

- Repita os passos 1 a 3 em cada computador. Cada um precisa dos certificados instalados.
- O computador que estiver ligado pega os agendamentos da fila. Se os dois estiverem ligados, eles dividem o trabalho, e o mesmo cliente nunca é processado por dois robôs ao mesmo tempo.
- Cada computador guarda as notas que **ele** baixou.

4. Acesso ao painel e perfis

Acesse **<https://robosfaz.vercel.app>** e entre com seu e-mail e senha. O primeiro usuário cadastrado vira Administrador; os demais são criados na tela **Usuários**.

O que pode fazer	Administrador	Operador	Visualizador
Ver dashboard, fila, histórico, downloads e erros	Sim	Sim	Sim
Criar agendamentos (Automação)	Sim	Sim	Não
Cancelar um agendamento	Sim	Sim	Não
Reprocessar um agendamento com erro	Sim	Não	Não
Forçar novo agendamento mesmo se já existir	Sim	Não	Não
Cadastrar clientes e certificados	Sim	Não	Não
Alterar configurações	Sim	Não	Não
Gerenciar usuários	Sim	Não	Não

Menu do painel

Tela	Para que serve
Dashboard	Visão geral: números do dia, agendamentos em andamento, erros e certificados vencendo.
Clientes	Cadastro das empresas.
Certificados	Certificado digital de cada cliente e sua validade.
Automação	Pedir agendamentos de uma competência para vários clientes.
Fila	Acompanhar em tempo real o que o robô está fazendo.
Downloads	Notas baixadas, com o botão Abrir pasta.
Histórico	Todas as execuções, com detalhes, logs e resultado.
Erros	Falhas, com o motivo e o print da tela.
Usuários	Quem acessa o painel e com qual perfil.
Configurações	Intervalo das consultas, limites e alertas.

5. Clientes e certificados

Cadastrar um cliente

Tela **Clientes** → **Novo cliente**. Os campos principais:

Campo	Observação
Razão social *	Nome oficial da empresa.
Nome fantasia	Aparece nas telas e no nome da pasta das notas, quando preenchido.
CNPJ *	O robô confere o CNPJ no SIAT antes de agendar.
Inscrição estadual	Obrigatória para o robô. O SIAT web identifica o contribuinte pela IE, e o robô confere a IE em cada linha antes de agendar ou baixar.
UF *	PI.
Operações	Quais notas a empresa usa: NFC-e, NF-e emitidas, NF-e recebidas. Na Automação, o robô só pede o que estiver marcado aqui.
Ativo	Clientes inativos não aparecem para agendamento.

Cada cliente recebe um código automático (CLI000001, CLI000002...).

Associar o certificado

1. Tela **Certificados** → **Associar certificado** (ou dentro do cliente).
2. Escolha o cliente.
3. Em **Ler dados do arquivo PFX**, selecione o .pfx, digite a senha e clique em **Ler**. O painel preenche titular, emissor, série e validade. O arquivo e a senha são lidos só no seu navegador e não são enviados a lugar nenhum.
4. Confira os dados e clique em **Salvar**.
 - **Seleção manual do certificado:** marque se quiser que o robô sempre espere você escolher o certificado (necessário para certificado A3).
 - O painel avisa quando o certificado está perto de vencer (padrão: 30 dias). O robô não usa certificado vencido.
 - Se o CNPJ do certificado for diferente do cliente, o painel avisa. Isso é esperado apenas para certificado de procurador ou contador.

Atenção: Cadastrar o certificado no painel não basta: o .pfx precisa estar instalado no Windows de **cada computador** que roda o robô (seção 3, passo 1).

6. Agendar exportações (Automação)

1. Abra a tela **Automação**.
2. Escolha a **Competência** (mês/ano), por exemplo 08/2026.
3. Marque as **Operações**: NFC-e, NF-e emitidas, NF-e recebidas.
4. Use a busca e os filtros (**Ativos**, **Certificado válido**, **Com NFC-e**, **Com NF-e**) para achar os clientes.
5. Marque os clientes, ou **Selecionar todos**.
6. Clique em **Agendar** e confirme. Os pedidos vão para a Fila.

O que o robô usa em cada exportação

Nota	Configuração no SIAT
NFC-e	Contribuinte como emitente; tipo saída; status todas .
NF-e emitidas	Contribuinte como emitente; tipo de nota todas ; status ativas .
NF-e recebidas	Contribuinte como destinatário; tipo de nota todas ; status ativas .
Período	Do primeiro ao último dia da competência.

Pedidos repetidos

- Se a competência já foi agendada para o cliente, o painel avisa e não duplica.
- Se o SIAT responder "Já existe um agendamento com os parâmetros passados", o robô aproveita o número (ID) do agendamento que já existe, em vez de dar erro.
- **Forçar novo agendamento** (somente administrador) pede de novo mesmo que já exista.

7. Acompanhar a Fila

A tela **Fila** atualiza sozinha, em tempo real. As abas separam: **Em andamento**, **Aguardando SEFAZ**, **Intervenção**, **Finalizados** e **Todos**.

Colunas

Coluna	O que mostra
Cliente	Nome, código e competência.
Status	Situação atual, a etapa e, se houve, o número da tentativa.
Progresso	Em que etapa está (tabela abaixo). Não é estimativa de tempo.
Tempo	Robô : quanto o robô levou para agendar (para de contar quando termina). SEFAZ há : há quanto tempo a SEFAZ está processando (continua contando até o arquivo ficar pronto). Concluídos mostram o Total .
Última mensagem	O último passo do robô; passe o mouse para ler inteira.
Ações (três pontinhos)	Detalhes e logs, Reprocessar, Cancelar.

A barra de progresso

%	Etapa	Quem faz
0%	Na fila	Aguardando o robô
5 a 48%	Abrindo o navegador, entrando no SIAT e no e-AGEAT	Robô
50 / 60 / 70%	Agendando NFC-e / NF-e emitidas / NF-e recebidas	Robô
80%	Aguardando SEFAZ : tudo agendado, falta a SEFAZ processar	SEFAZ (até 1 dia útil)
85%	Consultando se ficou pronto (a cada 30 minutos)	Robô
90 a 98%	Baixando e organizando os arquivos	Robô
100%	Concluído	

Dica: Ficar muito tempo em 80% é normal: é a SEFAZ processando. Só se preocupe com os status Erro ou Intervenção.

Ações

- **Detalhes e logs:** passo a passo do robô, notas, IDs do SIAT e prints.
- **Reprocessar** (administrador): coloca de novo na fila um agendamento com erro. O que já foi agendado no SIAT não é pedido de novo.
- **Cancelar:** interrompe o agendamento. Se o computador do robô estiver desligado, o cancelamento é concluído assim que algum robô estiver ligado.
- **Continuar automação:** aparece quando o robô pede uma ação sua (status Intervenção). Faça a ação no Chrome aberto pelo robô e clique em continuar.

8. Downloads e pastas das notas

Onde ficam os arquivos

Os ZIPs ficam **no computador que fez o download**, organizados assim:

C:\SIAT-Robo\storage\downloads\CLI000001 - NOME DA
EMPRESA\2026\08\NFCE\CLI000001_2026-08_NFCE.zip

- Uma pasta por empresa, com o código na frente do nome. Se o nome mudar no painel, a pasta é renomeada sozinha.
- Dentro: ano, mês e tipo (NFCE, NFE_EMITIDAS, NFE_RECEBIDAS).
- O robô **nunca apaga** os ZIPs. Você apaga quando quiser.

Tela Downloads

Lista todas as notas baixadas, com filtros por competência, cliente e tipo. O ícone de informação (i), ao lado do nome, mostra o caminho completo e o código de conferência (SHA-256) do arquivo.

Botão Abrir pasta

1. Clique em **Abrir pasta** na linha da nota.
2. Na primeira vez, o navegador pergunta **“Abrir SIAT Robô?”**: marque **Sempre permitir** e clique em Abrir.
3. O Explorer abre com o ZIP já selecionado.

Dica: O botão funciona no computador onde o robô está instalado. Se a nota foi baixada por outro computador, aparece um aviso e abre a pasta de notas deste computador.

9. Histórico, Erros, Dashboard e Configurações

Histórico

Todas as execuções, com quem pediu, resultado e duração. Ao abrir uma, aparecem: período, tarefas de cada nota com o ID do SIAT, notas baixadas, o passo a passo (logs) e os prints.

Erros

Lista das falhas com o código do erro, a mensagem e o print da tela no momento do erro.

Dashboard

Resumo geral: números das automações, últimas execuções e certificados vencendo nos próximos 30 dias. O botão **Processar competência** é um atalho para agendar.

Configurações (administrador)

Parâmetro	Padrão	Efeito
Intervalo de consulta do Collector	30 min	De quanto em quanto tempo o robô verifica se a SEFAZ liberou.
Máximo de consultas por agendamento	96	Depois disso (cerca de 48 h), o agendamento é encerrado com aviso.
Alerta de vencimento de certificado	30 dias	Antecedência do aviso de certificado vencendo.

A tela também lista os **computadores com o robô**: nome, versão instalada, se está online e quando deu sinal pela última vez. Computadores com versão antiga aparecem como **Desatualizado** até se atualizarem sozinhos.

10. O ícone ao lado do relógio

Nos computadores com o robô, um ícone perto do relógio mostra o estado do robô. Na primeira vez, o Windows o esconde na setinha ^: arraste-o para a barra para deixá-lo sempre visível.

Ícone	Cor	Significado
	Verde	Robô ligado, aguardando trabalho.
	Azul	Trabalhando no SIAT (agendando ou baixando).
	Vermelho	Algum agendamento falhou ou precisa de você.
	Cinza	Robô parado.

Menu (botão direito)

Item	O que faz
(linha cinza)	Estado atual do robô. Se houver problemas, aparece “Precisam de atenção” com a lista.
Abrir painel	Abre o site. Dois cliques no ícone fazem o mesmo.
Abrir pasta das notas	Abre a pasta de downloads deste computador.
Ligar robô	Liga o robô, se estiver parado.
Parar robô	Termina o trabalho atual e para. Nada se perde.
Ver mensagens do robô (log)	Abre o registro técnico, útil para o suporte.
Atualizar agora	Aparece quando há versão nova. O robô termina o trabalho atual, instala e volta sozinho.
Parar robô e fechar o ícone	Desliga tudo: o robô termina o trabalho atual e para, e o ícone fecha. Para ligar de novo: menu Iniciar → SIAT Robô → Ligar robô (ou entrar no Windows).
Fechar só o ícone	Fecha só o ícone; o robô continua trabalhando . Para reabrir: menu Iniciar → SIAT Robô.

O ícone também mostra avisos no canto da tela, por exemplo “Notas baixadas: EMPRESA 08/2026 (NFC-e, NF-e emitidas, NF-e recebidas)”.

Atalhos no menu Iniciar → SIAT Robô

- **SIAT Robô (ícone ao lado do relógio):** reabre o ícone.
- **Painel SIAT e Pasta das notas.**
- **Ligar robô e Parar robô.**
- **Status e verificação:** mostra se o robô está rodando, as últimas mensagens e, se você responder **s**, confere Supabase, Chrome, pasta e o certificado de cada cliente.
- **Desinstalar SIAT Robô.**

11. Como o robô trabalha no dia a dia

Liga sozinho

- O robô inicia **1 minuto depois que você entra no Windows**, sem janela, como administrador.
- Se ele cair por algum erro, volta sozinho.
- Tela bloqueada (Windows + L): o robô continua. Logoff, desligar ou suspender: o robô para até o computador voltar.

Enquanto trabalha

- Uma janela do Chrome abre sozinha. **Não clique nela nem a feche.** Pode minimizar e usar o computador normalmente.
- Evite entrar no SIAT com a mesma empresa no seu navegador ao mesmo tempo: o SIAT pode derrubar uma das sessões.
- O e-AGEAT do SIAT às vezes abre com "Error 500" ou "Usuário não identificado". O robô fecha e tenta de novo sozinho, até 7 vezes.

Quando não há nada pendente

O robô fica ligado, mas parado: só consulta o painel de tempos em tempos, sem abrir o Chrome nem acessar o SIAT. Gasta pouca memória e praticamente nada de processador.

Se o computador desligar no meio de um trabalho

- Nada se perde. Se outro computador com o robô estiver ligado, ele assume o trabalho em cerca de **3 minutos**.
- Se só faltava baixar, o robô continua de onde parou, sem pedir de novo ao SIAT.
- Se não houver outro computador, o trabalho continua quando este for religado.
- Um cancelamento feito no painel nesse meio tempo é respeitado.

Se uma nota não baixar

As outras notas continuam sendo baixadas. O robô tenta a nota com problema de novo em 5, 15, 30 e 60 minutos; depois de 5 falhas, ela fica marcada com erro para você conferir no SIAT.

12. Segurança e dados

Proteção contra cliente errado

- Antes de qualquer ação, o robô confere se o SIAT abriu com o CNPJ do cliente certo.
- No SIAT web, confere a Inscrição Estadual do usuário e de cada linha antes de agendar ou baixar.
- Se algo não bater, **para na hora** e registra o erro, sem agendar nem baixar nada.
- A regra que faz o Chrome escolher o certificado vale só durante o trabalho daquele cliente e é apagada em seguida.

Senhas e chaves

- O arquivo .pfx e a senha do certificado nunca são enviados ao painel nem ao banco de dados.
- A Secret key fica só no arquivo .env de cada computador.
- O robô não tenta burlar CAPTCHA nem verificação em duas etapas: se o SIAT pedir, ele aguarda você.

Quanto tempo os dados ficam guardados

O quê	Onde	Por quanto tempo
ZIPs das notas	Computador que baixou	Para sempre; você apaga quando quiser
Histórico, logs e lista de downloads	Painel (banco de dados)	60 dias após o download
Logs técnicos detalhados	Painel	7 dias
Prints de etapas e erros	Computador do robô	60 dias
Clientes, certificados, usuários	Painel	Enquanto existirem

Atenção: A legislação exige guardar os XMLs das notas por 5 anos, e a guarda é responsabilidade do contribuinte. Importe as notas no sistema contábil ou guarde uma cópia de segurança.

13. Problemas comuns

Situação	O que fazer
O ícone está cinza (robô parado)	Botão direito no ícone → Ligar robô , ou menu Iniciar → SIAT Robô → Ligar robô.
Agendamento parado em 80% por muito tempo	Normal: é a SEFAZ processando (até 1 dia útil). O robô consulta a cada 30 minutos.
Status Erro: "Contribuinte aberto no portal difere do cliente"	O SIAT abriu com outro certificado. Nada foi feito. Confira se o .pfx certo está instalado e clique em Reprocessar.
Verificação: "Certificado NÃO instalado neste Windows"	Instale o .pfx do cliente com o mesmo usuário que roda o robô.
Status Intervenção	O robô precisa de você (por exemplo, escolher o certificado). Faça a ação no Chrome aberto pelo robô e clique em Continuar automação.
Abrir pasta avisa que o arquivo não está neste computador	A nota foi baixada por outro computador. Pegue lá ou refaça o agendamento neste: o SIAT reaproveita o pedido existente.
"O Windows protegeu o computador" ao instalar	Clique em Mais informações → Executar assim mesmo.
A Secret key foi recusada no instalador	Confira se copiou a Secret key (sb_secret_) e não a Publishable key.
Uma nota ficou com erro depois de 5 tentativas	Confira no SIAT o agendamento com o ID mostrado nos detalhes. Se precisar, peça de novo com Forçar novo agendamento.

Onde ficam os registros para o suporte

- C:\SIAT-Robo\storage\logs\worker.log: mensagens do robô.
- C:\SIAT-Robo\storage\logs\instalacao.log: relatório da instalação.
- C:\SIAT-Robo\storage\errors: prints dos erros.

14. Glossário

Termo	Significado
Competência	Mês/ano das notas (por exemplo, 08/2026).
Agendamento	Pedido de exportação feito no SIAT; o SIAT devolve um número (ID).
Collector	A parte do robô que volta ao SIAT para baixar os arquivos prontos.
e-AGEAT	Área do SIAT por onde o robô chega ao SIAT web de exportação.
Certificado A1	Certificado digital em arquivo (.pfx), instalado no Windows.
IE	Inscrição Estadual do contribuinte.
Secret key	Chave que conecta o robô ao painel. Só para os computadores do robô.
Reprocessar	Colocar de novo na fila um agendamento que deu erro.
SHA-256	Código de conferência do arquivo; prova que o ZIP não foi alterado.

SIAT Robô 1.0.9 · <https://robosfaz.vercel.app>